📱 BIG Launcher Gebruikershandleiding

Weergawe 6.2.0 | Vir seniors en mense met sigprobleme

📖 Inhoudsopgawe

1. Aan die Slag
2. Die Tuisskerm
3. Telefoon & Oproepe
4. Kontakte
5. Boodskappe (SMS)
6. Skerms & Knoppies
7. Temas & Voorkoms
8. SOS Noodgeval
9. Sekuriteit & Beperkings
10. Toeganklikheid
11. Toepassings
12. Instellings & Stelsel
13. Voorkeure Verwysing
14. Probleemoplossing
15. Ondersteuning & Hulp
16. Bylae

Deel 1 — 🚀 Aan die Slag

Wat is BIG Launcher?

BIG Launcher vervang die ingewikkelde tuisskerm van jou Android-foon met 'n eenvoudige, maklik-om-te-lees koppelvlak. In plaas van klein ikone en verwarrende kieslyste, kry jy **groot knoppies met groot teks** wat maklik is om te sien en te druk.

> 🎬 **Kyk:** BIG Launcher Promo (Engels)

Vir wie is BIG Launcher?

- Bejaardes wat slimfone te ingewikkeld vind
- Mense met sigprobleme of blindheid
- Mense met motoriese probleme, Alzheimer se siekte, of Parkinson se siekte
- Enigiemand wat 'n eenvoudiger, stresvrye foon-ervaring wil hê

Die BIG Apps Suite

BIG Launcher werk saam met twee metgesel-toepassings:

Toep	Doel
BIG Launcher	Jou nuwe tuisskerm met groot knoppies
BIG Phone	Hanteer telefoonoproepe met 'n vergrote oproepskerm
BIG SMS	Stuur en ontvang teksboodskappe met groot teks

Jy moet BIG Phone en BIG SMS apart installeer (vereis deur Google Play Store-reëls sedert Maart 2019).

Gratis vs. Volledige Weergawe

> 🎬 **Kyk:** Gratis weergawe beperkings

Kenmerk	Gratis Weergawe	Volledige Weergawe
Verstelbare knoppies	Regterkolom slegs	Alle knoppies
Bykomende skerms	Maksimum 5	Onbeperk
Wagwoordbeskerming	Nie beskikbaar nie	Beskikbaar
Oproeplog items	Slegs 5 onlangse	Onbeperk
SMS-gesprekke	Slegs 5 onlangse	Onbeperk
Sleutelbord tydens oproep	Gedeaktiveer	Beskikbaar
Advertensies in boodskappe	Skakel bygevoeg na 20 SMS	Geen advertensies

Installasie

> 🎬 **Kyk:** Hoe om BIG Launcher te installeer

1. Open die **Google Play Store** op jou foon
2. Soek vir **"BIG Launcher"**
3. Tik **Installeer** en wag vir die aflaai om te voltooi
4. Tik **Maak oop** om die toepassing te gebruik

BIG Phone Installeer

1. Tik op die **Telefoon**-knoppie op die tuisskerm
2. Kies **"Laai af en installeer die telefoon-toepassing"**
3. Tik **Installeer** op die Google Play Store-bladsy
4. Na installasie, tik **Maak oop**

5. Verleen alle versoekte toestemmings (oproepe, kontakte, oproeplogboeke) — die toepassing sal nie daarsonder werk nie

BIG SMS Installeer

1. Tik op die **Boodskappe**-knoppie op die tuisskerm
2. Kies **"Laai af en installeer die boodskap-toepassing"**
3. Tik **Installeer** op die Google Play Store-bladsy
4. Na installasie, tik **Maak oop**
5. Stel **BIG SMS** as jou verstek-SMS-toepassing wanneer jy gevra word — tik op **Ja**

Opstel-Assistent

Die eerste keer wat jy BIG Launcher oopmaak, lei 'n opstel-assistent jou deur basiese instellings:

Stap 1: Taal



- Jou foon se taal word outomaties gekies
- Jy kan die toepassing se taal handmatig kies in Voorkeure → Kies taal
- Sommige spesiale karakters mag nie op ouer fone vertoon nie

Stap 2: Teksgrootte



- **Verstek** — Standaardgrootte (aanbeveel vir die meeste gebruikers)
- **Groter** — Groter teks vir beter leesbaarheid
- **Grootste** — Maksimum grootte (vir ernstige sigprobleme)

Stap 3: Kleurtema



- **Lig (verstek)** — Wit agtergrond, swart teks
- **Donker** — Swart agtergrond, wit teks (makliker om snags te lees)
- **Blou** — Ligblou tema (ook geskik vir kleurblinde gebruikers)

Stap 4: Skrapping-Toestemmings



- Aktiveer of deaktiveer die skrapping van oproepgeskiedenis, SMS-boodskappe, en kontakte
- Vir veiligheid, **deaktiveer skrapping** vir gebruikers wat per ongeluk belangrike inligting kan verwyder
- Tik op die blokkie onder elke opsie en kies **Laat toe** of **Moenie toelaat nie**

Stap 5: Voltooi



- Tik die groen merk om te voltooi
- BIG Launcher sal om toestemmings vra om toegang te kry tot kontakte, oproepe, en boodskappe
- Jou data word **nooit** versamel of aanlyn gestuur nie

BIG Launcher as Verstek Stel

> 🎬 **Kyk:** Hoe om BIG Launcher as verstek te stel

Wanneer jy die **Huis**-knoppie druk, sal jy gevra word om 'n lanseerder te kies:

1. Kies **BIG Launcher** uit die lys
2. Tik **"Altyd"** of **"Stel as verstek"**

As hierdie kieslys nie verskyn nie: 1. Maak **Stelsel instellings** → **Toepassings** → **Verstektoepassings** → **Huis skerm** oop 2. Kies **BIG Launcher**

Verstek Telefoon & SMS-Toepassings Stel

> 🎬 **Kyk:** Hoe om verstek telefoon/SMS-toepassing te stel

BIG Phone as Verstek Oproep-Toepassing

Outomatiese Maak BIG Phone oop → tik op **Ja** wanneer jy gevra word om dit as die verstek te stel.

Handmatig: 1. Gaan na **Stelsel instellings** → **Toepassings** 2. Tik op die drie kolletjies (⋮) → **Verstektoepassings** 3. Tik op **Oproeptoepassing** → kies **BIG Phone for Seniors**

BIG SMS as Verstek Boodskap-Toepassing

Outomatiese Maak BIG SMS oop → tik op **Ja** wanneer jy gevra word om dit as die verstek te stel.

Handmatig: 1. Gaan na **Stelsel instellings** → **Toepassings** → drie kolletjies (⋮) → **Verstektoepassings** 2. Tik op **Boodskaptoepassing** → kies **BIG SMS for Seniors**

> ⚠️ **Belangrik:** Slegs die verstek telefoon-toepassing kan inkomende oproepskerms vertoon en toegang kry tot oproepgeskiedenis. Slegs die verstek SMS-toepassing kan boodskappe stuur en ontvang.

Die Volledige Weergawe Koop

> 🎬 **Kyk:** Hoe om te koop | Prysinligting

Vergelyk die pryse van alle enkeltoepassing- en BIG Apps Suite PREMIUM-planne op ons prysblad.

Kontroleer die prys

1. Tik op die drie kolletjies (⋮) langs die horlosie → **Voorkeure**
2. Tik op **Koop / verfris die volledige weergawe**

3. Die prys verskyn in jou plaaslike geldeenheid
4. Jy kan een BIG-toepassing op sy eie koop, of die volledige pakket met BIG Apps Suite PREMIUM ontsluit.

Maandelikse en jaarlikse planne is intekeninge wat outomaties hernu word tensy dit gekanselleer word. Jaarlikse planne word vir die volle jaar gefaktureer. Lewenslange toegang is 'n eenmalige aankoop sonder herhalende betalings. Tik op **Ander opsies** om die beskikbare planne te vergelyk.

Nuwe **BIG Apps Suite PREMIUM**-klante kry 'n **7-dae-proeftydperk van die jaarlikse plan**. 'n Betaalmetode word vereis. Tensy jy kanselleer voordat die proeftydperk eindig, sal Google Play die aangeduide jaarlikse prys hef.

Bestaande aankope van lewenslange toegang bly geldig vir die toepassings wat oorspronklik gekoop is.

Koopproses

1. Vir **BIG Apps Suite PREMIUM**, maak **BIG Launcher** oop. Om slegs BIG Phone of BIG SMS te koop, maak daardie toepassing oop.
2. Maak **Voorkeure → Koop / verfris die volledige weergawe** oop.
3. Kies die plan wat jy wil hê. Tik in BIG Launcher op **Ander opsies** om Suite-planne en planne vir slegs BIG Launcher te vergelyk. Die hoofaanbod **Begin my gratis proeftydperk** is vir die jaarlikse Suite-plan.
4. Gaan die bedrag, faktureringstydperk en enige proefvoorwaardes wat Google Play wys na, en bevestig dan die aankoop.
5. Keer terug na die toepassing. Vir 'n Suite-aankoop, maak **BIG Phone** en **BIG SMS** direk vanuit BIG Launcher oop om hul lisensies te aktiveer.

> ⚠️ **Bewaar jou Google Play-kwitansie.** Dit bevat die bestellings-ID wat die ondersteuningspan kan gebruik as 'n aankoop nie herken word nie.

Om 'n intekening te bestuur of te kanselleer, maak die toepassing oop waarin jy dit gekoop het: BIG Launcher vir Suite, of die gekoopte toepassing vir 'n enkeltoepassingplan. Gaan na **Voorkeure → Koop / verfris die volledige weergawe → Bestuur intekeninge**. Kies die intekening in Google Play en tik dan op **Kanselleer intekening** as jy toekomstige hernuwings wil stop. Toegang duur voort tot aan die einde van die betaalde tydperk.

Die aankoop van lewenslange toegang kanselleer **nie** outomaties 'n bestaande intekening nie. Sodra die aankoop van lewenslange toegang aktief is, gebruik **Bestuur intekeninge** om die ooreenstemmende intekening te kanselleer as jy dit nie meer nodig het nie.

Herstel Jou Lisensie

> 🎬 **Kyk:** Hoe om 'n aankoop te herstel

As jy reeds betaal het maar die funksies van die volledige weergawe nie beskikbaar is nie, herstel jou aankoop:

1. Koppel die foon aan die internet. Kies in **Google Play** die **Google-rekening wat vir die oorspronklike aankoop gebruik is**.
2. Vir **BIG Apps Suite PREMIUM**, maak **BIG Launcher** oop. Vir 'n aankoop van 'n enkele toepassing, maak die toepassing oop wat jy gekoop het: **BIG Launcher**, **BIG Phone** of **BIG SMS**.
3. Maak **Voorkeure** oop: tik in BIG Launcher op die drie kolletjies langs die horlosie en dan op **Voorkeure**; tik in BIG Phone of BIG SMS op die **Voorkeure**-knoppie.
4. Tik op **Koop / verfris die volledige weergawe** en dan op **Herstel aankope**.
5. Nadat jy **BIG Apps Suite PREMIUM** herstel het, keer terug na BIG Launcher. Maak **BIG Phone** vanuit BIG Launcher oop, keer terug en maak dan **BIG SMS** vanuit BIG Launcher oop om hul lisensies te aktiveer.

Die aankoop van 'n enkele toepassing herstel slegs toegang tot daardie toepassing. Hierdie stappe geld ook nadat jy 'n toepassing herinstalleer het of na 'n nuwe foon oorgeskakel het.

As jy steeds nie toegang het nie, maak seker dat Google Play die oorspronklike Google-rekening gebruik. Vir 'n intekening, maak **Voorkeure → Koop / verfris die volledige weergawe → Bestuur intekeninge** oop en maak seker dat die intekening steeds aktief is. As jy steeds hulp nodig het, stuur 'n e-pos aan **contact@biglauncher.com** met jou Google Play-bestelling-ID.

Vir Iemand Anders Koop

> 🎬 **Kyk:** Hoe om 'n kredietkaart by 'n ander rekening te voeg

Om ’n lewenslange plan op iemand anders se foon met jou betaalmetode te koop:

1. Meld op hul foon aan by die Google-rekening waaraan die aankoop sal behoort en maak Google Play → Betaalmetodes oop.
2. Voeg jou betaalmetode by.
3. Vir ’n lewenslange aankoop van ’n enkele toepassing, maak die toepassing oop wat jy wil koop. Vir die lewenslange plan vir BIG Apps Suite PREMIUM, maak BIG Launcher oop.
4. Maak Voorkeure → "Koop / verfris die volledige weergawe" → **Ander opsies** oop, kies Lewenslank en volg die aankoopinstruksies wat Google Play wys.
5. Gaan ná die aankoop terug na Google Play → Betaalmetodes → Meer betalinginstellings en verwyder jou kaart uit die rekening.

Die lewenslange aankoop bly aktief nadat die kaart verwyder is.

Deel 2 — 🏠 Die Tuisskerm

Tuisskerm-Uitleg



Die tuisskerm wys:

- **Topbalk:** Horlosie, datum, batteryvlak, seinsterkte
- **Hoofarea:** Ses groot knoppies vir die belangrikste funksies
- **Kieslys:** Drie kolletjies (⋮) langs die horlosie vir instellings

Die Ses Verstekknoppies

Knoppie	Ikoon	Wat Dit Doen
Telefoon	Groen	Toegang tot kontakte, skakelkiesbord, oproepgeskiedenis
Boodskappe	Geel	Lees en stuur teksboodskappe
Kamera	—	Neem foto's
Galery	—	Kyk na jou foto's
SOS	Rooi	Noodoproepe en -teksboodskappe
Toepassings	—	Toegang tot alle ander toepassings

Skermuitleg-opsies

Voorbeelde van skermuitlegte:



Uitleg	Knoppies	Beste Vir
3×5	15 knoppies	Meer kortpaaie op een skerm
3×4	12 knoppies	Meer knoppies op een skerm
3×3	9 knoppies	Groter knoppies
2×4	8 knoppies	Groter teks
2×2	4 knoppies	Baie swak sig
1×1	1 knoppie	Enkel-funksie modus





⚠️ **Waarskuwing oor 1×1 en 2×2 uitlegte:** Die drie kolletjies-kieslys is versteek in hierdie uitlegte. Die onderste-linker knoppie (2×2) of enkelknoppie (1×1) word outomaties 'n Voorkeure-kortpad. As jy dit verander, kan jy toegang tot instellings verloor. **Noodtoegang:** Hou die boonste-linker knoppie vir **30 sekondes**.

Portret en Landskap



Knipperende Knoppies

Wanneer 'n knoppie knipper, beteken dit daar is iets nuuts. Telefoon en Boodskappe kan knipper vir gemiste oproepe of ongeleesde boodskappe. Ander toepassingskortpadknoppies kan knipper wanneer die gekoppelde toepassing 'n Android-kennisgewing plaas.

- **Telefoon knipper** — Jy het gemiste oproepe
- **Boodskappe wat flikker** — Jy het ongeleesde teksboodskappe
- **Ander toepassings wat flikker** — Daardie toepassing het 'n kennisgewing (bv. WhatsApp, Gmail)

Knippering vir toepassingkennisgewings word in **Voorkeure → Skerms se opsies → Knipperende knoppie wanneer 'n toepassing 'n kennisgewing wys** geaktiveer. As BIG Phone, BIG SMS of 'n

ander BIG Apps Suite-kortpad verkeerd knipper, sien **BIG Apps Suite-toepassings is bevoorreg** in die voorkeureverwysingsgids.

'n Alarm Stel

1. Tik die **horlosie** of **datum** op die tuisskerm
2. Jou foon se alarm-toepassing maak oop
3. Stel jou alarm soos gewoonlik
4. Wanneer 'n alarm gestel is, verskyn 'n klein klokkie-ikoon (🔔) langs die horlosie

Toegang tot Voorkeure

Voorkeure kan vanaf die driekolkieskieslys oopgemaak word, vanaf die toepassingslys wanneer die Voorkeure-item geaktiveer is, of deur noodtoegang vanaf die tuisskerm. Versorgers kan toegang in **Voorkeure** → **Voorkeure kieslys** → **Beskerm kieslys** beskerm.

> 🎬 **Kyk:** Hoe om Voorkeure te wys



Metode 1 — Drie kolletjies (maklikste): - Tik op die drie kolletjies (⋮) langs die horlosie → **Voorkeure**

Metode 2 — Vanaf die toepassingslys: - Maak **Toepassings** oop → soek **BIG Launcher Voorkeure**

Metode 3 — Noodtoegang: - Hou die boonste-linker knoppie op die Tuisskerm vir **30 sekondes**

Deel 3 — 📞 Telefoon & Oproepe

Die Telefoonskerm



Tik op **Telefoon** op die tuisskerm om die volgende te sien:

1. **My kontakte** — Alle kontakte met telefoonnommers
2. **Met ster** — Jou gunstelingkontakte
3. **Skakel nommer** — Sleutelbord om nommers met die hand te skakel
4. **Onlangse:** — Oproepgeskiedenis

'n Oproep Vanaf Kontakte Maak



1. Tik op **Telefoon** → **My kontakte** (of **Met ster**)
2. Blaai deur die kontakte of gebruik die soekkassie as dit geaktiveer is
3. Tik die kontak wat jy wil bel
4. Tik die telefoonnommer
5. Kies **Bel** uit die kieslys

Die Nommerbord Gebruik



1. Tik op **Telefoon** → **Skakel nommer**
2. Tik die nommers op die nommerbord
3. Om die laaste syfer te verwyder, tik die nommervertoning bo-aan

4. As **Lang druk vee die hele gebelde nommer uit** in Voorkeure → Telefoon geaktiveer is, druk en hou die nommervertoonveld om dit skoon te maak.
5. Tik op die groen telefoonknoppie. As 'n aksiekieslys verskyn, kies **Bel**.

Die skakelaar se simbooldialoog kan **Plak uit die knipbord** en **Verlaat skakelaar** insluit. Kies die beskikbare simbole en aksies met **Wys in simbool-dialoog:** in Voorkeure → Telefoon.

As 'n oproep wag voordat bykomende syfers gestuur word, kan BIG Phone vra of die oorblywende kodes toegepas moet word. Kies **Ja** om die syfers deur BIG Phone te stuur, of **Nee** om Android te laat voortgaan.

Tydens 'n Oproep

Die aktiewe oproepskerm kan in **Voorkeure → Telefoon** vereenvoudig word. Jy kan die knoppies vir die sleutelbord, wagstand, demping, oudiowisseling, tydsduur en ander funksies versteek. Gebruik **Vra om die oproep te beëindig**, **Bevestig al die aksies op 'n oproepskerm** of **Leë spasie boaan die aktiewe oproepskerm** vir beskerming teen onbedoelde aanraking.

Beskikbare knoppies tydens 'n oproep:

- **Beëindig oproep** (rooi) — Beëindig die oproep
- **Luidspreker** — Luidsprekerfoon aan/af
- **Demp** — Mikrofoon aan/af

- **Sleutelblok** — Syfersleutelbord (vir outomatiese telefoonstelsels)
- **Hou aan** — Plaas die oproep op wag
- **Bluetooth** — Skakel oor na Bluetooth-kopstuk

Oproepskerm Veiligheidskenmerke

- **Vou Saam/Vou Uit-knoppie** — Versteek alle knoppies behalwe Beëindig Oproep
- **Leë spasie bo-aan** — Voorkom dat jou oor knoppies druk
- **Bevestig om oproep te beëindig** — Opsionele bevestiging voordat opgehang word

Die Oproepkieslys Vereenvoudig

> 🎬 **Kyk:** Hoe om die oproepkieslys te vereenvoudig

Wanneer jy 'n kontak tik, verskyn 'n kieslys met oproep- en SMS-opsies. Jy kan dit vereenvoudig:

Verwyder die SMS-opsie: 1. **Voorkeure** → **Kontakte** → deaktiveer **Wys boodskapopsie in oproepdialoog** 2. Nou sal slegs die **Bel**-opsie gewys word — dit dien as bevestiging en voorkom onbedoelde oproepe

Direkte skakeling (geen kieslys nie): 1. **Voorkeure** → **Kontakte** → aktiveer **Geen kieslys wanneer die kontak gebel word nie** 2. Wanneer jy op 'n kontak tik, sal die oproep onmiddellik begin

> ⚠️ Ons beveel nie aan om die bevestigingskieslys te deaktiveer nie — andersins kan willekeurige oproepe enige tyd geaktiveer word wanneer die foon hanteer word.

Verstek Oudio-toestel

> 🎬 **Kyk:** Hoe om verstek oudio-toestel te verander

1. Maak **Voorkeure** → **Telefoon** → **Verstek oudio-toestel vir oproepe** oop.

2. Kies die oudiotoestel wat jy wil gebruik:
    - **Verstek** — Die foon se normale gedrag
    - **Oorstuk** — Klein luidspreker by jou oor
    - **Bluetooth** — Gekoppelde Bluetooth-koptelefoon
    - **Bedrade koptelefoon** — Koptelefoon met 'n kabel
    - **Luidspreker** — Luidspreker

Wissel tydens 'n oproep: Tik op die oudiotoestelknoppie. Dit wys óf 'n lys toestelle óf wissel tussen hulle, volgens **Voorkeure** → **Telefoon** → **Oudio toestel knoppie funksionaliteit**. Slegs beskikbare toestelle kan gekies word.

Dubbel SIM-fone

Op 'n dubbel-SIM-foon kies jy die SIM vir die oproep wanneer jy gevra word.

Oproepgeskiedenis





1. Tik op **Telefoon** → **Onlangse:**.
2. Om 'n nommer uit die oproepgeskiedenis te bel, tik op die inskrywing en kies die belaksie as 'n kieslys verskyn.
3. Om 'n inskrywing te verwyder, maak dit oop en tik op **Vee uit**, indien uitvee geaktiveer is.

Ikone vir oproeptipes:

- **Groen pyltjie** — Uitgaande (jy het gebel)
- **Blou pyltjie** — Inkomende (hulle het gebel)
- **Rooi pyltjie** — Gemiste oproep

Aktiveer **Gemiste oproepe:** om gemiste oproepe voor die volledige oproepgeskiedenis te wys. Wanneer jy 'n gemiste oproep se besonderhede oopmaak, word dit as gesien gemerk. Gebruik **Merkt almal as gesien** om die oorblywende gemiste oproepe te merk. In **Voorkeure** → **Telefoon** versteek **Wys oproepe behalwe:** die gekose oproeptipes in die oproeplogboek.

Deel 4 — 👥 Kontakte

Kontakte Besigtig



1. Tik op **Telefoon** → **My kontakte**
2. Blaai deur die lys of gebruik die soekkassie, indien dit geaktiveer is
3. Tik enige kontak om hul besonderhede te sien

Kontakbesonderhede mag insluit: - Telefoonnommers — Tik om te bel of SMS te stuur - E-posadresse — Tik om e-pos te stuur - Webwerwe, notas, verjaarsdag/herdenking

Kontakte met 'n ster (gunstelinge)

1. Maak 'n kontak se besonderhede oop
2. Tik op **Voeg ster by** — die kontak verskyn in die **Met ster**-lys
3. Tik op **Verwyder ster** om dit ongedaan te maak

'n Nuwe Kontak Byvoeg





1. Tik op **Telefoon** → **Voeg kontak by**
2. Voer die kontak se **Naam** in
3. Tik op **Voeg foon by** en voer die telefoonnommer in
4. Jy kan verskeie nommers byvoeg (Huis, Selfoon, Werk)

5. Tik **Voeg e-pos by** vir e-posadresse
6. Tik **Stoor**

'n Foto By 'n Kontak Voeg





1. Maak die kontak oop → tik op **Stel foto**
2. Kies **Galery** (bestaande foto) of **Kamera** (neem 'n nuwe foto)
3. Gebruik die sny-instrument om die area te kies wat jy wil hê
4. Tik die groen **Stoor**-knoppie

'n Kontak Wysig

1. Maak die kontak oop → tik op **Wysig**
2. Maak jou veranderinge
3. Tik **Stoor**

'n Kontak Verwyder



> 🎬 **Kyk:** Hoe om geskiedenis/SMS/kontakte te verwyder

Uitvee is **by verstek gedeaktiveer** om onbedoelde uitvee te voorkom. Om dit te aktiveer: 1. **Voorkeure** → **Kontakte** → aktiveer **Voeg kontak verwyder opsie by** 2. Of voer die **Opstelassistent** weer uit en verander die uitveetoestemmings

---

Deel 5 — 💬 Boodskappe (SMS)

Boodskappe Lees



1. Tik op **Boodskappe** op die tuisskerm
2. Jy sal onlangse gesprekke met kontakname en die laaste boodskap sien
3. Tik 'n gesprek om alle boodskappe te lees

Boodskapkleure: - **Groen rand** — Boodskappe wat jy gestuur het - **Geel rand** — Boodskappe wat jy ontvang het - **Merkie** — Boodskap is afgelewer

'n Nuwe Boodskap Stuur







1. Tik op **Boodskappe** → **Skryf nuut**
2. Kies 'n kontak of voer 'n telefoonnommer handmatig in
3. Tik jou boodskap
4. Tik op **Stuur**

> 💡 **Karakterlimiet:** Een SMS bevat 160 karakters (70 met emoji/spesiale karakters). Langer boodskappe word in veelvuldige SMS'e verdeel.

'n Boodskap Beantwoord

1. Maak die gesprek oop
2. Tik op **Antwoord**
3. Tik jou boodskap in → tik op **Stuur**

Boodskapopsies



Tik op 'n boodskap om die besonderhede daarvan oop te maak. Beskikbare aksies sluit in Bel nou, Antwoord, Stuur weer, Stuur aan en Verwyder (as verwydering geaktiveer is).

MMS Boodskappe (Prente)

As iemand 'n prent of video stuur: 1. Die boodskap wys **"Dit is 'n MMS"** 2. Tik op **Aflaai** om die volledige boodskap te kry 3. Tik weer om dit te bekyk

BIG SMS kan MMS'e ontvang, insluitend teks en aanhegsels, maar kan nie 'n nuwe MMS skep nie.

SMS-sjablone

Skep boodskapsjablone vir vinnige antwoorde: 1. Tik in die boodskapredigeerder op **Sjablone** 2. Tik op **Skep** → tik jou boodskap in → stoor 3. Tik volgende keer op **Sjablone** en kies jou gestoorde boodskap

Dubbel SIM-ondersteuning

Aktiveer ondersteuning vir dubbele SIM-kaarte op 'n dubbel-SIM-foon in Voorkeure → Boodskappe om SIM-keuse te gebruik wanneer jy 'n boodskap stuur.

Boodskappe Verwyder

> 🎬 **Kyk:** Hoe om geskiedenis/SMS/kontakte te verwyder

Verwydering is **by verstek gedeaktiveer**. Om dit te aktiveer: 1. **Voorkeure** → **Boodskappe** → aktiveer **Wys verwyder-knoppie**

Jy kan verwyder: - Individuele boodskappe - Hele gespreksdrade - Alle boodskappe tegelyk

> ⚠️ **Waarskuwing:** Grootmaat verwydering kan nie ongedaan gemaak word nie!

SMS-kennisgewings

Boodskapkennisgewings word deur sowel BIG SMS as Android se kennisgewingkanale beheer. Gebruik **Voorkeure** → **Boodskappe** → **Stelselboodskap kennisgewing** en **Klank en visuele konfigurasie**. Volskermvertoning oor die sluitskerm kan Android se toestemming vir volskermkennisgewings vereis.

> 🎬 **Kyk:** SMS-kennisgewings op Android 10+



Kennisgewingtipes

- **Knipperende knoppie** — Die Boodskappe-knoppie knipper op die tuisskerm
- **Klank** — Kennisgewingtoon speel
- **Vibrasie** — Foon vibreer
- **Skermopspringer** — Boodskap verskyn op skerm
- **Gelei lig** — Die foon se kennisgewingliggie knipper

Kennisgewings op Android 10+ Konfigureer

Metode 1 — Via die kennisgewingbalk: 1. Trek die kennisgewingbalk af 2. Druk lank op die **"BIG SMS for Seniors"**-kennisgewing 3. Tik op **Besonderhede → Inkomende boodskap** 4. Stel die kennisgewingstyl en -klank in

Metode 2 — Via die stelselinstellings: 1. **Stelsel instellings → Kennisgewings → Sien alles → BIG SMS for Seniors**

Duur van vibrasie

- Geen (0s) | Kort (0.5s) | Optimaal (1s) | Lank (2s)

Herhalende Kennisgewings

Stel kennisgewings om elke 5, 15, 30 of 60 minute te herhaal totdat jy die boodskap gelees het.

Oplos van SMS-knoppie Flikkerprobleme

> 🎬 **Kyk:** Los SMS-flikkering op

Op sommige toestelle flikker die SMS-knoppie voortdurend selfs wanneer daar geen ongeleesde SMS-boodskap is nie. Om dit reg te stel, gebruik die normale Voorkeure-opsies:

1. Tik op die drie kolletjies (⋮) → **Voorkeure** → **Skerms se opsies**
2. Aktiveer **Knipperende knoppie wanneer 'n toepassing 'n kennisgewing wys**
3. Aktiveer **Kennisgewingtoegang** vir BIG Launcher → tik op **Laat toe**
4. As BIG SMS steeds verkeerd knipper, deaktiveer **BIG Apps Suite-toepassings is bevoorreg**
5. Gaan terug na die tuisskerm → tik op die drie kolletjies → **Stel knoppies**
6. Tik op die SMS-knoppie → kies **Toep** → kies **"BIG SMS for Seniors"**

Die knoppie behoort nou normaal te funksioneer.

Deel 6 — 🔲 Skerms & Knoppies

Skerms Verstaan

Dink aan skerms soos **bladsye in 'n boek**. Die Tuisskerm is bladsy 1. Jy kan meer bladsye met verskillende knoppies byvoeg.



'n Nuwe Skerm Byvoeg

> 🎬 **Kyk:** Hoe om skerms by te voeg & knoppies aan te pas





1. Tik op die drie kolletjies (⋮) → **Voorkeure** → **Pas knoppies en skerms aan**
2. Tik op **Voeg skerm by**
3. Tik op **Ja** om die nuwe skerm aan die laaste knoppie van die vorige skerm te koppel
4. Die vorige laaste knoppie (gewoonlik Toepassings) skuif na die nuwe skerm



Swiep-navigasie Tussen Skerms

In plaas daarvan om op knoppies te tik om tussen skerms te wissel, kan jy links en regs swiep.





1. Maak **Voorkeure** → **Skerms se opsies** oop en skakel **Gebruik swiep om skerms te navigeer** aan.
2. Maak **Swiep tipe** oop en kies:
    - **Van huis na regs** — Tuisskerm → Skerm 2 → Skerm 3 (stop aan die einde)
    - **Lus** — Ná die laaste skerm neem 'n swiep jou terug na die tuisskerm

> ⚠️ **Geheue waarskuwing:** Swiep-navigasie gebruik meer foongeheue. As BIG Launcher stadig word, skakel swiep af of verminder die aantal skerms. Wanneer swiep-navigasie geaktiveer is, is knoppies nie toeganklik met die sleutelbord nie, so sleutelbord- of skakelaargebruikers mag dit gedeaktiveer benodig.

Knoppies Pasmaak

> 🎬 **Kyk:** Pasmaak knoppies


16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Tik op die drie kolletjies (⋮) → **Stel knoppies**
2. Tik die knoppie wat jy wil verander
3. Kies uit die beskikbare opsies:

Opsie	Wat Dit Doen
Toep	Maak enige toepassing oop

Opsie	Wat Dit Doen
Kontakbesonderhe-de	Wys 'n persoon se inligting
Direkte oproep/SMS	Bel 'n nommer, maak die boodskapredigeerder oop of vra watter aksie om te gebruik
Gaan na skerm	Skakel na 'n ander skerm
Webwerf kortpad	Maak 'n webwerf oop
SOS	Maak noodskerm oop
Wi-Fi wissel	Skakel Wi-Fi aan/af (groen=AAN, rooi=AF)
Bluetooth wissel	Skakel Bluetooth aan/af
Vlugmodus	Skakel vliegtuigmodus aan/af
Toepassings	Maak die volledige toepassingslys oop
Voorkeure	Maak BIG Launcher-instellings oop
Eksterne widget	Voeg 'n mini-toepassing (kalender, weer) by 'n knoppie
Eksterne kortpad	Toepassing-spesifieke kortpaaie vanaf ander toepassings
Herstel	Herstel die knoppie se oorspronklike funksionaliteit
Maak skoon	Verwyder knoppie-funksionaliteit (maak dit leeg)

> 💡 **Oor Eksterne Widgets:** Die spasie op 'n knoppie is beperk — ons beveel aan om **kleiner widgets** te gebruik om leesbaarheid te handhaaf. Die hoof-toepassing begin gewoonlik wanneer jy die widget op die tuisskerm tik.
>
> 💡 **Raak spasie min?** Jy kan meer skerms byvoeg of die uitleg verander om meer knoppies in te sluit.

'n Kontak aan 'n Knoppie Toewys

> 🎬 **Kyk:** Wys kontak aan knoppie toe

1. Tik op die drie kolletjies → **Stel knoppies** en tik dan op die knoppie wat jy wil verander.
2. Kies **Kontakbesonderhede** om die persoon se kontakbesonderhede oop te maak, of **Direkte oproep/SMS** om 'n spesifieke nommer te bel of 'n boodskap daarheen te stuur.
3. Kies die kontak. Vir **Direkte oproep/SMS**, kies die telefoonnommer en kies dan **Bel**, **Skryf boodskap** of **Vra of jy moet bel of 'n boodskap stuur.** onder **Knooppoging**.

Die kontak se foto verskyn op die knoppie. Om die bevestiging voor 'n oproep te behou, laat **Voorkeure → Kontakte → Geen kieslys wanneer die kontak gebel word nie** afgeskakel.

'n WhatsApp-kontak Toewys

> 🎬 **Kyk:** Wys WhatsApp-kontak toe

1. Drie kolletjies (⋮) → **Stel knoppies** → tik op die knoppie
2. Kies **Eksterne kortpad**
3. Soek **WhatsApp** in die lys
4. Kies die kontak

Knoppie-ikone Verander



1. Tik op **Verander ikoon** terwyl jy 'n knoppie wysig
2. Kies uit: **Interne** ikone, **Ikoonpakke**, **Temas**, of **Vanaf toepassing**
3. Tik op **Laai meer af** om bykomende ikoonpakke te kry

Knoppie Teks-etikette

1. Tik op **Stel etiket** terwyl jy 'n knoppie wysig
2. Tik 'n kort naam (bv. "Seun", "Dokter", "Weer")
3. Maak **Voorkeure** → **Skerms se opsies** oop om die etiket se grootte en posisie aan te pas, of aktiveer **Keer teksetiketkleure om**.

> 💡 Aktiveer **Voorkeure** → **Skerms se opsies** → **Aktiveer outomatiese teksetikette** om pas toegewysde knoppies outomaties name te gee.

Knoppie Flikkering vir Toepassingskennisgewings

Wanneer jy 'n toepassing aan 'n knoppie toewys, kan BIG Launcher jou vra om kennisgewingtoegang te aktiveer sodat die knoppie kan knipper wanneer daardie toepassing 'n kennisgewing ontvang.

Laat knoppies knipper wanneer toepassings soos WhatsApp of Gmail kennisgewings het. Vir BIG Apps Suite-toepassings kan die bevoorregte interne skakel beter ikone en verskillende knipperdata gebruik. As die geknipper nie met die toepassingkortpad ooreenstem nie, deaktiveer **BIG Apps Suite-toepassings is bevoorreg** en skep 'n gewone kortpad met die hand.

> 🎬 **Kyk:** Knoppie flikkering opstel

1. Skep eers 'n toepassingskortpad op 'n tuisskerm-knoppie:
2. Tik op die drie kolletjies (⋮) → **Stel knoppies**
3. Tik die knoppie wat jy wil pasmaak
4. Kies **Toep** en kies die gewenste toepassing (bv. WhatsApp)
5. Gaan terug na die tuisskerm → tik op die drie kolletjies → **Voorkeure**
6. Tik op **Skerms se opsies**
7. Aktiveer **Knipperende knoppie wanneer 'n toepassing 'n kennisgewing wys**
8. 'n Stelselskerm sal verskyn — aktiveer **Kennisgewingtoegang** vir BIG Launcher en tik op **Laat toe**
9. Gaan terug na die tuisskerm — wanneer die toepassing 'n nuwe kennisgewing ontvang, sal die knoppie begin flikker

> 💡 Wil jy alle kennisgewings op jou foon vergroot? Probeer ons toepassing **BIG Notifications**.

Deel 7 — 🎨 Temas & Voorkoms

Ingeboude Temas

Tema	Beskrywing
Lig (verstek)	Wit agtergrond, swart teks — goed vir helder vertrekke
Donker	Swart agtergrond, wit teks — makliker in die nag
Blou	Ligblou — alternatiewe voorkoms



Om te verander: Voorkeure → **Voorkoms** → **Kies tema**

Om meer af te laai: Tik op **Laai meer af** in die temakieser.

Teksgrootte

Voorkeure → Voorkoms → Teksgrootte

- **Verstek** — Standaard
- **Groter** — Groter
- **Grootste** — Maksimum

Skermoriëntasie

Voorkeure → Voorkoms → Kies skermoriëntasie

- **Outomatiese** — Draai saam met jou foon
- **Horisontaal** — Altyd in landskaporiëntasie
- **Vertikaal** — Altyd in portretoriëntasie

Volskermmodus

Volskerm versteek die Android-statusbalk boaan die skerm.

1. Maak **Voorkeure → Voorkoms** oop en aktiveer **Volskerm**.
2. Aktiveer **Wys groot battery aanwyser** om 'n groot batteryaanwyser sigbaar te hou.
3. Maak **Sein aanwyser** oop en kies **Telefoon** of **Wi-Fi** vir die sein wat jy wil sien.

Volskerm maak die kennisgewingpaneel minder onmiddellik toeganklik, maar blokkeer nie Android se stelselinstellings nie.

Veilige Rande

Voorkom toevallige aanrakings op rand-tot-rand skerms:

Voorkeure → Voorkoms → Veilige rande grootte. Kies 'n randgrootte van 0% tot 15%.

Deel 8 — 🆘 SOS Noodgeval



Die rooi **SOS**-knoppie kan outomaties: 1. 'n Nood-SMS met jou ligging stuur 2. 'n Spesifieke telefoonnommer bel

SOS SMS Opstel

1. **Voorkeure** → **SOS**
2. Aktiveer **Stuur SMS**
3. Voer telefoonnommers in **SMS-foon** in (skei dit met kommas)
4. Skryf jou noodboodskap in **SMS-teks**
5. Stel **SMS wag** in — sekondes voordat dit gestuur word (gee jou tyd om te kanselleer)
6. Aktiveer **Voeg GPS-ligging by** om jou ligging in te sluit

Voorbeeldopstelling: - Telefoon: Voer jou vertroude kontak se volledige telefoonnommer in; skei veelvuldige nommers met kommas. - Teks: `Help my! Noodgeval!` - Wagtyd: `5 sekondes` - GPS: Geaktiveer

SOS Oproep Opstel

1. **Voorkeure** → **SOS**
2. Aktiveer **Bel**
3. Voer die telefoonnommer in **Bel telefoon** in
4. Stel **Bel wag** in — sekondes om te wag nadat die SMS gestuur is

SOS Gebruik

Outomatiese versending werk slegs wanneer BIG SMS die verstekboodskaptoepassing is. Anders word die SOS-boodskap eerder na die verstekboodskaptoepassing gekopieer.

1. Tik op **SOS** op die tuisskerm
2. 'n Aftelling verskyn
3. Tik op **Kanselleer** om te kanselleer
4. Ná die aftelling: as BIG SMS die verstekboodskaptoepassing is, word die SMS gestuur; anders word dit na die verstekboodskaptoepassing gekopieer. Die oproep word dan met die **luidsprekerfoon** gemaak.

> ⚠️ **Beperkings:** - Jy **kan nie** noodnommers soos 911 of 112 gebruik nie (Android-beperking) - Gebruik eerder familielede of versorgers se nommers - GPS is die akkuraatste buite; minder akkuraat binne

Dubbel SMS-opsie

Aktiveer **Stuur GPS SMS** om twee boodskappe te stuur: 1. Eerste SMS — onmiddellik, met jou benaderde ligging 2. Tweede SMS — sodra GPS 'n akkurater ligging bepaal

---

Deel 9 — 🔒 Sekuriteit & Beperkings

Wagwoordbeskerming

> 🎬 **Kyk:** Wagwoordbeskerming

Beskerm instellings sodat slegs jy of 'n versorger dit kan verander:

1. Drie kolletjies (⋮) → **Voorkeure** → **Voorkeure kieslys**
2. Aktiveer **Beskerm kieslys**
3. Tik op **Wagwoord** en voer jou wagwoord in
4. Die wagwoord kan leeg wees (druk net OK) of 'n spesifieke kode

> ⚠️ **Waarskuwing:** Hou 'n rekord van jou wagwoord. As jy dit vergeet, lees Wagwoord vergeet voordat jy die toepassingdata uitvee of BIG Launcher herinstalleer.

Wat beskerm kan word: - **Voorkeure kieslys** — 'n Wagwoord is nodig om instellings oop te maak - **Stelsel instellings** — 'n Wagwoord is nodig om toegang tot Android-instellings te kry

> 💡 **Wenk:** Selfs wanneer die stelselinstellings met 'n wagwoord beskerm is, kan die gebruiker steeds toegang daartoe kry deur die boonste kennisgewingbalk af te trek (dit is 'n Android-funksie wat nie gedeaktiveer kan word nie). Om dit moeiliker te maak, aktiveer **Volskerm** in **Voorkeure** → **Voorkoms** — dit versteek die kennisgewingbalk op die tuisskerm, sodat twee afsonderlike aftrekbewegings nodig is om toegang daartoe te kry.

Voorkeure in BIG Phone / BIG SMS

Wanneer jy BIG Phone of BIG SMS vanaf BIG Launcher oopmaak, gebruik hulle BIG Launcher se instellings en wys hulle geen Voorkeure-item nie. Stel hulle op in BIG Launcher → **Voorkeure** → **Telefoon** of **Boodskappe**. Sonder BIG Launcher is **Voorkeure** die eerste item in hul kieslys.

> 💡 As jy die item nodig het selfs wanneer jy hulle vanaf BIG Launcher oopmaak, merk **Wys die Voorkeure-knoppie** in hul eie **Voorkeure → BIG Apps Suite**.

Instellings-oorerwing Tussen Toepassings

> 🎬 **Kyk:** Instellings-oorerwing verduidelik

Vir 'n konsekwente opstelling, maak jou veranderinge in **BIG Launcher → Voorkeure** en hou **Erf die instellings** in BIG Phone en BIG SMS geaktiveer.

Aanbevole opstelling:

1. Stel alles in BIG Launcher op totdat jy tevrede is met die instellings.
2. Maak **BIG Phone** vanuit BIG Launcher oop en keer dan terug na BIG Launcher.
3. Maak **BIG SMS** vanuit BIG Launcher oop en keer dan terug na BIG Launcher.

Wanneer jy elke metgeseltoepassing vanuit BIG Launcher oopmaak, word die instellings op daardie toepassing toegepas. Herhaal die laaste twee stappe nadat jy verdere veranderinge in BIG Launcher gemaak het.

Veranderinge wat slegs in BIG Phone of BIG SMS gemaak word, verander **nie** BIG Launcher nie. As jy byvoorbeeld 'n instelling in BIG Phone verander, dan later instellings in BIG Launcher verander en BIG Phone daarvandaan oopmaak, neem BIG Phone die instellings van BIG Launcher oor. Dit kan die veranderinge oorskryf wat jy slegs in BIG Phone gemaak het. Dieselfde geld vir BIG SMS.

Om afsonderlike instellings te behou: maak die metgeseltoepassing se **Voorkeure → BIG Apps Suite** oop en deaktiveer **Erf die instellings**. Daardie toepassing sal dan sy eie instellings behou in plaas daarvan om dit van BIG Launcher oor te neem.

Beheer van Verwyderingsregte

> 🎬 **Kyk:** Vee geskiedenis/SMS/kontakte uit

Verwydering is **by verstek gedeaktiveer** vir veiligheid. Om te aktiveer:

Wat om te Verwyder	Waar om te Aktiveer
Kontakte	Voorkeure → Kontakte → "Voeg kontak verwyder opsie by"
Oproepgeskiedenis	Voorkeure → Telefoon → "Laat toe dat oproeplog-items uitgevee word"
SMS-boodskappe	Voorkeure → Boodskappe → "Wys verwyder-knoppie"

Of voer die **opstellingsassistent** weer uit (Voorkeure → Begin die opstellingsassistent) en verander die toestemmings op die skerm met die asblik.

Grootmaat verwyder opsies (wanneer geaktiveer): - Individuele inskrywings of hele drade - Alle geskiedenis vir 'n spesifieke kontak - Alle oproepgeskiedenis of alle boodskappe

> ⚠️ **Grootmaat verwydering kan nie ongedaan gemaak word nie!**

Toepassings Versteek

1. **Voorkeure** → **Toepassings** → **Toegelate toepassings**
2. Tik 'n toepassing om dit te versteek (wys as "gedeaktiveer")
3. Gebruik **Deaktiveer alles** / **Aktiveer alles** vir grootmaat veranderinge

Noodtoegang tot Voorkeure

Druk op die **Huis skerm** die **knoppie links bo en hou dit vir 30 sekondes in** om Voorkeure oop te maak.

Dit werk slegs op die tuisskerm en omseil **nie** wagwoordbeskerming nie. As **Beskerm kieslys** geaktiveer is, het jy steeds die wagwoord nodig.

Deel 10 — ♿ Toeganklikheid

TalkBack (Skermleser)

BIG Launcher werk saam met Android se TalkBack vir blinde gebruikers: 1. Aktiveer TalkBack in jou foon se **Toeganklikheid-instellings** 2. BIG Launcher lees knoppiename, skermtitels, kontakte en boodskappe hardop

Optimaliserings in Voorkeure: - **TalkBack: moenie programnaam lees nie** — Versnel die voorlees van skermtitels - **TalkBack: beeldknoppies** — Gebruik hierdie versoenbaarheidsoplossing as TalkBack probleme met beeldknoppies het

Wanneer TalkBack geaktiveer is, deaktiveer **Lees voor met lang druk** om dubbele spraak te vermy.

Lees voor met lang druk

Selfs sonder TalkBack: 1. **Voorkeure** → **Toeganklikheid** → aktiveer **Lees voor met lang druk** 2. Hou jou vinger op enige knoppie of teks om dit te hoor voorlees

Opspring op lang druk

1. **Voorkeure** → **Toeganklikheid** → aktiveer **Opspring op lang druk**
2. As jy 'n knoppie inhou, verskyn 'n opspringvenster met die knoppie se beskrywing

Hoë Kontras & Groot Teks Wenke

- Gebruik **Donker tema** vir maksimum kontras
- Stel die teks op **Grootste**
- Stel **Veilige rande grootte** in om aanraking aan die rande te voorkom
- Gebruik **volskermmodus** met die groot battery-aanwyser en die gekose sein-aanwyser

Groot Kontakfoto's

1. **Voorkeure** → **Telefoon** → **Kontak foto grootte**
2. Kies hoeveel spasie vir die bellerfoto op die oproepskerm gereserveer word

Haptiese Terugvoer (Vibrasie)

Voorkeure → **Toeganklikheid** → aktiveer **Aktiveer haptiese terugvoer**

Jou foon vibreer effens met elke knoppiedruk.

Beheeropsies

Modus	Gedrag
Kort druk	Vinnige tik aktiveer
Kort & lang druk	Beide 'n kort en 'n lang druk aktiveer die knoppie. Praat met lang druk en Opspring op lang druk kan ook werk as dit geaktiveer is.

Hardeware-sleutelbord & Toeganklikheidskakelaars

Vir beheer met 'n sleutelbord of skakelaar, deaktiveer **Gebruik swiep om skerms te navigeer**, want swiepnavigasie maak knoppies ontoeganklik met die sleutelbord. Aktiveer **Aktiewe knoppie rondom legstukke** wanneer legstukke sleutelbordfokus nodig het.

1. **Voorkeure** → **Skerms se opsies** → aktiveer **Aktiewe knoppie rondom legstukke**
2. Gebruik pyltjietoetse om te navigeer, OK/Enter om te kies, Terug om terug te gaan

Tecla Shield: BIG Launcher ondersteun eksterne skakelaars, suig-en-blaastoestelle en stuurknuppels via die Tecla Shield-rolstoelkoppelvlak.

Deel 11 — 📲 Toepassings





Toegang tot Toepassings

Tik op **Toepassings** op die tuisskerm om geïnstalleerde toepassings te sien. Die Voorkeure-item kan in **Voorkeure** → **Toepassings** → **Wys die Voorkeure-item** versteek, bo die toepassings geplaas of onder die toepassings geplaas word.

Onlangse Toepassings

1. **Voorkeure** → **Toepassings** → aktiveer **Wys onlangse toepassings**
2. Stel met **Aantal onlangse toepassings** in hoeveel gewys moet word

Soek na Toepassings

1. Tik die soekbalk bo-aan die toepassingslys
2. Begin om die toepassingsnaam te tik

> 💡 Aktiveer **Beter toepassingsoektog** in Voorkeure → Aansoeke om binne name te soek (bv. "book" vind "Facebook").

Wys Voorkeure in Toepassingslys

As jou foon nie 'n Kieslys-knoppie het nie: 1. **Voorkeure** → **Toepassings** → **Wys die Voorkeure-item** 2. Kies: **Moenie wys nie**, **Bogenoemde toepassings** of **Onder toepassings**

Deel 12 — ⚙️ Instellings & Stelsel

Lisensie-oordrag

Installeer die BIG-toepassings wat jy gekoop het op die nuwe foon en gebruik **dieselfde Google-rekening** as vir die oorspronklike aankoop.

1. Vir **BIG Apps Suite PREMIUM**, maak **BIG Launcher** oop. Vir 'n aankoop van 'n enkele toepassing, maak die toepassing oop wat jy gekoop het.
2. Gaan na **Voorkeure** → **Koop / verfris die volledige weergawe** → **Herstel aankope**.
3. Vir Suite, keer terug na BIG Launcher en maak **BIG Phone** en **BIG SMS** direk daarvandaan oop om hul lisensies te aktiveer.

Wanneer jy 'n aankoop herstel, word jou betaalde toegang herstel, nie jou vorige tuisskermuitleg of instellings nie. As jy steeds nie toegang het nie, volg Herstel jou lisensie.

Jou Toepassingsweergawe Kontroleer

> 🎬 **Kyk:** Hoe om jou weergawe te kontroleer

1. **Stelsel instellings** → **Toepassings** → tik op **BIG Launcher** (of BIG Phone / BIG SMS)
2. Blaai na onder — weergawe nommer word gewys
3. Vir die Android-weergawe: **Stelsel instellings** → **Oor die foon** → **Sagteware-inligting**

Terugskakel na Oorspronklike Lanseerder

1. **Voorkeure** → **Vee BIG Launcher uit as versteklanseerder**
2. Druk die Tuis-knoppie
3. Kies jou oorspronklike lanseerder

Deel 13 — ⚙️ Voorkeure Verwysing

Belangrike verwantskappe tussen instellings

Sommige Voorkeure werk saam en moet voor die gedetailleerde verwysing verduidelik word:

- Volskerm versteek die Android statusbalk bo-aan die skerm. Wanneer dit geaktiveer is, word die BIG Launcher battery- en seinaanwysers nuttiger, omdat die normale Android aanwysers dalk nie op die tuisskerm sigbaar is nie.
- Beskerm stelselinstellings kan 'n wagwoord vereis voordat Android stelselinstellings vanuit BIG Launcher oopgemaak word. Android self mag steeds toegang deur die kennisgewingpaneel toelaat. Volskerm maak dit moeiliker omdat die kennisgewingbalk op die tuisskerm versteek is.
- Flikkerende knoppies vir gemiste oproepe, boodskappe en ander toepassingkennisgewings hang af van toegang tot kennisgewings en van hoe die knoppie toegewys is. Toepassings van BIG Apps Suite kan interne bevoorregte skakels gebruik. As die knoppies nie soos verwag flikker nie, deaktiveer BIG Apps Suite-toepassings is bevoorreg en skep 'n gewone toepassingskortpad met die hand in Pas knoppies en skerms aan.
- Die skerm vir inkomende oproepe hang af van Android-toestemmings, kennisgewingkanale, batterybestuur en of BIG Phone die verstekfoontoepassing is. As die volledige oproepskerm nie kan verskyn nie, kan BIG Phone eerder 'n opspringkennisgewing of 'n waarskuwing slegs in die kennisgewingbalk wys.
- Opsies vir direkte oproepe verminder veiligheidsnavrae. "Geen spyskaart wanneer die kontak gebel word nie" en "Geen spyskaart in die skakelaar nie" kan dit vinniger maak om te bel, maar verhoog ook die risiko van onbedoelde oproepe.
- Die uitvee van kontakte, oproepgeskiedenis en boodskappe word afsonderlik beheer. Die uitvee van kontakte is in Voorkeure -> Kontakte, die uitvee van oproepgeskiedenis is in Voorkeure -> Telefoon, en die uitvee van boodskappe is in Voorkeure -> Boodskappe.
- Swiepnavigasie tussen skerms is geheue-intensief en, wanneer geaktiveer, is knoppies nie toeganklik met 'n sleutelbord nie. Vir sleutelbord-, skakelaar- of TalkBack-gebruik, oorweeg dit om swiepnavigasie te deaktiveer.
- SMS-kennisgewinggedrag is verdeel tussen BIG SMS-instellings en Android-kennisgewinginstellings. Klank, vibrasie, sluitskermvertoning en volskermvertoning mag Android-kennisgewingtoestemmings en kanaalinstellings vereis.
- Om SOS-SMS'e outomaties te stuur, moet BIG SMS die verstekboodskaptoepassing wees. Anders word die SOS-boodskap eerder na die verstekboodskaptoepassing gekopieer.

Maak Voorkeure oop vanaf die drie-kolletjie-kieslys op die tuisskerm, vanaf die Toepassingslys indien geaktiveer, of deur die noodtoeganggebaar te gebruik wat in die Sekuriteit-afdeling van hierdie handleiding beskryf word.

Die presiese lys kan verskil volgens toestel, Android-weergawe, geïnstalleerde BIG Apps Suite-toepassings en toestemmings. Sommige aksies maak Android stelselinstellings oop.

Hoof Voorkeure-skerm

Item	Wat dit doen	Notas
Koop / verfris die volledige weergawe	Maak aankoop- of lisensieherlaai-opsies oop.	Elke BIG Apps Suite-toepassing kan sy eie lisensie hê. Gebruik dieselfde Google-rekening wat vir die aankoop gebruik is.
Begin die opstellingsassistent	Begin die opstel-assistent weer.	Nuttig na installasie of wanneer basiese instellings vir 'n nuwe gebruiker verander word.
Kies taal	Verander die taal wat deur BIG Launcher gebruik word.	Die toepassing kan sy eie taal onafhanklik van die Android-stelseltaal gebruik.
Voorkoms	Maak visuele instellings oop.	Tema, teksgrootte, statusaanwysers, volskerm en skermoriëntasie.
Toeganklikheid	Maak interaksie- en bystandgebruik-instellings oop.	Lang druk, TalkBack-verwante opsies, vibrasie en onaktiewe knoppies.
Voorkeure kieslys	Beheer toegang tot Voorkeure en stelselinstellings.	Sluit wagwoordbeskerming in.
Pas knoppies en skerms aan	Maak die skerm- en knoppieredigeerder oop.	Word gebruik om knoppiefunksies, etikette, ikone, uitlegte en ekstra skerms te verander.
Skerms se opsies	Maak algemene skermgedragsopsies oop.	Swiepnavigasie, knipperende knoppies, etikette en kieslys-knoppie-gedrag.
Kontakte	Maak kontaklys, kontakdetail en kontakredigering-opsies oop.	Beheer ook kontakskrapping en kontakopspring-gedrag.
Telefoon	Maak inkomende oproep, aktiewe oproep, oproeplog en skakelbord-opsies oop.	Baie items vereis dat BIG Phone geïnstalleer en as die verstekfoon-toepassing gestel is.

Item	Wat dit doen	Notas
Boodskappe	Maak SMS-kennisgewing, boodskapdetail, boodskapredigeerder en filteropsies oop.	Baie items vereis dat BIG SMS geïnstalleer en as die verstek SMS-toepassing gestel is.
SOS	Maak nood-SMS- en oproepopsies oop.	Stel telefoonnommers, wagtyd, SMS-teks en GPS-ligginggedrag op.
Toepassings	Maak instellings vir die toepassingslys oop.	Onlangse toepassings, versteekte toepassings, soek, en Voorkeure-kortpad in die toepassingslys.
Verenigbaarheid regstellings	Maak toestel-spesifieke regstellings oop.	Gebruik slegs wanneer die beskryfde probleem verskyn. Sommige regstellings kan prestasie verminder.
Vrywaring en Privaatheidsbeleid	Wys die wetlike en privaatheidsinligting.	Die gebruiker stem in tot hierdie bepalings deur die toepassing te gebruik.
Vee BIG Launcher uit as versteklanseerder	Wis BIG Launcher as die Android verstek tuis-toepassing.	Nadat Tuis gedruk is, kan Android vra watter lanseerder om te gebruik.
Gebruikers gids	Maak die aanlyn gebruikershandleiding oop.	Vereis 'n blaaier en internettoegang.
Kyk vir opdaterings	Wys die geïnstalleerde weergawe en opdateringsinligting.	Dateer altyd op na die nuutste weergawe beskikbaar.

Voorkoms

Voorkeur	Opsies	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Kies tema	Lig (verstek), Donker, Blou, geïnstalleerde temas, Laai meer af	Verander die kleurtema.	Donker kan kontras snags verbeter. Ekstra temas mag afhang van geïnstalleerde temapakke.

Voorkeur	Opsies	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Teksgrootte	Verstek, Groter, Grootste	Verander die hoof toepassings teksgrootte.	"Pas teksgrootte toe vir voorkeure" beheer of Voorkeure ook die geselekteerde grootte gebruik.
Kies skermoriëntasie	Outomatiese (verstek), Horisontaal, Vertikaal	Beheer of BIG Launcher toestelrotasie volg of oriëntasie sluit.	Gebruik Vertikaal vir fone wat slegs in portretmodus gebruik word. Gebruik Horisontaal vir vaste landskapopstellings.
Veilige rande grootte	0% tot 15%	Voeg onaktiewe marges naby skermrande by om toevallige rand-aanrakings te verminder.	Nuttig op rand-tot-rand skerms en vir gebruikers met motoriese probleme. Groter rande verminder die bruikbare knoppie-area.
Sein aanwyser	Geen sein aanwyser, Telefoon, Wi-Fi	Kies watter groot seinaanwyser BIG Launcher wys.	Nuttig met Volskerm, waar Android se normale statusbalk dalk versteek is.
Wys groot battery aanwyser	Ja/Geen	Wys 'n groot BIG Launcher battery-aanwyser.	Veral nuttig met Volskerm.
Wys alarmikoon	Ja/Geen	Wys die alarm-ikoon naby die horlosie.	Deaktiveer as die toestel verkeerdelik 'n alarm-ikoon wys selfs wanneer geen alarm aktief is nie.
Volskerm	Ja/Geen	Versteek die Android kennisgewing-/statusbalk boaan die skerm.	Maak toevallige stelseltoegang moeiliker, maar versteek ook normale Android battery- en seinaanwysers.
Swart navigasiebalk	Ja/Geen	Verander die agtergrond van die onderste Android-navigasiebalk na swart.	Kan op sommige Motorola-toestelle wat in die toepassingwaarskuwing gelys word, ineenstort. Gebruik slegs indien nodig.

Voorkeur	Opsies	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Pas teksgrootte toe vir voorkeure	Ja/Geen	Wys Voorkeure deur die geselekteerde BIG Launcher-teksgrootte te gebruik.	Nuttig vir lae sig, maar baie groot teks kan lang voorkeur beskrywings meer spasie laat opneem.

Toeganklikheid

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Beheer	Kort druk; Kort & lang druk	Kies hoe knoppies op aanraking reageer.	Kort & lang druk aktiveer die knoppies selfs wanneer dit vir 'n lang tyd ingedruk word - geskik vir bejaardes wat sukkel met raakskerms.
Kanselleer dialoog wanneer dit buite aangeraak word	Ja/Geen	Maak dialoogvensters toe wanneer die gebruiker buite hulle tik.	Deaktiveer vir gebruikers wat dikwels per ongeluk die gebied buite dialoogvensters aanraak.
Aktiveer haptiese terugvoer	Ja/Geen	Vibreer wanneer kieslysknoppies aangeraak word.	Hang af van toestel vibrasie hardeware en Android vibrasie instellings.
Lees voor met lang druk	Ja/Geen	Lees 'n item beskrywing hardop voor met lang druk.	TalkBack moet geïnstalleer wees. Gebruik dit saam met "Aktiveer knoppies met geen funksionaliteit nie" as leë items ook gevind moet kan word.
Opspring op lang druk	Ja/Geen	Wys die item se beskrywing in 'n opspringvenster wanneer die item lank gedruk word.	Nuttig wanneer 'n versorger beskrywings wil hê sonder om die knoppie-aksie te verander.

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Aktiveer knoppies met geen funksionaliteit nie	Ja/Geen	Maak alle items interaktief selfs al voer hulle geen aksie uit nie.	Nuttig met lang-druk praat of opspringopsies, want andersins reageer onaktiewe knoppies dalk nie.
TalkBack: moenie programnaam lees nie	Ja/Geen	Slaan herhaalde lees van die toepassingsnaam oor.	Versnel skermtitel-lees vir TalkBack-gebruikers.

Voorkeure kieslys

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Knoppies wysig in kieslys	Ja/Geen	Voeg vinnige toegang tot skermredigeerder in die kieslys by.	Dit is die "Stel knoppies"-kortpad wat deur versorgers gebruik word.
Stelselinstellings in kieslys	Ja/Geen	Voeg vinnige toegang tot Android stelselinstellings in die kieslys by.	Kan beskerm word met "Beskerm stelselinstellings".
Beskerm kieslys	Ja/Geen	Vereis die Voorkeure-wagwoord voordat Voorkeure oopgemaak word.	Gebruik om toevallige of ongemagtigde veranderinge te voorkom.
Beskerm stelselinstellings	Ja/Geen	Vereis die Voorkeure-wagwoord voordat stelselinstellings vanuit BIG Launcher oopgemaak word.	Android mag steeds stelselinstellings deur die kennisgewingpaneel toelaat. Volskerm maak dit moeiliker.

Voor-keur	Opsies of huidi-ge voor-beeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Wag-woord	Teks-/wag-woordak-sie	Stel die wagwoord wat ge-bruik word deur beskermde Voorkeure en beskermde stelselinstellings.	'n Leë wagwoord kan as 'n eenvoudige bevesti-ging gebruik word. As die wagwoord vergeet word, mag herstel die herinstallering of terugs-tel van toepassingdata vereis.

Skerms se opsies

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Knipperende knoppie wanneer 'n toepassing 'n kennisgewing wys	Ja/Geen	Laat 'n toepassingskortpad-knoppie knipper wanneer die toepassing 'n kennisgewing in die boonste statusbalk skep.	Vereis kennisgewingtoegang. Die knoppie moet toegewys word aan die toepassing waarvan die kennis-gewing gemonitor moet word.
Vee flikkerende knoppies-kas uit	Aksie	Wis gestoorde knipperende-kennisgewinginligting.	Eksterne toepassings moet kennis-gewings weer skep of opdateer voordat knoppies weer kan knip-per.
BIG Apps Suite-toepassings is bevoorreg	Ja/Geen	Skakel BIG Phone, BIG SMS, en ander BIG Apps Suite-toepassings intern aan BIG Launcher.	Gee beter ikone en spesiale knip-perende data. Deaktiveer as knip-per onbehoorlik optree en skep 'n normale toepassingskortpad hand-matig.
Gebruik swiep om skerms te navigeer	Ja/Geen	Laat links/regs swiepe tussen skerms toe.	Geheue-intensief. Wanneer aktief, is knoppies nie toeganklik met 'n sleutelbord nie.
Swiep tipe	Van tuis na regs; Lus	Kies hoe swiepnavigasie deur skerms beweeg.	Lus keer terug van die laaste skerm na Tuis. Van tuis na regs stop aan die einde.

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Gebruik kieslys-knoppie op alle skerms	Ja/Geen	Wys die Voorkeure-kieslys op alle skerms in plaas van slegs die tuisskerm.	Nuttig wanneer die gebruiker tyd op ekstra skerms spandeer.
Aktiewe knoppie rondom legstuk-ke	Ja/Geen	Voeg 'n aktiewe/fokusbare knoppie-raam rondom widgets by.	Hoofsaaklik bedoel vir sleutelbord-beheer. Deur die knoppie te druk, gee dit fokus aan die widget.
Aktiveer outoma-tiese teksetikette	Ja/Geen	Voeg outomaties teks-etiket-te by nuutgeskepte knoppies.	Etiket-voorkoms word beheer deur die etiketkleur-, grootte- en posisie-instellings hieronder.
Keer teksetiket-kleure om	Ja/Geen	Gebruik wit teks met 'n swart omlyning.	Nuttig wanneer etikette oor ikone of foto's geplaas word.
Teksgrootte	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Stel teks-etiketgrootte op skermknoppies.	Dit beïnvloed knoppie-etikette, nie die hoof toepassingsteks-grootte in Voorkoms nie.
Teks etikette po-sisie	Aan die bo-kant, In die middel, Op die bodem	Kies waar knoppie-etikette verskyn.	Onderaan is gewoonlik die beste vir toepassingsikone; in die middel kan help wanneer die etiket die hoofinligting is.

Kontakte

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarsku-wings
Soek kontakte deur	Alle beskik-bare velde (Stelsel); Naam; Van	Beheer watter kontakvelde gesoek word.	Naam- en Van-soektog mag dalk nie op alle toestelle werk nie.

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Wys kontakte slegs met foon	Ja/Geen	Wys slegs kontakte wat 'n telefoonnommer insluit.	Aanbeveel vir eenvoudige foongebruik, omdat kontakte sonder telefoonnommers nie gebel kan word nie.
Sorteer volgens van	Ja/Geen	Sorteer kontakte volgens van.	Mag dalk nie op alle fone werk nie.
Wys kontakte/gunstelinge wissel	Ja/Geen	Voeg 'n skakelaar by om tussen alle kontakte en gunsteling kontakte in die kontaklys te wissel.	Nuttig as die gebruiker dikwels tussen albei lyste wissel.
Wys alle kontakitems insluitend duplikate	Ja/Geen	Wys duplikaat inskrywings in kontakdetail.	Deaktiveer om duplikaat kontakitems te versteek.
Wys voeg by/verwyder ster	Ja/Geen	Voeg die vermoë by om 'n kontak as 'n gunsteling in kontakdetail te merk of ontmerk.	Gunsteling kontakte verskyn in die Gunstelinglys en kan deur filters gebruik word.
Voeg kontak verwyder opsie by	Ja/Geen	Voeg "Vee kontak uit" by aan die einde van kontakdetail.	Skrapping kan nie ongedaan gemaak word nie. Deaktiveer vir gebruikers wat kontakte per ongeluk mag uitvee.
Voeg stelselkontakbesonderhede by	Ja/Geen	Voeg toegang by tot die Android stelsel kontakdetailskerm aan die einde van kontakdetail.	Nuttig wanneer 'n spesiale Android-kontakfunksie benodig word.
Gebruik stelsel kontakbesonderhede	Ja/Geen	Gebruik Android se stelsel kontakdetail in plaas van BIG Launcher se kontakdetail.	Gebruik slegs as die stelsel kontaktoepassing vereiste spesiale funksies het.

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Voeg wysiging by	Ja/Geen	Voeg toegang by tot BIG Launcher se kontakredigeerder.	Dit is die eenvoudige redigeerder wat vir BIG Launcher ontwerp is.
Voeg stelselwysiging by	Ja/Geen	Voeg toegang by tot die Android stelsel kontakredigeerder.	Nuttig vir kontakvelde wat nie deur BIG Launcher se redigeerder ondersteun word nie.
Wys boodskapopsie in oproepdialoog	Ja/Geen	Wys of versteek "Stuur boodskap" nadat 'n kontak se telefoonnommer getik is.	Om dit te versteek vereenvoudig die oproepdialoog, maar om 'n dialoog te behou help steeds om toevallige oproepe te voorkom.
Geen kieslys wanneer die kontak gebel word nie	Ja/Geen	Skakel die kontak direk in plaas daarvan om opsies te wys.	Vinniger, maar minder veilig. Nie aanbeveel vir gebruikers wat dalk per ongeluk mag tik nie.
Geen kieslys in die skakelaar nie	Ja/Geen	Skakel direk vanaf die skakelbord in plaas daarvan om opsies te wys.	Vinniger, maar verwyder 'n ekstra bevestigingstap.
Wys Soekveld	Ja/Geen	Wys of versteek die soekveld in die kontaklys.	Versteek dit vir 'n eenvoudiger kontaklys.

Telefoon

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Kies telefoon luitoon klank	Aksie	Maak luitoonkeuse oop vir inkomende oproepe.	Gedrag kan afhang van Android-luitoon toestemmings en klankinstellings.

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Regstelling: geen luitoonklank nie	Ja/Geen	Aktiveer 'n tydelike oplossing wanneer inkomende oproepe geen luitoon het nie.	Kontroleer eers volume, Moenie Steur Nie-modus, en Android kennisgewinginstellings.
Wys oproepskerm onmiddellik wanneer dit lui	Ja/Geen	Probeer om die oproepskerm onmiddellik te wys wanneer 'n inkomende oproep begin lui.	Mag dalk nie op alle toestelle werk nie as gevolg van Android- en vervaardiger-batterybeperkings.
Herstel: geen oproepskerm onmiddellik wanneer dit lui nie	Hulp/aksie	Maak instruksies oop vir fone wat die oproepskerm in die agtergrond blokkeer.	Algemeen op toestelle met aggressiewe batterybestuur.
Wys die inkomende oproep as:	Oproepskerm - as jou Android dit toelaat. Indien nie, wys die opwipkennisgewing.; Opwipkennisgewing; Kennisgewing slegs in die kennisgewingbalk	Kies hoe inkomende oproepe aangebied word.	Die volle oproepskerm is die beste vir bejaardes, maar Android mag dalk terugval na kennisgewinggebaseerde modusse vereis.
Swiep om oproep te weier	Ja/Geen	Verwerp 'n inkomende oproep wanneer die oproepkennisgewing weggeswiep word.	Laat gedeaktiveer as dit waarskynlik is dat kennisgewings per ongeluk weggeswiep sal word.

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Stelselinstellings vir inkomende oproepkennisgewing	Aksie	Maak Android kennisgewinginstellings oop vir inkomende oproepe.	Gebruik vir klank, vibrasie, sluitskermvertoning en ander kanaalinstellings.
Verstek oudio-toestel vir oproepe	Verstek, Oorstuk, Bluetooth, Bedrade koptelefoon, Spreker	Kies die voorkeur-oudioroete vir oproepe.	Slegs beskikbare toestelle kan tydens 'n regte oproep gebruik word.
Oudio toestel knoppie funksionaliteit	Wys 'n dialoog met al die toestelle; Blaai deur toestelle as 'n lys	Kies hoe die Oudio-knoppie tydens 'n oproep optree.	Dialoog is duideliker. Blaai is vinniger vir ervare gebruikers.
Sluit die volume knoppies	Ja/Geen	Voorkom toevallige volume veranderinge terwyl die oproepskerm aktief is.	Werk slegs wanneer die oproepskerm aktief is.
Vra om die oproep te beëindig	Ja/Geen	Wys 'n bykomende bevestiging voordat 'n oproep beëindig word.	Aanbeveel om toevallige ophangings te voorkom.
Bevestig al die aksies op 'n oproepskerm	Ja/Geen	Vereis bevestiging vir elke oproepskermknoppie-aksie.	Sterkste beskerming teen toevallige aanrakings, maar maak oproepbeheer stadiger.
Leë spasie boaan die aktiewe oproepskerm	Af / 0 tot 11	Voeg leë spasie bo-aan die aktiewe oproepskerm by.	Help om oor- of wang-aanrakings tydens 'n oproep te voorkom. Groter waardes laat minder ruimte vir oproepbeheer.

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Kontak foto grootte	0 tot 11, met vulopsies vir leë/agtergrondspasie	Stel hoeveel spasie vir die bellerfoto gereserveer word.	Groter foto's help met herkenning, maar kan oproepbeheer laer skuif.
Wys Sleutelbord-knoppie	Ja/Geen	Wys die sleutelbord-knoppie op die aktiewe oproepskerm.	Nodig vir geoutomatiseerde telefoonstelsels.
Wys Oudio-wisselaar	Ja/Geen	Wys die oudio-toestel-knoppie op die aktiewe oproepskerm.	Gebruik met Verstek oudio-toestel en Oudio-knoppie funksionaliteit.
Wys Duur-knoppie	Ja/Geen	Wys oproepduur op die aktiewe oproepskerm.	Kan versteek word vir 'n eenvoudiger oproepskerm.
Wys Hou-knoppie	Ja/Geen	Wys die hou-knoppie op die aktiewe oproepskerm.	Versteek as die gebruiker oproepe per ongeluk in die wag mag plaas.
Wys Demp-knoppie	Ja/Geen	Wys die demp-knoppie op die aktiewe oproepskerm.	Versteek as toevallige demping 'n algemene probleem is.
Wys aktiewe oproep-knoppie	Ja/Geen	Voeg 'n Aktiewe oproep-knoppie by die Telefoon-kieslys.	Help om terug te keer na 'n deurlopende oproep as die gebruiker die oproepskerm verlaat.
Wys My kontakte-knoppie	Ja/Geen	Wys My kontakte in die Telefoon-kieslys.	Versteek om die Telefoon-kieslys te vereenvoudig.

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Wys Sterknoppie	Ja/Geen	Wys Gunstelinge in die Telefoonkieslys.	Nuttig vir slegs-gunstelinge werkvloei.
Wys Skakel nommerknoppie	Ja/Geen	Wys Skakel nommer in die Telefoon-kieslys.	Versteek as die gebruiker slegs gestoorde kontakte moet bel.
Wys Voeg kontakknoppie by	Ja/Geen	Wys Voeg kontak by in die Telefoon-kieslys.	Versteek as slegs 'n versorger kontakte moet byvoeg.
Wys Onlangse oproepe	Ja/Geen	Wys onlangse oproepe in die Telefoon-kieslys.	Verwante aan oproeplog-skrapping en groepering.
Groepeer oproeplogitems deur	Gedeaktiveer; Telefoonnommer; Telefoonnommer en oproeprigting	Groepeer oproeplog-inskrywings.	Groepering verminder rommel, veral op fone met baie herhaalde oproepe.
Wys verwyderknoppie	Ja/Geen	Wys die verwyderknoppie vir oproeplogitems.	Deaktiveer vir gebruikers wat dalk geskiedenis per ongeluk mag uitvee.
Stelselinstellings vir kennisgewing oor gemiste oproepe	Aksie	Maak Android kennisgewingin-stellings oop vir gemiste oproepe.	Gebruik vir klank, vibrasie en sigbaarheid van gemiste-oproep kennisgewings.
Kleiner nommers in die belboks	Ja/Geen	Maak geskakelde nommers kleiner sodat meer syfers pas.	Nuttig vir lang nommers.

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Lang druk vee die hele gebelde nommer uit	Ja/Geen	Deur die geskakelde-nommer-veld in te hou, word die hele nommer skoongemaak.	Vinniger regstelling, maar kan die volle nommer per ongeluk uitvee.
Gemiste oproepe:	Ja/Geen	Wys gemiste oproepe voor die volledige oproepgeskiedenis.	Wanneer jy 'n gemiste oproep se besonderhede oopmaak, word dit as gesien gemerk. Merk alles as gesien merk die oorblywende gemiste oproepe as gesien.
Wys oproepe behalwe:	Kies oproeptipes	Versteek die gekose tipes in die oproeplogboek.	Dit verander wat vertoon word; dit blokkeer nie oproepe nie.
Vervang nommervoorvoegsel	Oorspronklike voorvoegsel; nuwe voorvoegsel	Vervang 'n ooreenstemmende nommervoorvoegsel voor die oproep.	Slegs nommers wat met die ingestelde oorspronklike voorvoegsel begin, word verander.
Wys in simbool-dialoog:	Kies simbole en aksies	Bepaal die inhoud van die skakelaar se simbooldialoog.	Beskikbare aksies sluit Plak vanaf knipbord en Verlaat skakelaar in.
Inkomende oproepe filter	Reëls vir kontakte/sterkontakte; lys van geblokkeerde nommers	Blokkeer inkomende oproepe volgens die gekose reëls.	Vereis dat BIG Phone die verstektoepassing vir belleridentifikasie en strooiposopsporing is.
Potensiële strooipos oproep	Geen aksie; Wys inligtingsknoppie; Weier outomaties	Bepaal wat om te doen wanneer Android 'n moontlike strooiposoproep identifiseer.	—

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Onmiddellik aanvaar lys	Lys van telefoonnommers	Beantwoord oproepe vanaf die gelyste nommers sonder dat die gebruiker iets hoef te doen.	Blokkering geniet voorrang. Aktiveer dit slegs as die gebruiker wil hê dat hierdie oproepe outomaties beantwoord word.
Uitgaande oproepe filter	Reëls vir kontakte/sterkontakte; lys van geblokkeerde nommers	Blokkeer uitgaande oproepe vanaf BIG Phone volgens die gekose reëls.	Om oproepe te blokkeer wat deur ander toepassings begin word, word die afsonderlike oproepherleidingsrol vereis. Noodoproepe wat deur ander toepassings begin word, kan nie geblokkeer word nie.

Boodskappe

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Stelselboodskap kennisgewing	Ja/Geen	Wys SMS-kennisgewings in die Android kennisgewingbalk.	Gedrag hang af van Android-weergawe, kennisgewingtoestemming en toepassingsaktiwiteit.
Klank en visuele konfigurasie	Aksie	Maak Android kennisgewinginstellings oop vir boodskapkennisgewings.	Gebruik vir klank, vibrasie, sluitskermvertoning en kanaalgedrag.
Volle skerm bo-op die Sluitskerm	Ja/Geen	Wys 'n inkomende SMS-kennisgewing as 'n volskermvenster oor die sluitskerm.	Vereis Android volskerm-kennisgewingtoestemming.
Swiep om as gelees te merk	Ja/Geen	Merk 'n SMS as gelees wanneer die kennisgewing daarvan weggeswiep word.	Deaktiveer as kennisgewings per ongeluk afgemaak mag word.

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Versoek afleweringskennisgewing	Ja/Geen	Versoek SMS-aflewering-inligting.	Sommige selfoonoperateurs mag vir afleweringsverslae hef.
Wys inligting-opspringer wanneer boodskap gestuur/afgelewer word	Ja/Geen	Wys 'n opspringvenster wanneer 'n SMS suksesvol gestuur of afgelewer word.	Foutopspringvensters word altyd gewys. Op Android 11 of nuwer kan die toepassing nie die teks in opspringvensters vergroot nie.
Wys Bel nou-knoppie	Ja/Geen	Wys Bel nou in boodskapdetail.	Nuttig om vinnig die sender te bel.
Wys Antwoord-knoppie	Ja/Geen	Wys Antwoord in boodskapdetail.	Versteek om boodskapdetail slegs-leesbaar te maak.
Wys Herstuur-knoppie	Ja/Geen	Wys Herstuur in boodskapdetail.	Nuttig na mislukte SMS-versending.
Wys Stuur aan-knoppie	Ja/Geen	Wys Stuur aan in boodskapdetail.	Versteek om boodskapopsies te vereenvoudig.
Wys verwyder-knoppie	Ja/Geen	Laat skrapping van boodskappe toe.	Deaktiveer vir gebruikers wat dalk SMS'e per ongeluk mag uitvee.
Wys Stuur-knoppie	Bo die teks; Onderaan die skerm; Bo die sleutelbord	Kies waar die Stuur-knoppie in die boodskapredigeerder verskyn.	"Bokant die sleutelbord" hou die stuurknoppie naby waar jy tik. Met "Onderkant van die skerm" kan dit makliker wees om die knoppie te vind.
Blokkeer nommers:	Geen; Wat nie in Kontakte is nie; Wat nie Gunstelinge is nie; Alles	Filter inkomende SMS deur sender.	Sterk filters kan belangrike boodskappe versteek. Slegs-gunstelinge is streng en moet versigtig gebruik word.
Blokkeer lys	Aksie/lys	Verwerp altyd boodskappe van adresse in hierdie lys.	Gebruik vir bekende ongewenste senders.

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Dubbele SIM-kaart ondersteuning	Ja/Geen	Wys SIM-keuse wanneer 'n SMS gestuur word.	Gebruik slegs op dubbele-SIM-toestelle.
Herstel: wys ontbrekende boodskappe	Ja/Geen	Gebruik 'n stadiger versoenbaarheidsmodus vir ernstige probleme met die SMS-databasis op ouer fone.	Aktiveer dit slegs as boodskappe weens hierdie databasisprobleme ontbreek.
Boodskapstelsel-toestemmings	Aksie	Maak vereiste Android-boodskaptoestemmings oop of kontroleer dit.	BIG SMS moet die vereiste SMS-toestemmings hê en moet gewoonlik die verstek boodskaptoepassing wees.
Pas uitleg vir sleutelbord aan	Ja/Geen	Verklein die uitleg of maak dit rolbaar wanneer die sleutelbord die teksveld bedek.	Aktiveer dit as jy nie die boodskapteks kan sien terwyl jy tik nie.

SOS

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Stuur SMS	Ja/Geen	Stuur outomaties 'n SMS nadat die SOS-knoppie gedruk is.	Werk outomaties slegs as BIG SMS die verstek boodskaptoepassing is. Andersins mag die SOS-teks in die verstek SMS-toepassing gekopieer word.
SMS-foon	Telefoonnommer teksveld	Stel die nommer of nommers wat die SOS SMS moet ontvang.	Gebruik familie- of versorger-nommers, nie noodiensnommers wat deur Android-beperkings geblokkeer word nie.
SMS-teks	Teksveld	Stel die SOS-boodskapteks.	Hou die boodskap kort en duidelik.

Voor-keur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
SMS wag	Sekondes	Stel die vertraging in voordat die SOS SMS gestuur word.	Gee die gebruiker tyd om toevallige aktivering te kanselleer.
Voeg GPS-ligging by	Ja/Geen	Voeg GPS-ligging by aan die einde van die SOS SMS indien beskik-baar.	GPS is meer akkuraat buite. Binneshuis kan dit benaderd of onbeskikbaar wees.
Stuur GPS SMS	Ja/Geen	Stuur 'n ander SMS wanneer 'n meer sekere ligging beskikbaar is.	Nuttig wanneer die eerste boodskap gestuur word voordat GPS 'n presiese posisie het.
Bel	Ja/Geen	Bel outomaties nadat die SOS-knoppie gedruk is.	Word gewoonlik gebruik nadat die SOS SMS gestuur is.
Bel te-lefoon	Telefoon-nommer teksveld	Stel die nommer om te bel.	Gebruik 'n betroubare kontak of versorger.
Bel wag	Sekondes	Stel hoe lank om te wag voor die oproep na SMS-versending.	'n Vertraging verminder toevallige oproepe en gee SMS tyd om eers te stuur.

Toepassings

Voorkeur	Opsies of huidi-ge voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarsku-wings
Wys on-langse toepas-sings	Ja/Geen	Wys onlangs gebruikte toepassings in die Toe-passingslys.	Deaktiveer vir 'n eenvoudiger vaste toepassingslys.

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Aantal onlangse toepassings	number	Stel hoeveel onlangse toepassings vertoon word.	Minder onlangse toepassings maak die lys eenvoudiger.
Toegelate toepassings	Aksie/lys	Laat jou toe om toepassings van die toepassingslys te versteek.	Versteekte toepassings word nie gedeïnstalleer nie; hulle word slegs van BIG Launcher se toepassingslys verwyder.
Wys soektog bo-aan	Ja/Geen	Wys die soekveld bo-aan die toepassingslys.	Kan ook geskakel word deur die soekknoppie te druk op toestelle wat een het.
Wys die Voorkeure-item	Moenie wys nie; Bo toepassings; Onder toepassings	Voeg BIG Launcher Voorkeure by die toepassingslys.	Nuttig op toestelle sonder 'n hardeware-/kieslys-knoppie of wanneer die tuisskermkieslys versteek is.
Beter toepassingsoektog	Ja/Geen	Soek na die getikte teks binne toepassingsname, nie slegs aan die begin nie.	Voorbeeld: soek "book" kan "Facebook" vind.

Verenigbaarheid regstellings

Gebruik dit slegs wanneer die gelyste probleem verskyn. Sommige kan BIG Launcher stadiger maak of meer geheue gebruik.

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
Herstel: ontbrekende ikone in kieslyste	Ja/Geen	Help wanneer leë vierkante verskyn in plaas van ikone in lyste.	Mag blaai stadiger maak.

Voorkeur	Opsies of huidige voorbeeld	Wat dit doen	Verwante instellings en waarskuwings
TalkBack: beeld-knoppies	Ja/Geen	Verstel beeldknoppie-gedrag vir TalkBack.	Gebruik wanneer TalkBack beeldknoppies verkeerd of verwarrend aankondig.
Vee kas uit wan-neer u die Home-sleutel druk	Ja/Geen	Wis toepassingskas wanneer Tuis gedruk word.	Geheue-intensief; kan help met eksterne tema proble-me.
DPI van ikone	Verstek, Laag, Medi-um, Hoog, X-Hoog, XX-Hoog, XXX-Hoog	Kies ikoonresolusie.	Hoër DPI lyk skerper, maar vereis meer geheue. Laer DPI kan prestasie help.
Herbegin app	Aksie	Herbegin BIG Launcher en wis kas.	Gebruik slegs as ander reg-stellings misluk.

Deel 14 — 🔧 Probleemoplossing

Geen luitoon op inkomende oproepe nie

1. **Voorkeure** → **Telefoon** → aktiveer **Regstelling: geen luitoonklank nie**
2. Kontroleer jou foon se volume en Moenie Steur Nie-modus

SMS-boodskappe nie ontvang nie

1. Maak seker dat BIG SMS as die verstekboodskaptoepassing gestel is.
2. Kontroleer of BIG SMS die vereiste SMS-toestemmings in Android se instellings het.
3. Herbegin u foon.

Swart skerm tydens inkomende oproep

1. Maak seker dat BIG Phone die verstekoproeptoepassing is (opstellingstappe).

2. Maak **Voorkeure → Telefoon → Wys die inkomende oproep as:** in BIG Launcher oop en kies **Oproepskerm - as jou Android dit toelaat. Indien nie, wys die aanwysingskennisgewing.**
3. As die oproepskerm steeds nie verskyn nie, maak **Voorkeure → Telefoon → Herstel: geen oproepskerm onmiddellik wanneer dit lui nie** oop en volg die instruksies vir u foon.

Vermiste boodskappe in drade

As boodskappe weens ernstige SMS-databasisprobleme op 'n ouer foon ontbreek, maak **Voorkeure → Boodskappe** oop en aktiveer **Herstel: wys ontbrekende boodskappe**.

Duplikaat boodskappe

Maak seker dat BIG SMS die verstekboodskaptoepassing is. As boodskappe steeds twee keer verskyn, kontak ondersteuning en verskaf u foonmodel, Android-weergawe en BIG SMS-weergawe.

BIG Launcher is stadig of stort ineen

As dit stadig gaan om tussen BIG Launcher-skerms te wissel, maak **Voorkeure → Skerms se opsies** oop en skakel **Gebruik swiep om skerms te navigeer** af.

Gebruik **Vee kas uit wanneer u die Home-sleutel druk** slegs vir probleme met eksterne temas, nie as 'n algemene instelling om werkverrigting te versnel nie: dit gebruik baie geheue.

As BIG Launcher aanhoudend sluit of 'n fout vertoon, volg die stappe onder **BIG Launcher hou aan stop** in Algemene ondersteuningsversoeke. Moenie toepassingdata uitvee of die toepassing herinstalleer as 'n algemene probleemoplossingstap nie; dit kan u opstelling uitvee.

Battery dreineer vinnig

Maak u foon se **Battery**-instellings oop en gaan die batterygebruiklys na om te sien watter toepassing die battery gebruik.

As BIG Launcher, BIG Phone of BIG SMS buitengewoon hoë gebruik toon, kontak **contact@biglauncher.com** en verskaf die toepassingnaam, u foonmodel, die Android- en toepassingweergawes en 'n skermskoot van die batterygebruiklys. Moenie oproep- of boodskapkennisgewings afskakel as 'n algemene stap om batterykrag te bespaar nie.

Wagwoord vergeet

Daar is geen opsie om die wagwoord te herwin nie. Kontak **contact@biglauncher.com** voordat u toepassingdata uitvee of BIG Launcher herinstalleer.

Herinstallering stel u konfigurasie terug. Die herstel van 'n aankoop herstel betaalde toegang, nie die instellings wat u verwyder het nie.

"Moenie Aktiwiteite Behou Nie" Regstelling

> 🎬 **Kyk:** Regstelling vir "Moenie aktiwiteite behou nie"

Sommige batterygidse beveel aan om "Moenie aktiwiteite behou nie" in Ontwikkelaaropsies te aktiveer. Dit **breek BIG Launcher heeltemal**.

1. **Stelsel instellings** → **Ontwikkelaaropsies** → soek **"Moenie aktiwiteite behou nie"**
2. **Maak seker dit is AF**
3. As Ontwikkelaaropsies nie sigbaar is nie: **Oor foon** → **Sagteware-inligting** → tik **Bou-nommer** 7 keer

Kennisgewingprobleme

As u nie kennisgewings ontvang nie: 1. Gaan na **Android-instellings** → **Toepassings** → BIG SMS/ BIG Phone → **Kennisgewings** (aktiveer almal) 2. Deaktiveer **batteryoptimering** vir BIG-toepassings 3. Gaan die **Moenie steur nie**-modus na

Toestelspesifieke kwessies

Foonhandelsmerk	Algemene Kwessie	Regstelling
Samsung	Duplikaat SMS	Kontroleer of die boodskap self gedupliseer word of net die kennisgewing daarvan; kontak ondersteuning as boodskappe gedupliseer word

Foonhandelsmerk	Algemene Kwessie	Regstelling
Samsung	Swart skerm op oproepe	Volg die stappe hier bo onder Swart skerm tydens 'n inkomende oproep om die oproepskermmodus te kies en die toestelspesifieke regstelling oop te maak.
Sony Xperia	Leë vierkante in plaas van ikone	Aktiveer "Herstel: ontbrekende ikone in spyskaarte"
Motorola	Omvalle nadat die swart navigasiebalk geaktiveer is	Skakel **Voorkeure** → **Voorkoms** → **Swart navigasiebalk** af.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Kennisgewings geblokkeer	Voeg BIG toepassings by "beskermde toepassings" of deaktiveer "batteryoptimisering"

Deel 15 — 📬 Ondersteuning & Hulp

Kontakinligting

- **E-pos:** contact@biglauncher.com
- **Webwerf** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Voordat Ondersteuning gekontak word

Verskaf asseblief: 1. Jou **foonmodel** (bv., Samsung Galaxy S21) 2. **Android-weergawe** (Instellings → Oor foon) 3. **BIG Launcher-weergawe** (sien Kontroleer Jou Toepassingsweergawe) 4. **Beskrywing** van die probleem 5. Wat jy reeds probeer het

Algemene ondersteuningsversoeke

Probleem	Oplossing
My aankoop is nie geaktiveer nie	Gebruik die Google-rekening waarmee die aankoop gedoen is. Vir **BIG Apps Suite PREMIUM**, maak **BIG Launcher** oop; vir 'n aankoop van 'n enkele toepassing, maak daardie toepassing oop. Gaan na **Voorkeure** → **Koop / verfris die volledige weergawe** → **Herstel aankope**. As die aankoop steeds nie herstel is nie, stuur 'n e-pos aan **contact@biglauncher.com** met jou Google Play-bestelling-ID.
Inkomende oproepe wys nie die BIG Phone-oproepskerm nie	1. Stel **BIG Phone** as die verstekoproeptoepassing deur hierdie opstellingstappe te volg. 2. Maak in **BIG Launcher Voorkeure** → **Telefoon** → **Wys die inkomende oproep as:** oop en kies **Oproepskerm - as jou Android dit toelaat. Indien nie, wys die aanwysingskennisgewing.** 3. As die oproepskerm steeds nie verskyn nie, tik in dieselfde **Telefoon**-instellings op **Herstel: geen oproepskerm onmiddellik wanneer dit lui nie** en volg die instruksies.
BIG Launcher hou aan om te stop	1. As **Moenie aktiwiteite behou nie** in **Android-instellings** → **Ontwikkelaaropsies** geaktiveer is, skakel dit af (instruksies). 2. Maak BIG Launcher in Google Play oop en tik op **Opdateer** indien beskikbaar. 3. As dit steeds stop, stuur 'n e-pos aan **contact@biglauncher.com** met jou foonmodel, die weergawes van Android en BIG Launcher, en wat jy gedoen het toe dit gestop het. Moenie toepassingdata uitvee of die toepassing herinstalleer voordat jy ondersteuning gekontak het nie; dit kan jou opstelling uitvee.

Bylae

Bylae A: Gebaar- & Beheer-verwysing

Aksie	Wat dit doen
Enkeltik	Kies of aktiveer

Aksie	Wat dit doen
Lang druk (hou)	Wys 'n beskrywing as **Opspring op lang druk** geaktiveer is; lees dit hardop as **Lees voor met lang druk** geaktiveer is. Albei opsies is in **Voorkeure** → **Toeganklikheid**.
Swiep links/ regs	Verander skerms (indien swiep geaktiveer)
Tuis-knoppie	Keer terug na BIG Launcher
Terug-knoppie	Gaan na vorige skerm
Kieslys-knoppie	Maak Voorkeure oop (fone met fisiese knoppie)

Bylae B: Ondersteunde Tale (70)

BIG Launcher 6.2.0 ondersteun 70 toepassingstale. Die toepassingstaal kan onafhanklik van die Android-stelseltaal in **Voorkeure** → **Kies taal** gekies word.

Taalkodes: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Regs-na-links tale soos Arabies, Hebreeus, Persies en Oerdoe gebruik 'n gespieëlde koppelvlak waar toepaslik.

Bylae C: Toestemmings verduidelik

Toestemming	Hoekom dit nodig is
Kontakte	Wys jou kontakte en foto's
Telefoon	Maak en ontvang oproepe

Toestemming	Hoekom dit nodig is
SMS	Stuur en ontvang teksboodskappe
Berging	Stoor foto's en rugsteunlêers
Kamera	Neem kontakfoto's
Ligging	SOS nood GPS
Mikrofoon	Telefoonoproepe

> 🔒 Jou data word **nooit** versamel of aanlyn gestuur nie. Alles bly op jou foon.

Bylae D: Android Verenigbaarheid

Die huidige weergawes van BIG Launcher, BIG Phone en BIG SMS vereis Android 6.0 of later. Ouer toepassingweergawes ondersteun moontlik ouer Android-weergawes.

Bylae E: Vinnige Verwysingskaart

Vir Bejaardes: - 🟢 Groen knoppie = Telefoonoproepe - 🟡 Geel knoppie = Teksboodskappe - 🔴 Rooi knoppie = Nood-SOS - ✨ Knipper = Iets nuuts (boodskap of oproep) - ⋮ Drie kolletjies = Instellings

Vir Versorgers: 1. Stel SOS op met familie se telefoonnommers 2. Aktiveer wagwoordbeskerming indien nodig 3. Installeer metgesel-toepassings (BIG Phone, BIG SMS) 4. Stel al drie as verstek toepassings 5. Toets alles met die gebruiker 6. Deaktiveer skrapping vir veiligheid

Bylae F: Video-tutoriale

Alle video's beskikbaar by youtube.com/@big_launcher

Onderwerp	Skakel
Installeer BIG Launcher	Kyk
Stel verstek lanseerder	Kyk
Stel verstek foon-/SMS-toepassing	Kyk
Voeg skerms by en pas knoppies aan	Kyk
Pas knoppies aan	Kyk
Wys kontak aan knoppie toe	Kyk
Wys WhatsApp-kontak toe	Kyk
Knoppie knipper	Kyk
Regstelling vir SMS-knipper	Kyk
Vee geskiedenis/SMS/kontak uit	Kyk
Wys Voorkeure	Kyk
Koop volledige weergawe	Kyk
Herstel lisensie	Kyk
Prysinligting	Kyk
Wagwoordbeskerming	Kyk
Vereenvoudig oproepkieslys	Kyk
Versteek Voorkeure in Telefoon/SMS	Kyk
Verstek oudio-toestel	Kyk
Instellings-erfenis	Kyk
Kontroleer weergawe	Kyk
SMS-kennisgewings (Android 10+)	Kyk
Regstelling vir "Moenie aktiwiteite behou nie"	Kyk

Onderwerp	Skakel
Voeg kredietkaart by rekening	Kyk
Beperkings van gratis weergawe	Kyk
Promo (Engels)	Kyk

Handleidingweergawe 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Alle regte voorbehou.

Vir die nuutste opdaterings en ondersteuning, besoek biglauncher.com