



Εγχειρίδιο Χρήστη BIG Launcher

Έκδοση 6.2.0 | Για ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα όρασης



Περιεχόμενα

1. [Ξεκινώντας](#)
 2. [Η Αρχική Οθόνη](#)
 3. [Τηλέφωνο & Κλήσεις](#)
 4. [Επαφές](#)
 5. [Μηνύματα \(SMS\)](#)
 6. [Οθόνες & Κουμπιά](#)
 7. [Θέματα & Εμφάνιση](#)
 8. [SOS Έκτακτη Ανάγκη](#)
 9. [Ασφάλεια & Περιορισμοί](#)
 10. [Προσβασιμότητα](#)
 11. [Εφαρμογές](#)
 12. [Ρυθμίσεις & Σύστημα](#)
 13. [Αναφορά Προτιμήσεων](#)
 14. [Αντιμετώπιση Προβλημάτων](#)
 15. [Υποστήριξη & Βοήθεια](#)
 16. [Παραρτήματα](#)
-

Μέρος 1 — Ξεκινώντας

Τι Είναι το BIG Launcher;

Το BIG Launcher αντικαθιστά την περίπλοκη αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας με Android με ένα απλό, ευανάγνωστο περιβάλλον χρήσης. Αντί για μικρά εικονίδια και μενού που προκαλούν σύγχυση, έχετε **μεγάλα κουμπιά με μεγάλα γράμματα** που μπορείτε εύκολα να δείτε και να πατήσετε.

 Δείτε: [Βίντεο παρουσίασης του BIG Launcher \(στα αγγλικά\)](#)

Για ποιον είναι το BIG Launcher;

- Ηλικιωμένους που βρίσκουν τα smartphones πολύ περίπλοκα
- Άτομα με προβλήματα όρασης ή τύφλωση
- Άτομα με κινητικές δυσκολίες, Αλτσχάιμερ ή νόσο του Πάρκινσον
- Οποιονδήποτε θέλει μια πιο απλή, χωρίς άγχος εμπειρία τηλεφώνου

BIG Apps Suite

Το BIG Launcher λειτουργεί μαζί με δύο συνοδευτικές εφαρμογές:

Εφαρμογή	Σκοπός
BIG Launcher	Η νέα σας αρχική οθόνη με μεγάλα κουμπιά
BIG Phone	Χειρίζεται τις τηλεφωνικές κλήσεις με μεγεθυμένη οθόνη κλήσης
BIG SMS	Στέλνει και λαμβάνει μηνύματα κειμένου με μεγάλα γράμματα

Πρέπει να εγκαταστήσετε ξεχωριστά το BIG Phone και το BIG SMS (απαιτείται βάσει των κανόνων του Google Play Store από τον Μάρτιο του 2019).

Δωρεάν vs Πλήρη Έκδοση

 Δείτε: [Περιορισμοί της δωρεάν έκδοσης](#)

Χαρακτηριστικό	Δωρεάν Έκδοση	Πλήρης Έκδοση
Προσαρμοσίμα κουμπιά	Μόνο η δεξιά στήλη	Όλα τα κουμπιά
Επιπρόσθετες οθόνες	Μέγιστο 5	Απεριόριστες
Προστασία με κωδικό πρόσβασης	Μη διαθέσιμη	Διαθέσιμη
Στοιχεία ιστορικού κλήσεων	Μόνο 5 πρόσφατα	Απεριόριστες
Νήματα SMS	Μόνο 5 πρόσφατα	Απεριόριστες
Πληκτρολόγιο κατά την κλήση	Απενεργοποιημένο	Διαθέσιμο
Διαφημίσεις σε μηνύματα	Προστίθεται σύνδεσμος μετά από 20 SMS	Χωρίς διαφημίσεις

Εγκατάσταση

 Δείτε: [Πώς να εγκαταστήσετε το BIG Launcher](#)

1. Ανοίξτε το **Google Play Store** στο τηλέφωνό σας
2. Αναζητήστε **"BIG Launcher"**
3. Πατήστε **Εγκατάσταση** και περιμένετε να ολοκληρωθεί η λήψη
4. Πατήστε **Άνοιγμα** για να εκτελέσετε την εφαρμογή

Εγκατάσταση BIG Phone

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί **Τηλέφωνο**
2. Επιλέξτε **"Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής τηλεφώνου"**
3. Πατήστε **Εγκατάσταση** στη σελίδα του Google Play Store
4. Μετά την εγκατάσταση, πατήστε **Άνοιγμα**

5. Παραχωρήστε όλα τα δικαιώματα που ζητούνται (κλήσεις, επαφές, αρχεία καταγραφής κλήσεων) — η εφαρμογή δεν θα λειτουργήσει χωρίς αυτά


Εγκατάσταση BIG SMS

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί **Μηνύματα**
2. Επιλέξτε **"Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής μηνυμάτων"**
3. Πατήστε **Εγκατάσταση** στη σελίδα του Google Play Store
4. Μετά την εγκατάσταση, πατήστε **Άνοιγμα**
5. Όταν σας ζητηθεί, ορίστε το **BIG SMS** ως την προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS — πατήστε **Ναι**

Οδηγός Ρυθμίσεων

Την πρώτη φορά που ανοίγετε το BIG Launcher, ένας οδηγός ρυθμίσεων σας καθοδηγεί μέσω των βασικών ρυθμίσεων:

Βήμα 1: Γλώσσα



- Η γλώσσα του τηλεφώνου σας επιλέγεται αυτόματα
- Μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα τη γλώσσα της εφαρμογής από Προτιμήσεις → Επιλογή γλώσσας


- Κάποιοι ειδικοί χαρακτήρες ίσως να μην εμφανίζονται σε παλαιότερα τηλέφωνα

Βήμα 2: Μέγεθος Κειμένου




- **Προεπιλογή** — Τυπικό μέγεθος (συνιστάται για τους περισσότερους χρήστες)
- **Μεγαλύτερο** — Μεγαλύτερο κείμενο για ευκολότερη ανάγνωση
- **Τεράστιο** — Μέγιστο μέγεθος (για σοβαρά προβλήματα όρασης)

Βήμα 3: Χρώμα Θέματος




- **Ανοιχτόχρωμο (προεπιλογή)** — Λευκό φόντο, μαύρο κείμενο
- **Σκούρο** — Μαύρο φόντο, λευκό κείμενο (πιο ξεκούραστο τη νύχτα)
- **Μπλε** — Ανοιχτό μπλε θέμα (κατάλληλο και για χρήστες με αχρωματοψία)

Βήμα 4: Δικαιώματα Διαγραφής



- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη διαγραφή ιστορικού κλήσεων, μηνυμάτων SMS και επαφών
- Για ασφάλεια, **απενεργοποιήστε τη διαγραφή** για χρήστες που μπορεί να διαγράψουν κατά λάθος σημαντικές πληροφορίες
- Πατήστε το πλαίσιο κάτω από κάθε επιλογή και επιλέξτε **Επιτρέπεται** ή **Δεν επιτρέπεται**

Βήμα 5: Ολοκλήρωση



- Πατήστε το πράσινο σημάδι επιλογής για να ολοκληρωθεί η διαδικασία
- Το BIG Launcher θα ζητήσει δικαιώματα πρόσβασης σε επαφές, κλήσεις και μηνύματα
- Τα δεδομένα σας δεν συλλέγονται **ποτέ** ούτε αποστέλλονται στο διαδίκτυο

Ορισμός BIG Launcher ως Προεπιλογής

 Δείτε: [Πώς να ορίσετε το BIG Launcher ως προεπιλογή](#)

Όταν πατήσετε το κουμπί **Οικία**, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια εφαρμογή εκκίνησης:

1. Επιλέξτε **BIG Launcher** από τη λίστα
2. Πατήστε "**Πάντα**" ή "**Ορισμός ως προεπιλογή**"

Αν δεν εμφανιστεί αυτό το μενού: 1. Ανοίξτε **Ρυθμίσεις συστήματος** → **Εφαρμογές** → **Προεπιλεγμένες εφαρμογές** → **Αρχική οθόνη** 2. Επιλέξτε **BIG Launcher**

Ορισμός Προεπιλεγμένων Εφαρμογών Τηλεφώνου & SMS

 Δείτε: [Πώς να ορίσετε την προεπιλεγμένη εφαρμογή τηλεφώνου/SMS](#)

BIG Phone ως Προεπιλεγμένη Εφαρμογή Κλήσεων

Αυτόματα Ανοίξτε το BIG Phone → πατήστε **Ναι** όταν σας ζητηθεί να το ορίσετε ως προεπιλεγμένη εφαρμογή.

Χειροκίνητα: 1. Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις συστήματος** → **Εφαρμογές** 2. Πατήστε τις τρεις τελείες (:) → **Προεπιλεγμένες εφαρμογές** 3. Πατήστε **Εφαρμογή κλήσεων** → επιλέξτε **BIG Phone for Seniors**

BIG SMS ως Προεπιλεγμένη Εφαρμογή Μηνυμάτων

Αυτόματα Ανοίξτε το BIG SMS → πατήστε **Ναι** όταν σας ζητηθεί να το ορίσετε ως προεπιλεγμένη εφαρμογή.

Χειροκίνητα: 1. Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις συστήματος** → **Εφαρμογές** → τρεις τελείες (:) → **Προεπιλεγμένες εφαρμογές** 2. Πατήστε **Εφαρμογή μηνυμάτων** → επιλέξτε **BIG SMS for Seniors**

 **Σημαντικό:** Μόνο η προεπιλεγμένη εφαρμογή τηλεφώνου μπορεί να εμφανίζει οθόνες εισερχόμενων κλήσεων και να έχει πρόσβαση στο ιστορικό κλήσεων. Μόνο η προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα.

Αγορά της Πλήρους Έκδοσης

 Δείτε: [Πώς να κάνετε αγορά](#) | [Πληροφορίες τιμής](#)

Συγκρίνετε τις τιμές όλων των προγραμμάτων για μεμονωμένες εφαρμογές και για το BIG Apps Suite PREMIUM στη [σελίδα τιμών](#) μας.

Έλεγχος Τιμής

1. Πατήστε τις τρεις τελείες (:) δίπλα στο ρολόι → **Προτιμήσεις**
2. Πατήστε **Αγοράστε/ανανεώστε την πλήρη έκδοση**
3. Η τιμή εμφανίζεται στο τοπικό σας νόμισμα
4. Μπορείτε να αγοράσετε μία BIG εφαρμογή μεμονωμένα ή το BIG Apps Suite PREMIUM και για τις τρεις.

Τα μηνιαία και τα ετήσια προγράμματα είναι συνδρομές που ανανεώνονται αυτόματα, εκτός αν ακυρωθούν. Τα ετήσια προγράμματα χρεώνονται για ολόκληρο το έτος. Η ισόβια πρόσβαση αγοράζεται εφάπαξ, χωρίς επαναλαμβανόμενες πληρωμές. Πατήστε **Άλλες επιλογές** για να συγκρίνετε τα διαθέσιμα προγράμματα.

Οι νέοι πελάτες του **BIG Apps Suite PREMIUM** λαμβάνουν **δοκιμή 7 ημερών του ετήσιου προγράμματος**. Απαιτείται τρόπος πληρωμής. Αν δεν ακυρώσετε πριν από τη λήξη της δοκιμής, το Google Play χρεώνει την ετήσια τιμή που εμφανίζεται.

Οι υπάρχουσες αγορές ισόβιας πρόσβασης παραμένουν σε ισχύ για τις εφαρμογές που αγοράστηκαν αρχικά.

Αγορά

1. Για το **BIG Apps Suite PREMIUM**, ανοίξτε το **BIG Launcher**. Για να αγοράσετε μόνο το BIG Phone ή το BIG SMS, ανοίξτε την αντίστοιχη εφαρμογή.
2. Ανοίξτε **Προτιμήσεις** → **Αγοράστε/ανανεώστε την πλήρη έκδοση**.
3. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε. Στο BIG Launcher, πατήστε **Άλλες επιλογές** για να συγκρίνετε τα προγράμματα Suite με τα προγράμματα μόνο για το BIG Launcher. Η κύρια προσφορά **Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή μου** αφορά το ετήσιο πρόγραμμα Suite.
4. Ελέγξτε το ποσό, την περίοδο χρέωσης και τυχόν όρους δοκιμής που εμφανίζει το Google Play και έπειτα επιβεβαιώστε την αγορά.
5. Επιστρέψτε στην εφαρμογή. Αν αγοράσατε το Suite, ανοίξτε το **BIG Phone** και το **BIG SMS** απευθείας από το BIG Launcher για να ενεργοποιήσετε τις άδειές τους.

 **Κρατήστε την απόδειξη του Google Play.** Περιέχει το αναγνωριστικό παραγγελίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει η υποστήριξη αν δεν αναγνωριστεί μια αγορά.

Για να διαχειριστείτε ή να ακυρώσετε μια συνδρομή, ανοίξτε την εφαρμογή από την οποία την αγοράσατε: το BIG Launcher για το Suite ή την εφαρμογή που αγοράσατε για ένα πρόγραμμα μίας

μόνο εφαρμογής. Μεταβείτε στο **Προτιμήσεις** → **Αγοράστε/ανανεώστε την πλήρη έκδοση** → **Διαχείριση συνδρομών**. Στο Google Play, επιλέξτε τη συνδρομή και έπειτα πατήστε **Ακύρωση συνδρομής** αν θέλετε να σταματήσετε τις μελλοντικές ανανεώσεις. Η πρόσβαση συνεχίζεται μέχρι το τέλος της περιόδου που έχετε πληρώσει.

Η αγορά ισόβιας πρόσβασης **δεν** ακυρώνει αυτόματα μια υπάρχουσα συνδρομή. Μόλις ενεργοποιηθεί η αγορά ισόβιας πρόσβασης, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαχείριση συνδρομών** για να ακυρώσετε την αντίστοιχη συνδρομή, αν δεν τη χρειάζεστε πλέον.

Επαναφορά Άδειας

 **Δείτε:** [Πώς να επαναφέρετε μια αγορά](#)

Αν έχετε ήδη πληρώσει αλλά οι λειτουργίες της πλήρους έκδοσης δεν είναι διαθέσιμες, επαναφέρετε την αγορά σας:

1. Συνδέστε το τηλέφωνο στο διαδίκτυο. Στο **Google Play**, επιλέξτε τον **λογαριασμό Google που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική αγορά**.
2. Για το **BIG Apps Suite PREMIUM**, ανοίξτε το **BIG Launcher**. Για αγορά μεμονωμένης εφαρμογής, ανοίξτε την εφαρμογή που αγοράσατε: **BIG Launcher**, **BIG Phone** ή **BIG SMS**.
3. Ανοίξτε τις **Προτιμήσεις**: στο BIG Launcher, πατήστε τις τρεις τελείες δίπλα στο ρολόι και μετά τις **Προτιμήσεις**· στο BIG Phone ή στο BIG SMS, πατήστε το κουμπί **Προτιμήσεις**.
4. Πατήστε **Αγοράστε/ανανεώστε την πλήρη έκδοση** και μετά **Επαναφορά αγορών**.
5. Αφού επαναφέρετε το **BIG Apps Suite PREMIUM**, επιστρέψτε στο BIG Launcher. Ανοίξτε το **BIG Phone** από το BIG Launcher, επιστρέψτε και μετά ανοίξτε το **BIG SMS** από το BIG Launcher για να ενεργοποιήσετε τις άδειές τους.

Η αγορά μεμονωμένης εφαρμογής επαναφέρει την πρόσβαση μόνο σε αυτή την εφαρμογή. Αυτά τα βήματα ισχύουν επίσης μετά την επανεγκατάσταση μιας εφαρμογής ή τη μετάβαση σε νέο τηλέφωνο.

Αν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση, ελέγξτε ότι το Google Play χρησιμοποιεί τον αρχικό λογαριασμό Google. Αν έχετε συνδρομή, ανοίξτε **Προτιμήσεις** → **Αγοράστε/ανανεώστε την πλήρη έκδοση** → **Διαχείριση συνδρομών** και ελέγξτε ότι η συνδρομή παραμένει ενεργή. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, στείλτε email στο **contact@biglauncher.com** με το αναγνωριστικό της παραγγελίας σας στο Google Play.

Αγορά για Άλλον



Δείτε: [Πώς να προσθέσετε μια πιστωτική κάρτα σε άλλον λογαριασμό](#)


Για να αγοράσετε ένα πρόγραμμα εφ' όρου ζωής στο τηλέφωνο κάποιου άλλου με τον δικό σας τρόπο πληρωμής:

1. Στο τηλέφωνό του, συνδεθείτε στον λογαριασμό Google που θα είναι ο κάτοχος της αγοράς και ανοίξτε Google Play → Τρόποι πληρωμής.
2. Προσθέστε τον τρόπο πληρωμής σας.
3. Για αγορά εφ' όρου ζωής μίας μόνο εφαρμογής, ανοίξτε την εφαρμογή που θέλετε να αγοράσετε. Για το πρόγραμμα εφ' όρου ζωής του BIG Apps Suite PREMIUM, ανοίξτε το BIG Launcher.
4. Ανοίξτε Προτιμήσεις → "Αγοράστε/ανανεώστε την πλήρη έκδοση" → **Άλλες επιλογές**, επιλέξτε Ισόβια πρόσβαση και ακολουθήστε τις οδηγίες αγοράς που εμφανίζει το Google Play.
5. Μετά την αγορά, επιστρέψτε στο Google Play → Τρόποι πληρωμής → Περισσότερες ρυθμίσεις πληρωμής και αφαιρέστε την κάρτα σας από τον λογαριασμό.

Η αγορά εφ' όρου ζωής παραμένει ενεργή μετά την αφαίρεση της κάρτας.

Μέρος 2 — 🏠 Η Αρχική Οθόνη

Διάταξη Αρχικής Οθόνης



Η αρχική οθόνη εμφανίζει:

- **Άνω γραμμή:** Ρολόι, ημερομηνία, επίπεδο μπαταρίας, ένταση σήματος
- **Κύρια περιοχή:** Έξι μεγάλα κουμπιά για τις πιο σημαντικές λειτουργίες
- **Μενού:** Τρία κουκκίδια (:) δίπλα στο ρολόι για ρυθμίσεις


Τα Έξι Προεπιλεγμένα Κουμπιά

Κουμπί	Εικονίδιο	Τι κάνει
Τηλέφωνο	Πράσινο	Πρόσβαση σε επαφές, πληκτρολόγιο, ιστορικό κλήσεων
Μηνύματα	Κίτρινο	Ανάγνωση και αποστολή μηνυμάτων κειμένου
Κάμερα	—	Τραβήξτε φωτογραφίες

Κουμπί	Εικονίδιο	Τι κάνει
Συλλογή	—	Δείτε τις φωτογραφίες σας
SOS	Κόκκινο	Έκτακτες κλήσεις και μηνύματα
Εφαρμογές	—	Πρόσβαση σε όλες τις άλλες εφαρμογές


Επιλογές Διάταξης Οθόνης

Παραδείγματα διατάξεων οθόνης:





Διάταξη	Κουμπιά	Κατάλληλο Για
3x5	15 κουμπιά	Περισσότερες συντομεύσεις σε μία οθόνη
3x4	12 κουμπιά	Περισσότερα κουμπιά σε μία οθόνη
3x3	9 κουμπιά	Μεγαλύτερα κουμπιά
2x4	8 κουμπιά	Μεγαλύτερο κείμενο
2x2	4 κουμπιά	Πολύ κακή όραση

Διάταξη	Κουμπιά	Κατάλληλο Για
1×1	1 κουμπί	Λειτουργία μίας λειτουργίας



⚠ Προειδοποίηση για διατάξεις 1×1 και 2×2: Το μενού τριών κουκκιδιών είναι κρυμμένο σε αυτές τις διατάξεις. Το κάτω-αριστερό κουμπί (2×2) ή το μοναδικό κουμπί (1×1) γίνεται αυτόματα συντόμευση Προτιμήσεων. Εάν το αλλάξετε, μπορεί να χάσετε την πρόσβαση στις ρυθμίσεις.
Έκτακτη πρόσβαση: Κρατήστε πατημένο το πάνω-αριστερό κουμπί για **30 δευτερόλεπτα**.

Κάθετος και Οριζόντιος Προσανατολισμός



Αναβοσβήνοντα Κουμπιά

Όταν ένα κουμπί αναβοσβήνει, σημαίνει ότι υπάρχει κάτι νέο. Το Τηλέφωνο και τα Μηνύματα μπορούν να αναβοσβήνουν για αναπάντητες κλήσεις ή μη αναγνωσμένα μηνύματα. Τα κουμπιά συντομεύσεων

άλλων εφαρμογών μπορούν να αναβοσβήνουν όταν η συνδεδεμένη εφαρμογή δημοσιεύει μια ειδοποίηση Android.

- **Αναβοσβήνει το Τηλέφωνο** — Έχετε χαμένες κλήσεις
- **Αναβοσβήνουν τα Μηνύματα** — Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα κειμένου
- **Αναβοσβήνουν άλλες εφαρμογές** — Αυτή η εφαρμογή έχει ειδοποίηση (π.χ. WhatsApp, Gmail)

Το αναβόσβημα για ειδοποιήσεις εφαρμογών ενεργοποιείται από τη διαδρομή **Προτιμήσεις** → **Προτιμήσεις οθονών** → **Κουμπί που αναβοσβήνει όταν μια εφαρμογή εμφανίζει κάποια ειδοποίηση**. Αν μια συντόμευση του BIG Phone, του BIG SMS ή άλλης εφαρμογής του BIG Apps Suite αναβοσβήνει λανθασμένα, δείτε την επιλογή **Οι εφαρμογές του BIG Apps Suite είναι προνομιούχες** στον οδηγό αναφοράς προτιμήσεων.

Ορισμός Ξυπνητηριού

1. Πατήστε το **ρολόι** ή την **ημερομηνία** στην αρχική οθόνη
2. Ανοίγει η εφαρμογή ξυπνητηριού του τηλεφώνου σας
3. Ορίστε το ξυπνητήρι σας ως συνήθως
4. Όταν οριστεί ξυπνητήρι, εμφανίζεται ένα μικρό εικονίδιο καμπάνας (🔔) δίπλα στο ρολόι

Πρόσβαση στις Προτιμήσεις

Μπορείτε να ανοίξετε τις προτιμήσεις από το μενού με τις τρεις τελείες, από τη λίστα εφαρμογών όταν είναι ενεργοποιημένο το στοιχείο προτιμήσεων ή μέσω της πρόσβασης έκτακτης ανάγκης από την αρχική οθόνη. Οι φροντιστές μπορούν να προστατεύσουν την πρόσβαση από τη διαδρομή **Προτιμήσεις** → **Μενού προτιμήσεων** → **Μενού ασφάλειας**.



Δείτε: [Πώς να εμφανίσετε τις προτιμήσεις](#)




Μέθοδος 1 — Τρεις τελείες (η ευκολότερη): - Πατήστε τις τρεις τελείες (:) δίπλα στο ρολόι → Προτιμήσεις

Μέθοδος 2 — Από τη λίστα εφαρμογών: - Ανοίξτε το **Εφαρμογές** → βρείτε το **BIG Launcher** - Προτιμήσεις

Μέθοδος 3 — Έκτακτη Πρόσβαση: - Κρατήστε πατημένο το πάνω-αριστερό κουμπί στην Αρχική Οθόνη για **30 δευτερόλεπτα**

Μέρος 3 — Τηλέφωνο & Κλήσεις


Η Οθόνη Τηλεφώνου



Πατήστε **Τηλέφωνο** στην αρχική οθόνη για να δείτε:

1. **Οι επαφές μου** — Όλες οι επαφές με αριθμούς τηλεφώνου
2. **Με αστέρι** — Οι αγαπημένες σας επαφές
3. **Κλήση αριθμού** — Πληκτρολόγιο για χειροκίνητη κλήση
4. **Πρόσφατες κλήσεις:** — Ιστορικό κλήσεων

Πραγματοποίηση Κλήσης από Επαφές



1. Πατήστε **Τηλέφωνο** → **Οι επαφές μου** (ή **Με αστέρι**)
2. Κάντε κύλιση στις επαφές ή χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης, αν είναι ενεργοποιημένο
3. Πατήστε την επαφή που θέλετε να καλέσετε
4. Πατήστε τον αριθμό τηλεφώνου
5. Επιλέξτε **Κλήση** από το μενού

Χρήση του Πληκτρολογίου



1. Πατήστε **Τηλέφωνο** → **Κλήση αριθμού**
2. Πατήστε τους αριθμούς στο πληκτρολόγιο
3. Για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο, πατήστε την οθόνη αριθμών στην κορυφή

4. Αν η επιλογή **Το παρατεταμένο πάτημα διαγράφει ολόκληρο τον αριθμό που έχετε πληκτρολογήσει** είναι ενεργοποιημένη στη διαδρομή Προτιμήσεις → Τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα το πεδίο εμφάνισης του αριθμού για να τον διαγράψετε.
5. Πατήστε το πράσινο κουμπί τηλεφώνου. Αν εμφανιστεί μενού ενεργειών, επιλέξτε **Κλήση**.

Το παράθυρο διαλόγου συμβόλων του πληκτρολογίου κλήσης μπορεί να περιλαμβάνει τις επιλογές **Επικόλληση από το πρόχειρο** και **Έξοδος dialer**. Επιλέξτε τα διαθέσιμα σύμβολα και τις ενέργειες μέσω της ρύθμισης **Εμφάνιση στο διάλογο συμβόλων**: στη διαδρομή Προτιμήσεις → Τηλέφωνο.

Αν μια κλήση περιμένει πριν στείλει επιπλέον ψηφία, το BIG Phone μπορεί να σας ρωτήσει αν θέλετε να εφαρμόσετε τους υπόλοιπους κωδικούς. Επιλέξτε **Ναι** για να στείλετε τα ψηφία μέσω του BIG Phone ή **Όχι** για να αφήσετε το Android να συνεχίσει.

Κατά τη Διάρκεια Κλήσης

Η οθόνη ενεργής κλήσης μπορεί να απλοποιηθεί από τη διαδρομή **Προτιμήσεις → Τηλέφωνο**. Μπορείτε να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο, την αναμονή, τη σίγαση, την εναλλαγή εξόδου ήχου, τη διάρκεια και άλλα κουμπιά. Για προστασία από ακούσια αγγίγματα, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ζητήστε τον τερματισμό της κλήσης, Επιβεβαίωση όλων των ενεργειών σε μια οθόνη κλήσης ή Αδειάστε χώρο στο πάνω μέρος της Ενεργής οθόνης κατά την κλήση**.



Διαθέσιμα κουμπιά κατά τη διάρκεια κλήσης:

- **Τερματισμός κλήσης** (κόκκινο) — Τερματισμός της κλήσης
- **Ηχείο** — Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοιχτής ακρόασης
- **Σίγαση** — Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου
- **Πληκτρολόγιο** — Αριθμητικό πληκτρολόγιο (για αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά συστήματα)
- **Αναμονή** — Θέτει την κλήση σε αναμονή
- **Bluetooth** — Εναλλαγή σε ακουστικά Bluetooth

Χαρακτηριστικά Ασφαλείας Οθόνης Κλήσης

- **Κουμπί Απόκρυψης/Εμφάνισης** — Αποκρύπτει όλα τα κουμπιά εκτός από Τερματισμό Κλήσης
- **Κενός χώρος στην κορυφή** — Αποτρέπει το αυτί σας από το να πατάει κουμπιά
- **Επιβεβαίωση τερματισμού κλήσης** — Προαιρετική επιβεβαίωση πριν την αποσύνδεση

Απλοποίηση του Μενού Κλήσεων

 Δείτε: [Πώς να απλοποιήσετε το μενού κλήσεων](#)

Όταν πατάτε μια επαφή, εμφανίζεται ένα μενού με επιλογές κλήσης και SMS. Μπορείτε να το απλοποιήσετε:

Αφαίρεση της επιλογής SMS: 1. **Προτιμήσεις** → **Επαφές** → απενεργοποιήστε την επιλογή **Εμφάνιση επιλογής μυνήματος στο παράθυρο των κλήσεων** 2. Πλέον θα εμφανίζεται μόνο η επιλογή **Κλήση** — αυτό λειτουργεί ως επιβεβαίωση και αποτρέπει τις ακούσιες κλήσεις

Άμεση κλήση (χωρίς καθόλου μενού): 1. **Προτιμήσεις** → **Επαφές** → ενεργοποιήστε την επιλογή **Χωρίς μενού όταν καλείται μια επαφή** 2. Πατώντας μια επαφή, η κλήση θα ξεκινά αμέσως

 Δεν συνιστούμε να απενεργοποιήσετε το μενού επιβεβαίωσης — διαφορετικά τυχαίες κλήσεις μπορούν να ξεκινήσουν οποιαδήποτε στιγμή κατά το χειρισμό του τηλεφώνου.

Προεπιλεγμένη Συσκευή Ήχου

 Δείτε: [Πώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συσκευή ήχου](#)

1. Ανοίξτε **Προτιμήσεις** → **Τηλέφωνο** → **Προεπιλεγμένη συσκευή ήχου για κλήσεις**.

2. Επιλέξτε τη συσκευή ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:



- **Προεπιλογή** — Συνήθης λειτουργία του τηλεφώνου
- **Ακουστικό** — Μικρό ηχείο που τοποθετείτε στο αυτί σας
- **Bluetooth** — Συνδεδεμένα ακουστικά Bluetooth
- **Ενσύρματα ακουστικά** — Ακουστικά με καλώδιο
- **Ηχείο** — Μεγάφωνο

Αλλαγή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε το κουμπί συσκευής ήχου. Εμφανίζει είτε μια λίστα συσκευών είτε εναλλάσσει διαδοχικά τις συσκευές, ανάλογα με τη ρύθμιση **Προτιμήσεις** → **Τηλέφωνο** → **Λειτουργία πλήκτρου συσκευής ήχου**. Μπορούν να επιλεγούν μόνο οι διαθέσιμες συσκευές.

Τηλέφωνα Dual SIM

Σε τηλέφωνο με δύο κάρτες SIM, επιλέξτε την κάρτα SIM για την κλήση όταν σας ζητηθεί.

Ιστορικό Κλήσεων



1. Πατήστε **Τηλέφωνο** → **Πρόσφατες κλήσεις**·
2. Για να καλέσετε έναν αριθμό από το ιστορικό, πατήστε την καταχώρισή του και επιλέξτε την ενέργεια κλήσης, αν εμφανιστεί μενού.

3. Για να αφαιρέσετε μια καταχώριση, ανοίξτε την και πατήστε **Διαγραφή**, εφόσον η διαγραφή είναι ενεργοποιημένη.


Εικονίδια τύπων κλήσεων:

- **Πράσινο βέλος** — Εξερχόμενη (καλέσατε εσείς)
- **Μπλε βέλος** — Εισερχόμενη (σας κάλεσαν)
- **Κόκκινο βέλος** — Χαμένη κλήση

Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αναπάντητες κλήσεις**: για να εμφανίζονται οι αναπάντητες κλήσεις πριν από το πλήρες ιστορικό κλήσεων. Όταν ανοίγετε τις λεπτομέρειες μιας αναπάντητης κλήσης, αυτή επισημαίνεται ως προβληθείσα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Σήμανση όλων ως ορατών** για να επισημάνετε και τις υπόλοιπες αναπάντητες κλήσεις ως προβληθείσες. Στο **Προτιμήσεις** → **Τηλέφωνο**, η επιλογή **Εμφάνιση κλήσεων εκτός από:** αποκρύπτει τους επιλεγμένους τύπους κλήσεων από το ιστορικό κλήσεων.

Μέρος 4 — Επαφές

Προβολή Επαφών




1. Πατήστε **Τηλέφωνο** → **Οι επαφές μου**
2. Περιηγηθείτε στη λίστα με κύλιση ή χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης, εφόσον είναι ενεργοποιημένο
3. Πατήστε οποιαδήποτε επαφή για να δείτε τα στοιχεία της

Οι λεπτομέρειες επαφής μπορεί να περιλαμβάνουν: - Αριθμοί τηλεφώνου — Πατήστε για κλήση ή αποστολή SMS - Διευθύνσεις email — Πατήστε για αποστολή email - Ιστοσελίδες, σημειώσεις, γενέθλια/επέτειος

Επαφές με Αστέρι (Αγαπημένες)

1. Ανοίξτε τα στοιχεία μιας επαφής
2. Πατήστε **Προσθήκη αστεριού** — η επαφή εμφανίζεται στη λίστα **Με αστέρι**
3. Πατήστε **Κατάργηση αστεριού** για αναίρεση


Προσθήκη Νέας Επαφής




1. Πατήστε **Τηλέφωνο** → **Προσθήκη επαφής**
2. Συμπληρώστε το πεδίο **Όνομα** της επαφής
3. Πατήστε **Προσθήκη τηλεφώνου** και εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου
4. Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλούς αριθμούς (Οικία, Κινητό, Εργασία)

5. Πατήστε **Προσθήκη email** για διευθύνσεις email
6. Πατήστε **Αποθήκευση**

Προσθήκη Φωτογραφίας σε Επαφή






1. Ανοίξτε την επαφή → πατήστε **Πρόσθεσε φωτογραφία**
2. Επιλέξτε **Συλλογή** (υπάρχουσα φωτογραφία) ή **Κάμερα** (λήψη νέας φωτογραφίας)
3. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο περικοπής για να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε
4. Πατήστε το πράσινο κουμπί **Αποθήκευση**

Επεξεργασία Επαφής

1. Ανοίξτε την επαφή → πατήστε **Επεξεργασία**
2. Κάντε τις αλλαγές σας
3. Πατήστε **Αποθήκευση**

Διαγραφή Επαφής




 Παρακολουθήστε: [Πώς να διαγράψετε ιστορικό/SMS/επαφές](#)

Η διαγραφή είναι **απενεργοποιημένη από προεπιλογή** για την αποφυγή ακούσιων διαγραφών. Για να την ενεργοποιήσετε: 1. **Προτιμήσεις** → **Επαφές** → ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσθήκη επαφής Διαγραφή επιλογής** 2. Εναλλακτικά, εκτελέστε ξανά τον **Οδηγό ρύθμισης** και αλλάξτε τα δικαιώματα διαγραφής

Μέρος 5 — Μηνύματα (SMS)

Ανάγνωση Μηνυμάτων





1. Πατήστε **Μηνύματα** στην αρχική οθόνη
2. Θα δείτε πρόσφατες συζητήσεις με ονόματα επαφών και το τελευταίο μήνυμα
3. Πατήστε μια συζήτηση για να διαβάσετε όλα τα μηνύματα

Χρώματα μηνυμάτων: - **Πράσινο περίγραμμα** — Μηνύματα που στείλατε εσείς - **Κίτρινο περίγραμμα** — Μηνύματα που λάβατε - **Σημάδι επιλογής** — Το μήνυμα παραδόθηκε

Αποστολή Νέου Μηνύματος

11:35

Select contact

phone number

message text

Send

11:35


Carol Baker

Mobile

800110100

message text

Send




1. Πατήστε **Μηνύματα** → **Σύνταξη νέου**
2. Επιλέξτε μια επαφή ή εισάγετε χειροκίνητα έναν αριθμό τηλεφώνου
3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας
4. Πατήστε **Αποστολή**

💡 **Όριο χαρακτήρων:** Ένα SMS χωράει 160 χαρακτήρες (70 με emoji/ειδικούς χαρακτήρες). Μεγαλύτερα μηνύματα χωρίζονται σε πολλαπλά SMS.

Απάντηση σε Μήνυμα

1. Ανοίξτε τη συνομιλία
2. Πατήστε **Απάντηση**
3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας → πατήστε **Αποστολή**

Επιλογές Μηνύματος



Πατήστε ένα μήνυμα για να ανοίξετε τις λεπτομέρειές του. Οι διαθέσιμες ενέργειες περιλαμβάνουν Άμεση κλήση, Απάντηση, Επαναποστολή, Προώθηση και Διαγραφή (αν η διαγραφή είναι ενεργοποιημένη).

Μηνύματα MMS (Εικόνες)

Αν κάποιος σας στείλει μια εικόνα ή ένα βίντεο: 1. Το μήνυμα εμφανίζει **"Αυτό είναι MMS"** 2. Πατήστε **Λήψη** για να λάβετε ολόκληρο το μήνυμα 3. Πατήστε ξανά για να το προβάλετε

Το BIG SMS μπορεί να λαμβάνει MMS, που περιλαμβάνουν κείμενο και συνημμένα, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει νέο MMS.

Πρότυπα SMS

Δημιουργήστε πρότυπα μηνυμάτων για γρήγορες απαντήσεις: 1. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων, πατήστε **Πρότυπα** 2. Πατήστε **Δημιουργία** → πληκτρολογήστε το μήνυμά σας → αποθηκεύστε το 3. Την επόμενη φορά, πατήστε **Πρότυπα** και επιλέξτε το αποθηκευμένο μήνυμά σας

Υποστήριξη Dual SIM

Σε τηλέφωνο με δύο SIM, ενεργοποιήστε την Υποστήριξη διπλής κάρτας SIM στις Προτιμήσεις → Μηνύματα για να μπορείτε να επιλέγετε SIM κατά την αποστολή μηνύματος.

Διαγραφή Μηνυμάτων



Παρακολουθήστε: [Πώς να διαγράψετε ιστορικό/SMS/επαφές](#)

Η διαγραφή είναι **απενεργοποιημένη από προεπιλογή**. Για να την ενεργοποιήσετε: 1. **Προτιμήσεις** → **Μηνύματα** → ενεργοποιήστε το **Εμφάνιση κουμπιού Διαγραφής**

Μπορείτε να διαγράψετε: - Μεμονωμένα μηνύματα - Ολόκληρα νήματα συνομιλίας - Όλα τα μηνύματα με μία κίνηση




Προσοχή: Η μαζική διαγραφή δεν μπορεί να αναιρεθεί!

Ειδοποιήσεις SMS

Οι ειδοποιήσεις μηνυμάτων ελέγχονται τόσο από το BIG SMS όσο και από τα κανάλια ειδοποιήσεων του Android. Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις **Προτιμήσεις** → **Μηνύματα** → **Ειδοποίηση Μηνύματος του Συστήματος** και **Ηχητική και οπτική ρύθμιση**. Η προβολή πλήρους οθόνης πάνω από την οθόνη κλειδώματος ενδέχεται να απαιτεί την άδεια ειδοποιήσεων πλήρους οθόνης του Android.



Δείτε: [Ειδοποιήσεις SMS στο Android 10+](#)



Τύποι Ειδοποιήσεων

- **Πλήκτρο που αναβοσβήνει** — Το κουμπί μηνυμάτων αναβοσβήνει στην αρχική οθόνη
- **Ήχος** — Παίζει ήχος ειδοποίησης
- **Δόνηση** — Το τηλέφωνο δονείται
- **Αναδυόμενη οθόνη** — Το μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη
- **Ειδοποίηση φωτισμού LED** — Η φωτεινή ένδειξη ειδοποιήσεων του τηλεφώνου αναβοσβήνει

Ρύθμιση Ειδοποιήσεων σε Android 10+

Μέθοδος 1 — Μέσω της γραμμής ειδοποιήσεων: 1. Σύρετε τη γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω
2. Πατήστε παρατεταμένα την ειδοποίηση **"BIG SMS for Seniors"** 3. Πατήστε **Λεπτομέρειες** → **Εισερχόμενο μήνυμα** 4. Ορίστε το στυλ και τον ήχο των ειδοποιήσεων

Μέθοδος 2 — Μέσω των ρυθμίσεων συστήματος: 1. **Ρυθμίσεις συστήματος** → **Ειδοποιήσεις** → **Προβολή όλων** → **BIG SMS for Seniors**

Διάρκεια δόνησης

- Καμία (0s) | Σύντομη (0,5s) | Βέλτιστη (1s) | Μακρά (2s)

Επαναλαμβανόμενες Ειδοποιήσεις

Ορίστε τις ειδοποιήσεις να επαναλαμβάνονται κάθε 5, 15, 30 ή 60 λεπτά μέχρι να διαβάσετε το μήνυμα.

Επιδιόρθωση Αναβοσβήματος Κουμπιού SMS



Δείτε: [Διόρθωση του αναβοσβήματος του κουμπιού SMS](#)

Σε ορισμένες συσκευές, το κουμπί SMS αναβοσβήνει συνεχώς ακόμη και όταν δεν υπάρχει μη αναγνωσμένο μήνυμα SMS. Για να το διορθώσετε, χρησιμοποιήστε τις κανονικές επιλογές Προτιμήσεων:


1. Πατήστε τις τρεις τελείες (:) → **Προτιμήσεις** → **Προτιμήσεις οθονών**
2. Ενεργοποιήστε το **Κουμπί που αναβοσβήνει όταν μια εφαρμογή εμφανίζει κάποια ειδοποίηση**
3. Ενεργοποιήστε την **Πρόσβαση στις ειδοποιήσεις** για το BIG Launcher → πατήστε **Επιτρέπεται**
4. Αν το BIG SMS εξακολουθεί να αναβοσβήνει λανθασμένα, απενεργοποιήστε το **Οι εφαρμογές του BIG Apps Suite είναι προνομιούχες**
5. Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη → πατήστε τις τρεις τελείες → **Ορισμός κουμπιών**
6. Πατήστε το κουμπί SMS → επιλέξτε **Εφαρμογή** → επιλέξτε **"BIG SMS for Seniors"**

Το κουμπί θα πρέπει τώρα να συμπεριφέρεται κανονικά.

Μέρος 6 — Οθόνες & Κουμπιά



Κατανόηση Οθονών

Σκεφτείτε τις οθόνες σαν **σελίδες βιβλίου**. Η Αρχική Οθόνη είναι η σελίδα 1. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες σελίδες με διαφορετικά κουμπιά.





Προσθήκη Νέας Οθόνης

 Δείτε: [Πώς να προσθέσετε οθόνες και να προσαρμόσετε κουμπιά](#)



1. Πατήστε τις τρεις τελείες (:) → **Προτιμήσεις** → **Προσαρμογή κουμπιών και οθονών**
2. Πατήστε **Προσθήκη οθόνης**
3. Πατήστε **Ναι** για να συνδέσετε τη νέα οθόνη με το τελευταίο κουμπί της προηγούμενης οθόνης
4. Το προηγούμενο τελευταίο κουμπί (συνήθως Εφαρμογές) μετακινείται στη νέα οθόνη



Πλοήγηση Οθονών με Σάρωση

Αντί να πατάτε κουμπιά για να αλλάξετε οθόνη, μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά και δεξιά.



Remove from
swipe at position
2



Add to swipe at
position 3

1. Ανοίξτε **Προτιμήσεις** → **Προτιμήσεις οθονών** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αγγίξτε για να πλοηγείται στις οθόνες**.

2. Ανοίξτε **Τύπος αγγίγματος** και επιλέξτε:

- **Από την αρχική οθόνη στα δεξιά** — Αρχική οθόνη → Οθόνη 2 → Οθόνη 3 (σταματά στο τέλος)
- **Κυκλική εναλλαγή** — Μετά την τελευταία οθόνη, το σύρσιμο επιστρέφει στην αρχική οθόνη

 **Προειδοποίηση μνήμης:** Η πλοήγηση με σάρωση χρησιμοποιεί περισσότερη μνήμη τηλεφώνου. Εάν το BIG Launcher γίνει αργό, απενεργοποιήστε τη σάρωση ή μειώστε τον αριθμό των οθονών. Όταν η πλοήγηση με σάρωση είναι ενεργοποιημένη, τα κουμπιά δεν είναι προσβάσιμα μέσω πληκτρολογίου, οπότε οι χρήστες πληκτρολογίου ή διακόπτη ενδέχεται να χρειαστεί να την απενεργοποιήσουν.

Προσαρμογή Κουμπιών



Δείτε: [Προσαρμογή κουμπιών](#)



Home



Set buttons

Appearance:



Set name



Set icon



Set background

	Clear
	Revert
	Change icon
	Set label
	Application
	Contact details
	Direct call/SMS
	Go to screen
	Wi-Fi toggle
	Bluetooth toggle
	Applications
	SOS
	External Shortcut
	External Widget

1. Πατήστε τις τρεις τελείες (:) → **Ορισμός κουμπιών**
2. Πατήστε το κουμπί που θέλετε να αλλάξετε
3. Επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές:

Επιλογή	Τι κάνει
Εφαρμογή	Ανοίγει οποιαδήποτε εφαρμογή

Επιλογή	Τι κάνει
Στοιχεία επικοινωνίας	Εμφανίζει πληροφορίες ενός ατόμου
Άμεση κλήση/SMS	Καλεί έναν αριθμό, ανοίγει την οθόνη σύνταξης μηνύματος ή σας ρωτά ποια ενέργεια να εκτελέσει
Μεταβείτε στην οθόνη	Συνδέεται σε άλλη οθόνη
Συντόμευση ιστότοπου	Ανοίγει μια ιστοσελίδα
SOS	Ανοίγει οθόνη έκτακτης ανάγκης
Εναλλαγή Wi-Fi	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Wi-Fi (πράσινο=ON, κόκκινο=OFF)
Εναλλαγή Bluetooth	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Bluetooth
Λειτουργία πτήσης	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης
Εφαρμογές	Ανοίγει τη πλήρη λίστα εφαρμογών
Προτιμήσεις	Ανοίγει τις ρυθμίσεις BIG Launcher
Εξωτερικό widget	Προσθέτει μίνι-εφαρμογή (ημερολόγιο, καιρός) σε κουμπί
Εξωτερική συντόμευση	Συντομεύσεις εφαρμογής από άλλες εφαρμογές
Αντιστροφή	Επαναφέρει την αρχική λειτουργία του κουμπιού
Εκκαθάριση	Αφαιρεί τη λειτουργία κουμπιού (το αφήνει κενό)

 **Σχετικά με Εξωτερικά Widgets:** Ο χώρος σε ένα κουμπί είναι περιορισμένος — συνιστούμε να χρησιμοποιείτε **μικρότερα widgets** για να διατηρείται η αναγνωσιμότητα. Η γονική εφαρμογή συνήθως εκτελείται όταν πατάτε το widget στην αρχική οθόνη.

 **Μήπως ξεμένετε από χώρο;** Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες οθόνες ή να αλλάξετε τη διάταξη για να συμπεριλάβετε περισσότερα κουμπιά.

Ανάθεση Επαφής σε Κουμπί

 Δείτε: [Αντιστοίχιση επαφής σε κουμπί](#)

1. Πατήστε τις τρεις τελείες → **Ορισμός κουμπιών** και μετά πατήστε το κουμπί που θέλετε να αλλάξετε.
2. Επιλέξτε **Στοιχεία επικοινωνίας** για να ανοίξετε τα στοιχεία της επαφής ή **Άμεση κλήση/SMS** για να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε έναν συγκεκριμένο αριθμό.
3. Επιλέξτε την επαφή. Για την επιλογή **Άμεση κλήση/SMS**, επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου και μετά επιλέξτε **Κλήση**, **Εισαγωγή μηνύματος** ή **Ερώτηση για κλήση ή μήνυμα** στην ενότητα **Ενέργεια πλήκτρου**.


Η φωτογραφία της επαφής εμφανίζεται στο κουμπί. Για να διατηρήσετε την επιβεβαίωση πριν από την κλήση, αφήστε απενεργοποιημένη την επιλογή **Προτιμήσεις** → **Επαφές** → **Χωρίς μενού όταν καλείται μια επαφή**.

Ανάθεση Επαφής WhatsApp

 Δείτε: [Αντιστοίχιση επαφής WhatsApp](#)

1. Τρεις τελείες (:) → **Ορισμός κουμπιών** → πατήστε το κουμπί
2. Επιλέξτε **Εξωτερική συντόμευση**
3. Βρείτε το **WhatsApp** στη λίστα
4. Επιλέξτε την επαφή

Αλλαγή Εικονιδίων Κουμπιών



1. Κατά την επεξεργασία ενός κουμπιού, πατήστε **Αλλαγή εικονιδίου**
2. Επιλέξτε από: **Εσωτερικά εικονίδια**, **Πακέτα εικονιδίων**, **Θέματα**, ή **Από εφαρμογή**
3. Πατήστε **Κατεβάστε περισσότερα** για να αποκτήσετε επιπλέον πακέτα εικονιδίων

Ετικέτες Κουμπιών

1. Κατά την επεξεργασία ενός κουμπιού, πατήστε **Όρισε ετικέτα**
2. Πληκτρολογήστε ένα σύντομο όνομα (π.χ. "Γιος", "Γιατρός", "Καιρός")
3. Ανοίξτε **Προτιμήσεις** → **Προτιμήσεις οθονών** για να προσαρμόσετε το μέγεθος και τη θέση της ετικέτας ή ενεργοποιήστε την επιλογή **Μετατροπή των χρωμάτων των ετικετών**.

 Ενεργοποιήστε την επιλογή **Προτιμήσεις** → **Προτιμήσεις οθονών** → **Ενεργοποίηση αυτόματης προσθήκης ετικέτας** για να ονομάζονται αυτόματα τα κουμπιά στα οποία εκχωρείτε νέες λειτουργίες.

Αναβόσβημα Κουμπιού για Ειδοποιήσεις Εφαρμογών

Όταν εκχωρείτε μια εφαρμογή σε ένα κουμπί, το BIG Launcher μπορεί να σας ζητήσει να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στις ειδοποιήσεις, ώστε το κουμπί να αναβοσβήνει όταν η εφαρμογή λαμβάνει μια ειδοποίηση.

Κάντε τα κουμπιά να αναβοσβήνουν όταν εφαρμογές όπως το WhatsApp ή το Gmail έχουν ειδοποιήσεις. Για τις εφαρμογές του BIG Apps Suite, ο προνομιακός εσωτερικός σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιεί καλύτερα εικονίδια και διαφορετικά δεδομένα για το αναβόσβημα. Αν το αναβόσβημα δεν αντιστοιχεί στη συντόμευση της εφαρμογής, απενεργοποιήστε την επιλογή **Οι εφαρμογές του BIG Apps Suite είναι προνομιούχες** και δημιουργήστε χειροκίνητα μια κανονική συντόμευση.

 **Δείτε:** [Ρύθμιση αναβοσβήματος κουμπιού](#)

1. Πρώτα, δημιουργήστε μια συντόμευση εφαρμογής σε κουμπί αρχικής οθόνης:
2. Πατήστε τις τρεις τελείες (:) → **Ορισμός κουμπιών**
3. Πατήστε το κουμπί που θέλετε να προσαρμόσετε
4. Επιλέξτε **Εφαρμογή** και διαλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή (π.χ. WhatsApp)
5. Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη → πατήστε τις τρεις τελείες → **Προτιμήσεις**
6. Πατήστε **Προτιμήσεις οθονών**
7. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Κουμπί που αναβοσβήνει όταν μια εφαρμογή εμφανίζει κάποια ειδοποίηση**
8. Θα εμφανιστεί μια οθόνη του συστήματος — ενεργοποιήστε την **Πρόσβαση στις ειδοποιήσεις** για το BIG Launcher και πατήστε **Επιτρέπεται**

9. Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη — όταν η εφαρμογή λάβει νέα ειδοποίηση, το κουμπί θα αρχίσει να αναβοσβήνει

💡 Θέλετε να μεγεθύνετε όλες τις ειδοποιήσεις στο τηλέφωνό σας; Δοκιμάστε την εφαρμογή μας **BIG Notifications**.

Μέρος 7 — 🎨 Θέματα & Εμφάνιση

Ενσωματωμένα Θέματα

Θέμα	Περιγραφή
Ανοιχτόχρωμο (προεπιλογή)	Λευκό φόντο, μαύρο κείμενο — καλό για φωτεινά δωμάτια
Σκούρο	Μαύρο φόντο, λευκό κείμενο — πιο εύκολο τη νύχτα
Μπλε	Ανοιχτό μπλε — εναλλακτική εμφάνιση



Για αλλαγή: Προτιμήσεις → Εμφάνιση → Επιλογή θέματος

Για λήψη περισσότερων: Πατήστε **Κατεβάστε περισσότερα** στην οθόνη επιλογής θέματος.

Μέγεθος κειμένου

Προτιμήσεις → Εμφάνιση → Μέγεθος κειμένου

- **Προεπιλογή** — Κανονικό
- **Μεγαλύτερο** — Μεγαλύτερο
- **Τεράστιο** — Μέγιστο

Προσανατολισμός Οθόνης

Προτιμήσεις → Εμφάνιση → Επιλέξτε τον προσανατολισμό της οθόνης

- **Αυτόματα** — Περιστρέφεται μαζί με το τηλέφωνό σας
- **Οριζόντια** — Πάντα σε οριζόντιο προσανατολισμό
- **Κάθετα** — Πάντα σε κατακόρυφο προσανατολισμό

Λειτουργία Πλήρους Οθόνης

Η πλήρης οθόνη αποκρύπτει τη γραμμή κατάστασης του Android στο επάνω μέρος της οθόνης.

1. Ανοίξτε **Προτιμήσεις** → **Εμφάνιση** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Πλήρης οθόνη**.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Εμφάνιση μεγάλου δείκτη μπαταρίας** για να παραμένει ορατή μια μεγάλη ένδειξη μπαταρίας.
3. Ανοίξτε την επιλογή **Ένδειξη σήματος** και επιλέξτε **Τηλέφωνο** ή **Wi-Fi**, ανάλογα με το σήμα που θέλετε να βλέπετε.


Η πλήρης οθόνη κάνει την πρόσβαση στον πίνακα ειδοποιήσεων λιγότερο άμεση, αλλά δεν εμποδίζει την πρόσβαση στις ρυθμίσεις συστήματος του Android.

Όρια Ασφαλείας

Αποτρέπουν τυχαία αγγίγματα σε οθόνες που φτάνουν στα άκρα:

Προτιμήσεις → Εμφάνιση → Μέγεθος ορίων ασφαλείας. Επιλέξτε μέγεθος περιθωρίου από 0% έως 15%.

Μέρος 8 — SOS Έκτακτη Ανάγκη



Το κόκκινο κουμπί **SOS** μπορεί αυτόματα: 1. Να στείλει ένα SMS έκτακτης ανάγκης με την τοποθεσία σας 2. Να καλέσει έναν συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου

Ρύθμιση SOS SMS

1. Προτιμήσεις → **SOS**
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή SMS**
3. Εισαγάγετε αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο **Τηλέφωνο SMS** (χωρίστε τους με κόμματα)
4. Γράψτε το μήνυμα έκτακτης ανάγκης σας στο πεδίο **SMS κειμένου**
5. Ορίστε την επιλογή **Αναμονή SMS** — τα δευτερόλεπτα πριν από την αποστολή (σας δίνει χρόνο για ακύρωση)
6. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσθήκη τοποθεσίας GPS** για να συμπεριληφθεί η τοποθεσία σας

Παράδειγμα ρύθμισης: - Τηλέφωνο: Εισαγάγετε τον πλήρη αριθμό τηλεφώνου της επαφής που εμπιστεύεστε· χωρίστε τους πολλαπλούς αριθμούς με κόμματα. - Κείμενο: **Βοήθεια! Έκτακτη ανάγκη!** - Αναμονή: **5 δευτερόλεπτα** - GPS: Ενεργοποιημένο

Ρύθμιση SOS Κλήσης

1. Προτιμήσεις → **SOS**
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Κλήση**
3. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου στο πεδίο **Κλήση**
4. Ορίστε την επιλογή **Αναμονή κλήσης** — τα δευτερόλεπτα αναμονής μετά την αποστολή του SMS

Χρήση SOS

Η αυτόματη αποστολή λειτουργεί μόνο όταν το BIG SMS είναι η προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων. Διαφορετικά, το μήνυμα SOS αντιγράφεται στην προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων.

1. Πατήστε **SOS** στην αρχική οθόνη
2. Εμφανίζεται αντίστροφη μέτρηση
3. Για ακύρωση, πατήστε **Ακύρωση**
4. Μετά την αντίστροφη μέτρηση: αν το BIG SMS είναι η προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων, το SMS αποστέλλεται· διαφορετικά, αντιγράφεται στην προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων. Στη συνέχεια, η κλήση πραγματοποιείται με **ανοιχτή ακρόαση**.

 **Περιορισμοί:** - Δεν **μπορείτε** να χρησιμοποιήσετε αριθμούς έκτακτης ανάγκης όπως το 911 ή το 112 (περιορισμός του Android) - Χρησιμοποιήστε αριθμούς μελών οικογένειας ή φροντιστών αντί αυτών - Το GPS είναι πιο ακριβές σε εξωτερικούς χώρους· λιγότερο ακριβές σε εσωτερικούς χώρους

Διπλή Επιλογή SMS

Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή GPS SMS** για να αποσταλούν δύο μηνύματα: 1. Πρώτο SMS — αμέσως, με την κατά προσέγγιση τοποθεσία 2. Δεύτερο SMS — μόλις το GPS προσδιορίσει την τοποθεσία με μεγαλύτερη ακρίβεια

Μέρος 9 — Ασφάλεια & Περιορισμοί

Προστασία με κωδικό πρόσβασης

 **Δείτε:** [Προστασία με κωδικό πρόσβασης](#)

Προστατέψτε τις ρυθμίσεις έτσι ώστε μόνο εσείς ή ο φροντιστής σας να μπορούν να τις αλλάξουν:

1. Τρεις τελείες (:) → **Προτιμήσεις** → **Μενού προτιμήσεων**
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Μενού ασφάλειας**
3. Πατήστε **Κωδικός πρόσβασης** και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας
4. Ο κωδικός μπορεί να είναι κενός (απλά πατήστε OK) ή ένας συγκεκριμένος κωδικός

 **Προειδοποίηση:** Κρατήστε σημειωμένο τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν τον ξεχάσετε, διαβάστε την ενότητα [Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης](#) πριν διαγράψετε τα δεδομένα της εφαρμογής ή επανεγκαταστήσετε το BIG Launcher.

Τι μπορεί να προστατευτεί: - **Μενού προτιμήσεων** — Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για το άνοιγμα των ρυθμίσεων - **Ρυθμίσεις συστήματος** — Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για την πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Android

 **Συμβουλή:** Ακόμη και όταν οι ρυθμίσεις συστήματος προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές σύροντας προς τα κάτω την επάνω γραμμή ειδοποιήσεων (πρόκειται για λειτουργία του Android που δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί). Για να το δυσκολέψετε, ενεργοποιήστε την επιλογή **Πλήρης οθόνη** στη διαδρομή **Προτιμήσεις** → **Εμφάνιση** — έτσι αποκρύπτεται η γραμμή ειδοποιήσεων στην αρχική οθόνη και απαιτούνται δύο ξεχωριστά συρσίματα προς τα κάτω για την πρόσβαση σε αυτήν.

Απόκρυψη Προτιμήσεων στο BIG Phone / BIG SMS

 Δείτε: [Απόκρυψη του στοιχείου Προτιμήσεις από το μενού](#)

1. Ανοίξτε το BIG Phone (ή το BIG SMS) → **Προτιμήσεις** → **BIG Apps Suite**
2. Καταργήστε την επιλογή **Εμφάνιση του κουμπιού Προτιμήσεις**

 Μπορείτε ακόμα να έχετε πρόσβαση στις Προτιμήσεις από το κύριο μενού του BIG Launcher.

Κληρονομικότητα Ρυθμίσεων Μεταξύ Εφαρμογών

 Δείτε: [Επεξήγηση της κληρονομότητας ρυθμίσεων](#)

Για ενιαίες ρυθμίσεις, κάντε τις αλλαγές σας στο **BIG Launcher** → **Προτιμήσεις** και διατηρήστε ενεργοποιημένη την επιλογή **Μεταβίβαση των ρυθμίσεων** στο BIG Phone και στο BIG SMS.

Συνιστώμενη ρύθμιση:

1. Διαμορφώστε τα πάντα στο BIG Launcher μέχρι να σας ικανοποιούν οι ρυθμίσεις.
2. Από το BIG Launcher, ανοίξτε το **BIG Phone** και έπειτα επιστρέψτε στο BIG Launcher.
3. Από το BIG Launcher, ανοίξτε το **BIG SMS** και έπειτα επιστρέψτε στο BIG Launcher.

Το άνοιγμα κάθε συνοδευτικής εφαρμογής από το BIG Launcher εφαρμόζει τις ρυθμίσεις σε αυτήν την εφαρμογή. Επαναλάβετε τα δύο τελευταία βήματα αφού κάνετε επιπλέον αλλαγές στο BIG Launcher.

Οι αλλαγές που γίνονται μόνο στο BIG Phone ή στο BIG SMS **δεν** αλλάζουν το BIG Launcher. Για παράδειγμα, αν αλλάξετε μια ρύθμιση στο BIG Phone και αργότερα αλλάξετε ρυθμίσεις στο BIG Launcher και ανοίξετε το BIG Phone από αυτό, το BIG Phone λαμβάνει τις ρυθμίσεις από το BIG Launcher. Αυτό μπορεί να αντικαταστήσει τις αλλαγές που κάνατε μόνο στο BIG Phone. Το ίδιο ισχύει και για το BIG SMS.

Για να διατηρήσετε ξεχωριστές ρυθμίσεις: ανοίξτε τη διαδρομή **Προτιμήσεις** → **BIG Apps Suite** στη συνοδευτική εφαρμογή και απενεργοποιήστε την επιλογή **Μεταβίβαση των ρυθμίσεων**. Η εφαρμογή αυτή θα διατηρεί πλέον τις δικές της ρυθμίσεις αντί να τις λαμβάνει από το BIG Launcher.

Έλεγχος Δικαιωμάτων Διαγραφής

 Δείτε: [Διαγραφή ιστορικού/SMS/επαφών](#)

Η διαγραφή είναι **απενεργοποιημένη από προεπιλογή** για ασφάλεια. Για να ενεργοποιήσετε:

Τι να Διαγράψετε	Πού να Ενεργοποιήσετε
Επαφές	Προτιμήσεις → Επαφές → "Προσθήκη επαφής Διαγραφή επιλογής"
Ιστορικό κλήσεων	Προτιμήσεις → Τηλέφωνο → "Επιτρέπει τη διαγραφή αντικειμένων αρχείου καταγραφής κλήσεων"
Μηνύματα SMS	Προτιμήσεις → Μηνύματα → "Εμφάνιση κουμπιού Διαγραφής"

Ή εκτελέστε ξανά τον **Οδηγό ρυθμίσεων** (Προτιμήσεις → "Εκτέλεση του Οδηγού εγκατάστασης") και αλλάξτε τα δικαιώματα στην οθόνη του κάδου απορριμμάτων.

Επιλογές μαζικής διαγραφής (όταν είναι ενεργοποιημένη): - Μεμονωμένες καταχωρήσεις ή ολόκληρα νήματα - Όλο το ιστορικό για συγκεκριμένη επαφή - Όλο το ιστορικό κλήσεων ή όλα τα μηνύματα

 **Η μαζική διαγραφή δεν μπορεί να αναιρεθεί!**

Απόκρυψη Εφαρμογών

1. Προτιμήσεις → Εφαρμογές → Επιτρεπτές εφαρμογές
2. Πατήστε μια εφαρμογή για να την κρύψετε (εμφανίζεται ως "απενεργοποιημένο")
3. Χρησιμοποιήστε **Απενεργοποίηση όλων** / **Ενεργοποίηση όλων** για μαζικές αλλαγές

Έκτακτη Πρόσβαση στις Προτιμήσεις

Στην **Αρχική οθόνη**, πατήστε παρατεταμένα το **πάνω αριστερό κουμπί για 30 δευτερόλεπτα** για να ανοίξετε τις Προτιμήσεις.

Αυτό λειτουργεί μόνο στην αρχική οθόνη και **δεν** παρακάμπτει την προστασία με κωδικό πρόσβασης. Αν είναι ενεργοποιημένο το **Μενού ασφάλειας**, εξακολουθείτε να χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης.

Μέρος 10 — Προσβασιμότητα

TalkBack (Αναγνώστης Οθόνης)

Το BIG Launcher λειτουργεί με το TalkBack του Android για τυφλούς χρήστες: 1. Ενεργοποιήστε το TalkBack στις **Ρυθμίσεις προσβασιμότητας** του τηλεφώνου σας 2. Το BIG Launcher διαβάζει φωναχτά ονόματα κουμπιών, τίτλους οθονών, επαφές και μηνύματα

Βελτιστοποιήσεις στις Προτιμήσεις: - **Talkback:** να μη διαβάζεται το όνομα της εφαρμογής — Επιταχύνει την ανάγνωση των τίτλων των οθονών - **Talkback:** κουμπιά με εικόνα — Χρησιμοποιήστε αυτή τη διόρθωση συμβατότητας αν το TalkBack αντιμετωπίζει προβλήματα με τα κουμπιά με εικόνα

Όταν είναι ενεργοποιημένο το TalkBack, απενεργοποιήστε την επιλογή **Ομιλία σε διαρκές πάτημα** για να αποφύγετε τη διπλή εκφώνηση.

Ομιλία σε διαρκές πάτημα

Ακόμη και χωρίς το TalkBack: 1. **Προτιμήσεις** → **Προσβασιμότητα** → ενεργοποιήστε την επιλογή **Ομιλία σε διαρκές πάτημα** 2. Κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω σε οποιοδήποτε κουμπί ή κείμενο για να ακούσετε την εκφώνησή του

Εμφάνιση σε συνεχές πάτημα

1. **Προτιμήσεις** → **Προσβασιμότητα** → ενεργοποιήστε την επιλογή **Εμφάνιση σε συνεχές πάτημα**

2. Το κράτημα ενός κουμπιού εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο με την περιγραφή του

Υψηλή Αντίθεση & Συμβουλές για Μεγάλο Κείμενο

- Χρησιμοποιήστε **Σκούρο θέμα** για μέγιστη αντίθεση
- Ορίστε το μέγεθος του κειμένου σε **Τεράστιο**
- Ρυθμίστε το **Μέγεθος ορίων ασφαλείας** για να αποτρέψετε τα αγγίγματα στις άκρες
- Χρησιμοποιήστε τη **λειτουργία πλήρους οθόνης** με τη μεγάλη ένδειξη μπαταρίας και την επιλεγμένη ένδειξη σήματος

Μεγάλες Φωτογραφίες Επαφών

1. Προτιμήσεις → Τηλέφωνο → **Μέγεθος εικόνας Επαφής**
2. Επιλέξτε πόσος χώρος προορίζεται για τη φωτογραφία του καλούντος στην οθόνη κλήσης

Απτική Ανάδραση (Δόνηση)

Προτιμήσεις → Προσβασιμότητα → ενεργοποιήστε την επιλογή **Ενεργοποίηση απτικής ανάδρασης**

Το τηλέφωνό σας δονείται ελαφρά με κάθε πάτημα κουμπιού.

Επιλογές Ελέγχου

Λειτουργία	Συμπεριφορά
Σύντομο πάτημα	Γρήγορο πάτημα ενεργοποιεί
Σύντομο & παρατεταμένο πάτημα	Τόσο το σύντομο όσο και το παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιούν το κουμπί. Η ομιλία με παρατεταμένο πάτημα και η εμφάνιση αναδυόμενου παραθύρου με παρατεταμένο πάτημα μπορούν επίσης να λειτουργούν, αν είναι ενεργοποιημένες.


Φυσικό Πληκτρολόγιο & Διακόπτες Προσβασιμότητας


Για έλεγχο μέσω πληκτρολογίου ή διακόπτη, απενεργοποιήστε την επιλογή **Αγγίξτε για να πλοηγείθαι στις οθόνες**, επειδή η πλοήγηση με σάρωση καθιστά τα κουμπιά μη προσβάσιμα μέσω πληκτρολογίου. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ενεργό κουμπί γύρω από τα widgets** όταν τα γραφικά στοιχεία χρειάζονται εστίαση μέσω πληκτρολογίου.

1. **Προτιμήσεις** → **Προτιμήσεις οθονών** → ενεργοποιήστε την επιλογή **Ενεργό κουμπί γύρω από τα widgets**
2. Χρησιμοποιήστε πλήκτρα βέλους για πλοήγηση, OK/Enter για επιλογή, Πίσω για επιστροφή

Tecla Shield: Το BIG Launcher υποστηρίζει εξωτερικούς διακόπτες, συσκευές sip-and-puff και joysticks μέσω της διασύνδεσης αναπηρικού αμαξιδίου Tecla Shield.

Μέρος 11 — ➡ 📱 Εφαρμογές





Πρόσβαση σε Εφαρμογές

Πατήστε **Εφαρμογές** στην αρχική οθόνη για να δείτε τις εγκατεστημένες εφαρμογές. Το στοιχείο προτιμήσεων μπορεί να αποκρυφτεί ή να τοποθετηθεί πάνω ή κάτω από τις εφαρμογές, από τη διαδρομή **Προτιμήσεις** → **Εφαρμογές** → **Προβολή του στοιχείου προτιμήσεων**.

Πρόσφατες Εφαρμογές

1. **Προτιμήσεις** → **Εφαρμογές** → ενεργοποιήστε την επιλογή **Εμφάνιση πρόσφατων εφαρμογών**
2. Ορίστε πόσες εφαρμογές θα εμφανίζονται με την επιλογή **Αριθμός πρόσφατων εφαρμογών**

Αναζήτηση Εφαρμογών

1. Πατήστε το πλαίσιο αναζήτησης στην κορυφή της λίστας εφαρμογών
2. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της εφαρμογής



Ενεργοποιήστε την επιλογή **Καλύτερη αναζήτηση εφαρμογών** στη διαδρομή Προτιμήσεις → Εφαρμογές για αναζήτηση μέσα στα ονόματα (π.χ., το "book" βρίσκει το "Facebook").

Εμφάνιση Προτιμήσεων στη Λίστα Εφαρμογών

Αν το τηλέφωνό σας δεν διαθέτει κουμπί μενού: 1. Προτιμήσεις → Εφαρμογές → Προβολή του στοιχείου προτιμήσεων 2. Επιλέξτε: **Να μην εμφανίζονται, Παραπάνω εφαρμογές ή Παρακάτω εφαρμογές**

Μέρος 12 — Ρυθμίσεις & Σύστημα

Μεταφορά Άδειας

Στο νέο τηλέφωνο, εγκαταστήστε τις εφαρμογές BIG που αγοράσατε και χρησιμοποιήστε τον **ίδιο λογαριασμό Google** με τον οποίο κάνατε την αρχική αγορά.

1. Για το **BIG Apps Suite PREMIUM**, ανοίξτε το **BIG Launcher**. Αν αγοράσατε μία μεμονωμένη εφαρμογή, ανοίξτε την εφαρμογή που αγοράσατε.
2. Μεταβείτε στη διαδρομή Προτιμήσεις → **Αγοράστε/ανανεώστε την πλήρη έκδοση** → **Επαναφορά αγορών**.
3. Για τη σουίτα, επιστρέψτε στο BIG Launcher και ανοίξτε το **BIG Phone** και το **BIG SMS** απευθείας από αυτό, για να ενεργοποιήσετε τις άδειές τους.

Η επαναφορά μιας αγοράς αποκαθιστά την πρόσβαση επί πληρωμή, όχι την προηγούμενη διάταξη της αρχικής οθόνης ή τις ρυθμίσεις σας. Αν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα [Επαναφορά της άδειάς σας](#).

Έλεγχος Έκδοσης Εφαρμογής

 Δείτε: [Πώς να ελέγξετε την έκδοσή σας](#)

1. **Ρυθμίσεις συστήματος** → **Εφαρμογές** → πατήστε **BIG Launcher** (ή BIG Phone / BIG SMS)
2. Κάντε κύλιση μέχρι το κάτω μέρος — εκεί εμφανίζεται ο αριθμός έκδοσης
3. Για την έκδοση Android: **Ρυθμίσεις συστήματος** → **Σχετικά με το τηλέφωνο** → **Πληροφορίες λογισμικού**

Επιστροφή στο Αρχικό Πρόγραμμα Εκκίνησης

1. **Προτιμήσεις** → **Διαγραφή του BIG Launcher** ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα εκκίνησης
 2. Πατήστε το κουμπί Αρχική Οθόνη
 3. Επιλέξτε το αρχικό σας πρόγραμμα εκκίνησης
-
-

Μέρος 13 — Αναφορά Προτιμήσεων

Σημαντικές σχέσεις μεταξύ των ρυθμίσεων

Ορισμένες Προτιμήσεις λειτουργούν μαζί και πρέπει να εξηγηθούν πριν από την αναλυτική αναφορά:

- Η πλήρης οθόνη κρύβει τη γραμμή κατάστασης του Android στο επάνω μέρος της οθόνης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, οι ενδείξεις μπαταρίας και σήματος του BIG Launcher γίνονται πιο χρήσιμες, επειδή οι κανονικές ενδείξεις του Android ενδέχεται να μην είναι ορατές στην αρχική οθόνη.
- Η προστασία των ρυθμίσεων συστήματος μπορεί να απαιτεί κωδικό πρόσβασης πριν από το άνοιγμα των ρυθμίσεων συστήματος του Android από το BIG Launcher. Το ίδιο το Android ενδέχεται να εξακολουθεί να επιτρέπει την πρόσβαση μέσω του πίνακα ειδοποιήσεων. Η πλήρης οθόνη δυσκολεύει αυτή την πρόσβαση, επειδή η γραμμή ειδοποιήσεων είναι κρυμμένη στην αρχική οθόνη.

- Το αναβόσβημα των κουμπιών για αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα και άλλες ειδοποιήσεις εφαρμογών εξαρτάται από την πρόσβαση στις ειδοποιήσεις και από τη λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί στο κουμπί. Οι εφαρμογές BIG Apps Suite μπορούν να χρησιμοποιούν εσωτερικούς προνομιούχους συνδέσμους. Αν το αναβόσβημα δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, απενεργοποιήστε την επιλογή Οι εφαρμογές του BIG Apps Suite είναι προνομιούχες και δημιουργήστε χειροκίνητα μια κανονική συντόμευση εφαρμογής στην ενότητα Προσαρμογή κουμπιών και οθονών.
- Η οθόνη εισερχόμενης κλήσης εξαρτάται από τα δικαιώματα του Android, τα κανάλια ειδοποιήσεων, τη διαχείριση της μπαταρίας και το αν το BIG Phone είναι η προεπιλεγμένη εφαρμογή τηλεφώνου. Αν δεν μπορεί να εμφανιστεί η πλήρης οθόνη κλήσης, το BIG Phone μπορεί εναλλακτικά να εμφανίσει μια αναδυόμενη ειδοποίηση ή μια ειδοποίηση μόνο στη γραμμή ειδοποιήσεων.
- Οι επιλογές άμεσης κλήσης μειώνουν τα μηνύματα επιβεβαίωσης για λόγους ασφαλείας. Οι επιλογές "Χωρίς μενού όταν καλείται μια επαφή" και "Όχι μενού στο πληκτρολόγιο κλήσεων" μπορούν να κάνουν τις κλήσεις ταχύτερες, αλλά αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο ακούσιων κλήσεων.
- Η διαγραφή ελέγχεται ξεχωριστά για τις επαφές, το ιστορικό κλήσεων και τα μηνύματα. Η διαγραφή επαφών βρίσκεται στη διαδρομή Προτιμήσεις -> Επαφές, η διαγραφή του ιστορικού κλήσεων στη διαδρομή Προτιμήσεις -> Τηλέφωνο και η διαγραφή μηνυμάτων στη διαδρομή Προτιμήσεις -> Μηνύματα.
- Η πλοήγηση με σάρωση μεταξύ οθονών απαιτεί έντονη χρήση μνήμης και, όταν είναι ενεργοποιημένη, τα κουμπιά δεν είναι προσβάσιμα μέσω πληκτρολογίου. Για χρήση με πληκτρολόγιο, διακόπτη ή TalkBack, εξετάστε το ενδεχόμενο απενεργοποίησης της πλοήγησης με σάρωση.
- Η συμπεριφορά ειδοποιήσεων SMS χωρίζεται μεταξύ των ρυθμίσεων του BIG SMS και των ρυθμίσεων ειδοποιήσεων του Android. Ο ήχος, η δόνηση, η εμφάνιση στην οθόνη κλειδώματος και η εμφάνιση πλήρους οθόνης ενδέχεται να απαιτούν δικαιώματα ειδοποιήσεων Android και ρυθμίσεις καναλιών.
- Για την αυτόματη αποστολή SMS SOS απαιτείται το BIG SMS να είναι η προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων. Διαφορετικά, το μήνυμα SOS αντιγράφεται στην προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων.

Ανοίξτε τις Προτιμήσεις από το μενού με τις τρεις κουκκίδες στην αρχική οθόνη, από τη λίστα Εφαρμογών εάν είναι ενεργοποιημένη, ή χρησιμοποιώντας την χειρονομία πρόσβασης έκτακτης ανάγκης που περιγράφεται στην ενότητα Ασφάλεια αυτού του εγχειριδίου.

Η ακριβής λίστα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή, την έκδοση Android, τις εγκατεστημένες εφαρμογές BIG Apps Suite και τα δικαιώματα. Ορισμένες ενέργειες ανοίγουν τις ρυθμίσεις συστήματος του Android.

Κύρια οθόνη Προτιμήσεων

Στοιχείο	Τι κάνει	Σημειώσεις
Αγοράστε/ανανεώστε την πλήρη έκδοση	Ανοίγει επιλογές αγοράς ή ανανέωσης άδειας.	Κάθε εφαρμογή του BIG Apps Suite μπορεί να έχει τη δική της άδεια. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά.
Εκτέλεση του Οδηγού εγκατάστασης	Ξεκινά ξανά τον οδηγό ρυθμίσεων.	Χρήσιμο μετά την εγκατάσταση ή κατά την αλλαγή βασικών ρυθμίσεων για έναν νέο χρήστη.
Επιλογή γλώσσας	Αλλάζει τη γλώσσα που χρησιμοποιεί το BIG Launcher.	Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί τη δική της γλώσσα ανεξάρτητα από τη γλώσσα συστήματος του Android.
Εμφάνιση	Ανοίγει τις οπτικές ρυθμίσεις.	Θέμα, μέγεθος κειμένου, ενδείξεις κατάστασης, πλήρης οθόνη και προσανατολισμός οθόνης.
Προσβασιμότητα	Ανοίγει τις ρυθμίσεις αλληλεπίδρασης και υποβοηθούμενης χρήσης.	Παρατεταμένο πάτημα, επιλογές σχετικές με το TalkBack, δόνηση και ανενεργά κουμπιά.
Μενού προτιμήσεων	Ελέγχει την πρόσβαση στις Προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις συστήματος.	Περιλαμβάνει προστασία με κωδικό πρόσβασης.
Προσαρμογή κουμπιών και οθονών	Ανοίγει τον επεξεργαστή οθόνης και κουμπιών.	Χρησιμοποιείται για την αλλαγή λειτουργιών κουμπιών, ετικετών, εικονιδίων, διατάξεων και επιπλέον οθονών.
Προτιμήσεις οθονών	Ανοίγει τις γενικές επιλογές συμπεριφοράς οθόνης.	Πλοήγηση με σάρωση, κουμπιά που αναβοσβήνουν, ετικέτες και συμπεριφορά κουμπιού μενού.
Επαφές	Ανοίγει τις επιλογές για τη λίστα επαφών, τα στοιχεία επαφής και την επεξεργασία επαφών.	Επίσης ελέγχει τη διαγραφή επαφών και τη συμπεριφορά αναδυόμενου παραθύρου επαφών.

Στοιχείο	Τι κάνει	Σημειώσεις
Τηλέφωνο	Ανοίγει επιλογές εισερχόμενης κλήσης, ενεργής κλήσης, ιστορικού κλήσεων και πληκτρολογίου.	Πολλά στοιχεία απαιτούν την εγκατάσταση του BIG Phone και τον ορισμό του ως την προεπιλεγμένη εφαρμογή τηλεφώνου.
Μηνύματα	Ανοίγει επιλογές ειδοποιήσεων SMS, λεπτομερειών μηνυμάτων, επεξεργασίας μηνυμάτων και φίλτρων.	Πολλά στοιχεία απαιτούν την εγκατάσταση του BIG SMS και τον ορισμό του ως την προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS.
SOS	Ανοίγει επιλογές SMS και κλήσεων έκτακτης ανάγκης.	Διαμόρφωση αριθμών τηλεφώνου, χρόνου αναμονής, κειμένου SMS και συμπεριφοράς τοποθεσίας GPS.
Εφαρμογές	Ανοίγει τις ρυθμίσεις για τη λίστα εφαρμογών.	Πρόσφατες εφαρμογές, κρυφές εφαρμογές, αναζήτηση και συντόμευση Προτιμήσεων στη λίστα εφαρμογών.
Διορθώσεις συμβατότητας	Ανοίγει διορθώσεις ειδικές για τη συσκευή.	Χρησιμοποιήστε μόνο όταν εμφανιστεί το περιγραφόμενο πρόβλημα. Ορισμένες διορθώσεις ενδέχεται να μειώσουν την απόδοση.
Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου	Εμφανίζει τις νομικές πληροφορίες και τις πληροφορίες απορρήτου.	Ο χρήστης συμφωνεί με αυτούς τους όρους χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.
Διαγραφή του BIG Launcher ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα εκκίνησης	Εκκαθαρίζει το BIG Launcher ως την προεπιλεγμένη αρχική εφαρμογή του Android.	Μετά το πάτημα του κουμπιού Αρχική, το Android μπορεί να ρωτήσει ποιο launcher να χρησιμοποιήσει.
Εγχειρίδιο χρήστη	Ανοίγει το διαδικτυακό εγχειρίδιο χρήστη.	Απαιτεί πρόγραμμα περιήγησης και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις	Εμφανίζει την εγκατεστημένη έκδοση και πληροφορίες ενημέρωσης.	Ενημερώνετε πάντα στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση.

Εμφάνιση

Προτίμηση	Επιλογές	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Επιλογή θέματος	Ανοιχτό (προεπιλογή), Σκούρο, Μπλε, εγκατεστημένα θέματα, Λήψη περισσότερων	Αλλάζει το χρωματικό θέμα.	Το Σκούρο μπορεί να βελτιώσει την αντίθεση τη νύχτα. Τα επιπλέον θέματα ενδέχεται να εξαρτώνται από τα εγκατεστημένα πακέτα θεμάτων.
Μέγεθος κειμένου	Προεπιλογή, Μεγαλύτερο, Τεράστιο	Αλλάζει το μέγεθος κειμένου της κύριας εφαρμογής.	Η επιλογή "Εφαρμογή μεγέθους κειμένου για τις προτιμήσεις" καθορίζει αν το επιλεγμένο μέγεθος χρησιμοποιείται και στις Προτιμήσεις.
Επιλέξτε τον προσανατολισμό της οθόνης	Αυτόματο (προεπιλογή), Οριζόντια, Κάθετα	Ελέγχει αν το BIG Launcher ακολουθεί την περιστροφή της συσκευής ή κλειδώνει τον προσανατολισμό.	Χρησιμοποιήστε την Κατακόρυφη λειτουργία για τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται μόνο σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Χρησιμοποιήστε την Οριζόντια λειτουργία για σταθερές διατάξεις οριζόντιου προσανατολισμού.
Μέγεθος ορίων ασφαλείας	0% έως 15%	Προσθέτει ανενεργά περιθώρια κοντά στις άκρες της οθόνης για τη μείωση των τυχαίων αγγιγμάτων στα άκρα.	Χρήσιμο σε οθόνες από άκρη σε άκρη και για χρήστες με κινητικές δυσκολίες. Μεγαλύτερα περιθώρια μειώνουν την χρησιμοποιήσιμη περιοχή κουμπιών.
Ένδειξη σήματος	Δεν υπάρχει ένδειξη σήματος, Τηλέφωνο, Wi-Fi	Επιλέγει ποια μεγάλη ένδειξη σήματος εμφανίζει το BIG Launcher.	Χρήσιμο με την Πλήρη οθόνη, όπου η κανονική γραμμή κατάστασης του Android ενδέχεται να είναι κρυμμένη.
Εμφάνιση μεγάλου δείκτη μπαταρίας	Ναι/Όχι	Εμφανίζει μια μεγάλη ένδειξη μπαταρίας του BIG Launcher.	Ιδιαίτερα χρήσιμο με την Πλήρη οθόνη.

Προτίμηση	Επιλογές	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Εμφάνιση εικονιδίου ξυπνητηριού	Ναι/Όχι	Εμφανίζει το εικονίδιο του ξυπνητηριού δίπλα στο ρολόι.	Απενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν η συσκευή εμφανίζει εσφαλμένα το εικονίδιο του ξυπνητηριού ακόμη και όταν δεν είναι ενεργό κανένα ξυπνητήρι.
Πλήρης οθόνη	Ναι/Όχι	Κρύβει τη γραμμή ειδοποιήσεων/κατάστασης του Android στο επάνω μέρος της οθόνης.	Κάνει την τυχαία πρόσβαση στο σύστημα πιο δύσκολη, αλλά επίσης κρύβει τις κανονικές ενδείξεις μπαταρίας και σήματος του Android.
Μαύρη μπάρα Πλοήγησης	Ναι/Όχι	Αλλάζει το φόντο της κάτω γραμμής πλοήγησης του Android σε μαύρο.	Ενδέχεται να κρασάρει σε ορισμένες συσκευές Motorola που αναφέρονται στην προειδοποίηση της εφαρμογής. Χρησιμοποιήστε μόνο αν χρειάζεται.
Εφαρμογή μεγέθους κειμένου για τις προτιμήσεις	Ναι/Όχι	Εμφανίζει τις Προτιμήσεις χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο μέγεθος κειμένου του BIG Launcher.	Χρήσιμο για χαμηλή όραση, αλλά το πολύ μεγάλο κείμενο μπορεί να κάνει τις μεγάλες περιγραφές προτιμήσεων να καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο.

Προσβασιμότητα

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον παράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Έλεγχος	Σύντομο πάτημα; Σύντομο & παρατεταμένο πάτημα	Επιλέγει πώς αντιδρούν τα κουμπιά στο άγγιγμα.	Το Σύντομο & παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιεί τα κουμπιά ακόμα και όταν πατηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα - κατάλληλο για ηλικιωμένους που δυσκολεύονται με τις οθόνες αφής.

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον πα- ράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Να ακυρω- θούν οι διάλογοι όταν αγγι- χθούν εξω- τερικά	Ναι/Όχι	Κλείνει τα παράθυρα διαλόγου όταν ο χρή- στης πατάει εκτός αυ- τών.	Απενεργοποιήστε για χρήστες που συχνά αγ- γίζουν κατά λάθος εκτός των διαλόγων.
Ενεργοποίη- ση απτικής ανάδρασης	Ναι/Όχι	Δονείται όταν αγγίζο- νται τα κουμπιά του μενού.	Εξαρτάται από το υλικό δόνησης της συσκευ- ής και τις ρυθμίσεις δόνησης του Android.
Ομιλία σε διαρκές πάτημα	Ναι/Όχι	Διαβάζει φωναχτά την περιγραφή ενός στοι- χείου σε παρατετα- μένο πάτημα.	Πρέπει να είναι εγκατεστημένο το TalkBack. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία μαζί με την επιλογή "Ενεργοποίηση κουμπιών χωρίς λειτουργικότητα", αν θέλετε να μπορούν να εντοπίζονται και τα κενά στοιχεία.
Εμφάνιση σε συνεχές πάτημα	Ναι/Όχι	Εμφανίζει την περι- γραφή του στοιχείου σε ένα αναδυόμενο παράθυρο σε παρατε- ταμένο πάτημα.	Χρήσιμο όταν ένας φροντιστής θέλει περιγρα- φές χωρίς να αλλάξει την ενέργεια του κου- μπιού.
Ενεργοποίη- ση κου- μπιών χωρίς λειτουργι- κότητα	Ναι/Όχι	Κάνει όλα τα στοιχεία διαδραστικά ακόμα κι αν δεν εκτελούν κάποια ενέργεια.	Χρήσιμο με τις επιλογές φωνητικής ανάγνω- σης ή αναδυόμενου παραθύρου με παρατετα- μένο πάτημα, γιατί διαφορετικά τα ανενεργά κουμπιά μπορεί να μην αντιδρούν.
Talkback: να μη διαβάζε- ται το όνομα της εφαρμο- γής	Ναι/Όχι	Παραλείπει την επαναλαμβανόμενη ανάγνωση του ονόμα- τος της εφαρμογής.	Επιταχύνει την ανάγνωση του τίτλου οθόνης για τους χρήστες TalkBack.

Μενού προτιμήσεων

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον παράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Κουμπιά επεξεργασίας στο μενού	Ναι/Όχι	Προσθέτει γρήγορη πρόσβαση στον επεξεργαστή οθόνης στο μενού.	Αυτή είναι η συντόμευση «Ορισμός κουμπιών» που χρησιμοποιείται από τους φροντιστές.
Ρυθμίσεις συστήματος στο μενού	Ναι/Όχι	Προσθέτει γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις συστήματος Android στο μενού.	Μπορεί να προστατευτεί με την επιλογή «Προστατεύστε τις ρυθμίσεις συστήματος».
Μενού ασφάλειας	Ναι/Όχι	Απαιτεί τον κωδικό πρόσβασης Προτιμήσεων πριν ανοίξει τις Προτιμήσεις.	Χρησιμοποιήστε το για να αποτρέψετε τυχαίες ή μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές.
Προστατεύστε τις ρυθμίσεις συστήματος	Ναι/Όχι	Απαιτεί τον κωδικό πρόσβασης Προτιμήσεων πριν ανοίξει τις ρυθμίσεις συστήματος από το BIG Launcher.	Το Android ενδέχεται να επιτρέψει ακόμα τις ρυθμίσεις συστήματος μέσω της γραμμής ειδοποιήσεων. Η πλήρης οθόνη το καθιστά πιο δύσκολο.
Κωδικός πρόσβασης	Ενέργεια κειμένου/κωδικού πρόσβασης	Ορίζει τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται από τις προστατευμένες Προτιμήσεις και τις προστατευμένες ρυθμίσεις συστήματος.	Ένας κενός κωδικός πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλή επιβεβαίωση. Εάν ο κωδικός πρόσβασης ξεχαστεί, η ανάκτηση μπορεί να απαιτήσει επανεγκατάσταση ή επαναφορά δεδομένων εφαρμογής.

Προτιμήσεις οθονών

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον πα-ράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Κουμπί που αναβοσβήνει όταν μια εφαρμογή εμφανίζει κάποια ειδοποίηση	Ναι/Όχι	Κάνει ένα κουμπί συντόμευσης εφαρμογής να αναβοσβήνει όταν η εφαρμογή δημιουργεί μια ειδοποίηση στην επάνω γραμμή κατάστασης.	Απαιτείται πρόσβαση σε ειδοποιήσεις. Το κουμπί πρέπει να έχει εκχωρηθεί στην εφαρμογή της οποίας η ειδοποίηση πρέπει να παρακολουθείται.
Καθαρίστε τα προσωρινά αρχεία δεδομένων των πλήκτρων αναβοσβήσιματος	Ενέργεια	Εκκαθαρίζει τις αποθηκευμένες πληροφορίες ειδοποιήσεων που αναβοσβήνουν.	Οι εξωτερικές εφαρμογές πρέπει να δημιουργήσουν ή να ενημερώσουν τις ειδοποιήσεις ξανά πριν τα κουμπιά μπορέσουν να αναβοσβήσουν ξανά.
Οι εφαρμογές του BIG Apps Suite είναι προνομιούχες	Ναι/Όχι	Συνδέει εσωτερικά τις εφαρμογές BIG Phone, BIG SMS και άλλες εφαρμογές της BIG Apps Suite με το BIG Launcher.	Παρέχει καλύτερα εικονίδια και ειδικά δεδομένα αναβοσβήματος. Απενεργοποιήστε το εάν το αναβόσβημα συμπεριφέρεται λανθασμένα και δημιουργήστε μια κανονική συντόμευση εφαρμογής χειροκίνητα.
Αγγίξτε για να πλοηγηθείται στις οθόνες	Ναι/Όχι	Επιτρέπει σαρώσεις αριστερά/δεξιά μεταξύ των οθονών.	Απαιτεί πολλή μνήμη. Όταν είναι ενεργή, τα κουμπιά δεν είναι προσβάσιμα μέσω πληκτρολογίου.
Τύπος αγγίγματος	Από την αρχική προς τα δεξιά· Επανάληψη	Επιλέγει πώς η πλοήγηση με σάρωση κινείται μεταξύ των οθονών.	Η επανάληψη (Loop) επιστρέφει από την τελευταία οθόνη στην Αρχική. Το «Από την αρχική προς τα δεξιά» σταματάει στο τέλος.

Προτίμηση	Επιλο- γές ή τρέχον πα- ράδειγ- μα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιή- σεις
Χρησιμοποιήστε το κουμπί μενού σε όλες τις οθόνες	Ναι/Όχι	Εμφανίζει το μενού Προτι- μήσεων σε όλες τις οθόνες αντί μόνο στην αρχική οθόνη.	Χρήσιμο όταν ο χρήστης περνά χρόνο σε επιπλέον οθόνες.
Ενεργό κουμπί γύρω απο τα widgets	Ναι/Όχι	Προσθέτει γύρω από τις μι- κροεφαρμογές ένα πλαίσιο ενεργού κουμπιού με δυνα- τότητα εστίασης.	Προορίζεται κυρίως για έλεγχο με πλη- κτρολόγιο. Πατώντας το κουμπί, δίνεται η εστίαση στο widget.
Ενεργοποίηση αυτόματης προ- σθήκης ετικέτας	Ναι/Όχι	Προσθέτει αυτόματα ετι- κέτες κειμένου σε κουμπιά που δημιουργήθηκαν πρόσφατα.	Η εμφάνιση της ετικέτας ελέγχεται από τις ρυθμίσεις χρώματος, μεγέθους και θέσης της ετικέτας παρακάτω.
Μετατροπή των χρωμάτων των ετικετών	Ναι/Όχι	Χρησιμοποιεί λευκό κείμενο με μαύρο περίγραμμα.	Χρήσιμο όταν οι ετικέτες τοποθετούνται πάνω από εικονίδια ή φωτογραφίες.
Μέγεθος κει- μένου	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Ορίζει το μέγεθος της ετι- κέτας κειμένου στα κουμπιά οθόνης.	Αυτό επηρεάζει τις ετικέτες των κου- μπιών, όχι το κύριο μέγεθος κειμένου της εφαρμογής στην εμφάνιση.
Θέση ετικετών κειμένου	Στην κο- ρυφή, Στο κέντρο, Στον πάτο	Επιλέγει πού εμφανίζονται οι ετικέτες των κουμπιών.	Το κάτω μέρος είναι συνήθως καλύτερο για εικονίδια εφαρμογών. Το κέντρο μπορεί να βοηθήσει όταν η ετικέτα είναι η κύρια πληροφορία.

Επαφές

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον παράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Αναζήτηση επαφών ανά	Όλα τα διαθέσιμα πεδία (Σύστημα)· Όνομα· Επώνυμο	Ελέγχει ποια πεδία επαφών αναζητούνται.	Η αναζήτηση Ονόματος και Επωνύμου ενδέχεται να μην λειτουργεί σε όλες τις συσκευές.
Εμφάνιση επαφών με τηλέφωνο μόνο	Ναι/Όχι	Εμφανίζει μόνο επαφές που περιλαμβάνουν αριθμό τηλεφώνου.	Συνιστάται για απλή χρήση τηλεφώνου, καθώς δεν μπορούν να κληθούν επαφές χωρίς αριθμό τηλεφώνου.
Ταξινόμηση κατά επώνυμο	Ναι/Όχι	Ταξινομεί τις επαφές κατά επώνυμο.	Ενδέχεται να μην λειτουργεί σε όλα τα τηλέφωνα.
Εμφάνιση Επαφών/Συνδετήρα Αγαπημένων	Ναι/Όχι	Προσθέτει έναν διακόπτη για εναλλαγή μεταξύ όλων των επαφών και των αγαπημένων επαφών στη λίστα επαφών.	Χρήσιμο εάν ο χρήστης εναλλάσσεται συχνά μεταξύ των δύο λιστών.
Εμφάνιση όλων των αντικειμένων επαφής, συμπεριλαμβανομένων των διπλών	Ναι/Όχι	Εμφανίζει διπλές καταχωρήσεις στις λεπτομέρειες επαφής.	Απενεργοποιήστε για να αποκρύψετε τα διπλά στοιχεία επαφών.
Εμφάνιση αστεριού προσθήκης/αφαίρεσης	Ναι/Όχι	Προσθέτει τη δυνατότητα να επισημάνετε ή να καταργήσετε την επισήμανση μιας επαφής ως αγαπημένης στις λεπτομέρειες επαφής.	Οι επισημασμένες επαφές εμφανίζονται στη λίστα Αγαπημένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα φίλτρα.

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον παράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Προσθήκη επαφής Διαγραφή επιλογής	Ναι/Όχι	Προσθέτει «Διαγραφή επαφής» στο τέλος των λεπτομερειών επαφής.	Η διαγραφή δεν μπορεί να αναιρεθεί. Απενεργοποιήστε το για χρήστες που ενδέχεται να διαγράψουν επαφές κατά λάθος.
Προσθήκη λεπτομερειών επαφής συστήματος	Ναι/Όχι	Προσθέτει πρόσβαση στην οθόνη λεπτομερειών επαφής του συστήματος Android στο τέλος των λεπτομερειών επαφής.	Χρήσιμο όταν απαιτείται μια ειδική λειτουργία επαφής Android.
Χρησιμοποιήστε τις λεπτομέρειες επαφής συστήματος	Ναι/Όχι	Χρησιμοποιεί τις λεπτομέρειες επαφής του συστήματος Android αντί για τις λεπτομέρειες επαφής του BIG Launcher.	Χρησιμοποιήστε το μόνο εάν η εφαρμογή επαφών συστήματος έχει απαιτούμενες ειδικές λειτουργίες.
Προσθήκη επεξεργασίας	Ναι/Όχι	Προσθέτει πρόσβαση στον επεξεργαστή επαφών του BIG Launcher.	Αυτός είναι ο απλός επεξεργαστής που έχει σχεδιαστεί για το BIG Launcher.
Προσθήκη επεξεργασίας συστήματος	Ναι/Όχι	Προσθέτει πρόσβαση στον επεξεργαστή επαφών του συστήματος Android.	Χρήσιμο για πεδία επαφών που δεν υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή του BIG Launcher.
Εμφάνιση επιλογής μηνύματος στο παράθυρο των κλήσεων	Ναι/Όχι	Εμφανίζει ή αποκρύπτει την επιλογή «Αποστολή μηνύματος» μετά το πάτημα του αριθμού τηλεφώνου μιας επαφής.	Η απόκρυψή του απλοποιεί το παράθυρο διαλόγου κλήσης, αλλά η διατήρηση ενός παραθύρου διαλόγου εξακολουθεί να βοηθά στην αποφυγή τυχαίων κλήσεων.
Χωρίς μενού όταν καλείται μια επαφή	Ναι/Όχι	Καλεί απευθείας την επαφή αντί να εμφανίζει επιλογές.	Ταχύτερο, αλλά λιγότερο ασφαλές. Δεν συνιστάται για χρήστες που ενδέχεται να πατήσουν κατά λάθος.

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον παράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Όχι μενού στο πληκτρολόγιο κλήσεων	Ναι/Όχι	Πραγματοποιεί απευθείας την κλήση από το πληκτρολόγιο κλήσης αντί να εμφανίζει επιλογές.	Ταχύτερο, αλλά καταργεί ένα επιπλέον βήμα επιβεβαίωσης.
Εμφάνιση Πεδίο αναζήτησης	Ναι/Όχι	Εμφανίζει ή αποκρύπτει το πεδίο αναζήτησης στη λίστα επαφών.	Αποκρύπτει το για μια απλούστερη λίστα επαφών.

Τηλέφωνο

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον παράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Επιλέξτε ήχο κλήσης	Ενέργεια	Ανοίγει την επιλογή ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.	Η συμπεριφορά μπορεί να εξαρτάται από τα δικαιώματα ήχου κλήσης του Android και τις ρυθμίσεις ήχου.
Διορθώσεις: δεν βρέθηκε ήχος κλήσης	Ναι/Όχι	Ενεργοποιεί μια λύση όταν οι εισερχόμενες κλήσεις δεν έχουν ήχο κλήσης.	Ελέγξτε πρώτα την ένταση, τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» και τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων Android.
Εμφάνιση της οθόνης κλήσης ακριβώς κατά το κουδούνισμα	Ναι/Όχι	Προσπαθεί να εμφανίσει την οθόνη κλήσης αμέσως όταν ξεκινά μια εισερχόμενη κλήση.	Ενδέχεται να μην λειτουργεί σε όλες τις συσκευές λόγω περιορισμών μπαταρίας Android και κατασκευαστή.

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον πα- ράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδο- ποιήσεις
Επιδιόρθωση: να μην εμφα- νίζεται η οθόνη κλήσης αμέσως κατά το κουδούνι- σμα	Βοήθεια/ενέργεια	Ανοίγει οδηγίες για τηλέφωνα που αποκλείουν την οθόνη κλή- σης στο παρα- σκήνιο.	Συνήθως σε συσκευές με επιθετική διαχείριση μπαταρίας.
Εμφάνιση της εισερχόμενης κλήσης ως:	Οθόνη κλήσης - αν το επι- τρέπει το Android σας. Δια- φορετικά, εμφανίζεται η αναδυόμενη ειδοποίηση.; Αναδυόμενη ειδοποίηση; Ειδοποίηση μόνο στη γραμμή ειδοποιήσεων	Επιλέγει πώς παρουσιάζονται οι εισερχόμενες κλήσεις.	Η πλήρης οθόνη κλήσης είναι η κα- λύτερη για ηλικιωμένους, αλλά το Android μπορεί να απαιτεί εφεδρι- κή λύση σε λειτουργίες βασισμένες σε ειδοποιήσεις.
Σύρετε για απόρριψη κλήσης	Ναι/Όχι	Απορρίπτει μια εισερχόμενη κλή- ση όταν η ειδο- ποίηση κλήσης απομακρυνθεί με σάρωση.	Αφήστε απενεργοποιημένο εάν εί- ναι πιθανό να απορρίπτονται ειδο- ποιήσεις κατά λάθος με σάρωση.
Ρυθμίσεις Συ- στήματος για ειδοποίηση Εισερχόμενης κλήσης	Ενέργεια	Ανοίγει τις ρυθμί- σεις ειδοποιήσε- ων Android για εισερχόμενες κλήσεις.	Χρησιμοποιήστε το για ήχο, δόνη- ση, εμφάνιση οθόνης κλειδώματος και άλλες ρυθμίσεις καναλιού.
Προεπιλεγ- μένη συσκευή ήχου για κλή- σεις	Προεπιλογή, Ακουστικό, Bluetooth, Ενσύρματα ακουστικά, Ηχείο	Επιλέγει την προτιμώμενη διαδρομή ήχου για κλήσεις.	Μόνο οι διαθέσιμες συσκευές μπο- ρούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής κλήσης.
Λειτουργία πλήκτρου συ- σκευής ήχου	Εμφάνιση παραθύρου δια- λόγου με όλες τις συσκευ- ές· Εναλλαγή μεταξύ συ- σκευών ως λίστα	Επιλέγει πώς συμπεριφέρεται το κουμπί Ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.	Το παράθυρο διαλόγου είναι πιο σαφές. Η εναλλαγή είναι ταχύτερη για έμπειρους χρήστες.

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον παράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Κλείδωμα των πλήκτρων έντασης	Ναι/Όχι	Αποτρέπει τις τυχαίες αλλαγές έντασης ενώ η οθόνη κλήσης είναι ενεργή.	Λειτουργεί μόνο όταν η οθόνη κλήσης είναι ενεργή.
Ζητήστε τον τερματισμό της κλήσης	Ναι/Όχι	Εμφανίζει μια επιπλέον επιβεβαίωση πριν από τον τερματισμό μιας κλήσης.	Συνιστάται για την αποφυγή τυχαίων διακοπών κλήσεων.
Επιβεβαίωση όλων των ενεργειών σε μια οθόνη κλήσης	Ναι/Όχι	Απαιτεί επιβεβαίωση για κάθε ενέργεια κουμπιού οθόνης κλήσης.	Ισχυρότερη προστασία έναντι τυχαίων αγγιγμάτων, αλλά καθιστά τον έλεγχο κλήσεων πιο αργό.
Αδειάστε χώρο στο πάνω μέρος της Ενεργής οθόνης κατά την κλήση	Ανενεργό / 0 έως 11	Προσθέτει κενό χώρο στην κορυφή της οθόνης ενεργής κλήσης.	Βοηθά στην αποτροπή ακούσιων αγγιγμάτων της οθόνης από το αυτί ή το μάγουλο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Οι μεγαλύτερες τιμές αφήνουν λιγότερο χώρο για τα χειριστήρια κλήσης.
Μέγεθος εικόνας Επαφής	0 έως 11, με επιλογές πλήρωσης για τον κενό χώρο/φόντο	Καθορίζει πόσος χώρος δεσμεύεται για τη φωτογραφία του καλούντος.	Οι μεγαλύτερες φωτογραφίες βοηθούν στην αναγνώριση, αλλά μπορούν να μετακινήσουν τα χειριστήρια κλήσεων προς τα κάτω.
Εμφάνιση κουμπιού πληκτρολογίου	Ναι/Όχι	Εμφανίζει το κουμπί του πληκτρολογίου στην οθόνη ενεργής κλήσης.	Απαιτείται για αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά συστήματα.

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον πα- ράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδο- ποιήσεις
Εμφάνιση εναλλαγής ήχου	Ναι/Όχι	Εμφανίζει το κουμπί συσκευής ήχου στην οθόνη ενεργής κλήσης.	Χρησιμοποιήστε το με την Προεπι- λεγμένη συσκευή ήχου και τη λει- τουργικότητα του κουμπιού ήχου.
Εμφάνιση κουμπιού διάρκειας	Ναι/Όχι	Εμφανίζει τη διάρκεια κλήσης στην οθόνη ενεργής κλήσης.	Μπορεί να αποκρυφτεί για μια πιο απλή οθόνη κλήσης.
Εμφάνιση κουμπιού Αναμονής	Ναι/Όχι	Εμφανίζει το κουμπί αναμονής στην οθόνη ενεργής κλήσης.	Αποκρύψτε το αν ο χρήστης εν- δέχεται να θέσει κατά λάθος κλήσεις σε αναμονή.
Εμφάνιση πλήκτρου Σί- γασης	Ναι/Όχι	Εμφανίζει το κουμπί σίγασης στην οθόνη ενεργής κλήσης.	Αποκρύψτε το αν η τυχαία σίγαση είναι ένα συχνό πρόβλημα.
Εμφάνιση πλήκτρου Ενεργής κλή- σης	Ναι/Όχι	Προσθέτει ένα κουμπί Ενεργής κλήσης στο με- νού Τηλέφωνο.	Βοηθά στην επιστροφή σε μια εν εξελίζει κλήση, αν ο χρήστης εγκα- ταλείψει την οθόνη κλήσης.
Εμφάνιση του πλήκτρου Οι επαφές μου	Ναι/Όχι	Εμφανίζει τις Επαφές μου στο μενού Τηλέφω- νο.	Αποκρύψτε το για να απλοποιήσε- τε το μενού Τηλέφωνο.
Εμφάνιση πλήκτρου Αγαπημένων	Ναι/Όχι	Εμφανίζει Με αστέρι στο μενού Τηλέφωνο.	Χρήσιμο για ροές εργασίας μόνο με αγαπημένα.

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον παράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Εμφάνιση κουμπιού Κλήση αριθμού	Ναι/Όχι	Εμφανίζει Κλήση αριθμού στο μενού Τηλέφωνο.	Αποκρύψτε το αν ο χρήστης πρέπει να καλεί μόνο αποθηκευμένες επαφές.
Εμφάνιση κουμπιού Προσθήκη επαφής	Ναι/Όχι	Εμφανίζει Προσθήκη επαφής στο μενού Τηλέφωνο.	Αποκρύψτε το αν μόνο ένας φροντιστής πρέπει να προσθέτει επαφές.
Εμφάνιση Πρόσφατων κλήσεων	Ναι/Όχι	Εμφανίζει τις πρόσφατες κλήσεις στο μενού Τηλέφωνο.	Σχετίζεται με τη διαγραφή και την ομαδοποίηση του ιστορικού κλήσεων.
Ομαδοποίηση στοιχείων αρχείου κλήσεων κατά	Απενεργοποιημένο; Αριθμός τηλεφώνου; Αριθμός τηλεφώνου και κατεύθυνση κλήσης	Ομαδοποιεί τις καταχωρήσεις του ιστορικού κλήσεων.	Η ομαδοποίηση μειώνει την ακαταστασία, ειδικά σε τηλέφωνα με πολλές επαναλαμβανόμενες κλήσεις.
Εμφάνιση κουμπιού Διαγραφής	Ναι/Όχι	Εμφανίζει το κουμπί διαγραφής για στοιχεία ιστορικού κλήσεων.	Απενεργοποιήστε το για χρήστες που ενδέχεται να διαγράψουν το ιστορικό κατά λάθος.
Ρυθμίσεις συστήματος για ειδοποίηση Αναπάντητων κλήσεων	Ενέργεια	Ανοίγει τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων Android για αναπάντητες κλήσεις.	Χρησιμοποιήστε το για τον ήχο, τη δόνηση και την ορατότητα των ειδοποιήσεων αναπάντητων κλήσεων.
Μικρότεροι αριθμοί στο πλαίσιο πληκτρολόγησης	Ναι/Όχι	Κάνει τους καλούμενους αριθμούς μικρότερους, ώστε να χωράνε περισσότερα ψηφία.	Χρήσιμο για μεγάλους αριθμούς.

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον παράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Το παρατεταμένο πάτημα διαγράφει ολόκληρο τον αριθμό που έχετε πληκτρολογήσει	Ναι/Όχι	Κρατώντας πατημένο το πεδίο του καλούμενου αριθμού διαγράφεται ολόκληρος ο αριθμός.	Ταχύτερη διόρθωση, αλλά μπορεί να διαγράψει κατά λάθος ολόκληρο τον αριθμό.
Αναπάντητες κλήσεις:	Ναι/Όχι	Εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις πριν από το πλήρες ιστορικό κλήσεων.	Το άνοιγμα των λεπτομερειών μιας αναπάντητης κλήσης την επισημαίνει ως προβληθείσα. Η επιλογή «Επισήμανση όλων ως προβληθείσών» επισημαίνει τις υπόλοιπες αναπάντητες κλήσεις.
Εμφάνιση κλήσεων εκτός από:	Επιλογή τύπων κλήσεων	Αποκρύπτει τους επιλεγμένους τύπους από το αρχείο κλήσεων.	Αυτό αλλάζει όσα εμφανίζονται· δεν αποκλείει κλήσεις.
Αντικατάσταση προθέματος αριθμού	Αρχικό πρόθεμα· νέο πρόθεμα	Αντικαθιστά το πρόθεμα του αριθμού πριν από την κλήση, εφόσον ταιριάζει με το καθορισμένο.	Αλλάζουν μόνο οι αριθμοί που αρχίζουν με το καθορισμένο αρχικό πρόθεμα.
Εμφάνιση στο διάλογο συμβόλων:	Επιλογή συμβόλων και ενεργειών	Καθορίζει τα περιεχόμενα του παραθύρου διαλόγου συμβόλων του πληκτρολογίου κλήσης.	Οι διαθέσιμες ενέργειες περιλαμβάνουν την «Επικόλληση από το πρόχειρο» και την «Έξοδο από το πληκτρολόγιο κλήσης».

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον πα- ράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδο- ποιήσεις
Φίλτρο εισερ- χόμενων κλή- σεων	Κανόνες για επαφές/επα- φές με αστέρι· λίστα απο- κλεισμένων αριθμών	Αποκλείει εισερ- χόμενες κλήσεις σύμφωνα με τους επιλεγ- μένους κανόνες.	Απαιτεί να έχει οριστεί το BIG Phone ως η προεπιλεγμένη εφαρ- μογή αναγνώρισης καλούντος και εντοπισμού ανεπιθύμητων κλήσε- ων.
Πιθανή κλήση spam	Καμία ενέργεια· εμφάνιση κουμπιού πληροφοριών· αυτόματη απόρριψη	Καθορίζει την ενέργεια που εκτελείται όταν το Android αναγνω- ρίζει μια κλήση ως πιθανώς ανε- πιθύμητη.	—
Αμέσως απο- δεχτείτε τον κατάλογο	Λίστα αριθμών τηλεφώνου	Απαντά στις κλή- σεις από τους αριθμούς της λί- στας χωρίς ενέρ- γεια του χρήστη.	Ο αποκλεισμός έχει προτεραιότη- τα. Ενεργοποιήστε την επιλογή μόνο αν ο χρήστης θέλει να απα- ντώνται αυτόματα αυτές οι κλήσεις.
Φίλτρο εξερ- χόμενων κλή- σεων	Κανόνες για επαφές/επα- φές με αστέρι· λίστα απο- κλεισμένων αριθμών	Αποκλείει εξερχόμενες κλή- σεις από το BIG Phone σύμφωνα με τους επιλεγ- μένους κανόνες.	Για τον αποκλεισμό κλήσεων που ξεκινούν από άλλες εφαρμογές απαιτείται ο ξεχωριστός ρόλος ανα- κατεύθυνσης κλήσεων. Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης που ξεκινούν από άλλες εφαρμογές δεν μπο- ρούν να αποκλειστούν.

Μηνύματα

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον παράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Ειδοποίηση Μηνύματος του Συστήματος	Ναι/Όχι	Εμφανίζει ειδοποιήσεις SMS στη γραμμή ειδοποιήσεων Android.	Η συμπεριφορά εξαρτάται από την έκδοση Android, την άδεια ειδοποιήσεων και τη δραστηριότητα της εφαρμογής.
Ηχητική και οπτική ρύθμιση	Ενέργεια	Ανοίγει τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων Android για ειδοποιήσεις μηνυμάτων.	Χρησιμοποιήστε το για τον ήχο, τη δόνηση, την εμφάνιση στην οθόνη κλειδώματος και τη συμπεριφορά του καναλιού.
Πλήρης οθόνη στο πάνω μέρος της οθόνης κλειδώματος	Ναι/Όχι	Εμφανίζει μια ειδοποίηση εισερχόμενου SMS ως παράθυρο πλήρους οθόνης πάνω από την οθόνη κλειδώματος.	Απαιτείται άδεια ειδοποίησης πλήρους οθόνης Android.
Σύρετε για να σημειωθεί ως αναγνωσμένο	Ναι/Όχι	Σημειώνει ένα SMS ως αναγνωσμένο όταν η ειδοποίησή του απορρίπτεται με σάρωση.	Απενεργοποιήστε το αν οι ειδοποιήσεις ενδέχεται να απορριφθούν κατά λάθος.
Αίτηση ειδοποιήσεων παράδοσης	Ναι/Όχι	Ζητά πληροφορίες παράδοσης SMS.	Ορισμένοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν για αναφορές παράδοσης.
Εμφάνιση πληροφοριών αναδυόμενου παραθύρου όταν το μήνυμα έχει σταλεί/παραδοθεί	Ναι/Όχι	Εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο όταν η αποστολή ή η παράδοση SMS είναι επιτυχής.	Τα αναδυόμενα παράθυρα σφαλμάτων εμφανίζονται πάντα. Σε Android 11 ή νεότερο, το κείμενο του αναδυόμενου παραθύρου δεν μπορεί να μεγεθυνθεί από την εφαρμογή.
Εμφάνιση κουμπιού Κλήση τώρα	Ναι/Όχι	Εμφανίζει Κλήση τώρα στις λεπτομέρειες μηνύματος.	Χρήσιμο για γρήγορη κλήση του αποστολέα.

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον παράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Εμφάνιση κουμπιού Απάντησης	Ναι/Όχι	Εμφανίζει Απάντηση στις λεπτομέρειες μηνύματος.	Αποκρύψτε το για να κάνετε τις λεπτομέρειες μηνύματος μόνο για ανάγνωση.
Εμφάνιση κουμπιού Επανάληψη αποστολής	Ναι/Όχι	Εμφανίζει Επανάληψη αποστολής στις λεπτομέρειες μηνύματος.	Χρήσιμο μετά από αποτυχημένη αποστολή SMS.
Εμφάνιση κουμπιού Προώθηση	Ναι/Όχι	Εμφανίζει Προώθηση στις λεπτομέρειες μηνύματος.	Αποκρύψτε το για να απλοποιήσετε τις επιλογές μηνυμάτων.
Εμφάνιση κουμπιού Διαγραφής	Ναι/Όχι	Επιτρέπει τη διαγραφή μηνυμάτων.	Απενεργοποιήστε το για χρήστες που ενδέχεται να διαγράψουν SMS κατά λάθος.
Εμφάνιση κουμπιού Αποστολή	Πάνω από το κείμενο; Κάτω μέρος της οθόνης; Πάνω από το πληκτρολόγιο	Επιλέγει πού εμφανίζεται το κουμπί Αποστολή στον επεξεργαστή μηνυμάτων.	"Πάνω από το πληκτρολόγιο" διατηρεί το κουμπί "Αποστολή" κοντά στην πληκτρολόγηση. Το "Κάτω μέρος της οθόνης" μπορεί να είναι πιο εύκολο να βρεθεί.
Αριθμοί μπλοκ:	Κανένα; Όσα δεν είναι στις Επαφές; Όσα δεν είναι Με αστερί; Όλα	Φιλτράρει τα εισερχόμενα SMS ανά αποστολέα.	Τα ισχυρά φίλτρα μπορούν να κρύψουν σημαντικά μηνύματα. Η επιλογή "Μόνο με αστερί" είναι αυστηρή και πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή.
Λίστα μπλοκ	Ενέργεια/λίστα	Απορρίπτει πάντα μηνύματα από διευθύνσεις σε αυτή τη λίστα.	Χρησιμοποιήστε το για γνωστούς ανεπιθύμητους αποστολείς.
Υποστήριξη διπλής κάρτας SIM	Ναι/Όχι	Εμφανίζει την επιλογή SIM κατά την αποστολή SMS.	Χρησιμοποιήστε το μόνο σε συσκευές διπλής SIM.

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον παράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Διόρθωση: εμφάνιση χαμένων μηνυμάτων	Ναι/Όχι	Χρησιμοποιεί μια πιο αργή λειτουργία συμβατότητας για σοβαρά προβλήματα της βάσης δεδομένων SMS σε παλαιότερα τηλέφωνα.	Ενεργοποιήστε την μόνο αν λείπουν μηνύματα εξαιτίας αυτών των προβλημάτων της βάσης δεδομένων.
Δικαιώματα του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων	Ενέργεια	Ανοίγει ή ελέγχει τα απαιτούμενα δικαιώματα μηνυμάτων Android.	Το BIG SMS πρέπει να έχει τα απαιτούμενα δικαιώματα SMS και συνήθως πρέπει να είναι η προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων.
Προσαρμογή διάταξης για το πληκτρολόγιο	Ναι/Όχι	Μικραίνει τη διάταξη ή επιτρέπει την κύλισή της όταν το πληκτρολόγιο καλύπτει το πεδίο κειμένου.	Ενεργοποιήστε την αν δεν μπορείτε να δείτε το κείμενο του μηνύματος καθώς πληκτρολογείτε.

SOS

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον παράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Αποστολή SMS	Ναι/Όχι	Στέλνει αυτόματα ένα SMS μετά το πάτημα του κουμπιού SOS.	Λειτουργεί αυτόματα μόνο αν το BIG SMS είναι η προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων. Διαφορετικά, το κείμενο SOS μπορεί να αντιγραφεί στην προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS.
Τηλέφωνο SMS	Πεδίο κειμένου αριθμού τηλεφώνου	Ορίζει τον αριθμό ή τους αριθμούς που θα λάβουν το SMS SOS.	Χρησιμοποιήστε αριθμούς οικογένειας ή φροντιστών, όχι αριθμούς υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που μπλοκάρονται από τους περιορισμούς του Android.

Προτί- μηση	Επιλογές ή τρέχον παράδειγ- μα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
SMS κει- μένου	Πεδίο κει- μένου	Ορίζει το κείμενο του μήνυματος SOS.	Κρατήστε το μήνυμα σύντομο και σαφές.
Αναμονή SMS	Δευτερόλε- πτα	Ορίζει την καθυστέρη- ση πριν την αποστολή του SMS SOS.	Δίνει στον χρήστη χρόνο να ακυρώσει την τυχαία ενεργοποίηση.
Προσθή- κη τοπο- θεσίας GPS	Ναι/Όχι	Προσθέτει την τοποθε- σία GPS στο τέλος του SMS SOS, εφόσον εί- ναι διαθέσιμη.	Το GPS είναι πιο ακριβές σε εξωτερικούς χώρους. Σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να είναι κατά προσέγγιση ή μη διαθέσιμο.
Αποστο- λή GPS SMS	Ναι/Όχι	Στέλνει ένα άλλο SMS όταν είναι διαθέσιμη μια πιο ακριβής τοπο- θεσία.	Χρήσιμο όταν το πρώτο μήνυμα αποστέλλεται πριν το GPS προσδιορίσει με ακρίβεια τη θέση.
Κλήση	Ναι/Όχι	Καλεί αυτόματα μετά το πάτημα του κουμπιού SOS.	Συνήθως χρησιμοποιείται μετά την αποστολή του SMS SOS.
Κλήση	Πεδίο κει- μένου αριθμού τηλε- φώνου	Ορίζει τον αριθμό που θα καλέσετε.	Χρησιμοποιήστε μια αξιόπιστη επαφή ή φροντι- στή.
Αναμονή κλήσης	Δευτερόλε- πτα	Ορίζει πόσο να περι- μένετε πριν την κλήση μετά την αποστολή SMS.	Μια καθυστέρηση μειώνει τις τυχαίες κλήσεις και δίνει χρόνο στο SMS να σταλεί πρώτα.

Εφαρμογές

Προτίμηση	Επιλογές ή τρέχον παράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Εμφάνιση πρόσφατων εφαρμογών	Ναι/Όχι	Εμφανίζει τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές στη λίστα Εφαρμογές.	Απενεργοποιήστε το για μια απλούστερη σταθερή λίστα εφαρμογών.
Αριθμός πρόσφατων εφαρμογών	number	Ορίζει πόσες πρόσφατες εφαρμογές εμφανίζονται.	Λιγότερες πρόσφατες εφαρμογές κάνουν τη λίστα απλούστερη.
Επιτρέπτε εφαρμογές	Ενέργεια/λίστα	Σας επιτρέπει να αποκρύψετε εφαρμογές από τη λίστα εφαρμογών.	Οι κρυφές εφαρμογές δεν απεγκαθίστανται. Απλώς αφαιρούνται από τη λίστα εφαρμογών του BIG Launcher.
Εμφάνιση αναζήτησης στην κορυφή	Ναι/Όχι	Εμφανίζει το πεδίο αναζήτησης στην κορυφή της λίστας εφαρμογών.	Μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί αναζήτησης σε συσκευές που διαθέτουν τέτοιο κουμπί.
Προβολή του στοιχείου προτιμήσεων	Να μην εμφανίζεται· Πάνω από τις εφαρμογές· Κάτω από τις εφαρμογές	Προσθέτει τις Προτιμήσεις του BIG Launcher στη λίστα εφαρμογών.	Χρήσιμο σε συσκευές χωρίς κουμπί υλικού/μενού ή όταν το μενού της αρχικής οθόνης είναι κρυμμένο.
Καλύτερη αναζήτηση εφαρμογών	Ναι/Όχι	Αναζητά το πληκτρολογημένο κείμενο μέσα στα ονόματα των εφαρμογών, όχι μόνο στην αρχή.	Παράδειγμα: η αναζήτηση "book" μπορεί να βρει το "Facebook".

Διορθώσεις συμβατότητας

Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις μόνο όταν εμφανίζεται το αναφερόμενο πρόβλημα. Ορισμένες μπορεί να κάνουν το BIG Launcher πιο αργό ή να χρησιμοποιεί περισσότερη μνήμη.

Ρύθμιση	Επιλογές ή τρέχον παράδειγμα	Τι κάνει	Σχετικές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις
Επιδιόρθωση: χαμένα εικονίδια στα μενού	Ναι/Όχι	Βοηθάει όταν εμφανίζονται κενά τετράγωνα αντί για εικονίδια στις λίστες.	Μπορεί να επιβραδύνει την κύλιση.
Talkback: κουμπιά με εικόνα	Ναι/Όχι	Προσαρμόζει τη συμπεριφορά των κουμπιών εικόνας για το TalkBack.	Χρησιμοποιήστε το όταν το TalkBack ανακοινώνει τα κουμπιά εικόνας λανθασμένα ή με σύγχυση.
Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης κατά την πίεση του πλήκτρου Home	Ναι/Όχι	Εκκαθαρίζει την προσωρινή μνήμη της εφαρμογής όταν πατηθεί το πλήκτρο αρχικής οθόνης.	Έντονη χρήση μνήμης· μπορεί να βοηθήσει με προβλήματα εξωτερικών θεμάτων.
DPI εικονιδίων	Προεπιλογή, Χαμηλή, Μέτρια, Υψηλή, Χ-Υψηλή, ΧΧ-Υψηλή, ΧΧΧ-Υψηλή	Επιλέγει την ανάλυση εικονιδίων.	Υψηλότερο DPI φαίνεται πιο ευκρινές, αλλά απαιτεί περισσότερη μνήμη. Χαμηλότερο DPI μπορεί να βοηθήσει την απόδοση.
Επανεκκίνηση εφαρμογής	Ενέργεια	Επανεκκινεί το BIG Launcher και εκκαθαρίζει την προσωρινή μνήμη.	Χρησιμοποιήστε το μόνο αν αποτύχουν άλλες διορθώσεις.

Μέρος 14 — Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Χωρίς Ήχο Κουδουνίσματος σε Εισερχόμενες Κλήσεις

1. Προτιμήσεις → Τηλέφωνο → ενεργοποιήστε την επιλογή **Διορθώσεις: δεν βρέθηκε ήχος κλήσης**

2. Ελέγξτε την ένταση του τηλεφώνου και τη λειτουργία Μην Ενοχλείτε

Μηνύματα SMS Δεν Λαμβάνονται

1. Βεβαιωθείτε ότι το BIG SMS έχει οριστεί ως η προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων.
2. Ελέγξτε ότι το BIG SMS έχει τις απαιτούμενες άδειες για SMS στις ρυθμίσεις του Android.
3. Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας.

Μαύρη Οθόνη Κατά την Εισερχόμενη Κλήση

1. Βεβαιωθείτε ότι το BIG Phone είναι η προεπιλεγμένη εφαρμογή κλήσεων ([βήματα ρύθμισης](#)).
2. Στο BIG Launcher, ανοίξτε τη διαδρομή **Προτιμήσεις → Τηλέφωνο → Εμφάνιση της εισερχόμενης κλήσης ως:** και επιλέξτε **Οθόνη κατά την Κλήση - εάν το Android σας το επιτρέπει. Αν όχι, εμφάνιση της αναδυόμενης ειδοποίησης.**
3. Αν η οθόνη κλήσης εξακολουθεί να μην εμφανίζεται, ανοίξτε τη διαδρομή **Προτιμήσεις → Τηλέφωνο → Επιδιόρθωση: να μην εμφανίζεται η οθόνη κλήσης αμέσως κατά το κουδούνισμα** και ακολουθήστε τις οδηγίες για το τηλέφωνό σας.

Λείπουν Μηνύματα στα Νήματα

Αν λείπουν μηνύματα λόγω σοβαρών προβλημάτων στη βάση δεδομένων SMS ενός παλαιότερου τηλεφώνου, ανοίξτε τη διαδρομή **Προτιμήσεις → Μηνύματα** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Διόρθωση: εμφάνιση χαμένων μηνυμάτων**.

Διπλά Μηνύματα

Βεβαιωθείτε ότι το BIG SMS είναι η προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων. Αν τα μηνύματα εξακολουθούν να εμφανίζονται δύο φορές, επικοινωνήστε με την υποστήριξη αναφέροντας το μοντέλο του τηλεφώνου σας, την έκδοση του Android και την έκδοση του BIG SMS.

Το BIG Launcher Είναι Αργό ή Καταρρέει

Αν η εναλλαγή μεταξύ των οθονών του BIG Launcher είναι αργή, ανοίξτε τη διαδρομή **Προτιμήσεις → Προτιμήσεις οθονών** και απενεργοποιήστε την επιλογή **Αγγίζετε για να πλοηγηθείται στις οθόνες**.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης κατά την πίεση του πλήκτρου Home** μόνο για προβλήματα με εξωτερικά θέματα και όχι ως γενική ρύθμιση επιτάχυνσης: απαιτεί πολλή μνήμη.

Αν το BIG Launcher κλείνει συνεχώς ή εμφανίζει σφάλμα, ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας **Το BIG Launcher σταματά συνεχώς** στις [Συνηθισμένες ερωτήσεις υποστήριξης](#). Μην εκκαθαρίζετε τα δεδομένα της εφαρμογής και μην την επανεγκαθιστάτε ως γενικό βήμα αντιμετώπισης προβλημάτων· αυτό μπορεί να διαγράψει τη διαμόρφωσή σας.

Γρήγορη Εξάντληση Μπαταρίας

Ανοίξτε τις ρυθμίσεις **Μπαταρίας** του τηλεφώνου σας και ελέγξτε τη λίστα χρήσης μπαταρίας για να δείτε ποια εφαρμογή καταναλώνει την μπαταρία.

Αν το BIG Launcher, το BIG Phone ή το BIG SMS εμφανίζει ασυνήθιστα υψηλή κατανάλωση, επικοινωνήστε στη διεύθυνση **contact@biglauncher.com** αναφέροντας το όνομα της εφαρμογής, το μοντέλο του τηλεφώνου σας, τις εκδόσεις του Android και της εφαρμογής και επισυνάπτοντας ένα στιγμιότυπο οθόνης της λίστας χρήσης μπαταρίας. Μην απενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις κλήσεων ή μηνυμάτων ως γενικό μέτρο εξοικονόμησης μπαταρίας.

Ξεχασμένος Κωδικός

Δεν υπάρχει επιλογή ανάκτησης κωδικού πρόσβασης. Επικοινωνήστε στη διεύθυνση **contact@biglauncher.com** πριν εκκαθαρίσετε τα δεδομένα της εφαρμογής ή επανεγκαταστήσετε το BIG Launcher.

Η επανεγκατάσταση επαναφέρει τη διαμόρφωσή σας στις αρχικές ρυθμίσεις. Η επαναφορά μιας αγοράς αποκαθιστά την πρόσβαση επί πληρωμή, όχι τις ρυθμίσεις που διαγράψατε.

Επίλυση προβλήματος με τη ρύθμιση "Να μη διατηρούνται δραστηριότητες"

 Δείτε: [Επίλυση προβλήματος με τη ρύθμιση "Να μη διατηρούνται δραστηριότητες"](#)

Ορισμένοι οδηγοί εξοικονόμησης μπαταρίας συνιστούν την ενεργοποίηση της ρύθμισης "Να μη διατηρούνται δραστηριότητες" στις επιλογές προγραμματιστή. Αυτό **καθιστά εντελώς μη λειτουργικό** το BIG Launcher.

1. **Ρυθμίσεις συστήματος → Επιλογές προγραμματιστή → βρείτε την επιλογή "Να μη διατηρούνται δραστηριότητες"**
2. **Βεβαιωθείτε ότι είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ**
3. Εάν οι Επιλογές Προγραμματιστών δεν είναι ορατές: **Σχετικά με το τηλέφωνο → Πληροφορίες λογισμικού → πατήστε τον Αριθμό κατασκευής 7 φορές**

Προβλήματα Ειδοποιήσεων

Αν δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις: 1. Ελέγξτε τη διαδρομή **Ρυθμίσεις Android → Εφαρμογές → BIG SMS/BIG Phone → Ειδοποιήσεις** (ενεργοποιήστε όλες τις ειδοποιήσεις) 2. Απενεργοποιήστε τη **βελτιστοποίηση μπαταρίας** για τις εφαρμογές BIG 3. Ελέγξτε τη λειτουργία **Μην ενοχλείτε**

Προβλήματα Ειδικά για Συσκευή

Μάρκα Τηλε-φώνου	Κοινό Πρόβλημα	Λύση
Samsung	Διπλά SMS	Ελέγξτε αν εμφανίζεται δύο φορές το ίδιο το μήνυμα ή μόνο η ειδοποίησή του· επικοινωνήστε με την υποστήριξη αν τα μηνύματα εμφανίζονται δύο φορές
Samsung	Μαύρη οθόνη σε κλήσεις	Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα της ενότητας Μαύρη οθόνη κατά την εισερχόμενη κλήση για να επιλέξετε τη λειτουργία οθόνης κλήσης και να ανοίξετε τη διόρθωση για τη συγκεκριμένη συσκευή.
Sony Xperia	Άδεια τετράγωνα αντί για εικονίδια	Ενεργοποιήστε την επιλογή "Επιδιόρθωση: χαμένα εικονίδια στα μενού"
Motorola	Απροσδόκητοι τερματισμοί μετά την ενεργοποίηση της μαύρης γραμμής πλοήγησης	Απενεργοποιήστε την επιλογή Προτιμήσεις → Εμφάνιση → Μαύρη μπάρα Πλοήγησης .

Μάρκα Τηλε- φώνου	Κοινό Πρόβλημα	Λύση
Xiaomi/ Huawei /Oppo	Αποκλεισμένες ειδοποιή- σεις	Προσθήκη εφαρμογών BIG σε "προστατευμένες εφαρμογές" ή απενεργοποίηση "βελτιστοποίησης μπαταρίας"

Μέρος 15 — Υποστήριξη & Βοήθεια

Στοιχεία Επικοινωνίας

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@biglauncher.com
- Ιστοσελίδα biglauncher.com
- YouTube: youtube.com/@big_launcher

Πριν Επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη

Παρακαλώ παρέχετε: 1. Το **μοντέλο τηλεφώνου** σας (π.χ. Samsung Galaxy S21) 2. Έκδοση **Android** (Ρυθμίσεις → Σχετικά με το τηλέφωνο) 3. Έκδοση **BIG Launcher** (δείτε [Έλεγχος Έκδοσης Εφαρμογής](#)) 4. **Περιγραφή** του προβλήματος 5. Τι έχετε ήδη δοκιμάσει

Συνηθισμένα Αιτήματα Υποστήριξης

Πρόβλημα	Λύση
Η αγορά μου δεν έχει ενεργοποιηθεί	Χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό Google που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά. Για το BIG Apps Suite PREMIUM , ανοίξτε το BIG Launcher · για την αγορά μίας μόνο εφαρμογής, ανοίξτε τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Μεταβείτε στο Προτιμήσεις → Αγοράστε/ ανανεώστε την πλήρη έκδοση → Επαναφορά αγορών . Αν η αγορά εξακολουθεί να μην έχει αποκατασταθεί, στείλτε email στο contact@biglauncher.com με το αναγνωριστικό παραγγελίας σας στο Google Play.

Πρόβλημα	Λύση
Στις εισερχόμενες κλήσεις δεν εμφανίζεται η οθόνη κλήσης του BIG Phone	1. Ορίστε το BIG Phone ως προεπιλεγμένη εφαρμογή κλήσεων ακολουθώντας αυτά τα βήματα ρύθμισης. 2. Στο BIG Launcher, ανοίξτε το Προτιμήσεις → Τηλέφωνο → Εμφάνιση της εισερχόμενης κλήσης ως: και επιλέξτε Οθόνη κατά την Κλήση - εάν το Android σας το επιτρέπει. Αν όχι, εμφάνιση της αναδυόμενης ειδοποίησης. 3. Αν η οθόνη κλήσης εξακολουθεί να μην εμφανίζεται, στις ίδιες ρυθμίσεις Τηλέφωνο πατήστε Επιδιόρθωση: να μην εμφανίζεται η οθόνη κλήσης αμέσως κατά το κουδούνισμα και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το BIG Launcher σταματά συ-νεχώς	1. Αν η επιλογή Να μη διατηρούνται δραστηριότητες είναι ενεργοποιημένη στις Ρυθμίσεις Android → Επιλογές προγραμματιστή, απενεργοποιήστε την (οδηγίες). 2. Ανοίξτε το BIG Launcher στο Google Play και πατήστε Ενημέρωση, αν είναι διαθέσιμο. 3. Αν εξακολουθεί να σταματά, στείλτε email στο contact@biglauncher.com αναφέροντας το μοντέλο του τηλεφώνου σας, τις εκδόσεις του Android και του BIG Launcher, καθώς και τι κάνατε όταν σταμάτησε. Μην διαγράψετε τα δεδομένα της εφαρμογής και μην την επανεγκαταστήσετε πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη· αυτό μπορεί να διαγράψει τις ρυθμίσεις σας.

Παραρτήματα

Παράρτημα Α: Αναφορά Χειρονομιών & Ελέγχου

Ενέργεια	Τι Κάνει
Μονό πάτημα	Επιλογή ή ενεργοποίηση
Διαρκές πάτημα (κράτημα)	Εμφανίζεται μια περιγραφή αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Εμφάνιση σε συνεχές πάτημα · η περιγραφή εκφωνείται αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ομιλία σε διαρκές πάτημα . Και οι δύο επιλογές βρίσκονται στο Προτιμήσεις → Προσβασιμότητα .

Ενέργεια	Τι Κάνει
Σάρωση αριστερά/ δεξιά	Αλλαγή οθονών (εάν η σάρωση είναι ενεργοποιημένη)
Κουμπί Αρχικής Οθόνης	Επιστροφή στο BIG Launcher
Κουμπί Πίσω	Μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη
Κουμπί Μενού	Άνοιγμα Προτιμήσεων (τηλέφωνα με φυσικό κουμπί)

Παράρτημα Β: Υποστηριζόμενες Γλώσσες (70)

Το BIG Launcher 6.2.0 υποστηρίζει 70 γλώσσες εφαρμογής. Η γλώσσα της εφαρμογής μπορεί να επιλεγεί ανεξάρτητα από τη γλώσσα συστήματος του Android στο **Προτιμήσεις → Επιλογή γλώσσας**.

Κωδικοί γλωσσών: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Γλώσσες που γράφονται από δεξιά προς αριστερά, όπως τα Αραβικά, Εβραϊκά, Περσικά και Ουρντού, χρησιμοποιούν μια αντικατοπτρισμένη διεπαφή όπου είναι κατάλληλο.

Παράρτημα Γ: Επεξήγηση Δικαιωμάτων

Δικαίωμα	Γιατί Χρειάζεται
Επαφές	Προβολή των επαφών και φωτογραφιών σας
Τηλέφωνο	Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων
SMS	Αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου

Δικαίωμα	Γιατί Χρειάζεται
Αποθήκευση	Αποθήκευση φωτογραφιών και αρχείων αντιγράφων ασφαλείας
Κάμερα	Λήψη φωτογραφιών επαφών
Τοποθεσία	GPS έκτακτης ανάγκης SOS
Μικρόφωνο	Τηλεφωνικές κλήσεις

 Τα δεδομένα σας δεν συλλέγονται ούτε αποστέλλονται στο διαδίκτυο **ποτέ**. Όλα παραμένουν στο τηλέφωνό σας.

Παράρτημα Δ: Συμβατότητα Android

Οι τρέχουσες εκδόσεις των BIG Launcher, BIG Phone και BIG SMS απαιτούν Android 6.0 ή νεότερο. Παλαιότερες εκδόσεις των εφαρμογών ενδέχεται να υποστηρίζουν παλαιότερες εκδόσεις του Android.

Παράρτημα Ε: Κάρτα Γρήγορης Αναφοράς

Για Ηλικιωμένους: -  Πράσινο κουμπί = Τηλεφωνικές κλήσεις -  Κίτρινο κουμπί = Μηνύματα κειμένου -  Κόκκινο κουμπί = Έκτακτη ανάγκη SOS -  Αναβόσβημα = Κάτι νέο (μήνυμα ή κλήση) -  Τρία κουκκίδια = Ρυθμίσεις

Για Φροντιστές: 1. Ρυθμίστε το SOS με αριθμούς τηλεφώνου οικογένειας 2. Ενεργοποιήστε προστασία με κωδικό εάν χρειάζεται 3. Εγκαταστήστε συνοδευτικές εφαρμογές (BIG Phone, BIG SMS) 4. Ορίστε και τις τρεις ως προεπιλεγμένες εφαρμογές 5. Δοκιμάστε τα πάντα με τον χρήστη 6. Απενεργοποιήστε τη διαγραφή για ασφάλεια

Παράρτημα F: Εκπαιδευτικά βίντεο

Όλα τα βίντεο διαθέσιμα στο youtube.com/@big_launcher

Θέμα	Σύνδεσμος
Εγκατάσταση BIG Launcher	Παρακολουθήστε
Ορισμός προεπιλεγμένου προγράμματος εκκίνησης	Παρακολουθήστε
Ορισμός προεπιλεγμένων εφαρμογών τηλεφώνου/SMS	Παρακολουθήστε
Προσθήκη οθονών & προσαρμογή κουμπιών	Παρακολουθήστε
Προσαρμογή κουμπιών	Παρακολουθήστε
Ανάθεση επαφής σε κουμπί	Παρακολουθήστε
Ανάθεση επαφής WhatsApp	Παρακολουθήστε
Αναβόσθημα κουμπιών	Παρακολουθήστε
Διόρθωση αναβοσβήματος SMS	Παρακολουθήστε
Διαγραφή ιστορικού/SMS/επαφής	Παρακολουθήστε
Εμφάνιση Προτιμήσεων	Παρακολουθήστε
Αγορά πλήρους έκδοσης	Παρακολουθήστε
Επαναφορά άδειας	Παρακολουθήστε
Πληροφορίες τιμής	Παρακολουθήστε
Προστασία με κωδικό πρόσβασης	Παρακολουθήστε
Απλοποίηση μενού κλήσεων	Παρακολουθήστε
Απόκρυψη προτιμήσεων στο Τηλέφωνο/SMS	Παρακολουθήστε
Προεπιλεγμένη συσκευή ήχου	Παρακολουθήστε
Κληρονομικότητα ρυθμίσεων	Παρακολουθήστε
Έλεγχος έκδοσης	Παρακολουθήστε
Ειδοποιήσεις SMS (Android 10+)	Παρακολουθήστε
Διόρθωση της ρύθμισης "Να μην διατηρούνται δραστηριότητες"	Παρακολουθήστε

Θέμα	Σύνδεσμος
Προσθήκη πιστωτικής κάρτας σε λογαριασμό	Παρακολουθήστε
Περιορισμοί δωρεάν έκδοσης	Παρακολουθήστε
Διαφημιστικό βίντεο (στα αγγλικά)	Παρακολουθήστε

Έκδοση εγχειριδίου 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Για τις τελευταίες ενημερώσεις και υποστήριξη, επισκεφτείτε το biglauncher.com