📱 BIG Launcher Manual de Usuario

Versión 6.2.0 | Para persoas maiores e persoas con problemas de visión

---

📖 Táboa de Contidos

1. Comezando
2. A Pantalla de Inicio
3. Teléfono e Chamadas
4. Contactos
5. Mensaxes (SMS)
6. Pantallas e Botóns
7. Temas e Aparencia
8. SOS Emerxencia
9. Seguridade e Restricións
10. Accesibilidade
11. Aplicativos
12. Configuración e Sistema
13. Referencia de Preferencias
14. Solución de Problemas
15. Soporte e Axuda
16. Apéndices

Parte 1 — 🚀 Comezando

Que é BIG Launcher?

BIG Launcher substitúe a complicada pantalla de inicio do teu Android por unha interface simple e doada de ler. No canto de iconas pequenas e menús confusos, tes **botóns grandes con texto grande** que son doados de ver e premir.

> 🎬 **Ver:** Promo de BIG Launcher (inglés)

Para quen é BIG Launcher?

- Persoas maiores que atopan os smartphones demasiado complicados
- Persoas con problemas de visión ou cegueira
- Persoas con dificultades motoras, Alzheimer ou enfermidade de Parkinson
- Calquera persoa que queira unha experiencia de uso do teléfono máis sinxela e sen estrés

BIG Apps Suite

BIG Launcher funciona xunto con dúas apps complementarias:

Aplicación	Propósito
BIG Launcher	A túa nova pantalla de inicio con botóns grandes
BIG Phone	Xestiona chamadas cunha pantalla de chamada ampliada
BIG SMS	Envía e recibe mensaxes de texto con texto grande

Debes instalar BIG Phone e BIG SMS por separado (obrigatorio polas normas de Google Play Store desde marzo de 2019).

Versión Gratuíta vs. Versión Completa

> 🎬 **Ver:** Limitacións da versión gratuíta

Función	Versión Gratuíta	Versión Completa
Botóns personalizables	Só columna dereita	Todos os botóns
Pantallas adicionais	Máximo 5	Sen límite
Protección con contrasinal	Non dispoñible	Dispoñible
Elementos do historial de chamadas	Só 5 recentes	Sen límite
Fíos de SMS	Só 5 recentes	Sen límite
Teclado durante a chamada	Desactivado	Dispoñible
Publicidade nas mensaxes	Engádese enlace despois de 20 SMS	Sen publicidade

Instalación

> 🎬 **Ver:** Como instalar BIG Launcher

1. Abre a **Google Play Store** no teu teléfono
2. Busca **"BIG Launcher"**
3. Toca **Instalar** e agarda a que finalice a descarga
4. Toca **Abrir** para executar a app

Instalación de BIG Phone

1. Na pantalla de inicio, toque o botón **Teléfono**
2. Escolle **"Descargar e instalar a app de teléfono"**
3. Toca **Instalar** na páxina de Google Play Store
4. Despois da instalación, toca **Abrir**

5. Concede todos os permisos solicitados (chamadas, contactos, rexistros de chamadas) — a app non funcionará sen eles

Instalación de BIG SMS

1. Na pantalla de inicio, toque o botón **Mensaxes**
2. Escolle **"Descargar e instalar a app de mensaxes"**
3. Toca **Instalar** na páxina de Google Play Store
4. Despois da instalación, toca **Abrir**
5. Cando se lle solicite, estableza **BIG SMS** como aplicación de SMS predeterminada — toque **Si**

Asistente de Configuración

A primeira vez que abras BIG Launcher, un asistente de configuración guiarache polos axustes básicos:

Paso 1: Idioma



- O idioma do teu teléfono selecciónase automaticamente
- Pode escoller manualmente o idioma da aplicación en Preferencias → Seleccionar idioma
- Algúns caracteres especiais poden non mostrarse en teléfonos antigos

Paso 2: Tamaño do Texto



- **Predeterminado** — Tamaño estándar (recomendado para a maioría das persoas)
- **Grande** — Texto máis grande para facilitar a lectura
- **Enorme** — Tamaño máximo (para problemas graves de visión)

Paso 3: Tema de Cor



- **Claro (predeterminado)** — Fondo branco, texto negro
- **Escuro** — Fondo negro, texto branco (máis cómodo pola noite)
- **Azul** — Tema azul claro (tamén axeitado para persoas con daltonismo)

Paso 4: Permisos de Eliminación



- Activa ou desactiva a eliminación do historial de chamadas, mensaxes SMS e contactos
- Por seguridade, **desactiva a eliminación** para usuarios que poidan eliminar información importante accidentalmente
- Toque a caixa debaixo de cada opción e escolla **Permitir** ou **Non permitir**

Paso 5: Completo



- Toca a marca verde para finalizar
- BIG Launcher solicitará permisos para acceder a contactos, chamadas e mensaxes
- Os seus datos **nunca** se recollen nin se envían por Internet

Establecer BIG Launcher como Predeterminado

> 🎬 **Ver:** Como establecer BIG Launcher como predeterminado

Ao premer o botón **Casa**, pediráselle que escolla un lanzador:

1. Selecciona **BIG Launcher** da lista
2. Toca **"Sempre"** ou **"Establecer como predeterminado"**

Se non aparece este menú: 1. Abra **Configuración do sistema** → **Aplicacións** → **Aplicacións predeterminadas** → **Pantalla inicial** 2. Seleccione **BIG Launcher**

Establecer Apps de Teléfono e SMS Predeterminadas

> 🎬 **Ver:** Como establecer a app de teléfono/SMS predeterminada

BIG Phone como App de Chamadas Predeterminada

Automático Abra BIG Phone → toque **Si** cando se lle pregunte se quere establecela como aplicación predeterminada.

Manual: 1. Vaia a **Configuración do sistema** → **Aplicacións** 2. Toque os tres puntos (⋮) → **Aplicacións predeterminadas** 3. Toque **Aplicación de chamadas** → seleccione **BIG Phone para persoas maiores**

BIG SMS como App de Mensaxería Predeterminada

Automático Abra BIG SMS → toque **Si** cando se lle pregunte se quere establecela como aplicación predeterminada.

Manual: 1. Vaia a **Configuración do sistema** → **Aplicacións** → tres puntos (⋮) → **Aplicacións predeterminadas** 2. Toque **Aplicación de mensaxería** → seleccione **BIG SMS para persoas maiores**

> ⚠️ **Importante:** Só a app de teléfono predeterminada pode mostrar pantallas de chamadas entrantes e acceder ao historial de chamadas. Só a app de SMS predeterminada pode enviar e recibir mensaxes.

Compra da Versión Completa

> 🎬 **Ver:** Como comprar | Info de prezos

Compare os prezos de todos os plans para unha soa aplicación e de BIG Apps Suite PREMIUM na nosa páxina de prezos.

Comprobar o Prezo

1. Toque os tres puntos (⋮) a carón do reloxo → **Preferencias**
2. Toque **Compre/actualice a versión completa**
3. O prezo aparece na túa moeda local
4. Podes mercar unha aplicación BIG por separado, ou desbloquear a Suite completa con BIG Apps Suite PREMIUM.

Os plans mensuais e anuais son subscricións que se renovan automaticamente a menos que se cancelen. Os plans anuais factúranse polo ano completo. A modalidade de por vida é unha compra única sen pagamentos recorrentes. Toque **Outras opcións** para comparar os plans dispoñibles.

Os novos clientes de **BIG Apps Suite PREMIUM** obteñen unha **proba de 7 días do plan anual**. Cómpre un método de pagamento. Se non cancela antes de que remate a proba, Google Play cobrará o prezo anual indicado.

As compras de por vida existentes seguen sendo válidas para as aplicacións adquiridas orixinalmente.

Compra

1. Para **BIG Apps Suite PREMIUM**, abra **BIG Launcher**. Para mercar só BIG Phone ou BIG SMS, abra a aplicación correspondente.
2. Abra **Preferencias** → **Compre/actualice a versión completa**.
3. Escolla o plan que desexe. En BIG Launcher, toque **Outras opcións** para comparar os plans do paquete cos plans só de BIG Launcher. A oferta principal de **Comezar a miña proba gratis** corresponde ao plan anual do paquete.
4. Revise o importe, o período de facturación e as condicións de calquera proba que amose Google Play e, a continuación, confirme a compra.
5. Volva á aplicación. Se comprou o paquete, abra **BIG Phone** e **BIG SMS** directamente desde BIG Launcher para activar as súas licenzas.

> ⚠️ **Conserve o recibo de Google Play.** Contén o identificador do pedido que o servizo de asistencia pode usar se non se recoñece unha compra.

Para xestionar ou cancelar unha subscrición, abra a aplicación na que a comprou: BIG Launcher para o paquete, ou a aplicación que comprou para un plan dunha soa aplicación. Vaia a **Preferencias** → **Compre/actualice a versión completa** → **Xestionar subscricións**. En Google Play, seleccione a

subscrición e logo toque **Cancelar subscrición** se quere deter as futuras renovacións. O acceso mantense ata o final do período pagado.

Mercar a modalidade de por vida **non** cancela automaticamente unha subscrición existente. Unha vez que a compra de por vida estea activa, use **Xestionar subscricións** para cancelar a subscrición correspondente se xa non a necesita.

Restaurar a Túa Licenza

> 🎬 **Ver:** Como restaurar unha compra

Se xa pagou pero as funcións da versión completa non están dispoñibles, restaure a súa compra:

1. Conecte o teléfono á internet. En **Google Play**, seleccione a **conta de Google utilizada para a compra orixinal**.
2. Para **BIG Apps Suite PREMIUM**, abra **BIG Launcher**. Se comprou unha soa aplicación, abra a aplicación que comprou: **BIG Launcher**, **BIG Phone** ou **BIG SMS**.
3. Abra **Preferencias**: en BIG Launcher, toque os tres puntos que hai a carón do reloxo e, a continuación, **Preferencias**; en BIG Phone ou BIG SMS, toque o botón **Preferencias**.
4. Toque **Compre/actualice a versión completa** e, a continuación, **Restaurar compras**.
5. Despois de restaurar **BIG Apps Suite PREMIUM**, volva a BIG Launcher. Abra **BIG Phone** desde BIG Launcher, volva e, a continuación, abra **BIG SMS** desde BIG Launcher para activar as súas licenzas.

A compra dunha soa aplicación restaura o acceso unicamente a esa aplicación. Estes pasos tamén se aplican despois de reinstalar unha aplicación ou de cambiar a un teléfono novo.

Se aínda non ten acceso, comprobe que Google Play está a utilizar a conta de Google orixinal. Se se trata dunha subscrición, abra **Preferencias** → **Compre/actualice a versión completa** → **Xestionar subscricións** e comprobe que a subscrición segue activa. Se aínda precisa axuda, envíe un correo electrónico a **contact@biglauncher.com** co identificador do seu pedido de Google Play.

Compra para Outra Persoa

> 🎬 **Ver:** Como engadir unha tarxeta de crédito a outra conta

Para mercar un plan de por vida no teléfono doutra persoa co seu método de pagamento:

1. No seu teléfono, inicia sesión na conta de Google que será a propietaria da compra e abre Google Play → Payment methods.
2. Engade o teu método de pagamento.
3. Para unha compra de por vida dunha soa aplicación, abra a aplicación que quere mercar. Para o plan de por vida de BIG Apps Suite PREMIUM, abra BIG Launcher.
4. Abra Preferencias → "Compre/actualice a versión completa" → **Outras opcións**, escolla De por vida e siga as instrucións de compra que amosa Google Play.
5. Despois da compra, volve a Google Play → Payment methods → More payment settings e elimina a túa tarxeta da conta.

A compra de por vida segue activa despois de retirar a tarxeta.

Parte 2 — 🏠 A Pantalla de Inicio

Deseño da Pantalla de Inicio



A pantalla de inicio mostra:

- **Barra superior:** Reloxo, data, nivel de batería, forza da sinal
- **Área principal:** Seis botóns grandes para as funcións máis importantes
- **Menú:** Tres puntos (⋮) xunto ao reloxo para axustes

Os Seis Botóns por Defecto

Botón	Icona	Propósito
Teléfono	Verde	Accede a contactos, marcador, historial de chamadas
Mensaxes	Amarelo	Le e envía mensaxes de texto
Cámara	—	Fai fotos
Galería	—	Ve as túas fotos
SOS	Vermello	Chamadas e mensaxes de emerxencia
Aplicativos	—	Accede a todas as demais apps

Opcións de Deseño da Pantalla

Exemplos de disposicións da pantalla:



Deseño	Botóns	Mellor Para
3×5	15 botóns	Máis atallos nunha soa pantalla
3×4	12 botóns	Máis botóns nunha soa pantalla
3×3	9 botóns	Botóns máis grandes
2×4	8 botóns	Texto máis grande
2×2	4 botóns	Visión moi deficiente
1×1	1 botón	Modo de función única





> ⚠️ **Aviso sobre deseños 1×1 e 2×2:** O menú de tres puntos está agochado nestes deseños. O botón inferior esquerdo (2×2) ou o botón único (1×1) convértese automaticamente nun atallo de Preferencias. Se o cambias, podes perder o acceso aos axustes. **Acceso de emerxencia:** Mantén premido o botón superior esquerdo durante **30 segundos**.

Vertical e Horizontal



Botóns Parpadeantes

Cando un botón parpadea, significa que hai algo novo. O Teléfono e as Mensaxes poden parpadear por chamadas perdidas ou mensaxes sen ler. Outros botóns de atallo de aplicativos poden parpadear cando o aplicativo vinculado publica unha notificación de Android.

- **Teléfono parpadeante** — Tes chamadas perdidas
- **Mensaxes parpadeantes** — Tes mensaxes de texto sen ler
- **Outras apps parpadeantes** — Esa app ten unha notificación (p.ex. WhatsApp, Gmail)

O parpadeo por notificacións das aplicacións actívase en **Preferencias** → **Opcións de pantallas** → **Botón parpadeante cando unha aplicación mostra unha notificación**. Se o atallo de BIG Phone, BIG SMS ou doutra aplicación de BIG Apps Suite parpadea incorrectamente, consulte **As aplicacións BIG Apps Suite teñen privilexios** na referencia de preferencias.

Establecer unha Alarma

1. Toca o **reloxo** ou a **data** na pantalla de inicio
2. Abrese a app de alarma do teu teléfono
3. Establece a túa alarma como de costume
4. Cando se establece unha alarma, aparece unha pequena icona de campá (🔔) xunto ao reloxo

Acceder ás Preferencias

As preferencias pódense abrir desde o menú de tres puntos, desde a lista de aplicacións cando a opción de preferencias está activada ou mediante o acceso de emerxencia desde a pantalla de inicio. As persoas coidadoras poden protexer o acceso en **Preferencias → Menú Preferencias → Protexer o menú**.

> 🎬 **Ver:** Como mostrar as Preferencias



Método 1 — Tres puntos (o máis sinxelo): - Toque os tres puntos (⋮) ao lado do reloxo → **Preferencias**

Método 2 — Desde a lista de aplicacións: - Abra **Aplicativos** → busque **BIG Launcher Preferencias**

Método 3 — Acceso de Emerxencia: - Mantén premido o botón superior esquerdo na Pantalla de Inicio durante **30 segundos**

Parte 3 — 📞 Teléfono e Chamadas

A Pantalla de Teléfono



Toque **Teléfono** na pantalla de inicio para ver:

1. **Os meus contactos** — Todos os contactos con números de teléfono
2. **Favoritos** — Os seus contactos favoritos
3. **Marcar o número** — Teclado para marcar manualmente
4. **Chamadas recentes:** — Historial de chamadas

Facer unha Chamada dende Contactos



1. Toque **Teléfono** → **Os meus contactos** (ou **Favoritos**)
2. Desprácese polos contactos ou use a caixa de busca, se está activada
3. Toca o contacto ao que queres chamar
4. Toca o número de teléfono
5. Escolla **Chamar** no menú

Usar o Marcador



1. Toque **Teléfono** → **Marcar o número**
2. Toca os números no teclado
3. Para borrar o último díxito, toca a pantalla de números na parte superior

4. Se **A pulsación longa borra todo o número marcado** está activado en Preferencias → Teléfono, manteña premido o campo do número para borralo.
5. Toque o botón verde do teléfono. Se aparece un menú de accións, escolla **Chamar**.

O diálogo de símbolos do marcador pode incluír **Pegar desde o portapapeis** e **Saír do marcador**. Escolla os símbolos e as accións dispoñibles mediante **Amosar no diálogo de símbolos:** en Preferencias → Teléfono.

Se unha chamada queda á espera antes de enviar díxitos adicionais, BIG Phone pode preguntar se quere aplicar os códigos restantes. Escolla **Si** para enviar os díxitos a través de BIG Phone ou **Non** para deixar que Android continúe.

Durante unha Chamada

A pantalla de chamada activa pódese simplificar en **Preferencias → Teléfono**. Pode ocultar o teclado, a opción de poñer en espera, a opción de silenciar, o selector de audio, a duración e outros botóns. Para protexerse contra toques accidentais, use **Preguntar para finalizar a chamada**, **Confirme todas as accións nunha pantalla de chamada** ou **Espazo baleiro na parte superior da pantalla de chamada activa**.

Botóns dispoñibles durante unha chamada:

- **Finalizar chamada** (vermello) — Colgar

- **Altofalante** — Activar ou desactivar o altofalante
- **Silenciar** — Activar ou desactivar o micrófono
- **Teclado** — Teclado numérico (para sistemas telefónicos automatizados)
- **Poñer en espera** — Poñer a chamada en espera
- **Bluetooth** — Cambiar a auriculares Bluetooth

Funcións de Seguridade da Pantalla de Chamada

- **Botón Contraer/Expandir** — Agocha todos os botóns excepto Finalizar Chamada
- **Espazo baleiro na parte superior** — Evita que a orella prema botóns
- **Confirmar para finalizar chamada** — Confirmación opcional antes de colgar

Simplificar o Menú de Chamada

> 🎬 **Ver:** Como simplificar o menú de chamada

Cando tocas un contacto, aparece un menú con opcións de chamada e SMS. Podes simplificalo:

Eliminar a opción de SMS: 1. **Preferencias** → **Contactos** → desactive **Opción de mostrar mensaxe na pantalla de chamadas** 2. Agora só se mostrará a opción **Chamar** — isto serve de confirmación e evita chamadas accidentais

Marcación directa (sen ningún menú): 1. **Preferencias** → **Contactos** → active **Sen menú durante a chamada** 2. Ao tocar un contacto, iniciarase a chamada de inmediato

> ⚠️ Non recomendamos desactivar o menú de confirmación — se non, poderían producirse chamadas aleatorias en calquera momento ao manexar o teléfono.

Dispositivo de Audio por Defecto

> 🎬 **Ver:** Como cambiar o dispositivo de audio por defecto

1. Abra **Preferencias** → **Teléfono** → **Dispositivo de audio determinado para chamadas**.
2. Seleccione o dispositivo de audio que quere usar:
    - **Predeterminado** — Funcionamento habitual do teléfono
    - **Auricular do teléfono** — Pequeno altofalante que se coloca xunto á orella
    - **Bluetooth** — Auriculares Bluetooth conectados
    - **Auriculares con cable** — Auriculares con cable
    - **Altofalante** — Altofalante

Cambiar de dispositivo durante unha chamada: Toque o botón do dispositivo de audio. Este mostra unha lista de dispositivos ou vai pasando dun a outro, segundo a configuración de **Preferencias** → **Teléfono** → **Funcionalidade do botón do dispositivo de audio**. Só se poden seleccionar os dispositivos dispoñibles.

Teléfonos Dual SIM

Nun teléfono con dúas tarxetas SIM, escolla a SIM para a chamada cando se lle solicite.

Historial de Chamadas





1. Toque **Teléfono** → **Chamadas recentes:**.
2. Para chamar a un número do historial, toque a súa entrada e escolla a acción de chamar se aparece un menú.
3. Para eliminar unha entrada, ábraa e toque **Eliminar**, se a eliminación está activada.

Iconas dos tipos de chamada:

- **Frecha verde** — Saínte (ti chamaches)
- **Frecha azul** — Entrante (chamáronche)
- **Frecha vermella** — Chamada perdida

Active **Chamadas perdidas:** para mostrar as chamadas perdidas antes do historial completo de chamadas. Ao abrir os detalles dunha chamada perdida, esta márcase como vista. Use **Marcar todo como visto** para marcar as chamadas perdidas restantes. En **Preferencias** → **Teléfono**, **Mostrar chamadas agás:** oculta os tipos de chamada seleccionados no rexistro de chamadas.

Parte 4 — 👥 Contactos

Ver Contactos



1. Toque **Teléfono** → **Os meus contactos**
2. Desprácese pola lista ou use a caixa de busca, se está activada
3. Toca calquera contacto para ver os seus detalles

Os datos de contacto poden incluír: - Números de teléfono — Toca para chamar ou enviar SMS - Enderezos de correo electrónico — Toca para enviar un correo electrónico - Sitios web, notas, aniversario de nacemento/outras datas de aniversario

Contactos Favoritos (Estrelados)

1. Abre os detalles dun contacto
2. Toque **Engadir a favoritos** — o contacto aparece na lista **Favoritos**
3. Toque **Retirar dos favoritos** para desfacer a acción

Engadir un Novo Contacto





1. Toque **Teléfono** → **Engadir contacto**
2. Introduza o **Nome** do contacto
3. Toque **Engadir teléfono** e introduza o número de teléfono
4. Podes engadir varios números (Casa, Móbil, Traballo)
5. Toca **Engadir correo** para enderezos de correo
6. Toca **Gardar**

Engadir unha Foto a un Contacto





1. Abra o contacto → toque **Definir fotografía**
2. Escolla **Galería** (foto existente) ou **Cámara** (tirar unha nova)
3. Usa a ferramenta de recorte para seleccionar a zona que queres
4. Toca o botón verde de **Gardar**

Editar un Contacto

1. Abra o contacto → toque **Editar**
2. Fai os teus cambios
3. Toca **Gardar**

Eliminar un Contacto



> 🎬 **Ver:** Como eliminar historial/SMS/contactos

A eliminación está **desactivada de maneira predeterminada** para evitar accidentes. Para activala: 1. **Preferencias** → **Contactos** → active **Engadir a opción de eliminar contacto** 2. Ou volva executar o **asistente de configuración** e cambie os permisos de eliminación

---

Parte 5 — 💬 Mensaxes (SMS)

Ler Mensaxes



1. Toca **Mensaxes** na pantalla de inicio
2. Verás conversas recentes con nomes de contactos e última mensaxe
3. Toca unha conversa para ler todas as mensaxes

Cores das mensaxes: - **Bordo verde** — Mensaxes que enviaches ti - **Bordo amarelo** — Mensaxes que recibiches - **Marca de verificación** — A mensaxe foi entregada

Enviar unha Nova Mensaxe







1. Toca **Mensaxes** → **Escribir nova**
2. Escolle un contacto ou introduce un número manualmente
3. Escribe a túa mensaxe
4. Toca **Enviar**

> 💡 **Límite de caracteres:** Un SMS contén 160 caracteres (70 con emoji/caracteres especiais). As mensaxes máis longas divídense en varios SMS.

Responder a unha Mensaxe

1. Abre a conversa
2. Toca **Responder**
3. Escribe a túa mensaxe → toca **Enviar**

Opcións de Mensaxe



Toca unha mensaxe para abrir os seus detalles. As accións dispoñibles inclúen Chamar agora, Responder, Reenviar, Reenviar a outro destinatario e Eliminar (se a eliminación está activada).

Mensaxes MMS (Fotos)

Se alguén envía unha imaxe ou un vídeo: 1. A mensaxe mostra **"Isto é un MMS"** 2. Toca **Descargar** para obter a mensaxe completa 3. Toca de novo para vela

BIG SMS pode recibir MMS, incluídos o texto e os anexos, pero non pode crear un MMS novo.

Modelos de SMS

Crea modelos de mensaxes para responder rapidamente: 1. No editor de mensaxes, toca **Modelos** 2. Toca **Crear** → escribe a túa mensaxe → gárdaa 3. A próxima vez, toca **Modelos** e selecciona a mensaxe gardada

Soporte Dual SIM

Nun teléfono con dúas SIM, activa a compatibilidade con dúas tarxetas SIM en Preferencias → Mensaxes para poder seleccionar a SIM ao enviar unha mensaxe.

Eliminar Mensaxes

> 🎬 **Ver:** Como eliminar historial/SMS/contactos

A eliminación está **desactivada de forma predeterminada**. Para activala: 1. **Preferencias** → **Mensaxes** → activa **Mostrar botón para eliminar**

Podes eliminar: - Mensaxes individuais - Fíos de conversa completos - Todas as mensaxes de vez

> ⚠️ **Aviso:** A eliminación masiva non se pode desfacer!

Notificacións de SMS

As notificacións de mensaxes contrólanse tanto desde BIG SMS como desde as canles de notificación de Android. Usa **Preferencias** → **Mensaxes** → **Notificación de mensaxes do sistema** e **Configuración sonora e visual**. A visualización a pantalla completa sobre a pantalla de bloqueo pode requirir o permiso de notificacións a pantalla completa de Android.

> 🎬 **Ver:** Notificacións de SMS en Android 10+



Tipos de Notificación

- **Botón parpadeante** — O botón de mensaxes escintila na pantalla de inicio
- **Son** — Soa o ton de notificación
- **Vibración** — O teléfono vibra
- **Emerxente na pantalla** — A mensaxe aparece na pantalla
- **Luz LED** — A luz de notificación do teléfono escintila

Configurar Notificacións en Android 10+

Método 1 — A través da barra de notificacións: 1. Despraza cara abaixo a barra de notificacións 2. Mantén premida a notificación de **"BIG SMS para persoas maiores"** 3. Toca **Detalles** → **Mensaxe entrante** 4. Configura o estilo e o son das notificacións

Método 2 — A través da configuración do sistema: 1. **Configuración do sistema** → **Notificacións** → **Ver todo** → **BIG SMS para persoas maiores**

Duración da vibración

- Ningunha (0s) | Curta (0.5s) | Óptima (1s) | Longa (2s)

Notificacións Repetitivas

Establece as notificacións para que se repitan cada 5, 15, 30 ou 60 minutos ata que leas a mensaxe.

Solucionar Problemas de Parpadeo do Botón SMS

> 🎬 **Ver:** Solucionar parpadeo de SMS

Nalgúns dispositivos, o botón de SMS parpadea constantemente mesmo cando non hai ningunha mensaxe SMS sen ler. Para solucionalo, usa as opcións normais de Preferencias:

1. Toca os tres puntos (⋮) → **Preferencias** → **Opcións de pantallas**
2. Activa **Botón parpadeante cando unha aplicación mostra unha notificación**
3. Activa o **Acceso ás notificacións** para BIG Launcher → toca **Permitir**
4. Se BIG SMS segue a escintilar de forma incorrecta, desactiva **As aplicacións BIG Apps Suite teñen privilexios**
5. Volve á pantalla de inicio → toca os tres puntos → **Asignar botóns**
6. Toca o botón de SMS → escolle **Aplicación** → selecciona **"BIG SMS para persoas maiores"**

O botón debería comportarse normalmente agora.

Parte 6 — 🔲 Pantallas e Botóns

Entendendo as Pantallas

Pensa nas pantallas como **páxinas dun libro**. A pantalla de Inicio é a páxina 1. Podes engadir máis páxinas con diferentes botóns.



Engadir unha Nova Pantalla

> 🎬 **Ver:** Como engadir pantallas e personalizar botóns





1. Toque os tres puntos (⋮) → **Preferencias** → **Personalizar botóns e pantallas**
2. Toque **Engadir pantalla**
3. Toque **Si** para vincular a nova pantalla ao último botón da pantalla anterior
4. O último botón anterior (normalmente Aplicativos) móvese á nova pantalla



Navegación por Desprazamento entre Pantallas

En vez de tocar os botóns para cambiar de pantalla, pode deslizar o dedo á esquerda e á dereita.





1. Abra **Preferencias** → **Opcións de pantallas** e active **Arrastrar o dedo para navegar polas pantallas**.
2. Abra **Forma de arrastrar** e escolla:
    - **Desde o inicio á dereita** — Inicio → Pantalla 2 → Pantalla 3 (detense ao chegar ao final)
    - **Bucle** — Despois da última pantalla, ao deslizar o dedo volve ao inicio

> ⚠️ **Aviso de memoria:** A navegación por deslizamento usa máis memoria do teléfono. Se BIG Launcher se volve lento, desactiva o deslizamento ou reduce o número de pantallas. Cando a navegación por deslizamento está activada, os botóns non son accesibles mediante teclado, polo que os usuarios de teclado ou interruptor poden necesitalo desactivado.

Personalizar Botóns

> 🎬 **Ver:** Personalizar botóns


16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Toque os tres puntos (⋮) → **Asignar botóns**
2. Toca o botón que queres cambiar
3. Escolle entre as opcións dispoñibles:

Opción	Propósito
Aplicación	Abre calquera app
Detalles de contacto	Mostra a info dunha persoa

Opción	Propósito
Chamada directa/SMS	Chama a un número, abre o editor de mensaxes ou pregunta que acción usar
Ir á pantalla	Enlaza a outra pantalla
Atallo do sitio web	Abre un sitio web
SOS	Abre a pantalla de emerxencia
Botón de Wi-Fi	Activa/desactiva a Wi-Fi (verde=activada, vermello=desactivada)
Botón de Bluetooth	Activa/desactiva Bluetooth
Modo avión	Activa/desactiva modo avión
Aplicativos	Abre a lista completa de apps
Preferencias	Abre os axustes de BIG Launcher
Widget externo	Engade un mini-app (calendario, tempo) a un botón
Atallo externo	Atallos específicos de app doutras apps
Anular	Restaura a funcionalidade orixinal do botón
Limpar	Elimina a funcionalidade do botón (faino baleiro)

> 💡 **Sobre Widgets Externos:** O espazo nun botón é limitado — recomendamos usar **widgets máis pequenos** para manter a lexibilidade. A app pai normalmente lánzase cando tocas o widget na pantalla de inicio.
>
> 💡 **Quedando sen espazo?** Podes engadir máis pantallas ou cambiar o deseño para incluír máis botóns.

Asignar un Contacto a un Botón

> 🎬 **Ver:** Asignar contacto a botón

1. Toque os tres puntos → **Asignar botóns** e, a continuación, toque o botón que queira cambiar.
2. Escolla **Detalles de contacto** para abrir os detalles de contacto da persoa, ou **Chamada directa/SMS** para chamar ou enviar unha mensaxe a un número concreto.
3. Seleccione o contacto. Para **Chamada directa/SMS**, seleccione o número de teléfono e, a continuación, escolla **Chamar**, **Escribir mensaxe** ou **Pregúntate se chamar ou enviar unha mensaxe** en **Acción do botón**.

A foto do contacto aparece no botón. Para manter a confirmación antes de chamar, deixe desactivada a opción **Preferencias** → **Contactos** → **Sen menú durante a chamada**.

Asignar un Contacto de WhatsApp

> 🎬 **Ver:** Asignar contacto de WhatsApp

1. Tres puntos (⋮) → **Asignar botóns** → toca o botón
2. Selecciona **Atallo externo**
3. Busca **WhatsApp** na lista
4. Selecciona o contacto

Cambiar Iconas de Botóns



1. Mentres editas un botón, toca **Trocar icona**
2. Escolle entre: Iconas **Internas**, **Paquetes de iconas**, **Temas**, ou **Dende a app**
3. Toca **Descargar máis** para obter máis paquetes de iconas

Etiquetas de Texto dos Botóns

1. Mentres editas un botón, toca **Definir rótulo**
2. Escribe un nome curto (p.ex. "Fillo", "Médico", "Tempo")
3. Abre **Preferencias** → **Opcións de pantallas** para axustar o tamaño e a posición do rótulo, ou activa **Inverter as cores dos rótulos**.

> 💡 Activa **Preferencias** → **Opcións de pantallas** → **Activar os rótulos de texto automáticos** para darlles nome automaticamente aos botóns que asignes a partir dese momento.

Parpadeo de Botóns para Notificacións de Apps

Cando asignas unha aplicación a un botón, BIG Launcher pode pedirche que actives o acceso ás notificacións para que o botón poida pestanexar cando esa aplicación reciba unha notificación.

Fai que os botóns pestanexen cando aplicacións como WhatsApp ou Gmail teñan notificacións. No caso das aplicacións de BIG Apps Suite, a ligazón interna privilexiada pode usar mellores iconas e datos de pestanexo diferentes. Se o pestanexo non se corresponde co atallo da aplicación, desactiva **As aplicacións BIG Apps Suite teñen privilexios** e crea un atallo normal manualmente.

> 🎬 **Ver:** Configuración de parpadeo de botóns

1. Primeiro, crea un atallo de app nun botón da pantalla de inicio:
2. Toca os tres puntos (⋮) → **Asignar botóns**
3. Toca o botón que queres personalizar
4. Selecciona **Aplicación** e escolle a aplicación que queiras (p. ex., WhatsApp)
5. Volve á pantalla de inicio → toca os tres puntos → **Preferencias**
6. Toca **Opcións de pantallas**
7. Activa **Botón parpadeante cando unha aplicación mostra unha notificación**
8. Aparecerá unha pantalla do sistema — activa o **acceso ás notificacións** para BIG Launcher e toca **Permitir**
9. Volve á pantalla de inicio — cando a app reciba unha nova notificación, o botón comezará a parpadear

> 💡 Queres ampliar todas as notificacións do teu teléfono? Proba a nosa app **BIG Notifications**.

Parte 7 — 🎨 Temas e Aparencia

Temas Integrados

Tema	Descrición
Claro (por defecto)	Fondo branco, texto negro — bo para habitacións luminosas
Escuro	Fondo negro, texto branco — máis doado pola noite
Azul	Azul claro — aparencia alternativa



Para cambiar: Preferencias → **Aparencia** → **Seleccionar aspecto**

Para descargar máis: Toca **Descargar máis** no selector de temas.

Tamaño do texto

Preferencias → Aparencia → Tamaño do texto

- **Predeterminado** — Estándar
- **Grande** — Máis grande
- **Enorme** — Máximo

Orientación da Pantalla

Preferencias → Aparencia → Seleccionar a orientación da pantalla

- **Automático** — Xira co teléfono
- **Horizontal** — Sempre en horizontal
- **Vertical** — Sempre en vertical

Modo Pantalla Completa

O modo de pantalla completa agocha a barra de estado de Android na parte superior da pantalla.

1. Abre **Preferencias → Aparencia** e activa **Pantalla completa**.
2. Activa **Amosar icona grande de batería** para manter visible un indicador grande da batería.
3. Abre **Indicador de sinal** e escolle **Teléfono** ou **Wi-Fi** segundo o sinal que queiras ver.

O modo de pantalla completa fai que o panel de notificacións sexa menos accesible de xeito inmediato, pero non bloquea os axustes do sistema Android.

Bordos Seguros

Evita toques accidentais en pantallas de beira a beira:

Preferencias → Aparencia → Tamaño dos bordos. Escolla un tamaño de bordo entre o 0% e o 15%.

Parte 8 — 🆘 SOS Emerxencia



O botón vermello **SOS** pode realizar automaticamente estas accións: 1. Enviar unha SMS de emerxencia coa súa localización 2. Chamar a un número de teléfono concreto

Configurar SOS SMS

1. **Preferencias** → **SOS**
2. Active **Enviar SMS**
3. Introduza os números de teléfono en **Teléfono para SMS** (sepáreos con comas)
4. Escriba a súa mensaxe de emerxencia en **Mensaxe SMS**
5. Configure **Espera da SMS**: os segundos de espera antes do envío (dálle tempo para cancelar)
6. Active **Engadir localización GPS** para incluír a súa localización

Exemplo de configuración: - Teléfono: introduza o número de teléfono completo do seu contacto de confianza; se introduce varios números, sepáreos con comas. - Texto: `Axúdame! Emerxencia!` - Espera: `5 segundos` - GPS: activado

Configurar Chamada SOS

1. **Preferencias → SOS**
2. Active **Chamar**
3. Introduza o número de teléfono en **Teléfono para chamar**
4. Configure **Espera da chamada**: os segundos de espera despois de enviar a SMS

Usar SOS

O envío automático só funciona cando BIG SMS é a aplicación de mensaxería predeterminada. En caso contrario, a mensaxe de SOS cópiase na aplicación de mensaxería predeterminada.

1. Toque **SOS** na pantalla de inicio
2. Aparece unha conta atrás
3. Para cancelar, toque **Cancelar**
4. Ao rematar a conta atrás: se BIG SMS é a aplicación de mensaxería predeterminada, envíase a SMS; en caso contrario, cópiase na aplicación de mensaxería predeterminada. A continuación, realízase a chamada co **altofalante activado**.

> ⚠️ **Limitacións:** - **Non** podes usar números de emerxencia como 911 ou 112 (restrición de Android) - Usa números de familiares ou coidadores no seu lugar - O GPS é máis preciso ao aire libre; menos preciso en interiores

Opción de SMS Dual

Active **Enviar SMS con GPS** para enviar dúas mensaxes: 1. Primeira SMS: inmediata, coa localización aproximada 2. Segunda SMS: cando o GPS obteña unha localización máis precisa

---

Parte 9 — 🔒 Seguridade e Restricións

Protección con contrasinal

> 🎬 **Ver:** Protección por contrasinal

Protexe os axustes para que só ti ou un coidador poidan cambialos:

1. Tres puntos (⋮) → **Preferencias** → **Menú Preferencias**
2. Active **Protexer o menú**
3. Toque **Contrasinal** e introduza o seu contrasinal
4. O contrasinal pode estar baleiro (só preme OK) ou un código específico

> ⚠️ **Advertencia:** Garde o seu contrasinal nun lugar onde poida consultalo. Se o esquece, lea Esquecín o contrasinal antes de borrar os datos da aplicación ou reinstalar BIG Launcher.

Que se pode protexer: - **Menú Preferencias**: requírese un contrasinal para abrir a configuración - **Configuración do sistema**: requírese un contrasinal para acceder á configuración de Android

> 💡 **Consello:** Aínda que a configuración do sistema estea protexida cun contrasinal, o usuario pode seguir accedendo a ela ao despregar a barra de notificacións superior (esta é unha función de Android que non se pode desactivar). Para dificultar este acceso, active **Pantalla completa** en **Preferencias** → **Aparencia**: isto oculta a barra de notificacións na pantalla de inicio, polo que se precisan dous xestos separados de desprazamento cara abaixo para acceder a ela.

Preferencias en BIG Phone / BIG SMS

Cando abre BIG Phone ou BIG SMS desde BIG Launcher, estes usan a configuración de BIG Launcher e non amosan a opción Preferencias. Configúreos en BIG Launcher → **Preferencias** → **Teléfono** ou **Mensaxes**. Sen BIG Launcher, **Preferencias** é a primeira opción do seu menú.

> 💡 Se necesita a opción mesmo cando os abre desde BIG Launcher, marque **Mostrar as preferencias** en **Preferencias** → **BIG Apps Suite** de cada aplicación.

Herdanza de Axustes entre Apps

> 🎬 **Ver:** Explicación da herdanza de axustes

Para manter unha configuración coherente, faga os cambios en **BIG Launcher** → **Preferencias** e manteña activada a opción **Trasladar as preferencias** en BIG Phone e BIG SMS.

Configuración recomendada:

1. Configure todo en BIG Launcher ata que a configuración quede ao seu gusto.
2. Desde BIG Launcher, abra **BIG Phone** e volva despois a BIG Launcher.
3. Desde BIG Launcher, abra **BIG SMS** e volva despois a BIG Launcher.

Ao abrir cada aplicación complementaria desde BIG Launcher, aplícaselle a configuración a esa aplicación. Repita os dous últimos pasos despois de facer máis cambios en BIG Launcher.

Os cambios feitos só en BIG Phone ou BIG SMS **non** modifican BIG Launcher. Por exemplo, se cambia unha opción en BIG Phone e máis adiante cambia a configuración en BIG Launcher e abre BIG Phone desde el, BIG Phone adopta a configuración de BIG Launcher. Isto pode sobrescribir os cambios que fixo só en BIG Phone. O mesmo ocorre con BIG SMS.

Para manter configuracións separadas: abra **Preferencias** → **BIG Apps Suite** na aplicación complementaria e desactive **Trasladar as preferencias**. Esa aplicación manterá entón a súa propia configuración en lugar de adoptar a de BIG Launcher.

Control de Permisos de Eliminación

> 🎬 **Ver:** Eliminar historial/SMS/contactos

A eliminación está **desactivada por defecto** por seguridade. Para activala:

Que Eliminar	Onde Activar
Contactos	Preferencias → Contactos → "Engadir a opción de eliminar contactos"
Historial de chamadas	Preferencias → Teléfono → "Permitir borrar o rexistro de chamadas"
Mensaxes SMS	Preferencias → Mensaxes → "Mostrar botón para eliminar"

Ou volva executar o **asistente de configuración** (Preferencias → Executar o asistente de configuración) e cambie os permisos na pantalla da papeleira.

Opcións de eliminación masiva (cando está activada): - Entradas individuais ou fíos completos - Todo o historial para un contacto específico - Todo o historial de chamadas ou todas as mensaxes

> ⚠️ **A eliminación masiva non se pode desfacer!**

Agochar Aplicativos

1. **Preferencias** → **Aplicativos** → **Aplicativos permitidos**
2. Toca unha app para agochala (mostrarase como "desactivada")
3. Usa **Desactivar todas** / **Activar todas** para cambios masivos

Acceso de Emerxencia ás Preferencias

Na **Pantalla inicial**, manteña premido o **botón superior esquerdo durante 30 segundos** para abrir as preferencias.

Isto só funciona na pantalla inicial e **non** permite eludir a protección por contrasinal. Se **Protexer o menú** está activado, seguirá necesitando o contrasinal.

Parte 10 — ♿ Accesibilidade

TalkBack (Lector de Pantalla)

BIG Launcher funciona con TalkBack de Android para usuarios cegos: 1. Activa TalkBack nos **Axustes de accesibilidade** do teu teléfono 2. BIG Launcher lee en voz alta os nomes dos botóns, títulos das pantallas, contactos e mensaxes

Optimizacións nas preferencias: - **Talkback: non ler o nome do iniciador** — Acelera a lectura dos títulos das pantallas - **Talkback: botóns de imaxes** — Use esta corrección de compatibilidade se TalkBack ten problemas cos botóns de imaxes

Cando TalkBack estea activado, desactive **Falar ao manter premido** para evitar que a lectura en voz alta se duplique.

Falar ao manter premido

Mesmo sen TalkBack: 1. **Preferencias** → **Accesibilidade** → active **Falar ao manter premido** 2. Manteña o dedo sobre calquera botón ou texto para escoitar a súa lectura en voz alta

Nova ventá ao manter premido

1. **Preferencias** → **Accesibilidade** → active **Nova ventá ao manter premido**
2. Manter premido un botón mostra un emerxente coa súa descrición

Consello de Alto Contraste e Texto Grande

- Usa o **tema Escuro** para máximo contraste
- Estableza o tamaño do texto en **Enorme**

- Axuste **Tamaño dos bordos** para evitar toques nos bordos
- Usa o **modo de pantalla completa** co indicador de batería grande e o indicador de sinal seleccionado

Fotos de Contacto Grandes

1. **Preferencias** → **Teléfono** → **Tamaño da foto de contacto**
2. Escolle canto espazo se reserva para a foto do chamador na pantalla de chamada

Retroalimentación Háptica (Vibración)

Preferencias → **Accesibilidade** → active **Activar vibración táctil**

O teléfono vibra lixeiramente con cada pulsación de botón.

Opcións de Control

Modo	Comportamento
Presión curta	Toque rápido activa
Pulsación curta & longa	Tanto unha pulsación curta como unha longa activan o botón. As funcións de falar ao manter premido e de abrir unha nova ventá ao manter premido tamén poden executarse se están activadas.

Teclado Hardware e Interruptores de Accesibilidade

Para controlar a aplicación cun teclado ou cun conmutador, desactive **Arrastrar o dedo para navegar polas pantallas**, xa que a navegación arrastrando o dedo fai que os botóns sexan inaccesibles mediante o teclado. Active **Botón activo ao redor dos widgets** cando os trebellos necesiten recibir o foco do teclado.

1. **Preferencias** → **Opcións de pantallas** → active **Botón activo ao redor dos widgets**
2. Usa as teclas de frecha para navegar, OK/Enter para seleccionar, Atrás para ir atrás

Tecla Shield: BIG Launcher admite interruptores externos, dispositivos de control por succión e sopro e joysticks a través da interface para cadeiras de rodas Tecla Shield.

Parte 11 — 📲 Aplicativos





Acceder ás Apps

Toque **Aplicativos** na pantalla de inicio para ver os aplicativos instalados. Pode ocultar o elemento Preferencias ou colocalo enriba ou embaixo dos aplicativos en **Preferencias** → **Aplicativos** → **Mostrar as preferencias**.

Aplicativos Recentes

1. **Preferencias** → **Aplicativos** → active **Mostrar aplicativos recentes**
2. Defina cantos se mostran con **Cantidade de aplicativos recentes**

Buscar Apps

1. Toca a caixa de busca na parte superior da lista de apps
2. Comeza a escribir o nome da app

> 💡 Active **Procura de aplicativos mellorada** en Preferencias → Aplicativos para buscar dentro dos nomes (p. ex., "book" atopa "Facebook").

Mostrar Preferencias na Lista de Apps

Se o seu teléfono non ten botón de menú: 1. **Preferencias** → **Aplicativos** → **Mostrar as preferencias** 2. Escolla: **Non mostrar**, **Enriba dos aplicativos** ou **Embaixo dos aplicativos**

Parte 12 — ⚙️ Configuración e Sistema

Transferencia de Licenza

No teléfono novo, instale os aplicativos BIG que comprou e use a **mesma conta de Google** que utilizou na compra orixinal.

1. Para **BIG Apps Suite PREMIUM**, abra **BIG Launcher**. Se comprou un só aplicativo, abra o aplicativo que comprou.
2. Vaia a **Preferencias** → **Compre/actualice a versión completa** → **Restaurar compras**.
3. Para a suite, volva a BIG Launcher e abra **BIG Phone** e **BIG SMS** directamente desde el para activar as súas licenzas.

Ao restaurar unha compra, restablécese o acceso de pagamento, non a disposición anterior da pantalla de inicio nin a configuración anterior. Se segue sen ter acceso, siga as instrucións de Restaurar a súa licenza.

Comprobar a Túa Versión da App

> 🎬 **Ver:** Como comprobar a túa versión

1. **Configuración do sistema** → **Aplicativos** → toque **BIG Launcher** (ou BIG Phone / BIG SMS)

2. Despraza ata abaixo — mostrase o número de versión
3. Para consultar a versión de Android: **Configuración do sistema** → **Acerca do teléfono** → **Información do software**

Volver ao Launcher Orixinal

1. **Preferencias** → **Retirar BIG Launcher como executor predeterminado**
2. Prema o botón Inicio
3. Escolle o teu launcher orixinal

Parte 13 — ⚙️ Referencia de Preferencias

Relacións importantes entre axustes

Algunhas Preferencias funcionan xuntas e deben explicarse antes da referencia detallada:

- A pantalla completa oculta a barra de estado de Android na parte superior da pantalla. Cando está activada, os indicadores de batería e sinal de BIG Launcher vólvense máis útiles, porque os indicadores normais de Android poden non ser visibles na pantalla de inicio.
- Protexer a configuración do sistema pode requirir un contrasinal antes de abrir a configuración do sistema Android desde BIG Launcher. O propio Android aínda pode permitir o acceso a través do panel de notificacións. A pantalla completa fai iso máis difícil porque a barra de notificacións está oculta na pantalla de inicio.
- O pestanexo dos botóns para chamadas perdidas, mensaxes e outras notificacións de aplicacións depende do acceso ás notificacións e de como estea asignado o botón. As aplicacións de BIG Apps Suite poden usar ligazóns internas con privilexios. Se o pestanexo non funciona como se espera, desactive As aplicacións BIG Apps Suite teñen privilexios e cree manualmente un atallo normal á aplicación en Personalizar botóns e pantallas.
- A pantalla de chamadas entrantes depende dos permisos de Android, das canles de notificación, da xestión da batería e de se BIG Phone é o aplicativo de teléfono predeterminado. Se non se pode mostrar a pantalla completa de chamada, BIG Phone pode recorrer a unha notificación emerxente ou a un aviso só na barra de notificacións.

- As opcións de chamada directa reducen as solicitudes de confirmación de seguridade. "Sen menú durante a chamada" e "Sen menú no marcador telefónico" poden axilizar as chamadas, pero tamén aumentan o risco de chamadas accidentais.
- A eliminación contrólase por separado para os contactos, o historial de chamadas e as mensaxes. A eliminación de contactos está en Preferencias -> Contactos, a do rexistro de chamadas está en Preferencias -> Teléfono e a de mensaxes está en Preferencias -> Mensaxes.
- A navegación por deslizamento entre pantallas require moita memoria e, cando está activada, os botóns non son accesibles mediante teclado. Para o uso con teclado, interruptor ou TalkBack, considera desactivar a navegación por deslizamento.
- O comportamento das notificacións SMS divídese entre a configuración de BIG SMS e a configuración de notificacións de Android. O son, a vibración, a visualización na pantalla de bloqueo e a visualización en pantalla completa poden requirir permisos de notificación de Android e configuración de canles.
- O envío automático de SMS de SOS require que BIG SMS sexa o aplicativo de mensaxería predeterminado. En caso contrario, a mensaxe de SOS cópiase no aplicativo de mensaxería predeterminado.

Abre as Preferencias desde o menú de tres puntos na pantalla de inicio, desde a lista de Aplicativos se está activado, ou usando o xesto de acceso de emerxencia descrito na sección de Seguridade deste manual.

A lista exacta pode variar segundo o dispositivo, a versión de Android, os aplicativos da BIG Apps Suite instalados e os permisos. Algunhas accións abren a configuración do sistema Android.

Pantalla principal de Preferencias

Elemento	Que fai	Notas
Compre/actualice a versión completa	Abre as opcións de compra ou de actualización da licenza.	Cada aplicativo da BIG Apps Suite pode ter a súa propia licenza. Usa a mesma conta de Google utilizada para a compra.
Executar o asistente de configuración	Inicia o asistente de configura-ción de novo.	Útil despois da instalación ou ao cambiar a configuración básica para un novo usuario.
Seleccionar idioma	Cambia o idioma usado por BIG Launcher.	O aplicativo pode usar o seu propio idioma independentemente do idioma do sistema Android.

Elemento	Que fai	Notas
Aparencia	Abre a configuración visual.	Tema, tamaño do texto, indicadores de estado, pantalla completa e orientación da pantalla.
Accesibilidade	Abre a configuración de interacción e uso asistivo.	Premida longa, opcións relacionadas con TalkBack, vibración e botóns inactivos.
Menú Preferencias	Controla o acceso ás Preferencias e á configuración do sistema.	Inclúe protección por contrasinal.
Personalizar botóns e pantallas	Abre o editor de pantallas e botóns.	Úsase para cambiar as funcións dos botóns, as etiquetas, as iconas, as disposicións e as pantallas adicionais.
Opcións de pantallas	Abre as opcións xerais de comportamento da pantalla.	Navegación por deslizamento, botóns parpadeantes, etiquetas e comportamento do botón de menú.
Contactos	Abre as opcións da lista de contactos, dos detalles dos contactos e da edición de contactos.	Tamén controla a eliminación de contactos e o comportamento do cadro emerxente de contacto.
Teléfono	Abre as opcións de chamada entrante, chamada activa, rexistro de chamadas e marcador.	Moitos elementos requiren que BIG Phone estea instalado e establecido como o aplicativo de teléfono predeterminado.
Mensaxes	Abre as opcións de notificación SMS, detalle da mensaxe, editor de mensaxes e filtro.	Moitos elementos requiren que BIG SMS estea instalado e establecido como o aplicativo de SMS predeterminado.
SOS	Abre as opcións de SMS e chamadas de emerxencia.	Configura números de teléfono, tempo de espera, texto SMS e o comportamento da localización GPS.
Aplicativos	Abre a configuración para a lista de aplicativos.	Aplicativos recentes, aplicativos ocultos, busca e atallo de Preferencias na lista de aplicativos.

Elemento	Que fai	Notas
Correccións de compatibilidade	Abre correccións específicas do dispositivo.	Usa só cando apareza o problema descrito. Algunhas correccións poden reducir o rendemento.
Exención de responsabilidade e política de privacidade	Mostra a información legal e de privacidade.	O usuario acepta estes termos ao usar o aplicativo.
Retirar BIG Launcher como executor predeterminado	Borra BIG Launcher como o aplicativo de inicio predeterminado de Android.	Despois de premer Inicio, Android pode preguntar que launcher usar.
Manual de usuario	Abre o manual de usuario en liña.	Require un navegador e acceso a internet.
Procurar actualizacións	Mostra a versión instalada e a información de actualización.	Actualiza sempre á última versión dispoñible.

Aparencia

Preferencia	Opcións	Que fai	Configuracións relacionadas e precaucións
Seleccionar aspecto	Claro (predeterminado), Escuro, Azul, temas instalados, Descargar máis	Cambia o tema de cor.	O escuro pode mellorar o contraste pola noite. Os temas adicionais poden depender dos paquetes de temas instalados.
Tamaño do texto	Predeterminado, Grande, Enorme	Cambia o tamaño do texto principal do aplicativo.	"Aplicar tamaño do texto nas preferencias" controla se as preferencias tamén usan o tamaño seleccionado.
Seleccionar a orientación da pantalla	Automático (predeterminado), Horizontal, Vertical	Controla se BIG Launcher segue a rotación do dispositivo ou bloquea a orientación.	Usa Vertical para teléfonos usados só en modo vertical. Usa Horizontal para configuracións fixas en modo paisaxe.

Preferencia	Opcións	Que fai	Configuracións relacionadas e precaucións
Tamaño dos bordos	0% ao 15%	Engade marxes inactivas preto dos bordos da pantalla para reducir os toques accidentais nos bordos.	Útil en pantallas de bordo a bordo e para usuarios con dificultades motoras. Os bordos máis grandes reducen a área de botóns utilizable.
Indicador de sinal	Sen indicador de sinal, Teléfono, Wifi	Elixe que indicador de sinal grande mostra BIG Launcher.	Útil con Pantalla completa, onde a barra de estado normal de Android pode estar oculta.
Amosar icona grande de batería	Si/Non	Mostra un indicador de batería grande de BIG Launcher.	Especialmente útil con Pantalla completa.
Mostrar a icona de alarma	Si/Non	Mostra a icona de alarma preto do reloxo.	Desactivar se o dispositivo mostra incorrectamente unha icona de alarma mesmo cando non hai ningunha alarma activa.
Pantalla completa	Si/Non	Oculta a barra de notificacións/estado de Android na parte superior da pantalla.	Fai máis difícil o acceso accidental ao sistema, pero tamén oculta os indicadores normais de batería e sinal de Android.
Barra de navegación negra	Si/Non	Cambia o fondo da barra de navegación inferior de Android a negro.	Pode bloquearse nalgúns dispositivos Motorola listados no aviso do aplicativo. Usa só se é necesario.
Aplicar tamaño do texto nas preferencias	Si/Non	Mostra as Preferencias usando o tamaño de texto seleccionado de BIG Launcher.	Útil para baixa visión, pero o texto moi grande pode facer que as descricións longas das preferencias ocupen máis espazo.

Accesibilidade

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Configuracións relacionadas e precaucións
Control	Premida curta; Premida curta e longa	Elixe como reaccionan os botóns ao toque.	A premida curta e longa activa os botóns mesmo cando se premen durante moito tempo - axeitado para persoas maiores que teñen dificultades cos ecrans táctiles.
Cancela os diálogos cando se toca fóra	Si/Non	Pecha as fiestras de diálogo cando o usuario toca fóra delas.	Desactivar para usuarios que adoitan tocar accidentalmente fóra dos diálogos.
Activar vibración táctil	Si/Non	Vibra cando se tocan os botóns de menú.	Depende do hardware de vibración do dispositivo e da configuración de vibración de Android.
Falar ao manter premido	Si/Non	Le en voz alta a descrición dun elemento ao manter premido.	TalkBack debe estar instalado. Use esta opción xunto con "Activa os botóns sen funcións" se quere que tamén se poidan descubrir os elementos baleiros.
Nova ventá ao manter premido	Si/Non	Mostra a descrición do elemento nun cadro emerxente ao manter premido.	Útil cando un coidador quere descricións sen cambiar a acción do botón.
Activa os botóns sen funcións	Si/Non	Fai que todos os elementos sexan interactivos, mesmo se non realizan unha acción.	Útil coas opcións de falar ao manter premido ou emerxente, porque os botóns inactivos doutro xeito poderían non reaccionar.
Talkback: non ler o nome do iniciador	Si/Non	Omite a lectura repetida do nome da app.	Acelera a lectura do título da pantalla para os usuarios de TalkBack.

Menú Preferencias

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Axustes relacionados e precaucións
Editar botóns no menú	Si/Non	Engade acceso rápido ao editor de pantalla no menú.	Este é o atallo "Asignar botóns" que usan as persoas coidadoras.
Configuración do sistema no menú	Si/Non	Engade acceso rápido aos axustes do sistema Android no menú.	Pódese protexer con "Protexer a configuración do sistema".
Protexer o menú	Si/Non	Require o contrasinal de Preferencias antes de abrir as Preferencias.	Úsao para evitar cambios accidentais ou non autorizados.
Protexer a configuración do sistema	Si/Non	Require o contrasinal de Preferencias antes de abrir os axustes do sistema desde BIG Launcher.	Android pode seguir permitindo o acceso aos axustes do sistema a través da barra de notificacións. A pantalla completa dificulta isto.
Contrasinal	Acción de texto/contrasinal	Establece o contrasinal usado polas Preferencias protexidas e os axustes do sistema protexidos.	Pódese usar un contrasinal en branco como confirmación simple. Se se esquece o contrasinal, pode ser necesario reinstalar a aplicación ou restablecer os seus datos para recuperar o acceso.

Opcións de pantallas

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Axustes relacionados e precaucións
Botón parpadeante cando unha aplicación mostra unha notificación	Si/Non	Fai que un botón de atallo da app parpadee cando a app crea unha notificación na barra de estado superior.	Require acceso ás notificacións. O botón debe ser asignado á app cuxa notificación debe ser observada.
Borrar a caché dos botóns parpadeantes	Acción	Borra a información almacenada das notificacións parpadeantes.	As apps externas deben crear ou actualizar as notificacións de novo antes de que os botóns poidan parpadear de novo.
As aplicacións BIG Apps Suite teñen privilexios	Si/Non	Vincula BIG Phone, BIG SMS e outras apps de BIG Apps Suite internamente con BIG Launcher.	Ofrece mellores iconas e datos especiais de parpadeo. Desactívao se o parpadeo non funciona correctamente e crea un atallo normal da app manualmente.
Arrastrar o dedo para navegar polas pantallas	Si/Non	Permite desprazamentos á esquerda/dereita entre pantallas.	Consome moita memoria. Cando está activo, os botóns non son accesibles polo teclado.
Forma de arrastrar	De inicio á dereita; Bucle	Elixe como se move a navegación por desprazamento polas pantallas.	Bucle volve da última pantalla á Inicio. De inicio á dereita detense ao final.
Utilizar o botón de menú en todas as pantallas	Si/Non	Mostra o menú de Preferencias en todas as pantallas en lugar de só na pantalla de inicio.	Útil cando o usuario pasa tempo en pantallas adicionais.
Botón activo ao redor dos widgets	Si/Non	Engade un marco de botón activo/enfocable arredor dos widgets.	Destinado principalmente ao control por teclado. Ao premer o botón dáselle foco ao widget.

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Axustes relacionados e precaucións
Activar os rótulos de texto automáticos	Si/Non	Engade automaticamente etiquetas de texto aos botóns recén creados.	A aparencia da etiqueta contrólase cos axustes de cor, tamaño e posición da etiqueta de abaixo.
Inverter as cores dos rótulos	Si/Non	Usa texto branco cun contorno negro.	Útil cando as etiquetas se colocan sobre iconas ou fotos.
Tamaño do texto	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Establece o tamaño das etiquetas de texto nos botóns da pantalla.	Isto afecta ás etiquetas dos botóns, non ao tamaño do texto principal da app en Aparencia.
Posición das etiquetas do texto	No cumio, No centro, Ao fondo	Elixe onde aparecen as etiquetas dos botóns.	A parte inferior adoita ser mellor para as iconas das apps; o centro pode axudar cando a etiqueta é a información principal.

Contactos

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Axustes relacionados e precaucións
Busca contactos por	Todos os campos dispoñibles (Sistema); Nome; Apelidos	Controla que campos de contacto se buscan.	A busca por nome e apelidos pode non funcionar en todos os dispositivos.
Só amosar contactos con teléfono	Si/Non	Mostra só os contactos que inclúen un número de teléfono.	Recomendado para un uso simple do teléfono, porque os contactos sen número de teléfono non se poden chamar.
Ordenar por apelido	Si/Non	Ordena os contactos por apelidos.	Pode non funcionar en todos os teléfonos.

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Axustes relacionados e precaucións
Mostrar a alternancia Contactos/Favoritos	Si/Non	Engade un alternador para cambiar entre todos os contactos e os contactos favoritos na lista de contactos.	Útil se o usuario cambia a miúdo entre ambas as listas.
Mostra todos os elementos de contacto incluídos os duplicados	Si/Non	Mostra entradas duplicadas no detalle do contacto.	Desactívao para ocultar elementos de contacto duplicados.
Mostrar Engadir/quitar de favoritos	Si/Non	Engade a capacidade de marcar ou desmarcar un contacto como favorito no detalle do contacto.	Os contactos favoritos aparecen na lista de Favoritos e pódense usar por filtros.
Engadir a opción de eliminar contacto	Si/Non	Engade "Eliminar contacto" ao final do detalle do contacto.	A eliminación non se pode desfacer. Desactívao para usuarios que poidan eliminar contactos accidentalmente.
Engadir detalles de contacto do sistema	Si/Non	Engade acceso á pantalla de detalle de contacto do sistema Android ao final do detalle do contacto.	Útil cando se necesita unha función especial de contacto de Android.
Empregar detalles de contacto do sistema	Si/Non	Usa o detalle de contacto do sistema de Android en lugar do detalle de contacto de BIG Launcher.	Úsao só se a app de contactos do sistema ten funcións especiais requiridas.
Engadir editar	Si/Non	Engade acceso ao editor de contactos de BIG Launcher.	Este é o editor simple deseñado para BIG Launcher.
Engadir edición do sistema	Si/Non	Engade acceso ao editor de contactos do sistema Android.	Útil para campos de contacto non admitidos polo editor de BIG Launcher.

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Axustes relacionados e precaucións
Opción de mostrar mensaxe na pantalla de chamadas	Si/Non	Mostra ou oculta "Enviar mensaxe" despois de tocar o número de teléfono dun contacto.	Ocultalo simplifica o diálogo de chamada, pero manter un diálogo aínda axuda a evitar chamadas accidentais.
Sen menú durante a chamada	Si/Non	Marca directamente ao contacto en lugar de mostrar opcións.	Máis rápido, pero menos seguro. Non recomendado para usuarios que poidan tocar accidentalmente.
Sen menú no marcador telefónico	Si/Non	Marca directamente desde o marcador en lugar de mostrar opcións.	Máis rápido, pero elimina un paso de confirmación adicional.
Mostrar Campo de busca	Si/Non	Mostra ou oculta o campo de busca na lista de contactos.	Ocúlteo para ter unha lista de contactos máis sinxela.

Teléfono

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Axustes relacionados e precaucións
Seleccionar ton de chamada	Acción	Abre a selección de ton de chamada para as chamadas entrantes.	O comportamento pode depender dos permisos de ton de chamada de Android e dos axustes de son.
Solución: non hai son de ton de chamada	Si/Non	Activa unha solución cando as chamadas entrantes non teñen ton de chamada.	Primeiro verifica o volume, Non Molestar e os axustes de notificacións de Android.

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Axustes relacionados e precaucións
Mostra a pantalla de chamada inmediatamente ao soar	Si/Non	Tenta mostrar a pantalla de chamada inmediatamente cando unha chamada entrante comeza a soar.	Pode non funcionar en todos os dispositivos debido ás restricións de batería de Android e do fabricante.
Solución: non hai pantalla de chamada inmediatamente ao soar	Axuda/acción	Abre instrucións para teléfonos que bloquean a pantalla de chamada en segundo plano.	Común en dispositivos con xestión de batería agresiva.
Mostra a chamada entrante como:	Pantalla de chamada - se o seu Android o permite. Se non, mostra a notificación emerxente.; Notificación emerxente; Notificación só na barra de notificacións	Elixe como se presentan as chamadas entrantes.	A pantalla de chamada completa é mellor para os maiores, pero Android pode requirir volver a modos baseados en notificacións.
Pasa o dedo para rexeitar a chamada	Si/Non	Rexeita unha chamada entrante cando se descarta a notificación da chamada deslizando o dedo.	Déixao desactivado se é probable que se despracen as notificacións accidentalmente.
Configuración do sistema para a notificación de chamadas entrantes	Acción	Abre os axustes de notificacións de Android para chamadas entrantes.	Úsao para son, vibración, visualización na pantalla de bloqueo e outros axustes de canle.

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Axustes relacionados e precaucións
Dispositivo de audio determinado para chamadas	Predeterminado, Auricular do teléfono, Bluetooth, Auriculares con cable, Altofalante	Elixe a ruta de audio preferida para as chamadas.	Só os dispositivos dispoñibles poden usarse durante unha chamada real.
Funcionalidade do botón do dispositivo de audio	Mostrar un diálogo con todos os dispositivos; Percorrer os dispositivos como unha lista	Elixe como se comporta o botón de Audio durante unha chamada.	O diálogo é máis claro. O ciclo é máis rápido para usuarios experimentados.
Bloquear os botóns de volume	Si/Non	Evita cambios accidentais de volume mentres a pantalla de chamada está activa.	Funciona só cando a pantalla de chamada está activa.
Preguntar para finalizar a chamada	Si/Non	Mostra unha confirmación adicional antes de finalizar unha chamada.	Recomendado para evitar colgadas accidentais.
Confirme todas as accións nunha pantalla de chamada	Si/Non	Require confirmación para cada acción do botón da pantalla de chamada.	A protección máis forte contra toques accidentais, pero fai que o control da chamada sexa máis lento.
Espazo baleiro na parte superior da pantalla de chamada activa	Desactivado / 0 a 11	Engade espazo baleiro na parte superior da pantalla de chamada activa.	Axuda a previr toques de oído ou meixela durante unha chamada. Valores máis grandes deixan menos espazo para os controis da chamada.

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Axustes relacionados e precaucións
Tamaño da foto de contacto	De 0 a 11, con opcións de recheo para espazo baleiro/de fondo	Establece canto espazo se reserva para a foto da persoa que chama.	As fotos máis grandes axudan ao recoñecemento pero poden mover os controis da chamada máis abaixo.
Mostrar botón de Teclado	Si/Non	Mostra o botón do teclado na pantalla de chamada activa.	Necesario para sistemas telefónicos automatizados.
Mostrar selector de Audio	Si/Non	Mostra o botón do dispositivo de audio na pantalla de chamada activa.	Utilizar con Dispositivo de audio predeterminado e funcionalidade do botón de audio.
Mostrar botón de Duración	Si/Non	Mostra a duración da chamada na pantalla de chamada activa.	Pódese ocultar para unha pantalla de chamada máis sinxela.
Mostrar botón de Espera	Si/Non	Mostra o botón de espera na pantalla de chamada activa.	Ocultar se o usuario puidera poñer chamadas en espera accidentalmente.
Mostrar o botón Silenciar	Si/Non	Mostra o botón de silenciar na pantalla de chamada activa.	Ocultar se silenciar accidentalmente é un problema común.
Mostrar o botón de chamada activa	Si/Non	Engade un botón de Chamada activa ao menú Teléfono.	Axuda a volver a unha chamada en curso se o usuario abandona a pantalla da chamada.

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Axustes relacionados e precaucións
Botón Mostrar os meus contactos	Si/Non	Mostra Os meus contactos no menú Teléfono.	Ocultar para simplificar o menú Teléfono.
Mostrar botón destacado	Si/Non	Mostra Marcados con estrela no menú Teléfono.	Útil para fluxos de traballo só con favoritos.
Mostrar botón de Marcar número	Si/Non	Mostra Marcar número no menú Teléfono.	Ocultar se o usuario só debe chamar a contactos gardados.
Mostrar o botón de Engadir contacto	Si/Non	Mostra Engadir contacto no menú Teléfono.	Ocultar se só un coidador debe engadir contactos.
Mostrar Chamadas recentes	Si/Non	Mostra as chamadas recentes no menú Teléfono.	Relacionado coa eliminación e agrupación do rexistro de chamadas.
Agrupar elementos do rexistro de chamadas por	Desactivado; Número de teléfono; Número de teléfono e dirección da chamada	Agrupa as entradas do rexistro de chamadas.	A agrupación reduce a desorde, especialmente en teléfonos con moitas chamadas repetidas.
Mostrar botón para eliminar	Si/Non	Mostra o botón de eliminar para os elementos do rexistro de chamadas.	Desactivar para usuarios que poidan eliminar o historial accidentalmente.

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Axustes relacionados e precaucións
Configuración do sistema para a notificación de chamadas perdidas	Acción	Abre a configuración de notificacións de Android para chamadas perdidas.	Usar para o son, a vibración e a visibilidade das notificacións de chamadas perdidas.
Números máis pequenos na caixa de marcación	Si/Non	Fai os números marcados máis pequenos para que caiban máis díxitos.	Útil para números longos.
A pulsación longa borra todo o número marcado	Si/Non	Manter premido o campo do número marcado borra o número completo.	Corrección máis rápida, pero pode borrar o número completo accidentalmente.
Chamadas perdidas:	Si/Non	Amosa as chamadas perdidas antes do historial completo de chamadas.	Ao abrir os detalles dunha chamada perdida, márcase como vista. Marcar todas como vistas marca as chamadas perdidas restantes.
Mostrar chamadas agás:	Seleccionar tipos de chamadas	Oculta os tipos seleccionados no rexistro de chamadas.	Isto cambia o que se amosa; non bloquea as chamadas.
Sustitúe o prefixo do número	Prefixo orixinal; novo prefixo	Substitúe o prefixo do número que coincida antes de realizar a chamada.	Só se modifican os números que comezan polo prefixo orixinal configurado.

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Axustes relacionados e precaucións
Amosar no diálogo de símbolos:	Seleccionar símbolos e accións	Escolle o contido do diálogo de símbolos do marcador.	As accións dispoñibles inclúen Pegar desde o portapapeis e Saír do marcador.
Filtro de chamadas entrantes	Regras para contactos e favoritos; lista de números bloqueados	Bloquea as chamadas entrantes segundo as regras seleccionadas.	Require que BIG Phone sexa a aplicación predeterminada de identificación de chamadas e detección de chamadas non desexadas.
Chamada de spam potencial	Ningunha acción; Amosar o botón de información; Rexeitar automaticamente	Escolle que facer cando Android identifica unha chamada como posiblemente non desexada.	—
Lista de aceptación inmediata	Lista de números de teléfono	Responde ás chamadas dos números da lista sen intervención do usuario.	O bloqueo ten prioridade. Actíveo só se o usuario quere que se responda automaticamente a estas chamadas.
Filtro de chamadas saíntes	Regras para contactos e favoritos; lista de números bloqueados	Bloquea as chamadas saíntes de BIG Phone segundo as regras seleccionadas.	Para bloquear chamadas iniciadas por outras aplicacións, requírese o rol independente de redirección de chamadas. Non se poden bloquear as chamadas de emerxencia iniciadas por outras aplicacións.

Mensaxes

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Configuracións relacionadas e advertencias
Notificación de mensaxes do sistema	Si/Non	Mostra as notificacións de SMS na barra de notificacións de Android.	O comportamento depende da versión de Android, do permiso de notificación e da actividade da aplicación.
Configuración sonora e visual	Acción	Abre a configuración de notificacións de Android para as notificacións de mensaxes.	Usar para o son, a vibración, a visualización na pantalla de bloqueo e o comportamento da canle.
Pantalla completa enriba da pantalla de bloqueo	Si/Non	Mostra unha notificación de SMS entrante como unha ventá en pantalla completa sobre a pantalla de bloqueo.	Require o permiso de notificación en pantalla completa de Android.
Pasa o dedo para marcar como lido	Si/Non	Marca un SMS como lido cando se elimina a súa notificación ao deslizar o dedo sobre ela.	Desactivar se as notificacións pódense descartar accidentalmente.
Solicitar notifificación de entrega	Si/Non	Solicita información de entrega de SMS.	Algúns operadores móbiles poden cobrar polos informes de entrega.
Mostrar información emerxente cando se envía/entrega a mensaxe	Si/Non	Mostra unha ventá emerxente cando o envío ou a entrega de SMS ten éxito.	As ventás emerxentes de erro sempre se mostran. En Android 11 ou superior, o texto da ventá emerxente non pode ser ampliado pola aplicación.
Mostrar botón de Chamar agora	Si/Non	Mostra Chamar agora nos detalles da mensaxe.	Útil para chamar rapidamente ao remitente.

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Configuracións relacionadas e advertencias
Mostrar botón de Responder	Si/Non	Mostra Responder nos detalles da mensaxe.	Ocultar para facer os detalles da mensaxe só de lectura.
Mostrar botón de Enviar de novo	Si/Non	Mostra Enviar de novo nos detalles da mensaxe.	Útil despois dun envío de SMS fallido.
Mostrar botón de Reenviar	Si/Non	Mostra Reenviar nos detalles da mensaxe.	Ocultar para simplificar as opcións da mensaxe.
Mostrar botón para eliminar	Si/Non	Permite a eliminación de mensaxes.	Desactivar para usuarios que poidan eliminar SMS accidentalmente.
Mostrar botón de Enviar	Enriba do texto; Parte inferior da pantalla; Enriba do teclado	Elixe onde aparece o botón Enviar no editor de mensaxes.	"Enriba do teclado" mantén Enviar preto da escritura. "Parte inferior da pantalla" pode ser máis doado de atopar.
Bloquear números:	Ningún; Os que non están en Contactos; Os que non están Marcados con estrela; Todos	Filtra os SMS entrantes por remitente.	Os filtros fortes poden ocultar mensaxes importantes. Só marcados con estrela é estrito e debe usarse con precaución.
Lista de bloqueados	Acción/lista	Sempre rexeita as mensaxes de enderezos nesta lista.	Usar para remitentes non desexados coñecidos.
Soporte de tarxeta SIM dual	Si/Non	Mostra a selección de SIM ao enviar un SMS.	Usar só en dispositivos dual-SIM.
Corrección: amosar mensaxes desaparecidas	Si/Non	Usa un modo de compatibilidade máis lento para problemas graves na base de datos de SMS en teléfonos antigos.	Actívao só se faltan mensaxes debido a estes problemas na base de datos.

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Configuracións relacionadas e advertencias
Permisos do sistema de mensaxaría	Acción	Abre ou verifica os permisos de mensaxería de Android necesarios.	BIG SMS debe ter os permisos de SMS requiridos e normalmente debe ser a aplicación de mensaxería predeterminada.
Axustar a disposición para o teclado	Si/Non	Reduce a disposición ou permite desprazarse por ela cando o teclado cobre o campo de texto.	Actívao se non podes ver o texto da mensaxe mentres escribes.

SOS

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Configuracións relacionadas e advertencias
Enviar SMS	Si/Non	Envía un SMS automaticamente despois de premer o botón SOS.	Funciona automaticamente só se BIG SMS é a aplicación de mensaxería predeterminada. En caso contrario, o texto SOS pode copiarse na aplicación de SMS predeterminada.
Teléfono para SMS	Campo de texto do número de teléfono	Establece o número ou números para recibir o SMS SOS.	Usar números de familiares ou coidadores, non números de servizos de emerxencia bloqueados polas restricións de Android.
Mensaxe SMS	Campo de texto	Establece o texto da mensaxe SOS.	Manteña a mensaxe curta e clara.
Espera da SMS	Segundos	Establece o atraso antes de enviar o SMS SOS.	Dálle ao usuario tempo para cancelar unha activación accidental.
Engadir localización GPS	Si/Non	Engade a localización GPS ao final do SMS SOS se está dispoñible.	O GPS é máis preciso ao aire libre. En interiores pode ser aproximado ou non estar dispoñible.

Prefe-rencia	Opcións ou exem-plo actual	Que fai	Configuracións relacionadas e advertencias
Enviar SMS con GPS	Si/Non	Envía outro SMS can-do hai unha localiza-ción máis precisa dis-poñible.	Útil cando a primeira mensaxe se envía antes de que o GPS teña unha fixación precisa.
Chamar	Si/Non	Chama automatica-mente despois de pre-mer o botón SOS.	Normalmente úsase despois de enviar o SMS SOS.
Teléfo-no para chamar	Campo de texto do número de teléfono	Establece o número ao que chamar.	Usar un contacto de confianza ou coidador.
Espera da cha-mada	Segundos	Establece canto tem-po esperar antes da chamada despois do envío do SMS.	Un atraso reduce as chamadas accidentais e dálle tempo ao SMS para enviarse primeiro.

Aplicativos

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Configuracións relacionadas e advertencias
Mostrar apli-cativos re-centes	Si/Non	Mostra os aplicativos usa-dos recentemente na lista de Aplicativos.	Desactivar para unha lista de apli-cativos fixos máis sinxela.
Cantidade de aplicati-vos recentes	number	Establece cantos aplicati-vos recentes se mostran.	Menos aplicativos recentes fan a lista máis sinxela.
Aplicativos permitidos	Acción/lista	Permítelle ocultar aplicati-vos da lista de aplicativos.	Os aplicativos ocultos non se de-sinstalan; só se eliminan da lista de aplicativos de BIG Launcher.

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Configuracións relacionadas e advertencias
Mostrar procura na parte superior	Si/Non	Mostra o campo de busca na parte superior da lista de apps.	Tamén se pode activar/desactivar premendo o botón de busca nos dispositivos que o teñan.
Mostrar as preferencias	Non mostrar; Enriba das apps; Debaixo das apps	Engade as Preferencias de BIG Launcher á lista de apps.	Útil en dispositivos sen un botón físico/de menú ou cando o menú da pantalla de inicio está oculto.
Procura de aplicativos mellorada	Si/Non	Busca o texto introducido dentro dos nomes das apps, non só ao principio.	Exemplo: buscar "book" pode atopar "Facebook".

Correccións de compatibilidade

Use isto só cando apareza o problema listado. Algunhas opcións poden facer que BIG Launcher sexa máis lento ou use máis memoria.

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Axustes relacionados e precaucións
Corrección: faltan iconas nos menús	Si/Non	Axuda cando aparecen cadros baleiros en lugar de iconas nas listas.	Pode facer que o desprazamento sexa máis lento.
Talkback: botóns de imaxes	Si/Non	Axusta o comportamento dos botóns de imaxe para TalkBack.	Use cando TalkBack anuncie os botóns de imaxe de forma incorrecta ou confusa.
Borrar a caché ao tocar o botón Inicio	Si/Non	Limpa a caché da app cando se preme Inicio.	Require moita memoria; pode axudar con problemas de temas externos.

Preferencia	Opcións ou exemplo actual	Que fai	Axustes relacionados e precaucións
Resolución PPP das iconas	Predeterminado, Baixa, Media, Alta, Máis alta, Moi alta, Superalta	Escolle a resolución da icona.	Un DPI máis alto parece máis nítido pero require máis memoria. Un DPI máis baixo pode axudar ao rendemento.
Reiniciar aplicación	Acción	Reinicia BIG Launcher e limpa a caché.	Use só se outras correccións fallan.

Parte 14 — 🔧 Solución de Problemas

Non Hai Tono de Chamada nas Chamadas Entrantes

1. **Preferencias** → **Teléfono** → activa **Solución: non hai son de ton de chamada**
2. Comproba o volume do teu teléfono e o modo Non Molestar

Non se Reciben Mensaxes SMS

1. Asegúrate de que BIG SMS estea configurada como a aplicación de mensaxería predeterminada.
2. Comproba que BIG SMS teña os permisos de SMS necesarios na configuración de Android.
3. Reinicia o teléfono.

Pantalla Negra Durante Chamada Entrante

1. Asegúrate de que BIG Phone sexa a aplicación de chamadas predeterminada (pasos de configuración).
2. En BIG Launcher, abre **Preferencias** → **Teléfono** → **Mostra a chamada entrante como:** e selecciona **Pantalla de chamada: se o teu Android o permite. Se non, mostra a notificación de aviso.**

3. Se a pantalla de chamada segue sen aparecer, abre **Preferencias → Teléfono → Solución: non hai pantalla de chamada inmediatamente ao soar** e segue as instrucións para o teu teléfono.

Mensaxes Ausentes nos Fíos

Se faltan mensaxes debido a problemas graves na base de datos de SMS nun teléfono antigo, abre **Preferencias → Mensaxes** e activa **Corrección: amosar mensaxes desaparecidas**.

Mensaxes Duplicadas

Asegúrate de que BIG SMS sexa a aplicación de mensaxería predeterminada. Se as mensaxes seguen aparecendo dúas veces, contacta co servizo de asistencia e indica o modelo do teléfono, a versión de Android e a versión de BIG SMS.

BIG Launcher é Lento ou Falla

Se o cambio entre pantallas de BIG Launcher é lento, abre **Preferencias → Opcións de pantallas** e desactiva **Arrastrar o dedo para navegar polas pantallas**.

Usa **Borrar a caché ao tocar o botón Inicio** só para problemas con temas externos, non como un axuste xeral para aumentar a velocidade: consome moita memoria.

Se BIG Launcher se pecha continuamente ou mostra un erro, segue os pasos de **BIG Launcher detense continuamente** en Solicitudes de asistencia habituais. Non borres os datos da aplicación nin a reinstales como medida xeral para resolver problemas; isto pode borrar a túa configuración.

Batería Agótase Rapidamente

Abre os axustes de **Batería** do teléfono e consulta a lista de uso da batería para ver que aplicación a está consumindo.

Se BIG Launcher, BIG Phone ou BIG SMS mostra un consumo inusualmente alto, contacta con **contact@biglauncher.com** e inclúe o nome da aplicación, o modelo do teléfono, as versións de Android e da aplicación e unha captura de pantalla da lista de uso da batería. Non desactives as notificacións de chamadas ou mensaxes como medida xeral para aforrar batería.

Esqueceches o Contrasinal

Non hai ningunha opción para recuperar o contrasinal. Contacta con **contact@biglauncher.com** antes de borrar os datos da aplicación ou de reinstalar BIG Launcher.

Ao reinstalar, restablécese a configuración. Restaurar unha compra recupera o acceso de pagamento, non os axustes que eliminaches.

Solución "Don't Keep Activities"

> 🎬 **Ver:** Solucionar "Don't keep activities"

Algunhas guías de batería recomendan activar "Don't keep activities" nas Opcións de desenvolvedor. Isto **estropea completamente** BIG Launcher.

1. **Configuración do sistema** → **Opcións para desenvolvedores** → busca **"Non manter actividades"**
2. **Asegúrate de que está DESACTIVADO**
3. Se Opcións de desenvolvedor non é visible: **Sobre o teléfono** → **Información do software** → toca **Número de compilación** 7 veces

Problemas de Notificación

Se non recibes notificacións: 1. Comproba **Configuración de Android** → **Aplicacións** → BIG SMS/ BIG Phone → **Notificacións** (actívaas todas) 2. Desactiva a **optimización da batería** para as aplicacións BIG 3. Comproba o modo **Non molestar**

Problemas Específicos de Dispositivos

Marca de Teléfono	Problema Común	Solución
Samsung	SMS duplicado	Comproba se está duplicada a propia mensaxe ou só a súa notificación; contacta co servizo de asistencia se as mensaxes están duplicadas
Samsung	Pantalla negra en chamadas	Segue os pasos de Pantalla negra durante unha chamada entrante indicados máis arriba para seleccionar o modo de pantalla de chamada e abrir a solución específica para o dispositivo.
Sony Xperia	Cadrados baleiros en vez de iconas	Activa "Corrección: faltan iconas nos menús"
Motorola	Péches inesperados tras activar a barra de navegación negra	Desactiva **Preferencias** → **Aparencia** → **Barra de navegación negra**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Notificacións bloqueadas	Engade as apps BIG a "apps protexidas" ou desactiva "optimización de batería"

Parte 15 — 📬 Soporte e Axuda

Información de Contacto

- **Correo electrónico:** contact@biglauncher.com
- **Sitio web** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Antes de Contactar co Soporte

Por favor, proporciona: 1. O teu **modelo de teléfono** (p.ex. Samsung Galaxy S21) 2. **Versión de Android** (Axustes → Sobre o teléfono) 3. **Versión de BIG Launcher** (ver Comprobar a Túa Versión da App) 4. **Descrición** do problema 5. Que intentaches xa

Solicitudes de Soporte Comúns

Problema	Solución
A miña compra non está activada	Use a conta de Google coa que realizou a compra. Para **BIG Apps Suite PREMIUM**, abra **BIG Launcher**; para unha compra dunha soa aplicación, abra esa aplicación. Vaia a **Preferencias → Compre/actualice a versión completa → Restaurar compras**. Se a compra segue sen restaurarse, envíe un correo electrónico a **contact@biglauncher.com** co identificador do pedido de Google Play.
As chamadas entrantes non amosan a pantalla de chamada de BIG Phone	1. Configure **BIG Phone** como aplicación de chamadas predeterminada seguindo estes pasos de configuración. 2. En **BIG Launcher**, abra **Preferencias → Teléfono → Mostra a chamada entrante como:** e seleccione **Pantalla de chamada: se o teu Android o permite. Se non, mostra a notificación de aviso.** 3. Se a pantalla de chamada segue sen aparecer, na mesma configuración de **Teléfono**, toque **Solución: non hai pantalla de chamada inmediatamente ao soar** e siga as instrucións.
BIG Launcher detense continuamente	1. Se a opción **Non manter actividades** está activada en **Configuración de Android → Opcións para desenvolvedores**, desactívea (instrucións). 2. Abra BIG Launcher en Google Play e toque **Actualización** se está dispoñible. 3. Se segue a deterse, envíe un correo electrónico a **contact@biglauncher.com** co modelo do seu teléfono, as versións de Android e BIG Launcher e o que estaba a facer cando se detivo. Non borre os datos da aplicación nin a reinstale antes de contactar co servizo de asistencia; isto pode borrar a súa configuración.

Apéndices

Apéndice A: Guía de Xestos e Control

Acción	Que Fai
Tocar simple	Seleccionar ou activar
Pulsación longa (agantar)	A aplicación amosa unha descrición se **Nova ventá ao manter premido** está activada; le a descrición en voz alta se **Falar ao manter premido** está activada. Ambas as opcións están en **Preferencias** → **Accesibilidade**.
Desprazar esquerda/dereita	Cambiar pantallas (se o desprazamento está activado)
Botón Inicio	Volver a BIG Launcher
Botón Atrás	Ir á pantalla anterior
Botón Menú	Abrir Preferencias (teléfonos con botón físico)

Apéndice B: Idiomas Soportados (70)

BIG Launcher 6.2.0 admite 70 idiomas na aplicación. O idioma da aplicación pódese seleccionar independentemente do idioma do sistema Android en **Preferencias** → **Seleccionar idioma**.

Códigos de idioma: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Os idiomas de dereita a esquerda como o árabe, hebreo, persa e urdú usan unha interface espellada cando é apropiado.

Apéndice C: Explicación de Permisos

Permiso	Por Que é Necesario
Contactos	Mostrar os teus contactos e fotos
Teléfono	Facer e recibir chamadas
SMS	Enviar e recibir mensaxes de texto
Almacenamento	Gardar fotos e ficheiros de backup
Cámara	Sacar fotos de contactos
Localización	GPS de emerxencia SOS
Micrófono	Chamadas telefónicas

> 🔒 Os seus datos **nunca** se recollen nin se envían por Internet. Todo queda no seu teléfono.

Apéndice D: Compatibilidade con Android

As versións actuais de BIG Launcher, BIG Phone e BIG SMS requiren Android 6.0 ou posterior. As versións anteriores das aplicacións poden ser compatibles con versións anteriores de Android.

Apéndice E: Tarxeta de Referencia Rápida

Para Persoas Maiores: - 🟢 Botón verde = Chamadas telefónicas - 🟡 Botón amarelo = Mensaxes de texto - 🔴 Botón vermello = SOS de emerxencia - ✨ Parpadeo = Algo novo (mensaxe ou chamada) - ⋮ Tres puntos = Axustes

Para Coidadores: 1. Configura SOS con números de teléfono de familiares 2. Activa a protección por contrasinal se é necesario 3. Instala as apps complementarias (BIG Phone, BIG SMS) 4. Establece as tres como apps predeterminadas 5. Proba todo co usuario 6. Desactiva a eliminación por seguridade

Apéndice F: Videotutoriais

Todos os vídeos dispoñibles en youtube.com/@big_launcher

Tema	Ligazón
Instalar BIG Launcher	Ver
Establecer launcher predeterminado	Ver
Establecer app de teléfono/SMS predeterminada	Ver
Engadir pantallas e personalizar botóns	Ver
Personalizar botóns	Ver
Asignar contacto a botón	Ver
Asignar contacto de WhatsApp	Ver
Parpadeo de botóns	Ver
Solucionar parpadeo de SMS	Ver
Eliminar historial/SMS/contacto	Ver
Mostrar Preferencias	Ver
Comprar versión completa	Ver
Restaurar licenza	Ver
Info de prezos	Ver
Protección con contrasinal	Ver
Simplificar menú de chamada	Ver
Ocultar as preferencias en Teléfono/SMS	Ver
Dispositivo de audio por defecto	Ver
Herdanza de axustes	Ver
Comprobar versión	Ver

Tema	Ligazón
Notificacións de SMS (Android 10+)	Ver
Corrixir «Non manter actividades»	Ver
Engadir tarxeta de crédito á conta	Ver
Limitacións da versión gratuíta	Ver
Promo (inglés)	Ver

Versión do manual 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Todos os dereitos reservados.

Para as últimas actualizacións e soporte, visita biglauncher.com