📱 BIG Launcher Felhasználói Kézikönyv

6.2.0 verzió | Időseknek és látásproblémákkal élőknek

📖 Tartalomjegyzék

1. Első lépések
2. A kezdőképernyő
3. Telefon és hívás
4. Névjegyek
5. Üzenetek (SMS)
6. Képernyők és gombok
7. Témák és megjelenés
8. SOS vészhelyzet
9. Biztonság és korlátozások
10. Akadálymentesség
11. Alkalmazások
12. Beállítások és rendszer
13. Beállítások referenciája
14. Hibaelhárítás
15. Támogatás és segítség
16. Függelékek

---

1. rész — 🚀 Első lépések

Mi az a BIG Launcher?

A BIG Launcher lecseréli az Android telefon bonyolult kezdőképernyőjét egy egyszerű, könnyen olvasható felületre. A kis ikonok és zavaros menük helyett **nagy gombokat és nagy szöveget** kap, amelyeket könnyű látni és megnyomni.

> 🎬 **Nézze meg:** BIG Launcher bemutatóvideó (angolul)

Kinek készült a BIG Launcher?

- Időseknek, akiknek túl bonyolult az okostelefon
- Látássérülteknek vagy vakoknak
- Mozgássérülteknek, Alzheimer-kórosoknak vagy Parkinson-kórosoknak
- Bárkinek, aki egyszerűbb, stresszmentes telefonélményt szeretne

A BIG Apps Suite

A BIG Launcher két társalkalmazással együtt működik:

Alkalmazás	Funkció
BIG Launcher	Az új kezdőképernyő nagy gombokkal
BIG Phone	Nagyított hívóképernyővel kezeli a telefonhívásokat
BIG SMS	Nagy szöveggel küld és fogad üzeneteket

A BIG Phone-t és a BIG SMS-t külön kell telepíteni (a Google Play Áruház szabályai szerint 2019 márciusától kötelező).

Ingyenes és teljes verzió

> 🎬 **Nézze meg:** Az ingyenes verzió korlátozásai

Funkció	Ingyenes verzió	Teljes verzió
Testreszabható gombok	Csak a jobb oszlop	Minden gomb
További képernyők	Maximum 5	Korlátlan
Jelszavas védelem	Nem elérhető	Elérhető
Híváslista elemek	Csak az 5 legfrissebb	Korlátlan
SMS beszélgetések	Csak az 5 legfrissebb	Korlátlan
Billentyűzet hívás közben	Letiltva	Elérhető
Hirdetések az üzenetekben	Link hozzáadása 20 SMS után	Nincsenek hirdetések

Telepítés

> 🎬 **Nézze meg:** Hogyan telepítse a BIG Launcher-t

1. Nyissa meg a **Google Play Áruházat** a telefonján
2. Keressen rá a **"BIG Launcher"** kifejezésre
3. Koppintson a **Telepítés** gombra, és várjon a letöltésre
4. Koppintson a **Megnyitás** gombra az alkalmazás indításához

A BIG Phone telepítése

1. A kezdőképernyőn koppintson a **Telefon** gombra
2. Válassza a **"Töltse le és telepítse a telefon alkalmazást"** lehetőséget
3. Koppintson a **Telepítés** gombra a Google Play Áruház oldalon
4. A telepítés után koppintson a **Megnyitás** gombra

5. Adjon meg minden kért engedélyt (hívások, névjegyek, hívásnapló) — az alkalmazás nem működik nélkülük

A BIG SMS telepítése

1. A kezdőképernyőn koppintson az **Üzenetek** gombra
2. Válassza a **"Töltse le és telepítse az üzenetek alkalmazást"** lehetőséget
3. Koppintson a **Telepítés** gombra a Google Play Áruház oldalon
4. A telepítés után koppintson a **Megnyitás** gombra
5. Amikor a rendszer kéri, állítsa be a **BIG SMS** alkalmazást alapértelmezett SMS-alkalmazásként — koppintson az **Igen** gombra

Beállítás varázsló

Amikor először megnyitja a BIG Launcher-t, egy beállítás varázsló végigvezeti a kezdeti beállításokon:

1. lépés: Nyelv



- A telefon nyelve automatikusan ki van választva
- Az alkalmazás nyelvét kézzel is kiválaszthatja a Beállítások → Válasszon nyelvet menüpontban
- Néhány speciális karakter nem jelenik meg régebbi telefonokon

2. lépés: Szövegméret



- **Alapértelmezett** — Normál méret (a legtöbb felhasználónak ajánlott)
- **Nagyobb** — Nagyobb szöveg a jobb olvashatóság érdekében
- **Legnagyobb** — Maximális méret (súlyos látásproblémák esetén)

3. lépés: Színtéma



- **Világos (alapértelmezett)** — Fehér háttér, fekete szöveg
- **Sötét** — Fekete háttér, fehér szöveg (éjszaka könnyebben olvasható)
- **Kék** — Világoskék téma (színtévesztő felhasználóknak is megfelelő)

4. lépés: Törlési engedélyek



- Engedélyezheti vagy letilthatja a híváslista, SMS üzenetek és névjegyek törlését
- Biztonság kedvéért **tiltsa le a törlést** azoknak a felhasználóknak, akik véletlenül törölhetnek fontos információkat
- Koppintson az egyes lehetőségek alatti mezőre, és válassza a **Engedélyezze** vagy a **Ne engedélyezze** lehetőséget

5. lépés: Befejezés



- Koppintson a zöld pipára a befejezéshez
- A BIG Launcher engedélyeket fog kérni a névjegyek, hívások és üzenetek eléréséhez
- Az adatait **soha** nem gyűjtjük és nem továbbítjuk az interneten

A BIG Launcher beállítása alapértelmezettként

> 🎬 **Nézze meg:** Hogyan állítsa be a BIG Launcher-t alapértelmezettként

A **Otthoni** gomb megnyomásakor a rendszer arra kéri, hogy válasszon egy kezdőképernyő-alkalmazást:

1. Válassza a **BIG Launcher** lehetőséget a listából
2. Koppintson a **"Mindig"** vagy **"Beállítás alapértelmezettként"** gombra

Ha ez a menü nem jelenik meg: 1. Nyissa meg a **Rendszerbeállítások** → **Alkalmazások** → **Alapértelmezett alkalmazások** → **Kezdőlap** menüpontot 2. Válassza a **BIG Launcher** alkalmazást

Az alapértelmezett telefon és SMS alkalmazás beállítása

> 🎬 **Nézze meg:** Hogyan állítsa be az alapértelmezett telefon/SMS alkalmazást

A BIG Phone alapértelmezett hívóalkalmazásként

Automatikus Nyissa meg a BIG Phone alkalmazást → koppintson az **Igen** lehetőségre, amikor a rendszer az alapértelmezettként való beállításra kéri.

Kézi beállítás: 1. Lépjen a **Rendszerbeállítások** → **Alkalmazások** menüpontba 2. Koppintson a három pontra (⋮) → **Alapértelmezett alkalmazások** 3. Koppintson a **Telefonalkalmazás** lehetőségre → válassza a **BIG Phone időseknek** alkalmazást

A BIG SMS alapértelmezett üzenetküldő alkalmazásként

Automatikus Nyissa meg a BIG SMS alkalmazást → koppintson az **Igen** lehetőségre, amikor a rendszer az alapértelmezettként való beállításra kéri.

Kézi beállítás: 1. Lépjen a **Rendszerbeállítások** → **Alkalmazások** → három pont (⋮) → **Alapértelmezett alkalmazások** menüpontba 2. Koppintson az **Üzenetküldő alkalmazás** lehetőségre → válassza a **BIG SMS időseknek** alkalmazást

> ⚠️ **Fontos:** Csak az alapértelmezett telefon alkalmazás tudja megjeleníteni a bejövő hívások képernyőjét és elérni a hívásnaplót. Csak az alapértelmezett SMS alkalmazás tud üzeneteket küldeni és fogadni.

A teljes verzió megvásárlása

> 🎬 **Nézze meg:** Hogyan vásárolja meg | Ár információ

Hasonlítsa össze az egyetlen alkalmazásra szóló és a BIG Apps Suite PREMIUM csomagok árait az árakat ismertető oldalunkon.

Az ár ellenőrzése

1. Koppintson az óra melletti három pontra (⋮) → **Beállítások**
2. Koppintson a **Teljes verzió megvásárlása/frissítése** lehetőségre
3. Az ár a helyi pénznemben jelenik meg
4. Megvásárolhat egy BIG alkalmazást önállóan, vagy a BIG Apps Suite PREMIUM segítségével feloldhatja a teljes alkalmazáscsomagot.

A havi és éves csomagok olyan előfizetések, amelyek lemondás hiányában automatikusan megújulnak. Az éves csomagok díját a teljes évre egy összegben számlázzuk. Az élettartamra szóló változat egyszeri vásárlás, ismétlődő fizetések nélkül. Az elérhető csomagok összehasonlításához koppintson az **Egyéb lehetőségek** lehetőségre.

Az új **BIG Apps Suite PREMIUM** ügyfelek **7 napos próbaidőszakot kapnak az éves csomaghoz**. Fizetési mód megadása szükséges. Ha a próbaidőszak vége előtt nem mondja le az előfizetést, a Google Play felszámítja a megjelenített éves díjat.

A korábbi, élettartamra szóló vásárlások továbbra is érvényesek az eredetileg megvásárolt alkalmazásokra.

Vásárlás

1. A **BIG Apps Suite PREMIUM** megvásárlásához nyissa meg a **BIG Launcher** alkalmazást. Ha csak a BIG Phone vagy a BIG SMS alkalmazást szeretné megvásárolni, nyissa meg az adott alkalmazást.
2. Nyissa meg a **Beállítások → Teljes verzió megvásárlása/frissítése** menüpontot.
3. Válassza ki a kívánt csomagot. A BIG Launcher alkalmazásban koppintson az **Egyéb lehetőségek** lehetőségre a teljes alkalmazáscsomagra és a csak BIG Launcher alkalmazásra szóló csomagok összehasonlításához. A fő **Ingyenes próbaidőszak indítása** ajánlat a teljes alkalmazáscsomag éves előfizetésére vonatkozik.
4. Ellenőrizze a Google Play által megjelenített összeget, számlázási időszakot és az esetleges próbaidőszak feltételeit, majd erősítse meg a vásárlást.
5. Térjen vissza az alkalmazásba. Ha a teljes alkalmazáscsomagot vásárolta meg, a licencek aktiválásához nyissa meg a **BIG Phone** és a **BIG SMS** alkalmazást közvetlenül a BIG Launcher alkalmazásból.

> ⚠️ **Őrizze meg a Google Play nyugtáját.** Ez tartalmazza a rendelésazonosítót, amelyet az ügyfélszolgálat felhasználhat, ha a rendszer nem ismeri fel a vásárlást.

Az előfizetés kezeléséhez vagy lemondásához nyissa meg azt az alkalmazást, amelyben megvásárolta: a teljes alkalmazáscsomag esetén a BIG Launcher alkalmazást, egyetlen alkalmazásra szóló csomag esetén pedig a megvásárolt alkalmazást. Lépjen a **Beállítások** → **Teljes verzió megvásárlása/frissítése** → **Előfizetések kezelése** menüpontba. A Google Play felületén válassza ki az előfizetést, majd koppintson az **Előfizetés lemondása** lehetőségre, ha le szeretné állítani a jövőbeli megújításokat. A hozzáférés a kifizetett időszak végéig megmarad.

Az élettartamra szóló változat megvásárlása **nem** mondja le automatikusan a meglévő előfizetést. Miután az élettartamra szóló vásárlás aktívvá vált, az **Előfizetések kezelése** lehetőséggel mondja le a hozzá tartozó előfizetést, ha már nincs rá szüksége.

A licenc visszaállítása

> 🎬 **Videó:** Vásárlás visszaállítása

Ha már fizetett, de a teljes verzió funkciói nem érhetők el, állítsa vissza a vásárlását:

1. Csatlakoztassa a telefont az internethez. A **Google Play** áruházban válassza ki az **eredeti vásárláshoz használt Google-fiókot**.
2. A **BIG Apps Suite PREMIUM** esetén nyissa meg a **BIG Launcher** alkalmazást. Ha egyetlen alkalmazást vásárolt, nyissa meg a megvásárolt alkalmazást: **BIG Launcher**, **BIG Phone** vagy **BIG SMS**.
3. Nyissa meg a **Beállítások** menüt: a BIG Launcher alkalmazásban koppintson az óra melletti három pontra, majd a **Beállítások** menüpontra; a BIG Phone vagy a BIG SMS alkalmazásban koppintson a **Beállítások** gombra.
4. Koppintson a **Teljes verzió megvásárlása/frissítése**, majd a **Vásárlások visszaállítása** lehetőségre.
5. A **BIG Apps Suite PREMIUM** visszaállítása után térjen vissza a BIG Launcher alkalmazásba. Nyissa meg a **BIG Phone** alkalmazást a BIG Launcher alkalmazásból, térjen vissza, majd nyissa meg a **BIG SMS** alkalmazást is a BIG Launcher alkalmazásból a licenceik aktiválásához.

Az egyetlen alkalmazásra szóló vásárlás visszaállítása csak az adott alkalmazáshoz biztosít hozzáférést. Ezek a lépések egy alkalmazás újratelepítése vagy új telefonra való áttérés után is érvényesek.

Ha továbbra sem fér hozzá, ellenőrizze, hogy a Google Play az eredeti Google-fiókot használja-e. Előfizetés esetén nyissa meg a **Beállítások** → **Teljes verzió megvásárlása/frissítése** → **Előfizetések kezelése** menüpontot, és ellenőrizze, hogy az előfizetés még aktív-e. Ha továbbra is

segítségre van szüksége, írjon a **contact@biglauncher.com** címre, és adja meg a Google Play rendelésazonosítóját.

Vásárlás másnak

> 🎬 **Nézze meg:** Hogyan adjon hozzá hitelkártyát egy másik fiókhoz

Ha valaki más telefonján szeretne élethosszig érvényes csomagot vásárolni a saját fizetési módjával:

1. Az ő telefonján jelentkezzen be abba a Google-fiókba, amelyhez a vásárlás tartozni fog, majd nyissa meg a Google Play → Fizetési módok menüpontot.
2. Adja hozzá a saját fizetési módját.
3. Ha egyetlen alkalmazáshoz szeretne élethosszig érvényes hozzáférést vásárolni, nyissa meg a megvásárolni kívánt alkalmazást. A BIG Apps Suite PREMIUM élethosszig érvényes csomagjának megvásárlásához nyissa meg a BIG Launcher alkalmazást.
4. Nyissa meg a Beállítások → "Teljes verzió megvásárlása/frissítése" → **Egyéb lehetőségek** menüpontot, válassza az élettartamra szóló lehetőséget, és kövesse a Google Play által megjelenített vásárlási utasításokat.
5. A vásárlás után térjen vissza a Google Play → Fizetési módok → További fizetési beállítások menüponthoz, és távolítsa el a kártyáját a fiókból.

Az élethosszig érvényes vásárlás a kártya eltávolítása után is aktív marad.

---

2. rész — 🏠 A kezdőképernyő

A kezdőképernyő elrendezése



A kezdőképernyőn látható:

- **Felső sáv:** Óra, dátum, akkumulátor szint, térerő
- **Fő terület:** Hat nagy gomb a legfontosabb funkciókhoz
- **Menü:** Három pont (⋮) az óra mellett a beállításokhoz

A hat alapértelmezett gomb

Gomb	Ikon	Funkció
Telefon	Zöld	Névjegyek, tárcsázó, híváslista elérése
Üzenetek	Sárga	Szöveges üzenetek olvasása és küldése
Fényképezőgép	—	Fényképek készítése

Gomb	Ikon	Funkció
Galéria	—	Fényképek megtekintése
S.O.S.	Piros	Vészhelyzeti hívás és üzenetküldés
Alkalmazások	—	Minden más alkalmazás elérése

Képernyő elrendezési lehetőségek

Példák képernyőelrendezésekre:



Elrendezés	Gombok	Ajánlott
3×5	15 gomb	Több parancsikon egy képernyőn
3×4	12 gomb	Több gomb egy képernyőn
3×3	9 gomb	Nagyobb gombok
2×4	8 gomb	Nagyobb szöveg
2×2	4 gomb	Nagyon gyenge látás

Elrendezés	Gombok	Ajánlott
1×1	1 gomb	Egyfunkciós mód





⚠️ **Figyelmeztetés az 1×1 és 2×2 elrendezésekkel kapcsolatban:** Ezekben az elrendezésekben a hárompontos menü rejtve van. A bal alsó gomb (2×2) vagy az egyetlen gomb (1×1) automatikusan a beállítások parancsikonjává válik. Ha ezt megváltoztatja, elveszítheti a hozzáférést a beállításokhoz. **Vészhelyzeti hozzáférés:** Tartsa nyomva a bal felső gombot **30 másodpercig**.

Függőleges és vízszintes elrendezés



Villogó gombok

Ha egy gomb villog, az azt jelenti, hogy valami új történt. A Telefon és Üzenetek gombok villoghatnak nem fogadott hívások vagy olvasatlan üzenetek esetén. Más alkalmazás-parancsikon gombok villoghatnak, ha a hozzájuk kapcsolt alkalmazás Android értesítést küld.

- **Telefon villog** — Nem fogadott hívásai vannak
- **Üzenetek villog** — Olvasatlan szöveges üzenetei vannak
- **Más alkalmazások villognak** — Az alkalmazásnak értesítése van (pl. WhatsApp, Gmail)

Az alkalmazásértesítések miatti villogás a **Beállítások** → **Képernyők beállításai** → **Villogó gomb amikor egy applikáció értesítést jelez** útvonalon kapcsolható be. Ha a BIG Phone, a BIG SMS vagy más BIG Apps Suite-parancsikon helytelenül villog, lásd a Beállítások részletes ismertetőjében a **A BIG Apps Suite alkalmazásai kiemelt jogosultsággal rendelkeznek** beállítást.

Ébresztés beállítása

1. Koppintson az **órára** vagy a **dátumra** a kezdőképernyőn
2. Megnyílik a telefon ébresztő alkalmazása
3. Állítsa be az ébresztést a szokásos módon
4. Ha be van állítva egy ébresztés, egy kis harang ikon (🔔) jelenik meg az óra mellett

A Beállítások elérése

A beállítások a hárompontos menüből, az alkalmazáslistából (ha a beállítások menüpont engedélyezve van), vagy a kezdőképernyőről a vészhelyzeti hozzáféréssel nyithatók meg. A gondozók a **Beállítások** → **Beállítások menü** → **Menü védelem** útvonalon védhetik a hozzáférést.

> 🎬 **Nézze meg:** Hogyan jelenítse meg a Beállításokat



1. módszer — Három pont (a legegyszerűbb): - Koppintson az óra melletti három pontra (⋮) → **Beállítások**

2. módszer — Az alkalmazáslistából: - Nyissa meg: **Alkalmazások** → keresse meg: **BIG Launcher Beállítások**

3. módszer — Vészhelyzeti elérés: - Tartsa lenyomva a kezdőképernyő bal felső gombját **30 másodpercig**

---

3. rész — 📞 Telefon és hívás

A telefon képernyő



Koppintson a kezdőképernyőn a **Telefon** gombra az alábbiak megtekintéséhez:

1. **Névjegyzék** — Az összes telefonszámmal rendelkező névjegy
2. **Kedvencek** — Kedvenc névjegyei
3. **Tárcsázás** — Billentyűzet a kézi tárcsázáshoz
4. **Legutóbbi hívások:** — Híváselőzmények

Hívás indítása a névjegyekből



1. Koppintson a következőkre: **Telefon** → **Névjegyzék** (vagy **Kedvencek**)
2. Görgessen a névjegyek között, vagy használja a keresőmezőt, ha engedélyezve van
3. Koppintson a hívni kívánt névjegyre
4. Koppintson a telefonszámra
5. Válassza a menü **Hívás** pontját

A tárcsázó használata



1. Koppintson a következőkre: **Telefon** → **Tárcsázás**
2. Koppintson a számokra a billentyűzeten
3. Az utolsó számjegy törléséhez koppintson a felső számkijelzőre

4. Ha a **Hosszan nyomás esetén az egész betárcsázott számsor kitörlődik** beállítás engedélyezve van a Beállítások → Telefon útvonalon, a szám törléséhez tartsa lenyomva a számkijelzőt.
5. Koppintson a zöld telefon gombra. Ha megjelenik egy műveleti menü, válassza a **Hívás** lehetőséget.

A tárcsázó szimbólumválasztó párbeszédpanelje tartalmazhatja a **Beillesztés a vágólapról** és a **Kimeneti tárcsázó** lehetőséget. Az elérhető szimbólumokat és műveleteket a Beállítások → Telefon útvonalon található **Megjelenítés a Szimbólumok párbeszédpanelen:** beállítással választhatja ki.

Ha egy hívás további számjegyek küldése előtt várakozik, a BIG Phone megkérdezheti, hogy alkalmazza-e a fennmaradó kódokat. Válassza az **Igen** lehetőséget a számjegyek BIG Phone alkalmazáson keresztüli elküldéséhez, vagy a **Nem** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy az Android folytassa.

Hívás közben

Az aktív hívás képernyője a **Beállítások** → **Telefon** útvonalon egyszerűsíthető. Elrejtheti a billentyűzet, a hívástartás, a némítás és a hangkimenet-váltás gombját, a hívás időtartamát és más gombokat. A véletlen érintések elleni védelemhez használja a **Hívás befejezésére kérés**, a **Minden művelet megerősítése a hívás képernyőn** vagy az **Üres terület az Aktív hívás képernyő tetején** beállítást.

A hívás közben elérhető gombok:

- **Hívás befejezése** (piros) — Hívás bontása
- **Hangszóró** — Kihangosítás be- és kikapcsolása
- **Némítás** — Mikrofon be- és kikapcsolása
- **Billentyűzet** — Számbillentyűzet (automatizált telefonos rendszerekhez)
- **Tartás** — Hívás tartásba helyezése
- **Bluetooth** — Váltás Bluetooth headsetre

Hívásképernyő biztonsági funkciók

- **Összecsukás/Kibontás gomb** — Elrejti az összes gombot a Hívás befejezése kivételével
- **Üres terület felül** — Megakadályozza, hogy a füle megnyomja a gombokat
- **Megerősítés a hívás befejezéséhez** — Opcionális megerősítés a letétel előtt

A hívás menü egyszerűsítése

> 🎬 **Nézze meg:** Hogyan egyszerűsítse a hívás menüt

Amikor koppint egy névjegyre, egy menü jelenik meg a hívás és SMS lehetőségekkel. Egyszerűsítheti ezt:

Az SMS lehetőség eltávolítása: 1. **Beállítások** → **Névjegyek** → kapcsolja ki a **Mutassa az üzenet opciót a hívás párbeszédpanelen** beállítást 2. Ezután csak a **Hívás** lehetőség jelenik meg — ez megerősítésként szolgál, és megakadályozza a véletlen hívásokat

Közvetlen tárcsázás (menü nélkül): 1. **Beállítások** → **Névjegyek** → kapcsolja be a **Nincs menü a kapcsolat hívásakor** beállítást 2. Egy névjegyre koppintva azonnal elindul a hívás

> ⚠️ Nem javasoljuk a megerősítő menü letiltását — különben véletlen hívások indíthatók el bármikor, amikor a telefont fogja.

Alapértelmezett hangkészülék

> 🎬 **Nézze meg:** Hogyan változtassa meg az alapértelmezett hangkészüléket

1. Nyissa meg a **Beállítások** → **Telefon** → **Alapértelmezett hang készülék a hívásokhoz** beállítást.
2. Válassza ki a használni kívánt hangeszközt:
    - **Alapértelmezett** — A telefon szokásos működése
    - **Fülhallgató** — A fülnél lévő kis hangszóró
    - **Bluetooth** — Csatlakoztatott Bluetooth-headset
    - **Vezetékes fejhallgató** — Vezetékes fejhallgató
    - **Hangszóró** — Kihangosító

Váltás hívás közben: Koppintson a hangeszköz gombjára. A **Beállítások** → **Telefon** → **Audio eszköz gomb funkcionalitás** beállítástól függően megjelenik az eszközök listája, vagy a gomb sorban vált közöttük. Csak az elérhető eszközök választhatók ki.

Kettős SIM kártyás telefonok

Két SIM-kártyás telefonon válassza ki a híváshoz használni kívánt SIM-kártyát, amikor a rendszer erre kéri.

Híváslista





1. Koppintson a **Telefon** → **Legutóbbi hívások:** menüpontra.
2. Ha a híváselőzményekből szeretne felhívni egy számot, koppintson a bejegyzésére, és ha megjelenik egy menü, válassza a hívási műveletet.

3. Egy bejegyzés eltávolításához nyissa meg, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre, ha a törlés engedélyezve van.

A hívástípusok ikonjai:

- **Zöld nyíl** — Kimenő (ön hívott)
- **Kék nyíl** — Bejövő (ők hívták)
- **Piros nyíl** — Nem fogadott hívás

Kapcsolja be a **Nem fogadott hivások:** beállítást, hogy a nem fogadott hívások a teljes híváselőzmény előtt jelenjenek meg. Egy nem fogadott hívás részleteinek megnyitásakor a hívás megtekintettnek lesz jelölve. A többi nem fogadott hívás megtekintettként való megjelöléséhez használja a **Mindet megjelölni, mint megtekintett** lehetőséget. A **Beállítások → Telefon** menüben a **A következőket kivéve:** beállítás elrejti a kiválasztott hívástípusokat a hívásnaplóból.

---

4. rész — 👥 Névjegyek

Névjegyek megtekintése



1. Koppintson a **Telefon** → **Névjegyzék** menüpontra
2. Görgessen a listában, vagy használja a keresőmezőt, ha engedélyezve van
3. Koppintson bármely névjegyre a részletek megtekintéséhez

A névjegy részletei tartalmazhatják: - Telefonszámok — Koppintson a híváshoz vagy SMS küldéséhez - E-mail címek — Koppintson az e-mail küldéséhez - Weboldalak, jegyzetek, születésnap/évforduló

Kedvenc (csillagozott) névjegyek

1. Nyisson meg egy névjegy részleteit
2. Koppintson a **Megjelölés kedvencnek** lehetőségre — a névjegy megjelenik a **Kedvencek** listában
3. A visszavonáshoz koppintson a **Kedvenc visszavonása** lehetőségre

Új névjegy hozzáadása





1. Koppintson a **Telefon** → **Névjegy hozzáadása** menüpontra
2. Adja meg a névjegyhez tartozó nevet a **Név** mezőben
3. Koppintson a **Telefonszám hozzáadása** lehetőségre, és adja meg a telefonszámot
4. Több számot is hozzáadhat (Otthoni, Mobil, Munkahelyi)

5. Koppintson az **E-mail hozzáadása** lehetőségre az e-mail címekhez
6. Koppintson a **Mentés** gombra

Fénykép hozzáadása egy névjegyhez





1. Nyissa meg a névjegyet → koppintson a **Fénykép beállítása** lehetőségre
2. Válassza a **Galéria** (meglévő fénykép) vagy a **Fényképezőgép** (új fénykép készítése) lehetőséget
3. Használja a vágóeszközt a kívánt terület kiválasztásához
4. Koppintson a zöld **Mentés** gombra

Névjegy szerkesztése

1. Nyissa meg a névjegyet → koppintson a **Szerkesztés** lehetőségre
2. Végezze el a módosításokat
3. Koppintson a **Mentés** gombra

Névjegy törlése



> 🎬 **Nézze meg:** Előzmények/SMS/névjegyek törlése

A véletlen törlések elkerülése érdekében a törlés **alapértelmezés szerint le van tiltva**. Az engedélyezéshez: 1. **Beállítások** → **Névjegyek** → kapcsolja be a **Névjegy törlési lehetőség megjelenítése** beállítást 2. Vagy futtassa újra a **Beállítási varázslót**, és módosítsa a törlési engedélyeket

---

5. rész — 💬 Üzenetek (SMS)

Üzenetek olvasása



1. Koppintson a kezdőképernyőn az **Üzenetek** gombra
2. Látni fogja a legutóbbi beszélgetéseket a névjegyek nevével és az utolsó üzenettel
3. Koppintson egy beszélgetésre az összes üzenet elolvasásához

Üzenet színek: - **Zöld szegély** — Elküldött üzenetek - **Sárga szegély** — Fogadott üzenetek - **Pipajel** — Az üzenet kézbesítve lett

Új üzenet küldése







1. Koppintson a következőkre: **Üzenetek** → **Új üzenet**
2. Válasszon egy névjegyet vagy adja meg a telefonszámot kézzel
3. Írja be az üzenetet
4. Koppintson a **Küldés** gombra

> 💡 **Karakterkorlát:** Egy SMS 160 karaktert tartalmaz (70 hangulatjellel/specialis karakterrel). A hosszabb üzenetek több SMS-re vannak osztva.

Válasz egy üzenetre

1. Nyissa meg a beszélgetést
2. Koppintson a **Válasz** gombra
3. Írja be az üzenetet → koppintson a **Küldés** gombra

Üzenet lehetőségek



Koppintson egy üzenetre a részleteinek megnyitásához. Az elérhető műveletek: Hívás most, Válasz, Újraküldés, Továbbítás és Törlés (ha a törlés engedélyezve van).

MMS üzenetek (képek)

Ha valaki képet vagy videót küld: 1. Az üzenetben az **„Ez egy MMS”** szöveg jelenik meg 2. A teljes üzenet letöltéséhez koppintson a **Letöltés** gombra 3. A megtekintéshez koppintson újra

A BIG SMS képes MMS-ek fogadására, beleértve a szöveget és a mellékleteket is, de új MMS-t nem lehet vele létrehozni.

SMS sablonok

Hozzon létre üzenetsablonokat a gyors válaszadáshoz: 1. Az üzenetszerkesztőben koppintson a **Sablonok** gombra 2. Koppintson a **Létrehozás** gombra → írja be az üzenetet → mentse el 3. Legközelebb koppintson a **Sablonok** gombra, és válassza ki a mentett üzenetet

Kettős SIM támogatás

Két SIM-kártyás telefonon engedélyezze a két SIM-kártya támogatását a Beállítások → Üzenetek menüpontban, hogy üzenetküldéskor kiválaszthassa a SIM-kártyát.

Üzenetek törlése

> 🎬 **Nézze meg:** Előzmények/SMS/névjegyek törlése

A törlés **alapértelmezés szerint le van tiltva**. Az engedélyezéshez: 1. **Beállítások** → **Üzenetek** → engedélyezze a **Törlés gomb megjelenítése** beállítást

Törölhet: - Egyedi üzeneteket - Teljes beszélgetési szálakat - Az összes üzenetet egyszerre

> ⚠️ **Figyelmeztetés:** A tömeges törlés nem vonható vissza!

SMS értesítések

Az üzenetértesítéseket a BIG SMS és az Android értesítési csatornái egyaránt szabályozzák. Használja a **Beállítások** → **Üzenetek** → **Rendszerüzenet értesítés** és a **Hang és vizuális konfiguráció** beállításokat. A lezárási képernyő feletti teljes képernyős megjelenítéshez szükség lehet az Android teljes képernyős értesítési engedélyére.

> 🎬 **Nézze meg:** SMS értesítések Android 10+-on



Értesítési típusok

- **Villogó gomb** — Az Üzenetek gomb villog a kezdőképernyőn
- **Hang** — Értesítő hang szól
- **Rezgés** — A telefon rezeg
- **Felugró képernyő** — Az üzenet megjelenik a képernyőn
- **LED fény** — A telefon értesítési jelzőfénye villog

Értesítések beállítása Android 10+-on

1. módszer — Az értesítési sávon keresztül: 1. Húzza le az értesítési sávot 2. Érintse meg hosszan a **„BIG SMS időseknek”** értesítést 3. Koppintson a következőkre: **Részletek** → **Bejövő üzenet** 4. Állítsa be az értesítés stílusát és hangját

2. módszer — A rendszerbeállításokon keresztül: 1. **Rendszerbeállítások** → **Értesítések** → **Összes megtekintése** → **BIG SMS időseknek**

Rezgés időtartama

- Nincs (0s) | Rövid (0,5s) | Optimális (1s) | Hosszú (2s)

Ismétlődő értesítések

Állítsa be, hogy az értesítések 5, 15, 30 vagy 60 percenként ismétlődjenek, amíg el nem olvassa az üzenetet.

Az SMS gomb villogási problémájának javítása

> 🎬 **Nézze meg:** SMS villogás javítása

Néhány eszközön az SMS gomb folyamatosan villog, még akkor is, ha nincs olvasatlan SMS üzenet. Ennek javításához használja a szokásos Beállítások opciókat:

1. Koppintson a három pontra (⋮) → **Beállítások** → **Képernyők beállításai**
2. Engedélyezze a **Villogó gomb amikor egy applikáció értesítést jelez** beállítást
3. Engedélyezze az **Értesítésekhez való hozzáférés** jogosultságot a BIG Launcher számára → koppintson az **Engedélyezze** gombra
4. Ha a BIG SMS továbbra is helytelenül villog, tiltsa le a **A BIG Apps Suite alkalmazásai kiemelt jogosultsággal rendelkeznek** beállítást
5. Térjen vissza a kezdőképernyőre → koppintson a három pontra → **Gombok beállítása**
6. Koppintson az SMS gombra → válassza a **Alkalmazás** lehetőséget → válassza ki a **„BIG SMS időseknek”** alkalmazást

A gombnak most már normálisan kell viselkednie.

---

6. rész — 🔲 Képernyők és gombok

A képernyők megértése

Képzelje el a képernyőket úgy, mint egy **könyv oldalait**. A kezdőképernyő az 1. oldal. Hozzáadhat további oldalakat különböző gombokkal.



Új képernyő hozzáadása

> 🎬 **Nézze meg:** Hogyan adjon hozzá képernyőket és szabja testre a gombokat





1. Koppintson a három pontra (⋮) → **Beállítások** → **Gombok és képernyők testreszabása**
2. Koppintson a **Képernyő hozzáadása** lehetőségre
3. Koppintson az **Igen** lehetőségre, hogy az új képernyőt az előző képernyő utolsó gombjához kapcsolja
4. Az előző utolsó gomb (általában Alkalmazások) átkerül az új képernyőre



Lapozás a képernyők között

A képernyők közötti váltáshoz a gombok megérintése helyett balra és jobbra is lapozhat.





1. Nyissa meg a **Beállítások** → **Képernyők beállításai** menüpontot, és engedélyezze a **Lapozással tud a képernyők közt navigálni** beállítást.
2. Nyissa meg a **Lapozás típusa** menüpontot, és válasszon:
    - **Kezdőlaptól jobbra** — Kezdőképernyő → 2. képernyő → 3. képernyő (a végén megáll)
    - **Körkörös** — Az utolsó képernyő után a lapozás visszavisz a kezdőképernyőre

> ⚠️ **Memória figyelmeztetés:** Az ujjhúzásos navigáció több telefon memóriát használ. Ha a BIG Launcher lassúvá válik, kapcsolja ki az ujjhúzást, vagy csökkentse a képernyők számát. Ha az ujjhúzásos navigáció engedélyezve van, a gombok billentyűzettel nem érhetők el, ezért a billentyűzetet vagy kapcsolót használóknak érdemes lehet kikapcsolni.

Gombok testreszabása

> 🎬 **Nézze meg:** Gombok testreszabása


16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Koppintson a három pontra (⋮) → **Gombok beállítása**
2. Koppintson a módosítani kívánt gombra
3. Válasszon az elérhető lehetőségek közül:

Lehetőség	Funkció
Alkalmazás	Bármely alkalmazást megnyitja

Lehetőség	Funkció
Kapcsolattartási adatok	Egy személy adatait mutatja
Közvetlen hívás/ SMS	Felhív egy számot, megnyitja az üzenetszerkesztőt, vagy megkérdezi, melyik műveletet szeretné használni
Ugrás a képernyő-höz	Másik képernyőhöz kapcsol
Weboldal pa-rancsikon	Egy weboldalt nyit meg
S.O.S.	Vészhelyzeti képernyőt nyit meg
Wi-Fi be/ki	Wi-Fi be/ki (zöld=BE, piros=KI)
Bluetooth be/ki	Bluetooth be/ki
Repülőgépes mód	Repülőgépes mód be/ki
Alkalmazások	Megnyitja a teljes alkalmazáslistát
Beállítások	Megnyitja a BIG Launcher beállításait
Külső Widget	Mini alkalmazást (naptár, időjárás) ad a gombhoz
Külső parancs-ikon	Alkalmazásspecifikus parancsikonok más alkalmazásokból
Visszavonás	Visszaállítja a gomb eredeti funkcióját
Törlés	Eltávolítja a gomb funkcióját (üres lesz)

> 💡 **Külső widgetekről:** Egy gomb helye korlátozott – javasoljuk **kisebb widgetek** használatát az olvashatóság megőrzése érdekében. Az eredeti alkalmazás általában elindul, amikor a widgetre koppint a kezdőképernyőn.
>
> 💡 **Elfogy a hely?** Adjon hozzá több képernyőt, vagy módosítsa az elrendezést több gomb beleféréséhez.

Névjegy hozzárendelése egy gombhoz

> 🎬 **Nézze meg:** Névjegy hozzárendelése egy gombhoz

1. Koppintson a három pontra → **Gombok beállítása**, majd koppintson a módosítani kívánt gombra.
2. Válassza a **Kapcsolattartási adatok** lehetőséget az adott személy névjegyadatainak megnyitásához, vagy a **Közvetlen hívás/SMS** lehetőséget egy adott szám felhívásához vagy üzenet küldéséhez.
3. Válassza ki a névjegyet. A **Közvetlen hívás/SMS** esetén válassza ki a telefonszámot, majd a **Gomb művelete** alatt válasszon a **Hívás**, **Üzenet írása** vagy **Kérdezd meg, hogy telefonálj-e vagy üzenetet küldj** lehetőségek közül.

A névjegyhez tartozó fénykép megjelenik a gombon. Ha szeretné megtartani a hívás előtti megerősítést, hagyja kikapcsolva a **Beállítások** → **Névjegyek** → **Nincs menü a kapcsolat hívásakor** beállítást.

WhatsApp névjegy hozzárendelése

> 🎬 **Nézze meg:** WhatsApp névjegy hozzárendelése

1. Három pont (⋮) → **Gombok beállítása** → koppintson a gombra
2. Válassza a **Külső parancsikon** lehetőséget
3. Keresse meg a **WhatsApp** lehetőséget a listában
4. Válassza ki a névjegyet

Gomb ikonok módosítása



1. A gomb szerkesztése közben koppintson az **Ikoncsere** lehetőségre
2. Válasszon: **Belső** ikonok, **Ikoncsomagok**, **Témák** vagy **Alkalmazásból**
3. További ikoncsomagok beszerzéséhez koppintson a **Továbbiak letöltése** lehetőségre

Gomb szövegcímkék

1. A gomb szerkesztése közben koppintson a **Címke beállítása** lehetőségre
2. Írjon be egy rövid nevet (pl. "Fiam", "Orvos", "Időjárás")
3. A címke méretének és helyzetének módosításához nyissa meg a **Beállítások** → **Képernyők beállításai** menüpontot, vagy kapcsolja be a **Szövegcímke színeinek megfordítása** beállítást.

> 💡 Az újonnan hozzárendelt gombok automatikus elnevezéséhez kapcsolja be a **Beállítások** → **Képernyők beállításai** → **Automatikus szövegcímkék engedélyezése** beállítást.

Gomb villogás alkalmazás értesítésekhez

Amikor alkalmazást rendel egy gombhoz, a BIG Launcher kérheti az értesítésekhez való hozzáférés engedélyezését, hogy a gomb villoghasson, amikor az adott alkalmazás értesítést kap.

Állítsa be a gombok villogását, amikor például a WhatsApp vagy a Gmail értesítést jelez. A BIG Apps Suite alkalmazásainál a kiemelt jogosultságú belső hivatkozás jobb ikonokat és a villogáshoz eltérő adatokat használhat. Ha a villogás nem felel meg az alkalmazás parancsikonjának, kapcsolja ki a **A BIG Apps Suite alkalmazásai kiemelt jogosultsággal rendelkeznek** beállítást, és hozzon létre kézzel egy normál parancsikont.

> 🎬 **Nézze meg:** Gomb villogás beállítása

1. Először hozzon létre egy alkalmazás parancsikont a kezdőképernyő egy gombján:
2. Koppintson a három pontra (⋮) → **Gombok beállítása**
3. Koppintson a testreszabni kívánt gombra
4. Válassza az **Alkalmazás** lehetőséget, majd a kívánt alkalmazást (pl. WhatsApp)
5. Térjen vissza a kezdőképernyőre → koppintson a három pontra → **Beállítások**
6. Koppintson a **Képernyők beállításai** lehetőségre
7. Kapcsolja be a **Villogó gomb amikor egy applikáció értesítést jelez** beállítást
8. Megjelenik egy rendszerképernyő — engedélyezze az **értesítésekhez való hozzáférést** a BIG Launcher számára, majd koppintson az **Engedélyezze** lehetőségre
9. Menjen vissza a kezdőképernyőre — amikor az alkalmazás új értesítést kap, a gomb elkezd villogni

> 💡 Szeretné nagyítani az összes értesítést a telefonján? Próbálja ki a **BIG Notifications** alkalmazásunkat.

---

7. rész — 🎨 Témák és megjelenés

Beépített témák

Téma	Leírás
Világos (alapértelmezett)	Fehér háttér, fekete szöveg — jó világos szobában
Sötét	Fekete háttér, fehér szöveg — könnyebb éjszaka
Kék	Világoskék — alternatív megjelenés



Módosítás: Beállítások → **Megjelenés** → **Téma kiválasztása**

Továbbiak letöltése: Koppintson a témaválasztóban a **Továbbiak letöltése** lehetőségre.

Szövegméret

Beállítások → Megjelenés → Szövegméret

- **Alapértelmezett** — Szokásos
- **Nagyobb** — Nagyobb
- **Legnagyobb** — Maximális

Képernyőorientáció

Beállítások → Megjelenés → Képernyőorientáció kiválasztása

- **Automatikus** — A telefonnal együtt fordul el
- **Vízszintes** — Mindig fekvő
- **Függőleges** — Mindig álló

Teljes képernyő

A teljes képernyős mód elrejti az Android állapotsávját a kijelző tetején.

1. Nyissa meg a **Beállítások → Megjelenés** menüpontot, és kapcsolja be a **Teljes képernyő** beállítást.
2. Kapcsolja be a **Nagyméretű töltöttség jelző** beállítást, hogy egy nagyméretű akkumulátorjelző továbbra is látható maradjon.
3. Nyissa meg a **Jeljelző** menüpontot, és válassza a **Telefon** vagy a **Wi-Fi** lehetőséget attól függően, hogy melyik jelerősséget szeretné látni.

Teljes képernyős módban az értesítési panel kevésbé közvetlenül érhető el, de ez nem akadályozza meg az Android rendszerbeállításainak elérését.

Biztonságos szegélyek

Megakadályozza a véletlen érintéseket a széltől szélig kiterjedő képernyőkön:

Beállítások → **Megjelenés** → **Biztonságos szegélyméretek**. Válasszon szegélyméretet 0% és 15% között.

---

8. rész — 🆘 SOS vészhelyzet



A piros **S.O.S.** gomb automatikusan képes a következőkre: 1. Segélykérő SMS küldése az Ön tartózkodási helyével 2. Egy megadott telefonszám felhívása

SOS SMS beállítása

1. **Beállítások** → **S.O.S.**
2. Kapcsolja be a **SMS küldése** lehetőséget
3. Adja meg a telefonszámokat a **S.O.S. SMS szám** mezőben (vesszővel elválasztva)
4. Írja be segélykérő üzenetét a **S.O.S. SMS szövege** mezőbe
5. Állítsa be a **SMS késleltetési idő** értékét — a küldés előtti várakozás másodpercben (időt ad a megszakításra)
6. Kapcsolja be a **GPS helyzet hozzáadása** lehetőséget a tartózkodási hely hozzáadásához

Példa a beállításra: - Telefonszám: Adja meg egy megbízható kapcsolattartó teljes telefonszámát; több számot vesszővel válasszon el. - Szöveg: `Segítség! Vészhelyzet!` - Várakozás: `5 másodperc` - GPS: Bekapcsolva

SOS hívás beállítása

1. **Beállítások** → **S.O.S.**
2. Kapcsolja be a **Hívás** lehetőséget
3. Adja meg a telefonszámot a **S.O.S. hívás** mezőben
4. Állítsa be a **Várakozás hívás előtt** értékét — az SMS elküldése utáni várakozás másodpercben

SOS használata

Az automatikus küldés csak akkor működik, ha a BIG SMS az alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás. Ellenkező esetben a segélykérő üzenet az alapértelmezett üzenetküldő alkalmazásba másolódik.

1. Koppintson a kezdőképernyőn a **S.O.S.** gombra
2. Megjelenik egy visszaszámlálás
3. A megszakításhoz koppintson a **Mégsem** gombra
4. A visszaszámlálás után: ha a BIG SMS az alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás, az SMS elküldésre kerül; ellenkező esetben az alapértelmezett üzenetküldő alkalmazásba másolódik. Ezután a hívás **kihangosítva** indul el.

> ⚠️ **Korlátozások:** - **Nem használhat** vészhelyzeti számokat, mint 911 vagy 112 (Android korlátozás) - Használjon családtagok vagy gondozók számát helyette - A GPS szabadban a legpontosabb; beltéren kevésbé pontos

Kettős SMS lehetőség

Kapcsolja be a **GPS helyzet elküldése SMS-ben** lehetőséget két üzenet küldéséhez: 1. Első SMS — azonnal, a hozzávetőleges tartózkodási hellyel 2. Második SMS — amint a GPS pontosabban meghatározza a helyzetet

---

9. rész — 🔒 Biztonság és korlátozások

Jelszavas védelem

> 🎬 **Nézze meg:** Jelszavas védelem

Védje a beállításokat, hogy csak Ön vagy a gondozó tudja módosítani őket:

1. Három pont (⋮) → **Beállítások** → **Beállítások menü**
2. Kapcsolja be a **Menü védelem** lehetőséget
3. Koppintson a **Jelszó** lehetőségre, és adja meg jelszavát
4. A jelszó lehet üres (csak nyomja meg az OK gombot) vagy egy adott kód

> ⚠️ **Figyelmeztetés:** Jegyezze fel a jelszavát. Ha elfelejti, olvassa el az Elfelejtett jelszó részt, mielőtt törölné az alkalmazás adatait vagy újratelepítené a BIG Launcher alkalmazást.

Mi védhető jelszóval: - **Beállítások menü** — A beállítások megnyitásához jelszó szükséges - **Rendszerbeállítások** — Az Android beállításainak eléréséhez jelszó szükséges

> 💡 **Tipp:** A felhasználó akkor is elérheti a rendszerbeállításokat a felső értesítési sáv lehúzásával, ha azok jelszóval védettek (ez az Android nem kikapcsolható funkciója). Ennek megnehezítéséhez kapcsolja be a **Teljes képernyő** lehetőséget itt: **Beállítások** → **Megjelenés** — ez elrejti az értesítési sávot a kezdőképernyőn, így az eléréséhez két külön lehúzó mozdulat szükséges.

Beállítások a BIG Phone / BIG SMS alkalmazásban

Ha a BIG Phone vagy a BIG SMS alkalmazást a BIG Launcherből nyitja meg, akkor a BIG Launcher beállításait használja, és nem jelenik meg benne a Beállítások menüpont. Ezeket a BIG Launcher →

Beállítások → **Telefon** vagy **Üzenetek** menüpontban állíthatja be. A BIG Launcher nélkül a **Beállítások** a menüjük első eleme.

> 💡 Ha akkor is szüksége van erre a menüpontra, amikor a BIG Launcherből nyitja meg őket, jelölje be a saját **Beállítások** → **BIG Apps Suite** menüjükben található **A Beállítások gomb megjelenítése** jelölőnégyzetet.

Beállítások öröklődése az alkalmazások között

> 🎬 **Nézze meg:** Beállítások öröklődésének magyarázata

Az egységes beállítások érdekében a módosításokat a **BIG Launcher** → **Beállítások** menüben végezze el, és hagyja bekapcsolva a **Beállítások öröklése** lehetőséget a BIG Phone és a BIG SMS alkalmazásban.

Ajánlott beállítási folyamat:

1. Állítson be mindent a BIG Launcher alkalmazásban, amíg elégedett nem lesz a beállításokkal.
2. A BIG Launcher alkalmazásból nyissa meg a **BIG Phone** alkalmazást, majd térjen vissza a BIG Launcher alkalmazásba.
3. A BIG Launcher alkalmazásból nyissa meg a **BIG SMS** alkalmazást, majd térjen vissza a BIG Launcher alkalmazásba.

Ha a társalkalmazásokat a BIG Launcher alkalmazásból nyitja meg, a beállítások érvénybe lépnek az adott alkalmazásban. Ismételje meg az utolsó két lépést, miután további módosításokat végzett a BIG Launcher alkalmazásban.

A kizárólag a BIG Phone vagy a BIG SMS alkalmazásban végzett módosítások **nem** módosítják a BIG Launcher beállításait. Ha például módosít egy beállítást a BIG Phone alkalmazásban, majd később módosítja a BIG Launcher beállításait, és onnan megnyitja a BIG Phone alkalmazást, a BIG Phone átveszi a BIG Launcher beállításait. Ez felülírhatja a kizárólag a BIG Phone alkalmazásban végzett módosításokat. Ugyanez érvényes a BIG SMS alkalmazásra is.

Külön beállítások megtartásához: nyissa meg a társalkalmazás **Beállítások** → **BIG Apps Suite** menüjét, és kapcsolja ki a **Beállítások öröklése** lehetőséget. Az adott alkalmazás ezután megtartja a saját beállításait ahelyett, hogy átvenné azokat a BIG Launcher alkalmazástól.

Törlési engedélyek szabályozása

> 🎬 **Nézze meg:** Előzmények/SMS/névjegyek törlése

A törlés **alapértelmezés szerint le van tiltva** biztonsági okokból. Az engedélyezéshez:

Mit szeretne törölni	Hol engedélyezze
Névjegyek	Beállítások → Névjegyek → "Névjegy törlési lehetőség megjelenítése"
Híváslista	Beállítások → Telefon → "Híváslista elemek törlésének engedélyezése"
SMS üzenetek	Beállítások → Üzenetek → "Törlés gomb megjelenítése"

Vagy futtassa újra a **Beállítás varázslót** (Beállítások → "Beállítás varázsló indítása"), és módosítsa az engedélyeket a szemetes képernyőn.

Tömeges törlési lehetőségek (ha engedélyezve): - Egyedi bejegyzések vagy teljes szálak - Egy adott névjegyhez tartozó összes előzmény - Az összes híváslista vagy az összes üzenet

> ⚠️ **A tömeges törlés nem vonható vissza!**

Alkalmazások elrejtése

1. **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Engedélyezett alkalmazások**
2. Koppintson egy alkalmazásra az elrejtéséhez ("letiltva" jelenik meg)
3. Használja az **Összes tiltása** / **Összes engedélyezése** lehetőséget tömeges módosításhoz

Vészhelyzeti hozzáférés a Beállításokhoz

A **Kezdőlap** képernyőn tartsa lenyomva a **bal felső gombot 30 másodpercig** a beállítások megnyitásához.

Ez csak a kezdőlapon működik, és **nem** kerüli meg a jelszavas védelmet. Ha a **Menü védelem** be van kapcsolva, továbbra is szüksége lesz a jelszóra.

---

10. rész — ♿ Akadálymentesség

TalkBack (képernyőolvasó)

A BIG Launcher működik az Android TalkBack-jével a vak felhasználóknak: 1. Engedélyezze a TalkBack-ot a telefon **Akadálymentességi beállításaiban** 2. A BIG Launcher felolvassa a gombok neveit, a képernyő címeit, a névjegyeket és az üzeneteket

Optimalizálási lehetőségek a beállításokban: - **Talkback: ne olvassa a launcher neveket** — Felgyorsítja a képernyőcímek felolvasását - **Talkback: kép gombok** — Használja ezt a kompatibilitási javítást, ha a TalkBack nem kezeli megfelelően a képgombokat

Ha a TalkBack be van kapcsolva, kapcsolja ki a **Felolvasás hosszan nyomva tartáskor** funkciót a kétszeres felolvasás elkerülése érdekében.

Felolvasás hosszan nyomva tartáskor

TalkBack nélkül is használható: 1. **Beállítások** → **Akadálymentesség** → kapcsolja be a **Felolvasás hosszan nyomva tartáskor** funkciót 2. Tartsa az ujját bármelyik gombon vagy szövegen, hogy meghallgassa a felolvasását

Felugró felirat hosszan nyomva tartáskor

1. **Beállítások** → **Akadálymentesség** → kapcsolja be a **Felugró felirat hosszan nyomva tartáskor** funkciót
2. Egy gomb hosszan nyomva tartása felugró ablakot mutat a leírásával

Nagy kontraszt és nagy szöveg tippek

- Használjon **Sötét témát** a maximális kontraszthoz
- Állítsa a szöveg méretét a **Legnagyobb** értékre
- Állítsa be a **Biztonságos szegélyméretek** értékét a képernyő szélein történő érintések elkerüléséhez
- Használjon **teljes képernyős módot** a nagy akkumulátorjelzővel és a kiválasztott jel erősség jelzővel

Nagy névjegyfotók

1. **Beállítások** → **Telefon** → **Névjegyfotó mérete**
2. Válassza ki, mennyi helyet foglal el a hívó fél fényképe a hívás képernyőjén

Rezgő visszajelzés (rezgés)

Beállítások → **Akadálymentesség** → kapcsolja be a **Rezgő visszajelzés bekapcsolása** funkciót

A telefonja kissé rezeg minden gombnyomáskor.

Vezérlési lehetőségek

Mód	Viselkedés
Rövid nyomás	Gyors koppintás aktiválja
Rövid & hosszú megnyomás	A rövid és a hosszú megnyomás is aktiválja a gombot. A hosszan nyomva tartáskor történő felolvasás és a felugró felirat megjelenítése is működhet, ha be vannak kapcsolva.

Hardver billentyűzet és akadálymentesítési kapcsolók

Billentyűzettel vagy kapcsolóval történő vezérléshez kapcsolja ki a **Lapozással tud a képernyők közt navigálni** funkciót, mert a lapozásos navigáció miatt a gombok nem érhetők el billentyűzettel.

Kapcsolja be az **Aktív gomb a widgetek körül** funkciót, ha a widgeteknek billentyűzetfókuszra van szükségük.

1. **Beállítások** → **Képernyők beállításai** → kapcsolja be az **Aktív gomb a widgetek körül** funkciót
2. Használja a nyíl billentyűket a navigáláshoz, az OK/Enter-t a kiválasztáshoz, a Vissza gombot a visszalépéshez

Tecla Shield: A BIG Launcher támogatja a külső kapcsolókat, szívó-fújó eszközöket és joystickokat a Tecla Shield kerekesszék interfészen keresztül.

---

11. rész — 📲 Alkalmazások





Alkalmazások elérése

A telepített alkalmazások megtekintéséhez koppintson a kezdőképernyőn az **Alkalmazások** elemre. A Beállítások elem elrejthető, illetve az alkalmazások fölé vagy alá helyezhető itt: **Beállítások** → **Alkalmazások** → **A Beállítások elem megjelenítése**.

Legutóbbi alkalmazások

1. **Beállítások** → **Alkalmazások** → kapcsolja be a **Legutóbbi alkalmazások megjelenítése** lehetőséget
2. A megjelenítendő alkalmazások számát a **Legutóbbi alkalmazások száma** lehetőséggel állíthatja be

Alkalmazások keresése

1. Koppintson a keresőmezőre az alkalmazáslista tetején
2. Kezdje el beírni az alkalmazás nevét

> 💡 Kapcsolja be a **Jobb alkalmazás-keresés** lehetőséget a Beállítások → Alkalmazások menüben, hogy a nevek belsejében is kereshessen (például a „book” keresés megtalálja a „Facebook” alkalmazást).

Beállítások megjelenítése az alkalmazáslistában

Ha a telefonján nincs Menü gomb: 1. **Beállítások** → **Alkalmazások** → **A Beállítások elem megjelenítése** 2. Válasszon: **Ne mutassa**, **Az alkalmazások fölött** vagy **Az alkalmazások alatt**

---

12. rész — ⚙️ Beállítások és rendszer

Licenc átadása

Az új telefonra telepítse a megvásárolt BIG alkalmazásokat, és használja **ugyanazt a Google-fiókot**, amellyel az eredeti vásárlást végezte.

1. A **BIG Apps Suite PREMIUM** esetén nyissa meg a **BIG Launcher** alkalmazást. Ha egyetlen alkalmazást vásárolt, a megvásárolt alkalmazást nyissa meg.
2. Lépjen ide: **Beállítások** → **Teljes verzió megvásárlása/frissítése** → **Vásárlások visszaállítása**.
3. A Suite esetén térjen vissza a BIG Launcher alkalmazásba, és közvetlenül onnan nyissa meg a **BIG Phone** és a **BIG SMS** alkalmazást a licenceik aktiválásához.

A vásárlás visszaállítása a fizetős hozzáférést állítja vissza, nem a kezdőképernyő korábbi elrendezését vagy a beállításokat. Ha továbbra sincs hozzáférése, kövesse a Licenc visszaállítása szakasz útmutatását.

Alkalmazás verzió ellenőrzése

> 🎬 **Nézze meg:** Hogyan ellenőrizze a verzióját

1. **Rendszerbeállítások** → **Alkalmazások** → koppintson a **BIG Launcher** alkalmazásra (vagy a BIG Phone / BIG SMS alkalmazásra)
2. Görgessen a legaljára — ott látható a verziószám
3. Az Android verziójának megtekintéséhez: **Rendszerbeállítások** → **A telefon névjegye** → **Szoftveradatok**

Visszaállás az eredeti kezelőfelületre

1. **Beállítások** → **A BIG Launcher alapértelmezett launcher törlése**
2. Nyomja meg a Kezdőlap gombot
3. Válassza ki az eredeti kezelőfelületet

---

13. rész — ⚙️ Beállítások referenciája

Fontos összefüggések a beállítások között

Néhány beállítás együtt működik, és még a részletes referencia előtt érdemes elmagyarázni őket:

- A teljes képernyős mód elrejti a kijelző tetején található Android állapotsávot. Ha ez a mód engedélyezve van, a BIG Launcher akkumulátor- és térerőjelzői hasznosabbá válnak, mert előfordulhat, hogy a szokásos Android jelzők nem láthatók a kezdőképernyőn.
- A rendszerbeállítások védelme jelszót igényelhet az Android rendszerbeállításainak megnyitása előtt a BIG Launcherből. Az Android maga továbbra is lehetővé teheti a hozzáférést az értesítési sávon keresztül. A teljes képernyő ezt megnehezíti, mert az értesítési sáv rejtve van a kezdőképernyőn.
- A nem fogadott hívásokat, üzeneteket és más alkalmazásértesítéseket jelző gombok villogása az értesítésekhez való hozzáféréstől és a gombhoz rendelt funkciótól függ. A BIG Apps Suite

alkalmazásai kiemelt jogosultságú belső hivatkozásokat használhatnak. Ha a villogás nem a várt módon működik, kapcsolja ki a A BIG Apps Suite alkalmazásai kiemelt jogosultsággal rendelkeznek beállítást, és hozzon létre kézzel egy normál alkalmazás-parancsikont a Gombok és képernyők testreszabása részben.

- A bejövő hívás képernyője az Android engedélyeitől, az értesítési csatornáktól, az akkumulátorkezeléstől és attól függ, hogy a BIG Phone az alapértelmezett telefonalkalmazás-e. Ha a teljes hívásképernyő nem jeleníthető meg, a BIG Phone helyette felugró értesítést vagy csak az értesítési sávban látható jelzést jeleníthet meg.
- A közvetlen hívási lehetőségek csökkentik a biztonsági megerősítések számát. A „Nincs menü a kapcsolat hívásakor” és a „Nincs menü a tárcsázóban” beállítás gyorsabbá teheti a hívást, de növeli a véletlen hívások kockázatát is.
- A névjegyek, a híváselőzmények és az üzenetek törlése külön szabályozható. A névjegyek törlésének beállítása itt található: Beállítások -> Névjegyek, a hívásnapló törléséé itt: Beállítások -> Telefon, az üzenetek törléséé pedig itt: Beállítások -> Üzenetek.
- A képernyők közötti ujjhúzásos navigáció memóriaigényes, és ha engedélyezve van, a gombok billentyűzettel nem érhetők el. Billentyűzet, kapcsoló vagy TalkBack használatához érdemes lehet letiltani az ujjhúzásos navigációt.
- Az SMS értesítési viselkedés megoszlik a BIG SMS beállításai és az Android értesítési beállításai között. A hang, rezgés, zárolási képernyőn történő megjelenítés és a teljes képernyős megjelenítés Android értesítési engedélyeket és csatorna beállításokat igényelhet.
- Az SOS SMS automatikus küldéséhez a BIG SMS alkalmazásnak kell lennie az alapértelmezett üzenetküldő alkalmazásnak. Ellenkező esetben az SOS-üzenet az alapértelmezett üzenetküldő alkalmazásba másolódik.

Nyissa meg a Beállításokat a kezdőképernyőn található három pont (⋮) menüből, az Alkalmazások listából, ha engedélyezve van, vagy a kézikönyv Biztonság szakaszában leírt vészhelyzeti hozzáférési mozdulattal.

A pontos lista eszközönként, Android verzió szerint, telepített BIG Apps Suite alkalmazások és engedélyek szerint eltérő lehet. Néhány művelet Android rendszerbeállításokat nyit meg.

Fő Beállítások képernyő

Elem	Mit tesz	Jegyzetek
Teljes verzió megvásárlása/frissítése	Megnyitja a vásárlási vagy licencfrissítési opciókat.	Minden BIG Apps Suite alkalmazásnak saját licence lehet. Használja ugyanazt a Google fiókot, amellyel a vásárlás történt.

Elem	Mit tesz	Jegyzetek
Beállítás varázsló indítása	Újra elindítja a beállítás varázslót.	Hasznos a telepítés után, vagy amikor új felhasználó számára változtatja meg az alapbeállításokat.
Válasszon nyelvet	Megváltoztatja a BIG Launcher által használt nyelvet.	Az alkalmazás a saját nyelvét használhatja, függetlenül az Android rendszer nyelvétől.
Megjelenés	Megnyitja a vizuális beállításokat.	Téma, szövegméret, állapotjelzők, teljes képernyős mód és képernyőorientáció.
Akadálymentesség	Megnyitja az interakciós és kisegítő használati beállításokat.	Hosszú nyomás, TalkBack-kel kapcsolatos opciók, rezgés és inaktív gombok.
Beállítások menü	Vezérli a Beállításokhoz és a rendszerbeállításokhoz való hozzáférést.	Tartalmazza a jelszavas védelmet.
Gombok és képernyők testreszabása	Megnyitja a képernyő- és gombszerkesztőt.	Gombfunkciók, címkék, ikonok, elrendezések és extra képernyők megváltoztatására szolgál.
Képernyők beállításai	Megnyitja az általános képernyő viselkedési opciókat.	Ujjhúzásos navigáció, villogó gombok, címkék és menügomb viselkedése.
Névjegyek	Megnyitja a névjegyzék, névjegy részletek és névjegy szerkesztési opciókat.	Vezérli a névjegy törlést és a névjegy felugró ablak viselkedését is.
Telefon	Megnyitja a bejövő hívás, aktív hívás, hívásnapló és tárcsázó opciókat.	Sok elemhez szükséges, hogy a BIG Phone telepítve legyen és alapértelmezett telefon alkalmazásként legyen beállítva.
Üzenetek	Megnyitja az SMS értesítési, üzenet részletezési, üzenet szerkesztő és szűrő opciókat.	Sok elemhez szükséges, hogy a BIG SMS telepítve legyen és alapértelmezett SMS alkalmazásként legyen beállítva.
S.O.S.	Megnyitja a vészhelyzeti SMS és hívás opciókat.	Konfigurálja a telefonszámokat, várakozási időt, SMS szöveget és GPS helymeghatározási viselkedést.

Elem	Mit tesz	Jegyzetek
Alkalmazások	Megnyitja az alkalmazáslista beállításait.	Legutóbbi alkalmazások, rejtett alkalmazások, keresés és Beállítások parancsikon az alkalmazáslistában.
Kompatibilitási hibajavítások	Megnyitja az eszközspecifikus javításokat.	Csak akkor használja, ha a leírt probléma jelentkezik. Néhány javítás csökkentheti a teljesítményt.
Felelősséget kizáró nyilatkozat és adatvédelmi irányelvek	Megjeleníti a jogi és adatvédelmi információkat.	A felhasználó az alkalmazás használatával elfogadja ezeket a feltételeket.
A BIG Launcher alapértelmezett launcher törlése	Törli a BIG Launcher-t mint az Android alapértelmezett kezdőképernyő alkalmazását.	A Kezdőlap gomb megnyomása után az Android megkérdezheti, melyik indítót szeretné használni.
Felhasználói kézikönyv	Megnyitja az online felhasználói kézikönyvet.	Böngészőt és internet-hozzáférést igényel.
Frissítések ellenőrzése	Megjeleníti a telepített verziót és a frissítési információkat.	Mindig frissítsen a legújabb elérhető verzióra.

Megjelenés

Beállítás	Opciók	Mit tesz	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Téma kiválasztása	Világos (alapértelmezett), Sötét, Kék, telepített témák, Továbbiak letöltése	Megváltoztatja a színtémát.	A Sötét téma javíthatja a kontrasztot éjszaka. Az extra témák függhetnek a telepített téma csomagoktól.
Szövegméret	Alapértelmezett, Nagyobb, Legnagyobb	Megváltoztatja a fő alkalmazás szövegméretét.	A „Betűméret a beállításokhoz” beállítás szabályozza, hogy a beállítások is a kiválasztott betűméretet használják-e.

Beállítás	Opciók	Mit tesz	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Képernyőorientáció kiválasztása	Automatikus (alapértelmezett), Vízszintes, Függőleges	Vezérli, hogy a BIG Launcher követi-e az eszköz forgatását, vagy zárolja az orientációt.	Használja a Függőleges beállítást csak álló tájolásban használt telefonokhoz. Használja a Vízszintes beállítást rögzített fekvő tájolású beállításokhoz.
Biztonságos szegélyméretek	0% és 15% között	Inaktív margókat ad a képernyő szélei közelébe, hogy csökkentse a véletlen élérintéseket.	Hasznos szélről-szélig kijelzőkön és mozgásszervi nehézségekkel küzdő felhasználók számára. A nagyobb margók csökkentik a használható gombterületet.
Jeljelző	Nincs jelzőfény, Telefon, Wi-Fi	Kiválasztja, melyik nagy jel erősség jelzőt mutassa a BIG Launcher.	Hasznos Teljes képernyő móddal, ahol az Android normál állapotsávja rejtve lehet.
Nagyméretű töltöttség jelző	Igen/Nem	Megjelenít egy nagy BIG Launcher akkumulátorjelzőt.	Különösen hasznos Teljes képernyő móddal.
Figyelmeztető ikon megjelenítése	Igen/Nem	Megjeleníti az ébresztő ikont az óra mellett.	Tiltsa le, ha az eszköz tévesen mutat ébresztő ikont, még akkor is, ha nincs aktív ébresztő.
Teljes képernyő	Igen/Nem	Elrejti az Android értesítési/állapotsávját a képernyő tetején.	Megnehezíti a véletlen rendszerhozzáférést, de elrejti a normál Android akkumulátor- és jel erősség jelzőket is.
Fekete navigációs sáv	Igen/Nem	A fekete háttérre változtatja az alsó Android navigációs sávot.	Néhány Motorola eszközön összeomolhat, amelyek az alkalmazás figyelmeztetésében szerepelnek. Csak szükség esetén használja.

Beállítás	Opciók	Mit tesz	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Betűméret a beállításokhoz	Igen/Nem	Megjeleníti a Beállításokat a kiválasztott BIG Launcher szövegmérettel.	Gyengénlátók számára hasznos, de nagyon nagy betűméretnél a beállítások hosszú leírásai több helyet foglalhatnak el.

Akadálymentesség

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit tesz	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Vezérlés	Rövid nyomás; Rövid és hosszú nyomás	Kiválasztja, hogyan reagálnak a gombok az érintésre.	A rövid és hosszú nyomás aktiválja a gombokat még hosszas nyomás esetén is – alkalmas az idősek számára, akik nehezen boldogulnak az érintőképernyőkkel.
Párbeszédpanelek törlése, ha kívül érinti meg őket	Igen/Nem	Bezárja a párbeszédablakokat, ha a felhasználó rajtuk kívülre koppint.	Tiltsa le azoknak a felhasználóknak, akik gyakran véletlenül érintik meg a párbeszédablakokon kívüli területeket.
Rezgő visszajelzés bekapcsolása	Igen/Nem	Rezeg, ha a menü gombok megérintésre kerülnek.	Függ az eszköz rezgő hardverétől és az Android rezgési beállításaitól.
Felolvasás hosszan nyomva tartáskor	Igen/Nem	Hosszú nyomásra hangosan felolvassa egy elem leírását.	A TalkBack alkalmazásnak telepítve kell lennie. Használja a „Funkció nélküli gombok engedélyezése” beállítással együtt, ha az üres elemeknek is megtalálhatónak kell lenniük.
Felugró felirat hosszan nyomva tartáskor	Igen/Nem	Hosszú nyomásra megjeleníti az elem leírását egy felugró ablakban.	Hasznos, ha egy gondozó leírásokat szeretne anélkül, hogy megváltoztatná a gomb műveletét.

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit tesz	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Funkció nélküli gombok engedélyezése	Igen/Nem	Minden elemet interaktívvá tesz, még akkor is, ha nem hajtanak végre műveletet.	A hosszú megnyomásra felolvasást vagy felugró ablakot megjelenítő beállításokkal együtt hasznos, mert az inaktív gombok egyébként nem feltétlenül reagálnak.
Talkback: ne olvassa a launcher neveket	Igen/Nem	Kihagyja az alkalmazás nevének ismételt felolvasását.	Felgyorsítja a képernyőcím felolvasását a TalkBack felhasználók számára.

Beállítások menü

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Gombok szerkesztése a menüben	Igen/Nem	Gyors hozzáférést biztosít a képernyőszerkesztőhöz a menüben.	Ez a gondozók által használt „Gombok beállítása” parancsikon.
Rendszer beállítások a menüben	Igen/Nem	Gyors hozzáférést biztosít az Android rendszerbeállításokhoz a menüben.	Védhető a „Rendszerbeállítások védelme” opcióval.
Menü védelem	Igen/Nem	A beállítások megnyitása előtt kéri a beállítások jelszavát.	Használja a véletlen vagy jogosulatlan változtatások megelőzésére.
Rendszerbeállítások védelme	Igen/Nem	A BIG Launcher-ből történő rendszerbeállítások megnyitása előtt kéri a beállítások jelszavát.	Az Android továbbra is engedélyezheti a rendszerbeállításokat az értesítési sávon keresztül. A teljes képernyő ezt megnehezíti.

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Jelszó	Szöveg/jelszó művelet	Beállítja a védett beállítások és a védett rendszerbeállítások által használt jelszót.	Az üres jelszó egyszerű megerősítésként használható. Ha elfelejti a jelszót, a helyreállításhoz szükség lehet az alkalmazás újratelepítésére vagy az alkalmazásadatok alaphelyzetbe állítására.

Képernyők beállításai

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Villogó gomb amikor egy alkalmazás értesítést jelez	Igen/Nem	Az alkalmazás gyorsindító gombja villog, ha az alkalmazás értesítést hoz létre a felső állapotsorban.	Értesítési hozzáférést igényel. A gombot ahhoz az alkalmazáshoz kell rendelni, amelynek értesítését figyelni kell.
Villogó gombok gyorsítótárának ürítése	Művelet	Törli a tárolt villogó értesítési információkat.	A külső alkalmazásoknak újra létre kell hozniuk vagy frissíteniük kell az értesítéseket, mielőtt a gombok újra villoghatnak.
A BIG Apps Suite alkalmazásai kiemelt jogosultsággal rendelkeznek	Igen/Nem	Belsőleg összekapcsolja a BIG Phone, BIG SMS és egyéb BIG Apps Suite alkalmazásokat a BIG Launcher-rel.	Jobb ikonokat és speciális villogó adatokat biztosít. Tiltsa le, ha a villogás helytelenül működik, és hozzon létre egy normál alkalmazás gyorsindítót manuálisan.
Lapozással tud a képernyők közt navigálni	Igen/Nem	Lehetővé teszi a bal/jobb ujjhúzást a képernyők között.	Memóriaigényes. Aktív állapotban a gombok nem érhetők el billentyűzettel.
Lapozás típusa	Kezdőlapról jobbra; Körforgás	Kiválasztja, hogyan mozog az ujjhúzásos navigáció a képernyők között.	A „Körforgás” az utolsó képernyőről visszatér a kezdőlapra. A „Kezdőlapról jobbra” a végén megáll.

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Használja a menü gombot minden képernyőn	Igen/Nem	A Beállítások menüt nem csak a kezdőképernyőn, hanem minden képernyőn megjeleníti.	Hasznos, ha a felhasználó időt tölt további képernyőkön.
Aktív gomb a widgetek körül	Igen/Nem	Aktív/fókuszálható gombkeretet ad a widgetek köré.	Főleg billentyűzetvezérlésre szánva. A gomb megnyomása fókuszba helyezi a widgetet.
Automatikus szövegcímkék engedélyezése	Igen/Nem	Automatikusan szövegcímkéket ad az újonnan létrehozott gombokhoz.	A címke megjelenítését az alábbi címke szín, méret és pozíció beállításai szabályozzák.
Szövegcímke színeinek megfordítása	Igen/Nem	Fehér szöveget használ fekete körvonallal.	Hasznos, ha a címkék ikonok vagy fényképek fölé vannak helyezve.
Szövegméret	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Beállítja a szövegcímkék méretét a képernyő gombjain.	Ez a gombcímkéket érinti, nem a fő alkalmazás szövegméretét a megjelenésben.
Szövegcímkék pozíciója	A csúcson, A központban, Az alján	Kiválasztja, hol jelenjenek meg a gombcímkék.	Alul általában a legjobb az alkalmazásikonoknál; középen hasznos lehet, ha a címke a fő információ.

Névjegyek

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Névjegy keresésének alapja:	Minden elérhető mező (Rendszer); Név; Vezetéknév	Szabályozza, hogy mely névjegy mezőkben történjen a keresés.	A név és vezetéknév szerinti keresés nem minden eszközön működhet.
Névjegyek telefonszámmal	Igen/Nem	Csak azokat a névjegyeket jeleníti meg, amelyek telefonszámot tartalmaznak.	Egyszerű telefonhasználathoz ajánlott, mert a telefonszám nélküli névjegyek nem hívhatók.
Vezetéknév szerinti rendezés	Igen/Nem	Rendezi a névjegyeket vezetéknév szerint.	Nem minden telefonon működhet.
Névjegyek/Kedvencek váltógomb megjelenítése	Igen/Nem	Hozzáad egy kapcsolót, amellyel válthat az összes névjegy és a kedvenc névjegyek között a névjegyzékben.	Hasznos, ha a felhasználó gyakran vált a két lista között.
Mutasd az összes kapcsolatot, beleértve az ismétlődőeket	Igen/Nem	Megjeleníti a duplikált bejegyzéseket a névjegy részleteiben.	Tiltsa le a duplikált névjegy elemek elrejtéséhez.
Jelenjen meg a csillag hozzáadása/eltávolítása	Igen/Nem	Lehetővé teszi egy névjegy megjelölését vagy megjelölésének feloldását csillaggal a névjegy részleteiben.	A csillagozott névjegyek megjelennek a Csillagozott listán, és szűrőkkel használhatók.
Névjegy törlési lehetőség megjelenítése	Igen/Nem	Hozzáadja a „Névjegy törlése” lehetőséget a névjegy részleteinek végére.	A törlés nem vonható vissza. Tiltsa le azoknak a felhasználóknak, akik véletlenül törölhetnek névjegyeket.

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Rendszer kapcsolat részletek hozzáadása	Igen/Nem	Hozzáférést biztosít az Android rendszer névjegy részleteinek képernyőjéhez a névjegy részleteinek végén.	Hasznos, ha speciális Android névjegy funkcióra van szükség.
Használja a rendszer kapcsolat részleteit	Igen/Nem	Az Android rendszer névjegy részleteit használja a BIG Launcher névjegy részletei helyett.	Csak akkor használja, ha a rendszer névjegy alkalmazásnak szükséges speciális funkciói vannak.
Szerkesztés hozzáadása	Igen/Nem	Hozzáférést biztosít a BIG Launcher névjegyszerkesztőjéhez.	Ez a BIG Launcher számára tervezett egyszerű szerkesztő.
Rendszer szerkesztése	Igen/Nem	Hozzáférést biztosít az Android rendszer névjegyszerkesztőjéhez.	Hasznos a BIG Launcher szerkesztője által nem támogatott névjegy mezőkhöz.
Mutassa az üzenet opciót a hívás párbeszédpanelen	Igen/Nem	Megjeleníti vagy elrejti az „Üzenet küldése” lehetőséget egy névjegy telefonszámának megérintése után.	Elrejtése egyszerűsíti a hívás párbeszédpanelt, de a párbeszédpanel megtartása továbbra is segít megelőzni a véletlen hívásokat.
Nincs menü a kapcsolat hívásakor	Igen/Nem	Közvetlenül tárcsázza a névjegyet az opciók megjelenítése helyett.	Gyorsabb, de kevésbé biztonságos. Nem ajánlott azoknak a felhasználóknak, akik véletlenül megérinthetik.
Nincs menü a tárcsázóban	Igen/Nem	Közvetlenül tárcsáz a tárcsázóból az opciók megjelenítése helyett.	Gyorsabb, de eltávolít egy extra megerősítő lépést.
Keresőmező mutatása	Igen/Nem	Megjeleníti vagy elrejti a keresőmezőt a névjegylistában.	Rejtse el az egyszerűbb névjegylistához.

Telefon

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Válassza ki a telefon csengőhangját	Művelet	Megnyitja a csengőhang kiválasztást a bejövő hívásokhoz.	A viselkedés függhet az Android csengőhang engedélyeitől és hangbeállításaitól.
Javítás: csengőhang hiánya	Igen/Nem	Engedélyez egy kerülő megoldást, ha a bejövő hívásoknak nincs csengőhangja.	Először ellenőrizze a hangerőt, a Ne zavarjanak módot és az Android értesítési beállításait.
Csörgéskor hívásképernyő mutatása azonnal	Igen/Nem	Megpróbálja azonnal megjeleníteni a hívásképernyőt, amikor egy bejövő hívás csörögni kezd.	Nem minden eszközön működhet az Android és a gyártói akkumulátor korlátozások miatt.
Javítás: nincs hívásképernyő csörgés esetén azonnal	Súgó/művelet	Megnyitja az utasításokat azokhoz a telefonokhoz, amelyek blokkolják a hívásképernyőt a háttérben.	Gyakori az agresszív akkumulátor-kezelésű eszközökön.
A bejövő hívás mutatása mint:	Hívásképernyő – ha az Android rendszere engedélyezi. Ha nem, felugró értesítés jelenik meg.; Felugró értesítés; Értesítés csak az értesítési sávban	Kiválasztja, hogyan jelenjenek meg a bejövő hívások.	Az idősek számára a teljes képernyős hívásnézet a legmegfelelőbb, de az Android szükségessé teheti, hogy helyette értesítésalapú módokat használjon.
Elhúzás a hívás elutasításához	Igen/Nem	Elutasít egy bejövő hívást, ha a hívás értesítését elhúzza.	Hagyja letiltva, ha valószínű a véletlen értesítés elhúzás.

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Rendszerbeállítások Bejövő hívásokról szóló értesítéshez	Művelet	Megnyitja az Android értesítési beállításait a bejövő hívásokhoz.	Használja hang, rezgés, zárolt képernyő megjelenítés és egyéb csatornabeállításokhoz.
Alapértelmezett hang készülék a hívásokhoz	Alapértelmezett, Fülhallgató, Bluetooth, Vezetékes fejhallgató, Hangszóró	Kiválasztja a hívásokhoz preferált audio útvonalat.	Csak az elérhető eszközök használhatók valós hívás során.
Audio eszköz gomb funkcionalitás	Párbeszédpanel megjelenítése az összes eszközzel; Végigléptetés az eszközökön listaként	Kiválasztja, hogyan viselkedik az Audio gomb hívás közben.	A párbeszédpanel tisztább. A végigléptetés gyorsabb a tapasztalt felhasználók számára.
A hangerő gombok lezárása	Igen/Nem	Megakadályozza a véletlen hangerő változtatásokat, amíg a hívásképernyő aktív.	Csak akkor működik, ha a hívásképernyő aktív.
Hívás befejezésére kérés	Igen/Nem	További megerősítést kér a hívás befejezése előtt.	Ajánlott a véletlen letételek megelőzésére.
Minden művelet megerősítése a hívás képernyőn	Igen/Nem	Megerősítést kér minden hívásképernyő gomb művelethez.	A legerősebb védelem a véletlen érintések ellen, de lassabbá teszi a hívásvezérlést.
Üres terület az Aktív hívás képernyő tetején	Ki / 0-tól 11-ig	Üres helyet ad az aktív hívásképernyő tetejére.	Segít megelőzni a fül- vagy arcérintéseket hívás közben. Nagyobb értékek kevesebb helyet hagynak a hívásvezérlőknek.

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Névjegyfotó mérete	0-tól 11-ig, üres/háttér kitöltési lehetőségekkel	Beállítja, mennyi hely van fenntartva a hívó fél fényképének.	A nagyobb képek segítenek a felismerésben, de lejjebb tolhatják a hívásvezérlőket.
Billentyűzet gomb megjelenítése	Igen/Nem	Megjeleníti a billentyűzet gombot az aktív hívás képernyőjén.	Szükséges az automata telefonrendszerekhez.
Hangválasztó megjelenítése	Igen/Nem	Megjeleníti a hangkészülék gombot az aktív hívás képernyőjén.	Használja az Alapértelmezett hangkészülék és a Hang gomb funkciójával.
Időtartam gomb megjelenítése	Igen/Nem	Megjeleníti a hívás időtartamát az aktív hívás képernyőjén.	Elrejthető az egyszerűbb hívásképernyő érdekében.
Hívás tartása gomb megjelenítése	Igen/Nem	Megjeleníti a hívás tartása gombot az aktív hívás képernyőjén.	Rejtse el, ha a felhasználó véletlenül tartásba helyezhet hívásokat.
Némítás gomb megjelenítése	Igen/Nem	Megjeleníti a némítás gombot az aktív hívás képernyőjén.	Rejtse el, ha a véletlen némítás gyakori probléma.
Aktív hivás gomb megjelenítése	Igen/Nem	Hozzáad egy Aktív hívás gombot a Telefon menühöz.	Segít visszatérni egy folyamatban lévő híváshoz, ha a felhasználó elhagyja a hívásképernyőt.
Névjegyzék gomb mutatása	Igen/Nem	Megjeleníti a Névjegyek menüpontot a Telefon menüben.	Rejtse el a Telefon menü egyszerűsítése érdekében.

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Csillagozott gomb mutatása	Igen/Nem	Megjeleníti a Csillagozott menüpontot a Telefon menüben.	Hasznos a csak kedvenceket tartalmazó munkafolyamatokhoz.
Szám tárcsázása gomb megjelenítése	Igen/Nem	Megjeleníti a Szám tárcsázása menüpontot a Telefon menüben.	Rejtse el, ha a felhasználó csak mentett névjegyeket hívhat.
Kapcsolat hozzáadása gomb megjelenítése	Igen/Nem	Megjeleníti a Névjegy hozzáadása menüpontot a Telefon menüben.	Rejtse el, ha csak a gondozó adhat hozzá névjegyeket.
Legutóbbi hívások megjelenítése	Igen/Nem	Megjeleníti a legutóbbi hívásokat a Telefon menüben.	Kapcsolódik a híváslista törléséhez és csoportosításához.
Csoportosítsa a hívásnapló elemeket	Letiltva; Telefonszám; Telefonszám és hívásirány	Csoportosítja a híváslista bejegyzéseket.	A csoportosítás csökkenti a zsúfoltságot, különösen sok ismételt hívást tartalmazó telefonokon.
Törlés gomb megjelenítése	Igen/Nem	Megjeleníti a törlés gombot a híváslista elemekhez.	Tiltsa le azoknak a felhasználóknak, akik véletlenül törölhetik az előzményeket.
Rendszerbeállítások a Nem fogadott hívásokról szóló értesítésekhez	Művelet	Megnyitja az Android értesítési beállításait a nem fogadott hívásokhoz.	Hang, rezgés és a nem fogadott hívások értesítéseinek láthatósága beállításához használható.

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Kisebb gombok a tárcsázó dobozban	Igen/Nem	Kisebbé teszi a tárcsázott számokat, hogy több számjegy elférjen.	Hosszú számok esetén hasznos.
Hosszan nyomás esetén az egész betárcsázott számsor kitörlődik	Igen/Nem	A tárcsázott szám mező hosszan nyomva tartása törli a teljes számot.	Gyorsabb javítás, de véletlenül törölheti a teljes számot.
Nem fogadott hívások:	Igen/Nem	A nem fogadott hívásokat a teljes híváselőzmény előtt jeleníti meg.	Egy nem fogadott hívás részleteinek megnyitása megtekintettként jelöli a hívást. Az Összes megjelölése megtekintettként művelet a többi nem fogadott hívást is megtekintettként jelöli.
A következőket kivéve:	Hívástípusok kiválasztása	Elrejti a kiválasztott típusokat a hívásnaplóból.	Ez a megjelenítést módosítja; a hívásokat nem tiltja le.
Szám előtag cseréje	Eredeti előtag; új előtag	A hívás előtt lecseréli az egyező telefonszám-előtagot.	Csak a beállított eredeti előtaggal kezdődő számokat módosítja.
Megjelenítés a Szimbólumok párbeszédpanelen:	Szimbólumok és műveletek kiválasztása	Meghatározza a tárcsázó szimbólumokat tartalmazó párbeszédablakának tartalmát.	Az elérhető műveletek közé tartozik a Beillesztés a vágólapról és a Kilépés a tárcsázóból.
Bejövő hívások szűrője	Névjegyekre/csillaggal jelölt névjegyekre vonatkozó szabályok; Letiltott számok listája	A kiválasztott szabályok szerint letiltja a bejövő hívásokat.	Ehhez a BIG Phone alkalmazást kell beállítani alapértelmezett hívóazonosító és kéretlen hívásokat felismerő alkalmazásként.

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Potenciális spam hívás	Nincs művelet; Információs gomb megjelenítése; Automatikus elutasítás	Meghatározza, hogy mi történjen, amikor az Android potenciálisan kéretlen hívást észlel.	—
Azonnal elfogadja a listát	Telefonszámok listája	Felhasználói beavatkozás nélkül fogadja a listán szereplő számokról érkező hívásokat.	A letiltás elsőbbséget élvez. Csak akkor engedélyezze, ha a felhasználó szeretné, hogy ezek a hívások automatikusan fogadásra kerüljenek.
Kimenő hívások szűrője	Névjegyekre/csillaggal jelölt névjegyekre vonatkozó szabályok; Letiltott számok listája	A kiválasztott szabályok szerint letiltja a BIG Phone alkalmazásból indított kimenő hívásokat.	A más alkalmazásokból indított hívások letiltásához külön hívásátirányítási szerepkör szükséges. A más alkalmazásokból indított segélyhívások nem tilthatók le.

Üzenetek

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Rendszerüzenet értesítés	Igen/Nem	Megjeleníti az SMS értesítéseket az Android értesítési sávjában.	A viselkedés az Android verziótól, az értesítési engedélytől és az alkalmazás aktivitásától függ.
Hang és vizuális konfiguráció	Művelet	Megnyitja az Android értesítési beállításait az üzenetértesítésekhez.	Hang, rezgés, zárolási képernyőn való megjelenítés és csatorna viselkedés beállításához használható.

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Teljes képernyő a zárolási képernyő tetején	Igen/Nem	Bejövő SMS értesítést teljes képernyős ablakban jelenít meg a zárolási képernyő felett.	Android teljes képernyős értesítési engedélyt igényel.
Elhúzás az olvasottnak jelöléshez	Igen/Nem	Olvasottként jelöli meg az SMS-t, amikor az értesítés elhúzásra kerül.	Tiltsa le, ha az értesítések véletlenül elutasításra kerülhetnek.
Kézbesítési jelentés kérése	Igen/Nem	SMS kézbesítési információkat kér.	Néhány mobilszolgáltató díjat számíthat fel a kézbesítési jelentésekért.
Információs előugró ablak megjelenítése az üzenet elküldése/kézbesítése esetén	Igen/Nem	Felugró ablakot jelenít meg, ha az SMS küldés vagy kézbesítés sikeres.	A hibaüzenetek mindig megjelennek. Android 11 vagy újabb rendszeren a felugró ablak szövegét az alkalmazás nem tudja megnagyobbítani.
Hívás most gomb megjelenítése	Igen/Nem	Megjeleníti a Hívás most lehetőséget az üzenet részleteiben.	Hasznos a küldő gyors felhívásához.
Válasz gomb megjelenítése	Igen/Nem	Megjeleníti a Válasz lehetőséget az üzenet részleteiben.	Rejtse el, hogy az üzenet részletei csak olvashatóak legyenek.
Újraküldés gomb megjelenítése	Igen/Nem	Megjeleníti az Újraküldés lehetőséget az üzenet részleteiben.	Hasznos a sikertelen SMS küldés után.
Továbbítás gomb megjelenítése	Igen/Nem	Megjeleníti a Továbbítás lehetőséget az üzenet részleteiben.	Rejtse el az üzenetbeállítások egyszerűsítése érdekében.
Törlés gomb megjelenítése	Igen/Nem	Lehetővé teszi az üzenetek törlését.	Tiltsa le azoknak a felhasználóknak, akik véletlenül törölhetik az SMS-eket.

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Küldés gomb megjelenítése	Szöveg fölött; Képernyő alján; Billentyűzet fölött	Kiválasztja, hol jelenjen meg a Küldés gomb az üzenetszerkesztőben.	A „A billentyűzet felett” beállítással a Küldés gomb a gépelés helyéhez közel marad. A „A képernyő alja” beállítással könnyebb lehet megtalálni.
Blokkolt számok:	Nincs; Amelyek nincsenek a Névjegyekben; Amelyek nincsenek csillagozva; Összes	Szűri a bejövő SMS-eket feladó szerint.	Az erős szűrők elrejthetik a fontos üzeneteket. A csak csillagozottak szigorú, és óvatosan kell használni.
Blokklista	Művelet/lista	Mindig elutasítja az üzeneteket az ezen a listán szereplő címekről.	Ismert, nem kívánt feladók esetén használja.
Kettős SIM kártya támogatás	Igen/Nem	Megjeleníti a SIM választást SMS küldésekor.	Csak két SIM-kártyás eszközökön használja.
Javítás: hiányzó üzenetek megjelenítése	Igen/Nem	Lassabb kompatibilitási módot használ a régebbi telefonokon jelentkező súlyos SMS-adatbázis-problémák esetén.	Csak akkor kapcsolja be, ha az üzenetek ezek miatt az adatbázisproblémák miatt hiányoznak.
Üzenetküldő rendszer engedélyei	Művelet	Megnyitja vagy ellenőrzi a szükséges Android üzenetküldési engedélyeket.	A BIG SMS-nek rendelkeznie kell a szükséges SMS engedélyekkel, és általában ez kell, hogy legyen az alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás.
Elrendezés beállítása billentyűzethez	Igen/Nem	Összezsugorítja vagy görgethetővé teszi az elrendezést, amikor a billentyűzet eltakarja a szövegmezőt.	Kapcsolja be, ha gépelés közben nem látja az üzenet szövegét.

S.O.S.

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
SMS küldése	Igen/Nem	Automatikusan SMS-t küld az SOS gomb megnyomása után.	Csak akkor működik automatikusan, ha a BIG SMS az alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás. Ellenkező esetben az SOS szöveg átmásolásra kerülhet az alapértelmezett SMS alkalmazásba.
S.O.S. SMS szám	Telefonszám szövegmező	Beállítja az SOS SMS-t fogadó számot vagy számokat.	Használjon családi vagy gondozói számokat, ne az Android korlátozások által blokkolt segélyhívó számokat.
S.O.S. SMS szövege	Szövegmező	Beállítja az SOS üzenet szövegét.	Tartsa az üzenetet rövidnek és világosnak.
SMS késleltetési idő	Másodperc	Beállítja az SOS SMS küldése előtti késleltetést.	Időt ad a felhasználónak a véletlen aktiválás visszavonására.
GPS helyzet hozzáadása	Igen/Nem	Hozzáadja a GPS helyet az SOS SMS végéhez, ha elérhető.	A GPS pontosabb a szabadban. Beltérben hozzávetőleges vagy nem elérhető lehet.
GPS helyzet elküldése SMS-ben	Igen/Nem	Újabb SMS-t küld, ha pontosabb hely áll rendelkezésre.	Akkor hasznos, ha az első üzenet elküldésekor még nem áll rendelkezésre pontos GPS-helyzet.
Hívás	Igen/Nem	Automatikusan hív az SOS gomb megnyomása után.	Általában az SOS SMS elküldése után használatos.

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
S.O.S. hívás	Telefonszám szövegmező	Beállítja a hívandó számot.	Használjon megbízható névjegyet vagy gondozót.
Várakozás hívás előtt	Másodperc	Beállítja, mennyi ideig várjon a hívás előtt az SMS küldése után.	A késleltetés csökkenti a véletlen hívásokat, és időt ad az SMS-nek, hogy előbb elküldésre kerüljön.

Alkalmazások

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Legutóbbi alkalmazások megjelenítése	Igen/Nem	Megjeleníti a legutóbb használt alkalmazásokat az Alkalmazások listában.	Tiltsa le az egyszerűbb, rögzített alkalmazáslista érdekében.
Legutóbbi alkalmazások száma	number	Beállítja, hány legutóbbi alkalmazás jelenjen meg.	Kevesebb legutóbbi alkalmazás egyszerűsíti a listát.
Engedélyezett alkalmazások	Művelet/lista	Lehetővé teszi alkalmazások elrejtését az alkalmazáslistából.	Az elrejtett alkalmazások nincsenek eltávolítva; csak a BIG Launcher alkalmazáslistájáról kerülnek eltávolításra.
Kereső sáv megjelenítése felül	Igen/Nem	Megjeleníti a keresőmezőt az alkalmazáslista tetején.	A keresés gomb megnyomásával is váltható azokon az eszközökön, amelyek rendelkeznek ilyennel.

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
A Beállítások elem megjelenítése	Ne mutassa; Alkalmazások felett; Alkalmazások alatt	Hozzáadja a BIG Launcher beállításait az alkalmazáslistához.	Hasznos azokon az eszközökön, amelyek nem rendelkeznek hardveres/menü gombbal, vagy ha a kezdőképernyő menüje rejtett.
Jobb alkalmazás-keresés	Igen/Nem	Keresi a beírt szöveget az alkalmazásnevekben, nem csak az elején.	Például: a „book” keresés megtalálhatja a „Facebook” alkalmazást.

Kompatibilitási hibajavítások

Ezeket csak akkor használja, ha a felsorolt probléma jelentkezik. Néhány beállítás lassíthatja a BIG Launcher-t, vagy több memóriát fogyaszthat.

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Javítás: menükből hiányzó ikonok	Igen/Nem	Segít, ha üres négyzetek jelennek meg ikonok helyett a listákban.	Lassíthatja a görgetést.
Talkback: kép gombok	Igen/Nem	Beállítja a kép gombok viselkedését a TalkBack számára.	Akkor használja, ha a TalkBack helytelenül vagy zavaróan jelenti be a kép gombokat.
A gyorsítótár törléséhez nyomja meg a Home gombot	Igen/Nem	Törli az alkalmazás gyorsítótárát, amikor a Kezdőlap gombot megnyomja.	Memóriaigényes; segíthet a külső téma problémáknál.
Az ikonok felbontása	Alapértelmezett, Alacsony, Közepes, Magas, X-High, XX-High, XXX-High	Ikonfelbontást választ.	A magasabb DPI élesebbnek tűnik, de több memóriát igényel. Az alacsonyabb DPI segíthet a teljesítmény javításában.

Beállítás	Opciók vagy aktuális példa	Mit csinál	Kapcsolódó beállítások és figyelmeztetések
Alkalmazás újraindítása	Művelet	Újraindítja a BIG Launcher-t és törli a gyorsítótárat.	Csak akkor használja, ha más javítások sikertelenek.

14. rész — 🔧 Hibaelhárítás

Nincs csengőhang bejövő híváskor

1. **Beállítások** → **Telefon** → kapcsolja be a **Javítás: csengőhang hiánya** beállítást
2. Ellenőrizze a telefon hangerőjét és a Ne zavarjanak módot

SMS üzenetek nem érkeznek meg

1. Ellenőrizze, hogy a BIG SMS van-e beállítva alapértelmezett üzenetküldő alkalmazásként.
2. Az Android beállításaiban ellenőrizze, hogy a BIG SMS rendelkezik-e a szükséges SMS-engedélyekkel.
3. Indítsa újra a telefonját.

Fekete képernyő bejövő híváskor

1. Ellenőrizze, hogy a BIG Phone az alapértelmezett híváskezelő alkalmazás-e (beállítási lépések).
2. A BIG Launcher alkalmazásban nyissa meg a **Beállítások** → **Telefon** → **A bejövő hívás mutatása mint:** menüpontot, és válassza a **Hívásképernyő - ha az Androidod lehetővé teszi. Ha nem, akkor lebegő értesítés mutatása.** lehetőséget
3. Ha a hívásképernyő továbbra sem jelenik meg, nyissa meg a **Beállítások** → **Telefon** → **Javítás: nincs hívásképernyő csörgés esetén azonnal** menüpontot, és kövesse a telefonjára vonatkozó utasításokat.

Hiányzó üzenetek a beszélgetésekben

Ha egy régebbi telefonon az SMS-adatbázis súlyos problémái miatt hiányoznak üzenetek, nyissa meg a **Beállítások** → **Üzenetek** menüpontot, és kapcsolja be a **Javítás: hiányzó üzenetek megjelenítése** beállítást.

Duplikált üzenetek

Ellenőrizze, hogy a BIG SMS az alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás-e. Ha az üzenetek továbbra is kétszer jelennek meg, forduljon az ügyfélszolgálathoz, és adja meg a telefon modelljét, az Android verzióját és a BIG SMS verzióját.

A BIG Launcher lassú vagy összeomlik

Ha lassú a váltás a BIG Launcher képernyői között, nyissa meg a **Beállítások** → **Képernyők beállításai** menüpontot, és kapcsolja ki a **Lapozással tud a képernyők közt navigálni** beállítást.

A **A gyorsítótár törléséhez nyomja meg a Home gombot** beállítást csak külső témákkal kapcsolatos problémák esetén használja, ne általános gyorsításra, mert memóriaigényes.

Ha a BIG Launcher folyton bezárul vagy hibát jelez, kövesse a Gyakori támogatási kérések részben található **A BIG Launcher folyton leáll** szakasz lépéseit. Általános hibaelhárítási lépésként ne törölje az alkalmazás adatait, és ne telepítse újra az alkalmazást, mert ezzel elveszhetnek a beállításai.

Gyors akkumulátor lemerülés

Nyissa meg a telefon **Akkumulátor** beállításait, és az akkumulátorhasználati listában ellenőrizze, melyik alkalmazás fogyasztja az akkumulátort.

Ha a BIG Launcher, a BIG Phone vagy a BIG SMS szokatlanul magas fogyasztást mutat, írjon a **contact@biglauncher.com** címre, és adja meg az alkalmazás nevét, a telefon modelljét, az Android és az alkalmazás verzióját, valamint mellékeljen képernyőképet az akkumulátorhasználati listáról. Általános akkumulátorkímélő lépésként ne tiltsa le a hívás- vagy üzenetértesítéseket.

Elfelejtett jelszó

Nincs jelszó-helyreállítási lehetőség. Mielőtt törölné az alkalmazás adatait vagy újratelepítené a BIG Launcher alkalmazást, írjon a **contact@biglauncher.com** címre.

Az újratelepítés alaphelyzetbe állítja a beállításait. A vásárlás visszaállítása a fizetős hozzáférést állítja vissza, nem a törölt beállításokat.

"Törölje a tevékenységeket" javítása

> 🎬 **Nézze meg:** "Törölje a tevékenységeket" javítása

Egyes akkumulátor útmutatók javasolják a "Törölje a tevékenységeket" lehetőség engedélyezését a Fejlesztői beállításokban. Ez **teljesen tönkreteszi** a BIG Launcher-t.

1. **Rendszerbeállítások** → **Fejlesztői beállítások** → keresse meg a **"Ne tartsa meg a tevékenységeket"** beállítást
2. **Győződjön meg róla, hogy KI van kapcsolva**
3. Ha a Fejlesztői beállítások nem látható: **A telefonról** → **Szoftverinformáció** → koppintson a **Build számra** 7-szer

Értesítési problémák

Ha nem kap értesítéseket: 1. Ellenőrizze az **Android beállításai** → **Alkalmazások** → BIG SMS/BIG Phone → **Értesítések** beállításait (engedélyezze az összeset) 2. Tiltsa le az **akkumulátoroptimalizálást** a BIG alkalmazásoknál 3. Ellenőrizze a **Ne zavarjanak** módot

Eszközspecifikus problémák

Telefon márka	Gyakori probléma	Javítás
Samsung	Duplikált SMS	Ellenőrizze, hogy maga az üzenet jelenik-e meg kétszer, vagy csak az értesítése; ha az üzenetek duplázódnak, forduljon az ügyfélszolgálathoz
Samsung	Fekete képernyő híváskor	Kövesse a fenti Fekete képernyő bejövő hívás közben szakasz lépéseit a hívásképernyő módjának kiválasztásához és a készülékspecifikus javítás megnyitásához.
Sony Xperia	Üres négyzetek ikonok helyett	Engedélyezze a "Javítás: menükből hiányzó ikonok" lehetőséget
Motorola	Összeomlás a fekete navigációs sáv bekapcsolása után	Kapcsolja ki a **Beállítások** → **Megjelenés** → **Fekete navigációs sáv** beállítást.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Értesítések letiltva	Adja hozzá a BIG alkalmazásokat a "védett alkalmazásokhoz" vagy tiltsa le az "akkumulátor optimalizálást"

---

15. rész — 📬 Támogatás és segítség

Elérhetőség

- **E-mail:** contact@biglauncher.com
- **Weboldal** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a támogatással

Kérjük, adja meg: 1. A **telefon modelljét** (pl. Samsung Galaxy S21) 2. Az **Android verziót** (Beállítások → A telefonról) 3. A **BIG Launcher verziót** (lásd Alkalmazás verzió ellenőrzése) 4. A probléma **leírását** 5. Amit már megpróbált

Gyakori támogatási kérések

Probléma	Megoldás
A vásárlásom nincs aktiválva	Használja a vásárláshoz használt Google-fiókot. A **BIG Apps Suite PREMIUM** esetén nyissa meg a **BIG Launcher** alkalmazást; ha egyetlen alkalmazást vásárolt, azt az alkalmazást nyissa meg. Lépjen a **Beállítások → Teljes verzió megvásárlása/frissítése → Vásárlások visszaállítása** menüpontra. Ha a vásárlás továbbra sem áll helyre, írjon a **contact@biglauncher.com** címre, és adja meg a Google Play-rendelésazonosítóját.
Bejövő hívásoknál nem jelenik meg a BIG Phone hívásképernyője	1. Állítsa be a **BIG Phone** alkalmazást alapértelmezett híváskezelőként ezekkel a beállítási lépésekkel. 2. A **BIG Launcher** alkalmazásban nyissa meg a **Beállítások → Telefon → A bejövő hívás mutatása mint:** menüpontot, és válassza a **Hívásképernyő - ha az Androidod lehetővé teszi. Ha nem, akkor lebegő értesítés mutatása.** lehetőséget. 3. Ha a hívásképernyő továbbra sem jelenik meg, ugyanott, a **Telefon** beállításainál koppintson a **Javítás: nincs hívásképernyő csörgés esetén azonnal** lehetőségre, és kövesse az utasításokat.
A BIG Launcher folyton leáll	1. Ha a **Tevékenységek törlése** be van kapcsolva az **Android beállításai → Fejlesztői beállítások** alatt, kapcsolja ki (útmutató). 2. Nyissa meg a BIG Launcher oldalát a Google Play áruházban, és koppintson a **Frissítés** gombra, ha elérhető. 3. Ha továbbra is leáll, írjon a **contact@biglauncher.com** címre. Adja meg a telefon típusát, az Android és a BIG Launcher verzióját, valamint azt, hogy mit csinált a leállás-kor. Ne törölje az alkalmazás adatait, és ne telepítse újra, mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal; ezzel elveszhetnek a beállításai.

Függelékek

A függelék: Géstusok és vezérlési útmutató

Művelet	Mit csinál
Egy koppintás	Kiválaszt vagy aktivál
Hosszú nyomás (tartás)	Leírást jelenít meg, ha a **Felugró felirat hosszan nyomva tartáskor** be van kapcsolva; felolvassa a leírást, ha a **Felolvasás hosszan nyomva tartáskor** be van kapcsolva. Mindkét lehetőség a **Beállítások** → **Akadálymentesség** alatt található.
Balra/jobbra lapozás	Képernyőváltás (ha a lapozás engedélyezve van)
Kezdőlap gomb	Visszatérés a BIG Launcher-hez
Vissza gomb	Előző képernyőre lépés
Menü gomb	Beállítások megnyitása (fizikai gombbal rendelkező telefonokon)

B függelék: Támogatott nyelvek (70)

A BIG Launcher 6.2.0 70 nyelvet támogat. Az alkalmazás nyelve az Android rendszer nyelvétől függetlenül választható ki a **Beállítások** → **Válasszon nyelvet** menüpontban.

Nyelvkódok: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

A jobbról balra íródó nyelvek, mint az arab, héber, perzsa és urdu, szükség esetén tükrözött felületet használnak.

C függelék: Engedélyek magyarázata

Engedély	Miért szükséges
Névjegyek	Névjegyek és fényképek megjelenítése
Telefon	Hívások kezdeményezése és fogadása
SMS	Szöveges üzenetek küldése és fogadása
Tárolás	Fényképek és biztonsági mentési fájlok mentése
Fényképezőgép	Névjegyfotók készítése
Helyzet	SOS vészhelyzeti GPS
Mikrofon	Telefonhívások

> 🔒 Az adatait **soha** nem gyűjtjük és nem továbbítjuk az interneten. Minden a telefonján marad.

D függelék: Android kompatibilitás

A BIG Launcher, a BIG Phone és a BIG SMS jelenlegi kiadásaihoz Android 6.0 vagy újabb verzió szükséges. Az alkalmazások régebbi verziói az Android régebbi verzióit is támogathatják.

E függelék: Gyors referencia kártya

Időseknek: - 🟢 Zöld gomb = Telefonhívások - 🟡 Sárga gomb = Szöveges üzenetek - 🔴 Piros gomb = Vészhelyzeti SOS - ✨ Villogás = Valami új (üzenet vagy hívás) - ⋮ Három pont = Beállítások

Gondozóknak: 1. Állítsa be az SOS-t családi telefonszámokkal 2. Engedélyezze a jelszavas védelmet, ha szükséges 3. Telepítse a társalkalmazásokat (BIG Phone, BIG SMS) 4. Állítsa be mindhármat alapértelmezett alkalmazásként 5. Tesztelje mindent a felhasználóval 6. Tiltsa le a törlést biztonsági okokból

F függelék: Videó oktatóanyagok

Minden videó elérhető a youtube.com/@big_launcher címen

Téma	Link
BIG Launcher telepítése	Nézze meg
Alapértelmezett kezelőfelület beállítása	Nézze meg
Alapértelmezett telefon/SMS alkalmazás beállítása	Nézze meg
Képernyők hozzáadása és gombok testreszabása	Nézze meg
Gombok testreszabása	Nézze meg
Névjegy hozzárendelése egy gombhoz	Nézze meg
WhatsApp névjegy hozzárendelése	Nézze meg
Gomb villogás beállítása	Nézze meg
SMS villogás javítása	Nézze meg
Előzmények/SMS/névjegyek törlése	Nézze meg
Beállítások megjelenítése	Nézze meg
Teljes verzió megvásárlása	Nézze meg
Licenc visszaállítása	Nézze meg
Ár információ	Nézze meg
Jelszavas védelem	Nézze meg
Hívás menü egyszerűsítése	Nézze meg
Beállítások elrejtése a Telefonban/SMS-ben	Nézze meg
Alapértelmezett hangkészülék	Nézze meg
Beállítások öröklődése	Nézze meg
Verzió ellenőrzése	Nézze meg

Téma	Link
SMS értesítések (Android 10+)	Nézze meg
"Törölje a tevékenységeket" javítása	Nézze meg
Hitelkártya hozzáadása a fiókhoz	Nézze meg
Az ingyenes verzió korlátozásai	Nézze meg
Promóciós videó (angol)	Nézze meg

A kézikönyv verziója: 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Minden jog fenntartva.

A legújabb frissítésekért és támogatásért látogasson el a biglauncher.com oldalra