📱 BIG Launcher naudotojo vadovas

Versija 6.2.0 | Senjorams ir žmonėms, turintiems regėjimo sutrikimų

📖 Turinys

1. Pradžia
2. Pagrindinis ekranas
3. Telefonas ir skambučiai
4. Kontaktai
5. Žinutės (SMS)
6. Ekranai ir mygtukai
7. Temos ir išvaizda
8. SOS pagalba
9. Saugumas ir apribojimai
10. Prieinamumas
11. Programos
12. Nustatymai ir sistema
13. Nustatymų žinynas
14. Problemų sprendimas
15. Palaikymas ir pagalba
16. Priedai

---

1 dalis — 🚀 Pradžia

Kas yra BIG Launcher?

BIG Launcher pakeičia sudėtingą jūsų Android telefono pagrindinį ekraną paprasta, lengvai įskaitoma sąsaja. Vietoj mažų piktogramų ir painių meniu matysite **didelius mygtukus su dideliu tekstu**, kuriuos lengva pastebėti ir paspausti.

> 🎬 **Žiūrėkite:** BIG Launcher pristatymas (anglų kalba)

Kam skirta BIG Launcher?

- Senjorams, kuriems išmanieji telefonai atrodo pernelyg sudėtingi
- Žmonėms, turintiems regėjimo sutrikimų, arba neregiams
- Žmonėms, turintiems judėjimo sunkumų, sergantiems Alzheimerio ar Parkinsono liga
- Visiems, norintiems telefonu naudotis paprasčiau ir be streso

BIG Apps Suite

BIG Launcher veikia kartu su dviem papildomomis programėlėmis:

Programa	Paskirtis
BIG Launcher	Jūsų naujasis pagrindinis ekranas su dideliais mygtukais
BIG Phone	Valdo telefono skambučius su padidintu skambučio ekranu
BIG SMS	Siunčia ir gauna tekstines žinutes su dideliu tekstu

BIG Phone ir BIG SMS reikia įdiegti atskirai (to reikalauja nuo 2019 m. kovo galiojančios Google Play parduotuvės taisyklės).

Nemokama vs. pilna versija

> 🎬 **Žiūrėkite:** Nemokamos versijos apribojimai

Funkcija	Nemokama versija	Pilna versija
Tinkinami mygtukai	Tik dešinėje kolonoje	Visi mygtukai
Papildomi ekranai	Daugiausiai 5	Neribotai
Apsauga slaptažodžiu	Nepasiekiamas	Prieinama
Skambučių žurnalo elementai	Tik 5 naujausi	Neribotai
SMS pokalbiai	Tik 5 naujausi	Neribotai
Klaviatūra skambučio metu	Išjungta	Prieinama
Reklamos žinutėse	Nuoroda pridėta po 20 SMS	Jokių reklamų

Diegimas

> 🎬 **Žiūrėkite:** Kaip įdiegti BIG Launcher

1. Telefone atidarykite **Google Play parduotuvę**
2. Ieškokite **"BIG Launcher"**
3. Bakstelėkite **Įdiegti** ir palaukite, kol atsisiuntimas bus baigtas
4. Bakstelėkite **Atidaryti**, kad paleistumėte programėlę

BIG Phone diegimas

1. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite mygtuką **Telefonas**
2. Pasirinkite **"Atsisiųsti ir įdiegti telefono programėlę"**
3. Bakstelėkite **Įdiegti** „Google Play“ parduotuvės puslapyje
4. Po įdiegimo, bakstelėkite **Atidaryti**

5. Suteikite visus prašomus leidimus (skambučiams, kontaktams, skambučių žurnalams) — be jų programėlė neveiks

BIG SMS diegimas

1. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite mygtuką **Žinutės**
2. Pasirinkite **"Atsisiųsti ir įdiegti žinučių programėlę"**
3. Bakstelėkite **Įdiegti** „Google Play“ parduotuvės puslapyje
4. Po įdiegimo, bakstelėkite **Atidaryti**
5. Kai būsite paraginti, nustatykite **BIG SMS** kaip numatytąją SMS programėlę — bakstelėkite **Taip**

Sąrankos vedlys

Pirmą kartą atidarius BIG Launcher, sąrankos vedlys padeda pasirinkti pagrindines nuostatas:

1 žingsnis: Kalba



- Telefono kalba parenkama automatiškai
- Programėlės kalbą galite pasirinkti rankiniu būdu: Parinktys → Pasirinkti kalbą
- Senesniuose telefonuose kai kurie specialieji simboliai gali būti nerodomi

2 žingsnis: Teksto dydis



- **Įprastas** — standartinis dydis (rekomenduojamas daugumai naudotojų)
- **Didesnis** — didesnis tekstas, kad būtų lengviau skaityti
- **Didžiausias** — didžiausias dydis (turintiems didelių regėjimo sutrikimų)

3 žingsnis: Spalvų tema



- **Šviesi (numatytoji)** — baltas fonas, juodas tekstas
- **Tamsi** — juodas fonas, baltas tekstas (patogiau naktį)
- **Mėlyna** — šviesiai mėlyna tema (tinka ir spalvų neskiriantiems naudotojams)

4 žingsnis: Trynimo leidimai



- Leiskite arba uždrauskite trinti skambučių istoriją, SMS žinutes ir kontaktus
- Saugumo sumetimais **uždrauskite trynimą** naudotojams, kurie gali netyčia pašalinti svarbią informaciją
- Bakstelėkite laukelį po kiekviena parinktimi ir pasirinkite **Leisti** arba **Neleisti**

5 žingsnis: Baigta



- Norėdami baigti, bakstelėkite žalią varnelę
- BIG Launcher paprašys leidimų pasiekti kontaktus, skambučius ir žinutes
- Jūsų duomenys **niekada** nerenkami ir nesiunčiami internetu

BIG Launcher nustatymas kaip numatytąją

> 🎬 **Žiūrėkite:** Kaip nustatyti BIG Launcher kaip numatytąją paleidimo programą

Paspaudus mygtuką **Namų**, bus paprašyta pasirinkti paleidimo programą:

1. Sąraše pasirinkite **BIG Launcher**
2. Bakstelėkite **"Visada"** arba **"Nustatyti kaip numatytąją"**

Jei šis meniu nepasirodo: 1. Atidarykite **Sistemos parinktys** → **Programėlės** → **Numatytosios programėlės** → **Pagrindinis ekranas** 2. Pasirinkite **BIG Launcher**

Numatytųjų telefono ir SMS programėlių nustatymas

> 🎬 **Žiūrėkite:** Kaip nustatyti numatytąją skambučių / SMS programėlę

BIG Phone kaip numatytoji skambučių programėlė

Nustatyti automatiškai Atidarykite BIG Phone → kai bus pasiūlyta nustatyti ją kaip numatytąją, bakstelėkite **Taip**.

Rankiniu būdu: 1. Eikite į **Sistemos parinktys** → **Programėlės** 2. Bakstelėkite tris taškus (⋮) → **Numatytosios programėlės** 3. Bakstelėkite **Skambučių programėlė** → pasirinkite **BIG Phone senjorams**

BIG SMS kaip numatytoji žinučių programėlė

Nustatyti automatiškai Atidarykite BIG SMS → kai bus pasiūlyta nustatyti ją kaip numatytąją, bakstelėkite **Taip**.

Rankiniu būdu: 1. Eikite į **Sistemos parinktys** → **Programėlės** → trys taškai (⋮) → **Numatytosios programėlės** 2. Bakstelėkite **Žinučių programėlė** → pasirinkite **BIG SMS senjorams**

> ⚠️ **Svarbu:** Tik numatytoji skambučių programėlė gali rodyti gaunamų skambučių ekranus ir pasiekti skambučių istoriją. Tik numatytoji SMS programėlė gali siųsti ir gauti žinutes.

Pilnos versijos pirkimas

> 🎬 **Žiūrėkite:** Kaip įsigyti | Informacija apie kainas

Visų atskirų programėlių ir BIG Apps Suite PREMIUM planų kainas palyginkite mūsų kainų puslapyje.

Kainos patikrinimas

1. Bakstelėkite tris taškus (⋮) šalia laikrodžio → **Parinktys**
2. Bakstelėkite **Pirkti/patikrinti pilną versiją**
3. Kaina rodoma jūsų vietine valiuta
4. Galite įsigyti vieną BIG programėlę atskirai arba su BIG Apps Suite PREMIUM atrakinti visą paketą.

Mėnesiniai ir metiniai planai yra prenumeratos, kurios automatiškai pratęsiamos, jei jų neatšaukiate. Už metinius planus mokama už visus metus. Planas visam laikui įsigyjamas vienkartiniu mokėjimu, be pasikartojančių mokėjimų. Norėdami palyginti galimus planus, bakstelėkite **Kitos parinktys**.

Naujiems **BIG Apps Suite PREMIUM** klientams suteikiamas **7 dienų metinio plano bandomasis laikotarpis**. Būtina nurodyti mokėjimo būdą. Jei neatšauksite prenumeratos iki bandomojo laikotarpio pabaigos, Google Play nuskaičiuos nurodytą metinę kainą.

Anksčiau įsigytos licencijos visam laikui lieka galioti toms programėlėms, kurioms jos buvo iš pradžių įsigytos.

Pirkimas

1. Norėdami įsigyti **BIG Apps Suite PREMIUM**, atidarykite **BIG Launcher**. Norėdami įsigyti tik BIG Phone arba BIG SMS, atidarykite atitinkamą programėlę.
2. Atidarykite **Parinktys** → **Pirkti/patikrinti pilną versiją**.
3. Pasirinkite norimą planą. Programėlėje BIG Launcher bakstelėkite **Kitos parinktys**, kad palygintumėte rinkinio planus ir planus, skirtus tik BIG Launcher. Pagrindinis pasiūlymas **Pradėti nemokamą bandomąjį laikotarpį** skirtas metiniam rinkinio planui.
4. Peržiūrėkite Google Play rodomą sumą, atsiskaitymo laikotarpį ir visas bandomojo laikotarpio sąlygas, tada patvirtinkite pirkimą.
5. Grįžkite į programėlę. Jei įsigijote rinkinį, atidarykite **BIG Phone** ir **BIG SMS** tiesiai iš BIG Launcher, kad suaktyvintumėte jų licencijas.

> ⚠️ **Išsaugokite Google Play kvitą.** Jame nurodytas užsakymo ID, kuriuo pagalbos tarnyba gali pasinaudoti, jei pirkinys neatpažįstamas.

Norėdami tvarkyti arba atšaukti prenumeratą, atidarykite programėlę, kurioje ją įsigijote: BIG Launcher, jei įsigijote rinkinį, arba įsigytą programėlę, jei pasirinkote vienos programėlės planą. Eikite į **Parinktys** → **Pirkti/patikrinti pilną versiją** → **Tvarkyti prenumeratas**. Google Play pasirinkite prenumeratą,

tada bakstelėkite **Atšaukti prenumeratą**, jei norite sustabdyti tolesnį jos pratęsimą. Prieiga išlieka iki apmokėto laikotarpio pabaigos.

Įsigijus planą visam laikui, esama prenumerata automatiškai **neatšaukiama**. Kai pirkinys visam laikui bus suaktyvintas, pasirinkite **Tvarkyti prenumeratas** ir atšaukite atitinkamą prenumeratą, jei jos nebereikia.

Licencijos atkūrimas

> 🎬 **Žiūrėkite:** Kaip atkurti pirkinį

Jei jau sumokėjote, bet pilnos versijos funkcijos nepasiekiamos, atkurkite pirkinį:

1. Prijunkite telefoną prie interneto. Parduotuvėje **Google Play** pasirinkite **Google paskyrą, kurią naudojote pirkdami**.
2. Jei įsigijote **BIG Apps Suite PREMIUM**, atidarykite **BIG Launcher**. Jei įsigijote vieną programėlę, atidarykite įsigytą programėlę: **BIG Launcher**, **BIG Phone** arba **BIG SMS**.
3. Atidarykite **Parinktys**: programėlėje BIG Launcher palieskite tris taškus šalia laikrodžio, tada – **Parinktys**; programėlėje BIG Phone arba BIG SMS palieskite mygtuką **Parinktys**.
4. Palieskite **Pirkti/patikrinti pilną versiją**, tada – **Atkurti pirkinius**.
5. Atkūrę **BIG Apps Suite PREMIUM**, grįžkite į BIG Launcher. Iš BIG Launcher atidarykite **BIG Phone**, grįžkite, tada iš BIG Launcher atidarykite **BIG SMS**, kad suaktyvintumėte jų licencijas.

Vienos programėlės pirkinys atkuria prieigą tik prie tos programėlės. Šie veiksmai taip pat taikomi iš naujo įdiegus programėlę arba perėjus prie naujo telefono.

Jei prieiga vis dar neatkurta, patikrinkite, ar Google Play naudojama ta pati Google paskyra, kurią naudojote pirkdami. Jei turite prenumeratą, atidarykite **Parinktys** → **Pirkti/patikrinti pilną versiją** → **Tvarkyti prenumeratas** ir patikrinkite, ar prenumerata vis dar aktyvi. Jei vis dar reikia pagalbos, parašykite adresu **contact@biglauncher.com** ir nurodykite savo Google Play užsakymo ID.

Pirkimas kitam asmeniui

> 🎬 **Žiūrėkite:** Kaip pridėti kredito kortelę prie kitos paskyros

Norėdami kito asmens telefone įsigyti visam laikui galiojantį planą naudodami savo mokėjimo būdą:

1. Jo telefone prisijunkite prie Google paskyros, kuriai priklausys pirkinys, ir atidarykite Google Play → Mokėjimo metodai.
2. Pridėkite savo mokėjimo būdą.
3. Norėdami įsigyti vieną programėlę visam laikui, atidarykite norimą įsigyti programėlę. Norėdami įsigyti visam laikui galiojantį BIG Apps Suite PREMIUM planą, atidarykite BIG Launcher.
4. Atidarykite Parinktys → "Pirkti/patikrinti pilną versiją" → **Kitos parinktys**, pasirinkite „Visam laikui“ ir vykdykite Google Play rodomas pirkimo instrukcijas.
5. Įsigiję grįžkite į Google Play → Mokėjimo metodai → Daugiau mokėjimo nustatymų ir pašalinkite savo kortelę iš paskyros.

Visam laikui įsigytas pirkinys lieka aktyvus ir pašalinus kortelę.

---

2 dalis — 🏠 Pagrindinis ekranas

Pagrindinio ekrano išdėstymas



Pradiniame ekrane rodoma:

- **Viršutinė juosta:** laikrodis, data, akumuliatoriaus įkrovos lygis, signalo stiprumas
- **Pagrindinė sritis:** šeši dideli mygtukai svarbiausioms funkcijoms
- **Meniu:** trys taškai (⋮) šalia laikrodžio, skirti nustatymams atidaryti

Šeši numatytieji mygtukai

Mygtukas	Piktograma	Paskirtis
Telefonas	Žalia	Pasiekite kontaktus, numerio rinkiklį ir skambučių istoriją
Žinutės	Geltona	Skaitykite ir siųskite teksto žinutes
Kamera	—	Fotografuoti
Galerija	—	Peržiūrėkite savo nuotraukas
SOS	Raudona	Skambinimas ir žinučių siuntimas nelaimės atveju
Programos	—	Pasiekite visas kitas programėles

Ekrano išdėstymo parinktys

Ekrano išdėstymo pavyzdžiai:



Išdėstymas	Mygtukai	Kam geriausiai tinka
3×5	15 mygtukų	Daugiau nuorodų viename ekrane
3×4	12 mygtukų	Daugiau mygtukų viename ekrane
3×3	9 mygtukai	Didesni mygtukai
2×4	8 mygtukai	Didesnis tekstas
2×2	4 mygtukai	Labai silpnas regėjimas
1×1	1 mygtukas	Vienos funkcijos režimas





⚠️ **Įspėjimas dėl 1×1 ir 2×2 išdėstymų:** šiuose išdėstymuose trijų taškų meniu paslėptas. Apatinis kairysis mygtukas (2×2) arba vienintelis mygtukas (1×1) automatiškai tampa nuoroda į parinktis. Jei jį pakeisite, galite prarasti prieigą prie nustatymų. **Prieiga avariniu atveju:** laikykite nuspaudę viršutinį kairįjį mygtuką **30 sekundžių**.

Vertikali ir horizontali orientacija



Mirksintys mygtukai

Kai mygtukas mirksi, tai reiškia, kad yra kažkas naujo. Telefonas ir Žinutės gali mirksėti dėl praleistų skambučių ar neperskaitytų žinučių. Kiti programėlių spartieji mygtukai gali mirksėti, kai susieta programėlė pateikia „Android“ pranešimą.

- **Mirksintis telefono mygtukas** — Turite praleistų skambučių
- **Mirksi žinutės** — Turite neskaitytų tekstinių žinučių
- **Mirksi kitos programėlės** — Ta programėlė turi pranešimą (pvz., WhatsApp, Gmail)

Mirksėjimas gavus programėlių pranešimus įjungiamas skiltyje **Parinktys** → **Ekranų parinktys** → **Mirksintis mygtukas, kai programėlė parodo pranešimą**. Jei BIG Phone, BIG SMS ar kitos BIG Apps Suite programėlės nuoroda mirksi netinkamai, žr. **„BIG Apps Suite“ programėlėms suteiktos administratoriaus teisės** parinkčių žinyne.

Žadintuvo nustatymas

1. Pradiniame ekrane palieskite **laikrodį** arba **datą**
2. Atsidarys telefono žadintuvo programėlė
3. Nustatykite žadintuvą kaip įprastai
4. Nustačius žadintuvą, šalia laikrodžio pasirodo maža varpelio piktograma (🔔)

Prieiga prie nustatymų

Parinktis galima atidaryti iš trijų taškų meniu, iš programėlių sąrašo, kai parinkčių elementas įjungtas, arba naudojant avarinę prieigą iš pradinio ekrano. Prižiūrintys asmenys gali apsaugoti prieigą skiltyje **Parinktys** → **Parinkčių meniu** → **Apsaugoti meniu**.

> 🎬 **Žiūrėkite:** Kaip atverti nuostatas



1 būdas — Trys taškai (paprasčiausias): - Palieskite tris taškus (⋮) šalia laikrodžio → **Parinktys**

2 būdas — Iš programėlių sąrašo: - Atidarykite **Programos** → raskite **BIG Launcher Parinktys**

3 būdas — Avarinė prieiga: - Pradiniame ekrane paspauskite ir **30 sekundžių** palaikykite viršutinį kairįjį mygtuką

---

3 dalis — 📞 Telefonas ir skambučiai

Telefono ekranas



Pradiniame ekrane palieskite **Telefonas**, kad pamatytumėte:

1. **Mano kontaktai** — Visi kontaktai su telefono numeriais
2. **Išrinktieji** — Jūsų mėgstamiausi kontaktai
3. **Rinkti numerį** — Klaviatūra numeriui rinkti rankiniu būdu
4. **Paskutiniai:** — Skambučių istorija

Skambinimas iš kontaktų



1. Palieskite **Telefonas** → **Mano kontaktai** (arba **Išrinktieji**)
2. Slinkite per kontaktus arba naudokite paieškos lauką, jei jis įjungtas
3. Palieskite kontaktą, kuriam norite skambinti
4. Palieskite telefono numerį
5. Meniu pasirinkite **Skambinti**

Numerio rinkiklio naudojimas



1. Palieskite **Telefonas** → **Rinkti numerį**
2. Palieskite skaičius klaviatūroje
3. Norėdami ištrinti paskutinį skaitmenį, palieskite viršuje esantį numerio lauką

4. Jei skiltyje Parinktys → Telefonas įjungta parinktis **Ilgas paspaudimas ištrina visą rinktą numerį**, paspauskite ir palaikykite numerio lauką, kad jį išvalytumėte.
5. Palieskite žalią telefono mygtuką. Jei pasirodo veiksmų meniu, pasirinkite **Skambinti**.

Numerio rinkiklio simbolių dialogo lange gali būti **Įklijuoti iš iškarpinės** ir **Išeinančių skambučių rinkiklis**. Galimus simbolius ir veiksmus pasirinkite naudodami parinktį **Rodyti dialogo lange „Simboliai“:** skiltyje Parinktys → Telefonas.

Jei skambučio metu laukiama prieš siunčiant papildomus skaitmenis, BIG Phone gali paklausti, ar pritaikyti likusius kodus. Pasirinkite **Taip**, kad skaitmenys būtų išsiųsti per BIG Phone, arba **Ne**, kad tęstų Android.

Skambučio metu

Vykstančio skambučio ekraną galima supaprastinti skiltyje **Parinktys** → **Telefonas**. Galite paslėpti skaičių klaviatūros, skambučio užlaikymo, mikrofono nutildymo, garso išvesties perjungimo, trukmės ir kitus mygtukus. Norėdami apsisaugoti nuo atsitiktinių palietimų, naudokite **Paprašyti nutraukti pokalbį**, **Skambučio ekrane patvirtinkite visus veiksmus** arba **Tuščia vieta Aktyviame viršutiniame skambučio ekrane**.

Pokalbio metu pasiekiami mygtukai:

- **Baigti pokalbį** (raudonas) — Baigti pokalbį

- **Garsiakalbis** — Įjungti arba išjungti garsiakalbį
- **Nutildyti** — Įjungti arba išjungti mikrofoną
- **Skaičių klaviatūra** — Skaičių klaviatūra (automatizuotoms telefonų sistemoms)
- **Užlaikyti** — Užlaikyti skambutį
- **Bluetooth** — Perjungti į Bluetooth ausines

Skambučio ekrano saugos funkcijos

- **Sutraukimo / išskleidimo mygtukas** — Paslepia visus mygtukus, išskyrus skambučio užbaigimo mygtuką
- **Tuščia vieta viršuje** — Apsaugo nuo mygtukų paspaudimo ausimi
- **Patvirtinimas baigiant pokalbį** — Pasirenkamas patvirtinimas prieš baigiant pokalbį

Skambučio meniu supaprastinimas

> 🎬 **Žiūrėkite:** Kaip supaprastinti skambinimo meniu

Bakstelėjus kontaktą, pasirodo meniu su skambinimo ir SMS siuntimo parinktimis. Jį galite supaprastinti:

Pašalinkite SMS siuntimo parinktį: 1. **Parinktys** → **Kontaktai** → išjunkite **Rodyti žinutės mygtuką skambučio lange** 2. Dabar bus rodoma tik parinktis **Skambinti** — ji veikia kaip patvirtinimas ir apsaugo nuo atsitiktinių skambučių

Tiesioginis skambinimas (be jokio meniu): 1. **Parinktys** → **Kontaktai** → įjunkite **Nėra meniu skambinant kontaktui** 2. Bakstelėjus kontaktą, iš karto bus pradėtas skambutis

> ⚠️ Nerekomenduojame išjungti patvirtinimo meniu — kitaip, naudojantis telefonu, bet kada galima netyčia paskambinti.

Numatytasis garso įrenginys

> 🎬 **Žiūrėkite:** Kaip pakeisti numatytąjį garso įrenginį

1. Atverkite **Parinktys** → **Telefonas** → **Numatytasis garso įrenginys skambučiams**.
2. Pasirinkite norimą naudoti garso įrenginį:
    - **Įprastas** — Įprastas telefono veikimas
    - **Ausinė** — Mažas garsiakalbis prie ausies
    - **Bluetooth** — Prijungtos Bluetooth ausinės
    - **Laidinės Ausinės** — Laidinės ausinės
    - **Garsiakalbis** — Garsiakalbis

Perjungimas pokalbio metu: bakstelėkite garso įrenginio mygtuką. Atsižvelgiant į nuostatą **Parinktys** → **Telefonas** → **Garso įrenginio mygtuko funkcionalumas**, jis rodo įrenginių sąrašą arba paeiliui juos perjungia. Galima pasirinkti tik pasiekiamus įrenginius.

Dviejų SIM telefonai

Telefone su dviem SIM kortelėmis, pasirodžius užklausai, pasirinkite skambučiui naudotiną SIM kortelę.

Skambučių istorija





1. Bakstelėkite **Telefonas** → **Paskutiniai:**.
2. Norėdami paskambinti numeriu iš skambučių istorijos, bakstelėkite jo įrašą ir, jei pasirodo meniu, pasirinkite skambinimo veiksmą.
3. Norėdami pašalinti įrašą, atverkite jį ir bakstelėkite **Ištrinti**, jei trynimas įjungtas.

Skambučių tipų piktogramos:

- **Žalia rodyklė** — Išeinantis skambutis (skambinote jūs)
- **Mėlyna rodyklė** — Įeinantis skambutis (skambino jums)
- **Raudona rodyklė** — Praleistas skambutis

Įjunkite **Praleisti skambučiai:**, kad praleisti skambučiai būtų rodomi prieš visą skambučių istoriją. Atvėrus praleisto skambučio informaciją, jis pažymimas kaip peržiūrėtas. Naudokite **Pažymėti viską kaip peržiūrėtą**, kad pažymėtumėte likusius praleistus skambučius. Skiltyje **Parinktys** → **Telefonas** parinktis **Rodyti skambučius, išskyrus:** paslepia pasirinktų tipų skambučius skambučių žurnale.

---

4 dalis — 👥 Kontaktai

Kontaktų peržiūra



1. Bakstelėkite **Telefonas** → **Mano kontaktai**
2. Slinkite sąrašu arba naudokite paieškos lauką, jei jis įjungtas
3. Bakstelėkite bet kurį kontaktą, kad pamatytumėte jo informaciją

Kontakto informacijoje gali būti: - Telefono numeriai — bakstelėkite, kad paskambintumėte arba išsiųstumėte SMS - El. pašto adresai — bakstelėkite, kad išsiųstumėte el. laišką - Svetainės, pastabos, gimtadienis / sukaktis

Pažymėti (mėgstamiausi) kontaktai

1. Atidarykite kontakto informaciją
2. Bakstelėkite **Pažymėti kaip svarbų** — kontaktas bus rodomas sąraše **Išrinktieji**
3. Norėdami atšaukti, bakstelėkite **Pašalinti iš svarbiausių**

Naujo kontakto pridėjimas





1. Bakstelėkite **Telefonas** → **Pridėti kontaktą**
2. Lauke **Pavadinimas** įveskite kontakto vardą
3. Bakstelėkite **Pridėti telefoną** ir įveskite telefono numerį
4. Galite pridėti kelis numerius (namų, mobiliojo, darbo)
5. Norėdami pridėti el. pašto adresus, palieskite **Pridėti el. pašto adresą**
6. Bakstelėkite **Išsaugoti**

Nuotraukos pridėjimas prie kontakto





1. Atverkite kontaktą → bakstelėkite **Nustatyti nuotrauką**
2. Pasirinkite **Galerija** (esama nuotrauka) arba **Kamera** (fotografuoti naują)
3. Apkirpimo įrankiu pasirinkite norimą sritį
4. Palieskite žalią mygtuką **Išsaugoti**

Kontakto redagavimas

1. Atverkite kontaktą → bakstelėkite **Redaguoti**
2. Atlikite pakeitimus
3. Bakstelėkite **Išsaugoti**

Kontakto ištrynimas



> 🎬 **Žiūrėti:** Kaip ištrinti istoriją / SMS / kontaktus

Kad išvengtumėte atsitiktinio ištrynimo, trynimas **pagal numatytąsias nuostatas išjungtas**. Norėdami įjungti: 1. **Parinktys** → **Kontaktai** → įjunkite **Įgalinti leidimą trinti kontaktus** 2. Arba iš naujo paleiskite **sąrankos vediklį** ir pakeiskite trynimo leidimus

---

5 dalis — 💬 Žinutės (SMS)

Žinučių skaitymas



1. Pradiniame ekrane palieskite **Žinutės**
2. Matysite naujausius pokalbius su adresatų vardais ir paskutine žinute
3. Palieskite pokalbį, kad perskaitytumėte visas žinutes

Žinučių spalvos: - **Žalias rėmelis** — Jūsų išsiųstos žinutės - **Geltonas rėmelis** — Jūsų gautos žinutės - **Varnelė** — Žinutė pristatyta

Naujos žinutės siuntimas







1. Palieskite **Žinutės** → **Rašyti naują**
2. Pasirinkite adresatą arba įveskite telefono numerį rankiniu būdu
3. Įveskite žinutės tekstą
4. Palieskite **Siųsti**

> 💡 **Simbolių skaičiaus riba:** Vienoje SMS telpa 160 simbolių (70, jei naudojami jaustukai ar specialieji simboliai). Ilgesnės žinutės suskaidomos į kelias SMS.

Atsakymas į žinutę

1. Atidarykite pokalbį
2. Palieskite **Atsakyti**
3. Įveskite žinutės tekstą → palieskite **Siųsti**

Žinutės parinktys



Palieskite žinutę, kad atvertumėte jos informaciją. Galimi veiksmai: skambinti dabar, atsakyti, siųsti dar kartą, persiųsti ir ištrinti (jei trynimas įjungtas).

MMS žinutės (nuotraukos)

Jei kas nors atsiunčia paveikslėlį ar vaizdo įrašą: 1. Žinutėje rodoma **„Tai MMS“** 2. Palieskite **Atsisiųsti**, kad atsisiųstumėte visą žinutę 3. Palieskite dar kartą, kad peržiūrėtumėte

BIG SMS gali gauti MMS su tekstu ir priedais, tačiau negali sukurti naujos MMS.

SMS šablonai

Sukurkite žinučių šablonus, kad galėtumėte greitai atsakyti: 1. Žinutės rengyklėje palieskite **Šablonai** 2. Palieskite **Sukurti** → įveskite žinutės tekstą → išsaugokite 3. Kitą kartą palieskite **Šablonai** ir pasirinkite išsaugotą žinutę

Dviejų SIM palaikymas

Telefone su dviem SIM kortelėmis atverkite Parinktys → Žinutės ir įjunkite dviejų SIM kortelių palaikymą, kad siųsdami žinutę galėtumėte pasirinkti SIM kortelę.

Žinučių trynimas

> 🎬 **Žiūrėti:** Kaip ištrinti istoriją / SMS / kontaktus

Pagal numatytuosius nustatymus trynimas **išjungtas**. Norėdami įjungti: 1. **Parinktys** → **Žinutės** → įjunkite **Rodyti ištrynimo mygtuką**

Galite ištrinti: - Atskiras žinutes - Visus pokalbius - Visas žinutes iš karto

> ⚠️ **Įspėjimas:** Masinio ištrynimo atšaukti negalima!

SMS pranešimai

Pranešimus apie žinutes valdo ir BIG SMS, ir Android pranešimų kanalai. Naudokite **Parinktys** → **Žinutės** → **Įrenginio sistemos žinutės pranešimas** ir **Garso ir vaizdo konfigūracija**. Kad pranešimas būtų rodomas visame ekrane virš užrakinimo ekrano, gali reikėti Android leidimo rodyti pranešimus visame ekrane.

> 🎬 **Žiūrėkite:** Pranešimai apie SMS sistemoje Android 10+



Pranešimų tipai

- **Mirksintis mygtukas** — pradiniame ekrane mirksi žinučių mygtukas
- **Garsas** — Pasigirsta pranešimo signalas
- **Vibracija** — Telefonas vibruoja
- **Iškylantysis langas ekrane** — Ekrane pasirodo žinutė
- **LED šviesa** — mirksi telefono pranešimų lemputė

Pranešimų konfigūravimas Android 10+

1 būdas — per pranešimų juostą: 1. Braukdami žemyn išskleiskite pranešimų juostą 2. Palieskite ir palaikykite **„BIG SMS for Seniors“** pranešimą 3. Palieskite **Išsami informacija** → **Įeinanti žinutė** 4. Nustatykite pranešimų stilių ir garsą

2 būdas — per sistemos nustatymus: 1. **Sistemos parinktys** → **Pranešimai** → **Rodyti viską** → **BIG SMS for Seniors**

Vibracijos trukmė

- Nėra (0s) | Trumpa (0.5s) | Optimali (1s) | Ilga (2s)

Pasikartojantys pranešimai

Nustatykite, kad pranešimai kartotųsi kas 5, 15, 30 arba 60 minučių, kol perskaitysite žinutę.

SMS mygtuko mirksėjimo problemų sprendimas

> 🎬 **Žiūrėkite:** SMS mirksėjimo problemų sprendimas

Kai kuriuose įrenginiuose SMS mygtukas nuolat mirksi, net kai nėra neperskaitytų SMS žinučių. Norėdami tai ištaisyti, naudokite įprastas Nustatymų parinktis:

1. Palieskite tris taškus (⋮) → **Parinktys** → **Ekranų parinktys**
2. Įjunkite **Mirksintis mygtukas, kai programėlė parodo pranešimą**
3. Įjunkite BIG Launcher **prieigą prie pranešimų** → palieskite **Leisti**
4. Jei BIG SMS vis dar mirksi netinkamai, išjunkite **„BIG Apps Suite“ programėlėms suteiktos administratoriaus teisės**
5. Grįžkite į pradinį ekraną → palieskite tris taškus → **Nustatyti mygtukus**
6. Palieskite SMS mygtuką → pasirinkite **Programa** → pasirinkite **„BIG SMS for Seniors“**

Dabar mygtukas turėtų veikti įprastai.

---

6 dalis — 🔲 Ekranai ir mygtukai

Ekranų supratimas

Įsivaizduokite ekranus kaip **knygos puslapius**. Pagrindinis ekranas yra 1 puslapis. Galite pridėti daugiau puslapių su skirtingais mygtukais.



Naujo ekrano pridėjimas

> 🎬 **Žiūrėkite:** Kaip pridėti ekranų ir tinkinti mygtukus





1. Bakstelėkite tris taškus (⋮) → **Parinktys** → **Tinkinti mygtukus ir ekranus**
2. Bakstelėkite **Pridėti ekraną**
3. Bakstelėkite **Taip**, kad susietumėte naują ekraną su paskutiniu ankstesnio ekrano mygtuku
4. Anksčiau paskutinis buvęs mygtukas (paprastai „Programėlės“) perkeliamas į naują ekraną



Perejimas tarp ekranų braukiant

Užuot bakstelėję mygtukus ekranams perjungti, galite braukti į kairę ir į dešinę.





1. Atverkite **Parinktys** → **Ekranų parinktys** ir įjunkite **Pereiti iš vieno ekrano į kitą perbraukiant per ekraną**.
2. Atverkite **Perbraukimo tipas** ir pasirinkite:
    - **Iš pagrindinio į dešinę** — Pagrindinis ekranas → 2 ekranas → 3 ekranas (pasiekus pabaigą sustojama)
    - **Ciklas** — Po paskutinio ekrano perbraukus grįžtama į pagrindinį ekraną

> ⚠️ **Atminties įspėjimas:** Braukimo naršymas naudoja daugiau telefono atminties. Jei BIG Launcher sulėtėja, išjunkite braukimą arba sumažinkite ekranų skaičių. Kai įjungtas braukimo naršymas, mygtukai nepasiekiami klaviatūra, todėl klaviatūros ar jungiklio naudotojams gali prireikti jį išjungti.

Mygtukų tinkinimas

> 🎬 **Žiūrėkite:** Mygtukų tinkinimas


16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Bakstelėkite tris taškus (⋮) → **Nustatyti mygtukus**
2. Bakstelėkite mygtuką, kurį norite pakeisti
3. Pasirinkite iš galimų parinkčių:

Parinktis	Paskirtis
Programa	Atidaro bet kurią programėlę

Parinktis	Paskirtis
Kontaktiniai duomenys	Rodo asmens informaciją
Skambinti/siųsti SMS	Skambina nurodytu numeriu, atveria žinutės rašymo langą arba klausia, kurį veiksmą atlikti
Eiti į ekraną	Susieja su kitu ekranu
Svetainės nuoroda	Atidaro svetainę
SOS	Atidaro skubios pagalbos ekraną
Įjungti/išjungti Wi-Fi	Įjungia arba išjungia Wi-Fi (žalia = įjungta, raudona = išjungta)
Įjungti/išjungti Bluetooth	Įjungia arba išjungia Bluetooth
Lėktuvo režimas	Įjungia arba išjungia skrydžio režimą
Programos	Atidaro visą programėlių sąrašą
Parinktys	Atidaro BIG Launcher nustatymus
Išorinis Valdiklis	Prideda prie mygtuko mažąją programėlę (kalendorių, orų prognozę)
Išorinė Nuoroda	Kitų programėlių nuorodos į konkrečias jų funkcijas
Sugrąžinti	Atkuria pradinę mygtuko funkciją
Išvalyti	Pašalina mygtuko funkciją (palieka jį tuščią)

> 💡 **Apie išorinius valdiklius:** Vietos ant mygtuko nedaug, todėl rekomenduojame naudoti **mažesnius valdiklius**, kad informacija išliktų įskaitoma. Bakstelėjus valdiklį pagrindiniame ekrane, paprastai paleidžiama jam priklausanti programėlė.
>
> 💡 **Trūksta vietos?** Galite pridėti daugiau ekranų arba pakeisti išdėstymą, kad tilptų daugiau mygtukų.

Kontakto priskyrimas mygtukui

> 🎬 **Žiūrėkite:** Kaip priskirti kontaktą mygtukui

1. Bakstelėkite tris taškus → **Nustatyti mygtukus**, tada bakstelėkite mygtuką, kurį norite pakeisti.
2. Pasirinkite **Kontaktiniai duomenys**, kad atvertumėte asmens kontaktinius duomenis, arba **Skambinti/siųsti SMS**, kad paskambintumėte ar išsiųstumėte žinutę konkrečiu numeriu.
3. Pasirinkite kontaktą. Jei pasirinkote **Skambinti/siųsti SMS**, pasirinkite telefono numerį, tada skiltyje **Mygtuko veiksmas** pasirinkite **Skambinti**, **Rašyti žinutę** arba **Paklauskite, ar skambinti, ar parašyti žinutę**.

Ant mygtuko rodoma kontakto nuotrauka. Kad prieš skambinant būtų prašoma patvirtinti, palikite parinktį **Parinktys** → **Kontaktai** → **Nėra meniu skambinant kontaktui** išjungtą.

WhatsApp kontakto priskyrimas

> 🎬 **Žiūrėkite:** WhatsApp kontakto priskyrimas

1. Trys taškai (⋮) → **Nustatyti mygtukus** → bakstelėkite mygtuką
2. Pasirinkite **Išorinė Nuoroda**
3. Sąraše raskite **WhatsApp**
4. Pasirinkite kontaktą

Mygtukų piktogramų keitimas



1. Redaguodami mygtuką, bakstelėkite **Pakeisti piktogramą**
2. Rinkitės iš: **vidinių** piktogramų, **piktogramų rinkinių**, **temų** arba **iš programėlės**
3. Norėdami gauti papildomų piktogramų rinkinių, bakstelėkite **Atsisiųsti daugiau**

Mygtukų teksto etiketės

1. Redaguodami mygtuką, bakstelėkite **Nustatyti pavadinimą**
2. Įveskite trumpą pavadinimą (pvz., „Sūnus“, „Gydytojas“, „Orai“)
3. Atverkite **Parinktys** → **Ekranų parinktys**, kad pakeistumėte pavadinimo dydį ir padėtį, arba įjunkite **Apkeisti teksto etikečių spalvas**.

> 💡 Įjunkite **Parinktys** → **Ekranų parinktys** → **Įjungti automatinius teksto pavadinimus**, kad naujai priskirtiems mygtukams pavadinimai būtų suteikiami automatiškai.

Mygtukų mirksėjimas dėl programėlės pranešimų

Kai mygtukui priskiriate programėlę, BIG Launcher gali paprašyti įjungti prieigą prie pranešimų, kad mygtukas galėtų mirksėti, kai ta programėlė gauna pranešimą.

Nustatykite, kad mygtukai mirksėtų, kai tokios programėlės kaip WhatsApp ar Gmail turi pranešimų. BIG Apps Suite programėlėms privilegijuota vidinė nuoroda gali naudoti geresnes piktogramas ir kitokius mirksėjimo duomenis. Jei mirksėjimas neatitinka programėlės nuorodos, išjunkite **„BIG Apps Suite“ programėlėms suteiktos administratoriaus teisės** ir rankiniu būdu sukurkite įprastą nuorodą.

> 🎬 **Žiūrėkite:** Mygtukų mirksėjimo nustatymas

1. Pirmiausia sukurkite programėlės nuorodą pradžios ekrano mygtuke:
2. Bakstelėkite tris taškus (⋮) → **Nustatyti mygtukus**
3. Bakstelėkite mygtuką, kurį norite pritaikyti
4. Pasirinkite **Programa** ir norimą programėlę (pvz., WhatsApp)
5. Grįžkite į pradžios ekraną → bakstelėkite tris taškus → **Parinktys**
6. Bakstelėkite **Ekranų parinktys**
7. Įjunkite **Mirksintis mygtukas, kai programėlė parodo pranešimą**
8. Atsivers sistemos ekranas — įjunkite BIG Launcher **prieigą prie pranešimų** ir bakstelėkite **Leisti**
9. Grįžkite į pradžios ekraną — kai programėlė gaus naują pranešimą, mygtukas pradės mirksėti

> 💡 Norite padidinti visus telefono pranešimus? Išbandykite mūsų programėlę **BIG Notifications**.

---

7 dalis — 🎨 Temos ir išvaizda

Įdiegtos temos

Tema	Aprašymas
Šviesi (numatytoji)	Baltas fonas, juodas tekstas — tinka šviesioms patalpoms
Tamsi	Juodas fonas, baltas tekstas — lengviau skaityti naktį
Mėlyna	Šviesiai mėlyna — kitoks vaizdas



Norėdami pakeisti: Parinktys → **Išvaizda** → **Pasirinkite temą**

Norėdami atsisiųsti daugiau: temų parinkimo lange bakstelėkite **Atsisiųsti daugiau**.

Teksto dydis

Parinktys → Išvaizda → Teksto dydis

- **Įprastas** — standartinis
- **Didesnis** — didesnis
- **Didžiausias** — didžiausias

Ekrano orientacija

Parinktys → Išvaizda → Pasirinkite ekrano orientaciją

- **Nustatyti automatiškai** — pasukama kartu su telefonu
- **Horizontali** — visada horizontali
- **Vertikali** — visada vertikali

Viso ekrano režimas

Viso ekrano režimas paslepia Android būsenos juostą ekrano viršuje.

1. Atverkite **Parinktys → Išvaizda** ir įjunkite **Visas ekranas**.
2. Įjunkite **Rodyti didelę baterijos būklės piktogramą**, kad didelis baterijos indikatorius liktų matomas.
3. Atverkite **Signalo indikatorius** ir pasirinkite **Telefonas** arba **Wi-Fi**, priklausomai nuo to, kurį signalą norite matyti.

Viso ekrano režimu pranešimų skydelį pasiekti ne taip paprasta, tačiau prieiga prie Android sistemos nustatymų neužblokuojama.

Saugios ribos

Apsaugo nuo atsitiktinių prisilietimų prie ekranų, besitęsiančių iki pat kraštų:

Parinktys → Išvaizda → Saugumo rėmelio dydis. Pasirinkite rėmelio dydį nuo 0% iki 15%.

---

8 dalis — 🆘 SOS pagalba



Raudonas mygtukas **SOS** gali automatiškai: 1. Išsiųsti pagalbos SMS žinutę su jūsų buvimo vieta 2. Paskambinti nurodytu telefono numeriu

SOS SMS nustatymas

1. **Parinktys** → **SOS**
2. Įjunkite **Siųsti SMS žinutę**
3. Lauke **Telefono numeris** įveskite telefono numerius (atskirkite juos kableliais)
4. Lauke **Žinutės tekstas** parašykite pagalbos žinutę
5. Nustatykite **Žinutės atidėjimas** — kiek sekundžių laukti prieš siunčiant (per šį laiką galite atšaukti siuntimą)
6. Įjunkite **Pridėti GPS vietovę**, kad būtų pridėta jūsų buvimo vieta

Nustatymo pavyzdys: - Telefonas: įveskite visą patikimo kontakto telefono numerį; kelis numerius atskirkite kableliais. - Tekstas: `Padėkite man! Skubi pagalba!` - Atidėjimas: `5 sekundės` - GPS: įjungta

SOS skambučio nustatymas

1. **Parinktys** → **SOS**
2. Įjunkite **Skambinti**
3. Lauke **Telefono numeris** įveskite telefono numerį
4. Nustatykite **Skambučio atidėjimas** — kiek sekundžių laukti išsiuntus SMS žinutę

SOS naudojimas

Automatinis siuntimas veikia tik tada, kai BIG SMS yra numatytoji žinučių programa. Kitu atveju SOS žinutė nukopijuojama į numatytąją žinučių programą.

1. Pradiniame ekrane palieskite **SOS**
2. Pasirodo atgalinis skaičiavimas
3. Norėdami atšaukti, palieskite **Atšaukti**
4. Pasibaigus atgaliniam skaičiavimui: jei BIG SMS yra numatytoji žinučių programa, SMS žinutė išsiunčiama; kitu atveju ji nukopijuojama į numatytąją žinučių programą. Tada skambinama įjungus **laisvų rankų režimą**.

> ⚠️ **Apribojimai:** - **Negalite** naudoti skubiosios pagalbos numerių, tokių kaip 911 ar 112 (Android apribojimas) - Vietoj jų naudokite šeimos narių ar jus prižiūrinčių asmenų numerius - GPS tiksliausiai veikia lauke; patalpose tikslumas mažesnis

Dvigubo SMS pasirinkimas

Įjunkite **Siųsti GPS SMS žinutę**, kad būtų siunčiamos dvi žinutės: 1. Pirmoji SMS žinutė — iš karto, su apytiksle buvimo vieta 2. Antroji SMS žinutė — kai GPS tiksliau nustato buvimo vietą

---

9 dalis — 🔒 Saugumas ir apribojimai

Apsauga slaptažodžiu

> 🎬 **Žiūrėkite:** Apsauga slaptažodžiu

Apsaugokite nustatymus, kad juos keisti galėtumėte tik jūs arba jus prižiūrintis asmuo:

1. Trys taškai (⋮) → **Parinktys** → **Parinkčių meniu**
2. Įjunkite **Apsaugoti meniu**
3. Palieskite **Slaptažodis** ir įveskite slaptažodį
4. Slaptažodis gali būti tuščias (tiesiog paspauskite Gerai) arba konkretus kodas

> ⚠️ **Įspėjimas:** Užsirašykite slaptažodį. Jei jį pamiršite, prieš išvalydami programos duomenis ar iš naujo įdiegdami BIG Launcher perskaitykite skyrių Pamirštas slaptažodis.

Ką galima apsaugoti: - **Parinkčių meniu** — norint atverti nustatymus, reikia slaptažodžio - **Sistemos parinktys** — norint pasiekti Android nustatymus, reikia slaptažodžio

> 💡 **Patarimas:** Net jei sistemos nustatymai apsaugoti slaptažodžiu, naudotojas vis tiek gali juos pasiekti nuleidęs viršutinę pranešimų juostą (tai Android funkcija, kurios negalima išjungti). Kad tai padaryti būtų sunkiau, skiltyje **Parinktys** → **Išvaizda** įjunkite **Visas ekranas** — pradiniame ekrane pranešimų juosta bus paslėpta, todėl norint ją pasiekti reikės dviejų atskirų braukimų žemyn.

Parinktys BIG Phone / BIG SMS

Kai BIG Phone arba BIG SMS atveriate iš BIG Launcher, jos naudoja BIG Launcher nustatymus ir Parinkčių punkto nerodo. Jas nustatykite skiltyje BIG Launcher → **Parinktys** → **Telefonas** arba **Žinutės**. Be BIG Launcher pirmasis jų meniu punktas yra **Parinktys**.

> 💡 Jei šio punkto reikia net atvėrus jas iš BIG Launcher, jų pačių skiltyje **Parinktys → BIG Apps Suite** pažymėkite **Rodyti Parinkčių mygtuką**.

Nustatymų paveldėjimas tarp programėlių

> 🎬 **Žiūrėkite:** Nustatymų paveldėjimo paaiškinimas

Kad nustatymai būtų vienodi, keiskite juos skiltyje **BIG Launcher → Parinktys**, o BIG Phone ir BIG SMS palikite įjungtą **Perkelti nustatymus**.

Rekomenduojama nustatymo tvarka:

1. Viską sukonfigūruokite BIG Launcher programoje taip, kad nustatymai jums tiktų.
2. Iš BIG Launcher atverkite **BIG Phone**, tada grįžkite į BIG Launcher.
3. Iš BIG Launcher atverkite **BIG SMS**, tada grįžkite į BIG Launcher.

Atvėrus kiekvieną susijusią programą iš BIG Launcher, jai pritaikomi nustatymai. Atlikę daugiau pakeitimų BIG Launcher programoje, pakartokite paskutinius du veiksmus.

Pakeitimai, atlikti tik BIG Phone arba BIG SMS programoje, BIG Launcher nustatymų **nekeičia**. Pavyzdžiui, jei pakeisite nustatymą BIG Phone programoje, o vėliau pakeisite nustatymus BIG Launcher programoje ir iš jos atversite BIG Phone, BIG Phone perims nustatymus iš BIG Launcher. Tai gali perrašyti pakeitimus, kuriuos atlikote tik BIG Phone programoje. Tas pats galioja ir BIG SMS.

Norėdami išlaikyti atskirus nustatymus: susijusioje programoje atverkite **Parinktys → BIG Apps Suite** ir išjunkite **Perkelti nustatymus**. Tuomet ši programa išlaikys savo nustatymus, užuot perėmusi juos iš BIG Launcher.

Trynimo leidimų valdymas

> 🎬 **Žiūrėkite:** Istorijos, SMS ir kontaktų trynimas

Saugumo sumetimais trynimas **pagal numatytuosius nustatymus išjungtas**. Norėdami įjungti:

Ką ištrinti	Kur įjungti
Kontaktai	Parinktys → Kontaktai → "Įgalinti leidimą trinti kontaktus"
Skambučių istorija	Parinktys → Telefonas → „Leisti trinti skambučių žurnalo įrašus“
SMS žinutės	Parinktys → Žinutės → "Rodyti ištrynimo mygtuką"

Arba iš naujo paleiskite **sąrankos vedlį** (Parinktys → Paleisti sąrankos vedlį) ir pakeiskite leidimus ekrane su šiukšliadėžės piktograma.

Masinio trynimo parinktys (kai įjungta): - Atskiri įrašai arba ištisi pokalbiai - Visa konkretaus kontakto istorija - Visa skambučių istorija arba visos žinutės

> ⚠️ **Masinio trynimo atšaukti negalima!**

Programėlių slėpimas

1. **Parinktys** → **Programos** → **Leidžiamos programos**
2. Palieskite programėlę, kad ją paslėptumėte (ji bus rodoma kaip „išjungta“)
3. Norėdami atlikti masinius pakeitimus, naudokite **Išjungti viską** / **Įjungti viską**

Skubi prieiga prie nustatymų

Ekrane **Pagrindinis ekranas** paspauskite ir **30 sekundžių laikykite viršutinį kairįjį mygtuką**, kad atidarytumėte parinktis.

Tai veikia tik pagrindiniame ekrane ir **neleidžia** apeiti apsaugos slaptažodžiu. Jei įjungta parinktis **Apsaugoti meniu**, slaptažodžio vis tiek reikės.

---

10 dalis — ♿ Prieinamumas

TalkBack (ekrano skaitytuvas)

BIG Launcher veikia su neregiams skirtu Android ekrano skaitytuvu TalkBack: 1. Telefono **pritaikymo neįgaliesiems nustatymuose** įjunkite TalkBack 2. BIG Launcher garsiai perskaito mygtukų pavadinimus, ekranų antraštes, kontaktus ir žinutes

Optimizavimo parinktys nuostatose: - **„Talkback“: neskaityti programėlės pavadinimo** — pagreitina ekranų pavadinimų skaitymą - **„Talkback“: paveiksliuko mygtukai** — naudokite šią suderinamumo pataisą, jei TalkBack kyla problemų dėl mygtukų su paveikslėliais

Kai TalkBack įjungtas, išjunkite **Perskaityti, kai ilgai paspaudžiama**, kad tekstas nebūtų skaitomas du kartus.

Perskaityti, kai ilgai paspaudžiama

Net ir be TalkBack: 1. **Parinktys** → **Pritaikymas neįgaliesiems** → įjunkite **Perskaityti, kai ilgai paspaudžiama** 2. Laikykite pirštą ant bet kurio mygtuko ar teksto, kad išgirstumėte jį perskaitomą garsiai

Paaiškinti, kai ilgai paspaudžiama

1. **Parinktys** → **Pritaikymas neįgaliesiems** → įjunkite **Paaiškinti, kai ilgai paspaudžiama**
2. Palaikius nuspaustą mygtuką, pasirodo iškylantysis langas su jo aprašymu

Didelio kontrasto ir didelio teksto patarimai

- Norėdami didžiausio kontrasto, naudokite **Tamsią temą**
- Nustatykite teksto dydį **Didžiausias**
- Nustatykite parinktį **Saugumo rėmelio dydis**, kad išvengtumėte palietimų ties kraštais
- Naudokite **viso ekrano režimą** su dideliu baterijos indikatoriumi ir pasirinktu signalo indikatoriumi

Didelės kontaktų nuotraukos

1. **Parinktys** → **Telefonas** → **Kontakto nuotraukos dydis**
2. Pasirinkite, kiek vietos skambinančiojo nuotraukai rezervuoti skambučio ekrane

Haptinis atsiliepimas (vibracija)

Parinktys → **Pritaikymas neįgaliesiems** → įjunkite **Įjungti prisilietimo atsaką**

Kaskart paspaudus mygtuką, telefonas švelniai suvibruoja.

Valdymo parinktys

Režimas	Veikimas
Trumpas paspaudimas	Suaktyvinama trumpai palietus
Trumpas & ilgas paspaudimas	Mygtukas suaktyvinamas tiek trumpai, tiek ilgai paspaudus. Jei įjungtos funkcijos „Perskaityti, kai ilgai paspaudžiama“ ir „Paaiškinti, kai ilgai paspaudžiama“, jos taip pat gali veikti.

Aparatinė klaviatūra ir prieinamumo jungikliai

Norėdami valdyti klaviatūra arba jungikliu, išjunkite **Pereiti iš vieno ekrano į kitą perbraukiant per ekraną**, nes naršant perbraukimais mygtukai tampa nepasiekiami klaviatūra. Įjunkite **Aktyvuoti mygtukus valdikliams**, kai valdikliams reikia klaviatūros židinio.

1. **Parinktys** → **Ekranų parinktys** → įjunkite **Aktyvuoti mygtukus valdikliams**
2. Naršykite rodyklių klavišais, pasirinkite klavišu „Gerai“ arba įvesties klavišu, o grįžkite atgal klavišu „Atgal“

Tecla Shield: BIG Launcher palaiko išorinius jungiklius, įsiurbimu ir pūtimu valdomus įrenginius bei vairalazdes per vežimėlio sąsają Tecla Shield.

---

11 dalis — 📲 Programos





Prieiga prie programėlių

Pradiniame ekrane bakstelėkite **Programos**, kad pamatytumėte įdiegtas programas. Parinkčių punktą galima paslėpti, rodyti virš programų arba po jomis skiltyje **Parinktys** → **Programos** → **Rodyti Parinkčių punktą**.

Neseniai naudotos programėlės

1. **Parinktys** → **Programos** → įjunkite **Rodyti vėliausiai naudotas programėles**
2. Nustatykite, kiek programų rodyti, naudodami **Neseniai naudotų programėlių skaičius**

Programėlių paieška

1. Bakstelėkite paieškos laukelį programų sąrašo viršuje
2. Pradėkite rašyti programos pavadinimą

> 💡 Skiltyje Parinktys → Programos įjunkite **Geresnė programėlės paieška**, kad būtų ieškoma bet kurioje pavadinimo vietoje (pvz., įvedus „book“ randama „Facebook“).

Nustatymų rodymas programėlių sąraše

Jei telefone nėra meniu mygtuko: 1. **Parinktys** → **Programos** → **Rodyti Parinkčių punktą** 2. Pasirinkite: **Nerodyti**, **Virš programų** arba **Žemiau programų**

---

12 dalis — ⚙️ Nustatymai ir sistema

Licencijos perkėlimas

Naujajame telefone įdiekite įsigytas BIG programas ir naudokite **tą pačią Google paskyrą**, kurią naudojote pirkdami.

1. Jei įsigijote **BIG Apps Suite PREMIUM**, atidarykite **BIG Launcher**. Jei įsigijote atskirą programą, atidarykite ją.
2. Eikite į **Parinktys** → **Pirkti/patikrinti pilną versiją** → **Atkurti pirkinius**.
3. Jei naudojate rinkinį, grįžkite į BIG Launcher ir tiesiai iš jo atidarykite **BIG Phone** ir **BIG SMS**, kad aktyvuotumėte jų licencijas.

Atkūrus pirkinį atkuriama mokama prieiga, o ne ankstesnis pradinio ekrano išdėstymas ar nustatymai. Jei prieigos vis dar nėra, vadovaukitės skilties Licencijos atkūrimas nurodymais.

Programėlės versijos tikrinimas

> 🎬 **Žiūrėkite:** Kaip patikrinti versiją

1. **Sistemos parinktys** → **Programos** → bakstelėkite **BIG Launcher** (arba BIG Phone / BIG SMS)
2. Slinkite į apačią — ten rodomas versijos numeris
3. Norėdami sužinoti Android versiją: **Sistemos parinktys** → **Apie telefoną** → **Programinės įrangos informacija**

Grįžimas prie pradinės paleidyklės

1. **Parinktys** → **Panaikinkite BIG Launcher kaip numatytąjį pradinį ekraną**
2. Paspauskite pradžios mygtuką
3. Pasirinkite ankstesnę paleidimo programą

---

13 dalis — ⚙️ Nustatymų žinynas

Svarbūs nustatymų ryšiai

Kai kurie Nustatymai veikia kartu ir turėtų būti paaiškinti prieš išsamų aprašą:

- Visas ekranas paslepia „Android“ būsenos juostą ekrano viršuje. Kai jis įjungtas, BIG Launcher baterijos ir signalo indikatoriai tampa naudingesni, nes įprasti „Android“ indikatoriai gali būti nematomi pagrindiniame ekrane.
- Įjungus parinktį „Apsaugoti sistemos nustatymus“, prieš atveriant Android sistemos nustatymus iš BIG Launcher gali būti reikalaujama slaptažodžio. Pati Android sistema vis tiek gali leisti juos pasiekti per pranešimų skydelį. Viso ekrano režimas tai apsunkina, nes pradžios ekrane pranešimų juosta yra paslėpta.
- Mygtukų mirksėjimas, pranešantis apie praleistus skambučius, žinutes ir kitus programėlių pranešimus, priklauso nuo prieigos prie pranešimų ir nuo to, kokia funkcija priskirta mygtukui. BIG Apps Suite programėlės gali naudoti vidines privilegijuotas nuorodas. Jei mirksėjimas neveikia taip, kaip tikėtasi, išjunkite parinktį „BIG Apps Suite“ programėlėms suteiktos administratoriaus teisės ir skiltyje Tinkinti mygtukus ir ekranus rankiniu būdu sukurkite įprastą programėlės nuorodą.
- Gaunamojo skambučio ekranas priklauso nuo Android leidimų, pranešimų kanalų, akumuliatoriaus valdymo ir nuo to, ar BIG Phone nustatyta kaip numatytoji telefono programa. Jei viso skambučio ekrano parodyti nepavyksta, BIG Phone gali vietoj jo rodyti iškylantįjį pranešimą arba įspėjimą tik pranešimų juostoje.
- Tiesioginio skambinimo parinktys sumažina saugos patvirtinimo užklausų skaičių. Parinktys Nėra meniu skambinant kontaktui ir Nerodyti meniu lango numerio rinkiklyje gali paspartinti skambinimą, tačiau jos taip pat padidina atsitiktinių skambučių riziką.
- Kontaktų, skambučių istorijos ir žinučių trynimas valdomas atskirai. Kontaktų trynimas nustatomas skiltyje Parinktys -> Kontaktai, skambučių žurnalo trynimas — skiltyje Parinktys -> Telefonas, o žinučių trynimas — skiltyje Parinktys -> Žinutės.
- Braukimo naršymas tarp ekranų reikalauja daug atminties ir, kai įjungtas, mygtukai nepasiekiami klaviatūra. Naudojant klaviatūrą, jungiklį ar TalkBack, apsvarstykite galimybę išjungti braukimo naršymą.
- SMS pranešimų elgesys yra padalintas tarp BIG SMS nustatymų ir „Android“ pranešimų nustatymų. Garsas, vibracija, užrakinimo ekrano rodymas ir viso ekrano rodymas gali reikalauti „Android“ pranešimų leidimų ir kanalų nustatymų.

- Kad SOS SMS būtų siunčiamos automatiškai, BIG SMS turi būti nustatyta kaip numatytoji žinučių programa. Kitu atveju SOS žinutė nukopijuojama į numatytąją žinučių programą.

Atidarykite Nustatymus iš trijų taškų meniu pagrindiniame ekrane, iš programėlių sąrašo, jei įjungta, arba naudodami avarinės prieigos gestą, aprašytą šio vadovo saugumo skyriuje.

Tikslus sąrašas gali skirtis priklausomai nuo įrenginio, „Android“ versijos, įdiegtų BIG Apps Suite programėlių ir leidimų. Kai kurie veiksmai atidaro „Android“ sistemos nustatymus.

Pagrindinis Nustatymų ekranas

Elementas	Ką jis daro	Pastabos
Pirkti/patikrinti pilną versiją	Atidaro pirkimo arba licencijos atnaujinimo parinktis.	Kiekviena BIG Apps Suite programėlė gali turėti savo licenciją. Naudokite tą pačią „Google“ paskyrą, kuri buvo naudota pirkimui.
Paleisti sąrankos vedlį	Vėl paleidžia sąrankos vedlį.	Naudinga po įdiegimo arba keičiant pagrindinius nustatymus naujam naudotojui.
Pasirinkti kalbą	Pakeičia BIG Launcher naudojamą kalbą.	Programėlė gali naudoti savo kalbą nepriklausomai nuo „Android“ sistemos kalbos.
Išvaizda	Atidaro vaizdo nustatymus.	Tema, teksto dydis, būsenos indikatoriai, visas ekranas ir ekrano orientacija.
Pritaikymas neįgaliesiems	Atidaro sąveikos ir pagalbinio naudojimo nustatymus.	Ilgas paspaudimas, su TalkBack susijusios parinktys, vibracija ir neaktyvūs mygtukai.
Parinkčių meniu	Valdo prieigą prie Nustatymų ir sistemos nustatymų.	Apima slaptažodžio apsaugą.
Tinkinti mygtukus ir ekranus	Atidaro ekrano ir mygtukų redaktorių.	Naudojama mygtukų funkcijoms, etiketėms, piktogramoms, išdėstymams ir papildomiems ekranams keisti.
Ekranų parinktys	Atidaro bendras ekrano elgesio parinktis.	Braukimo naršymas, mirksintys mygtukai, etiketės ir meniu mygtuko elgesys.
Kontaktai	Atidaro kontaktų sąrašo, kontakto informacijos ir kontakto redagavimo parinktis.	Taip pat valdo kontaktų trynimą ir kontaktų iššokančio lango elgesį.

Elementas	Ką jis daro	Pastabos
Telefonas	Atidaro įeinančio skambučio, aktyvaus skambučio, skambučių žurnalo ir rinkiklio parinktis.	Kad veiktų daugelis parinkčių, BIG Phone turi būti įdiegta ir nustatyta kaip numatytoji telefono programa.
Žinutės	Atidaro SMS pranešimo, žinučių detalių, žinučių redaktoriaus ir filtravimo parinktis.	Daugeliui elementų reikalinga įdiegta BIG SMS ir nustatyta kaip numatytoji SMS programėlė.
SOS	Atidaro avarinės SMS ir skambučio parinktis.	Konfigūruokite telefono numerius, laukimo laiką, SMS tekstą ir GPS vietos nustatymo elgesį.
Programos	Atidaro programėlių sąrašo nustatymus.	Neseniai naudotos programėlės, paslėptos programėlės, paieška ir nuoroda į „Parinktys“ programėlių sąraše.
Suderinamumo pataisymai	Atidaro įrenginiui būdingus pataisymus.	Naudokite tik tada, kai atsiranda aprašyta problema. Kai kurie pataisymai gali sumažinti našumą.
Atsakomybės Apribojimas ir Privatumo Politika	Rodo teisinę ir privatumo informaciją.	Naudotojas sutinka su šiomis sąlygomis naudodamas programėlę.
Panaikinkite BIG Launcher kaip numatytąjį pradinį ekraną	Panaikina BIG Launcher kaip numatytąją „Android“ pagrindinio ekrano programėlę.	Paspaudus „Namų“ mygtuką, „Android“ gali paklausti, kurį paleidiklį naudoti.
Vartotojo vadovas	Atidaro internetinį naudotojo vadovą.	Reikalinga naršyklė ir interneto prieiga.
Ieškoti atnaujinimų	Rodo įdiegtą versiją ir atnaujinimo informaciją.	Visada atnaujinkite į naujausią prieinamą versiją.

Išvaizda

Nustatymas	Parinktys	Ką jis daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Pasirinkite temą	Šviesi (numatytoji), Tamsi, Mėlyna, įdiegtos temos, Atsisiųsti daugiau	Pakeičia spalvų temą.	Tamsi gali pagerinti kontrastą naktį. Papildomos temos gali priklausyti nuo įdiegtų temų paketų.
Teksto dydis	Įprastas, Didesnis, Didžiausias	Pakeičia pagrindinį programėlės teksto dydį.	„Taikyti teksto dydį ir parinktims“ nustato, ar pasirinktas teksto dydis taikomas ir parinktims.
Pasirinkite ekrano orientaciją	Automatinė (numatytoji), Horizontali, Vertikali	Kontroliuoja, ar BIG Launcher seka įrenginio pasukimą, ar užfiksuoja orientaciją.	Naudokite Vertikalią telefonams, naudojamiems tik portreto režimu. Naudokite Horizontalią fiksuotiems gulsčio režimo nustatymams.
Saugumo rėmelio dydis	Nuo 0% iki 15%	Prideda neaktyvias paraštes prie ekrano kraštų, siekiant sumažinti atsitiktinius prisilietimus prie kraštų.	Naudinga ekranams, besitęsiantiems iki pat įrenginio kraštų, ir naudotojams, turintiems motorikos sutrikimų. Platesnės paraštės sumažina naudojamą mygtukų plotą.
Signalo indikatorius	Nėra signalo indikatoriaus, Telefonas, Wi-Fi	Pasirenka, kurį didelį signalo indikatorių rodo BIG Launcher.	Naudinga naudojant Visą ekraną, kai įprasta „Android“ būsenos juosta gali būti paslėpta.
Rodyti didelę baterijos būklės piktogramą	Taip/Ne	Rodo didelį BIG Launcher baterijos indikatorių.	Ypač naudinga naudojant Visą ekraną.
Rodyti žadintuvo piktogramą	Taip/Ne	Rodo žadintuvo piktogramą prie laikrodžio.	Išjunkite, jei įrenginys neteisingai rodo žadintuvo piktogramą net tada, kai nėra aktyvaus žadintuvo.

Nustatymas	Parinktys	Ką jis daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Visas ekranas	Taip/Ne	Paslepia „Android“ pranešimų / būsenos juostą ekrano viršuje.	Apsunkina atsitiktinę prieigą prie sistemos, tačiau taip pat paslepia įprastus „Android“ baterijos ir signalo indikatorius.
Juoda Naršymo juosta	Taip/Ne	Pakeičia apatinės „Android“ naršymo juostos foną į juodą.	Gali nulūžti kai kuriuose „Motorola“ įrenginiuose, nurodytuose programėlės įspėjime. Naudokite tik tada, jei reikia.
Taikyti teksto dydį ir parinktims	Taip/Ne	Rodo Nustatymus naudojant pasirinktą BIG Launcher teksto dydį.	Naudinga silpnaregiams, tačiau labai didelis tekstas gali priversti ilgus nustatymų aprašymus užimti daugiau vietos.

Pritaikymas neįgaliesiems

Nustatymas	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką jis daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Valdymas	Trumpas paspaudimas; Trumpas ir ilgas paspaudimas	Pasirenka, kaip mygtukai reaguoja į prisilietimą.	Trumpas ir ilgas paspaudimas aktyvuoja mygtukus net ir ilgai spaudžiant – tinka senjorams, kuriems sunku naudotis jutikliniais ekranais.
Atšaukti dialogus palietus už lentelės ribų	Taip/Ne	Uždaro dialogo langus, kai vartotojas bakstelėja už jų ribų.	Išjungti naudotojams, kurie dažnai netyčia paliečia už dialogo langų ribų.
Įjungti prisilietimo atsaką	Taip/Ne	Vibruoja, kai paliesti meniu mygtukai.	Priklauso nuo įrenginio vibracijos aparatinės įrangos ir „Android“ vibracijos nustatymų.

Nustatymas	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką jis daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Perskaityti, kai ilgai paspaudžiama	Taip/Ne	Garsiai perskaito elemento aprašymą ilgai paspaudus.	Turi būti įdiegta TalkBack. Naudokite kartu su „Aktyvuoja mygtukus be funkcijų“, jei norite, kad būtų galima aptikti ir tuščius elementus.
Paaiškinti, kai ilgai paspaudžiama	Taip/Ne	Rodo elemento aprašymą iššokančiame lange ilgai paspaudus.	Naudinga, kai globėjas nori aprašymų nekeisdamas mygtuko veiksmo.
Aktyvuoja mygtukus be funkcijų	Taip/Ne	Padaro visus elementus interaktyvius, net jei jie neatlieka jokio veiksmo.	Naudinga kartu su įgarsinimo ilgai paspaudus arba iškylančiųjų langų parinktimis, nes kitu atveju neaktyvūs mygtukai gali nereaguoti.
„Talkback“: neskaityti programėlės pavadinimo	Taip/Ne	Praleidžia pakartotinį programėlės pavadinimo skaitymą.	Pagreitina ekrano pavadinimo skaitymą TalkBack naudotojams.

Parinkčių meniu

Parinktis	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Nustatyti mygtukus	Taip/Ne	Prideda greitą prieigą prie ekrano redaktoriaus meniu.	Tai yra „Nustatyti mygtukus“ nuoroda, naudojama slaugytojų.
Sistemos meniu nustatymai	Taip/Ne	Prideda greitą prieigą prie „Android“ sistemos nustatymų meniu.	Gali būti apsaugota naudojant „Apsaugoti sistemos nustatymus“.

Parinktis	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Apsaugoti meniu	Taip/Ne	Reikalauja Parinkčių slaptažodžio prieš atidarant Parinktis.	Naudokite, kad išvengtumėte atsitiktinių ar neteisėtų pakeitimų.
Apsaugoti sistemos nustatymus	Taip/Ne	Reikalauja Parinkčių slaptažodžio prieš atidarant sistemos nustatymus iš BIG Launcher.	„Android“ vis dar gali leisti pasiekti sistemos nustatymus per pranešimų juostą. Viso ekrano režimas tai apsunkina.
Slaptažodis	Teksto/slaptažodžio veiksmas	Nustato slaptažodį, naudojamą apsaugotoms Parinktims ir apsaugotiems sistemos nustatymams.	Tuščias slaptažodis gali būti naudojamas kaip paprastas patvirtinimas. Jei slaptažodis pamirštamas, atkūrimui gali prireikti iš naujo įdiegti programėlę arba iš naujo nustatyti jos duomenis.

Ekranų parinktys

Parinktis	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Mirksintis mygtukas, kai programėlė parodo pranešimą	Taip/Ne	Priverčia programėlės nuorodos mygtuką mirksėti, kai programėlė sukuria pranešimą viršutinėje būsenos juostoje.	Reikalinga prieiga prie pranešimų. Mygtukas turi būti priskirtas programėlei, kurios pranešimas turi būti stebimas.
Išvalyti mirksinčių mygtukų talpyklą	Veiksmas	Išvalo saugomą mirksinčių pranešimų informaciją.	Išorinės programėlės turi iš naujo sukurti arba atnaujinti pranešimus, kad mygtukai vėl galėtų mirksėti.

Parinktis	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
„BIG Apps Suite“ programėlėms suteiktos administratoriaus teisės	Taip/Ne	Vidinėmis sąsajomis susieja BIG Phone, BIG SMS ir kitas BIG Apps Suite programas su BIG Launcher.	Pateikia geresnes piktogramas ir specialius mirksėjimo duomenis. Išjunkite, jei mirksėjimas veikia netinkamai, ir rankiniu būdu sukurkite įprastą programėlės nuorodą.
Pereiti iš vieno ekrano į kitą perbraukiant per ekraną	Taip/Ne	Leidžia braukti kairėn/dešinėn tarp ekranų.	Naudoja daug atminties. Kai naršymas braukiant įjungtas, mygtukai nepasiekiami klaviatūra.
Perbraukimo tipas	Nuo pradžios ekrano į dešinę; Ciklas	Pasirenka, kaip braukimo navigacija judės per ekranus.	Pasirinkus „Ciklas“, iš paskutinio ekrano grįžtama į pradžios ekraną. Pasirinkus „Nuo pradžios ekrano į dešinę“, sustojama pasiekus pabaigą.
Leisti meniu mygtuką visuose ekranuose	Taip/Ne	Rodo Parinkčių meniu visuose ekranuose, o ne tik pagrindiniame ekrane.	Naudinga, kai naudotojas praleidžia laiką papildomuose ekranuose.
Aktyvuoti mygtukus valdikliams	Taip/Ne	Prideda aktyvų/fokusuojamą mygtuko rėmelį aplink valdiklius.	Skirta daugiausia valdyti klaviatūra. Paspaudus mygtuką, valdikliui suteikiamas fokusas.
Įjungti automatinius teksto pavadinimus	Taip/Ne	Automatiškai prideda tekstines etiketes prie naujai sukurtų mygtukų.	Etikečių išvaizdą lemia toliau pateikti etikečių spalvos, dydžio ir padėties nustatymai.
Apkeisti teksto etikečių spalvas	Taip/Ne	Naudoja baltą tekstą su juodu apvadu.	Naudinga, kai etiketės rodomos ant piktogramų ar nuotraukų.
Teksto dydis	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Nustato ekrano mygtukų tekstinių etikečių dydį.	Tai keičia mygtukų etikečių dydį, o ne pagrindinio programėlės teksto dydį skiltyje „Išvaizda“.

Parinktis	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Teksto pavadinimų padėtis	Viršuje, Per vidurį, Apačioje	Leidžia pasirinkti, kur rodomos mygtukų etiketės.	Programėlių piktogramoms paprastai tinkamiausia padėtis apačioje; padėtis centre gali būti naudinga, kai etiketėje pateikiama pagrindinė informacija.

Kontaktai

Parinktis	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Ieškoti kontaktų pagal	Visus prieinamus laukus (Sistema); Vardą; Pavardę	Kontroliuoja, kuriuose kontaktų laukuose ieškoma.	Paieška pagal vardą ir pavardę gali neveikti visuose įrenginiuose.
Rodyti tik kontaktus su telefonu	Taip/Ne	Rodo tik tuos kontaktus, kurie turi telefono numerį.	Rekomenduojama paprastam telefono naudojimui, nes kontaktams be telefono numerių negalima skambinti.
Rikiuoti pagal pavardę	Taip/Ne	Rūšiuoja kontaktus pagal pavardę.	Gali neveikti visuose telefonuose.
Rodyti pasirenkamą jungiklį tarp Kontaktai/Mėgstamiausi	Taip/Ne	Prideda perjungiklį, skirtą perjungti tarp visų kontaktų ir mėgstamiausių kontaktų kontaktų sąraše.	Naudinga, jei naudotojas dažnai persijungia tarp abiejų sąrašų.
Rodyti visus kontaktų elementus, įskaitant pasikartojančius	Taip/Ne	Rodo dubliuotus įrašus kontaktų detalėse.	Išjunkite, kad paslėptumėte dubliuotus kontaktų elementus.

Parinktis	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Leisti pažymėti/pašalinti mėgstamiausius	Taip/Ne	Prideda galimybę pažymėti arba atžymėti kontaktą kaip mėgstamą kontaktų detalėse.	Žvaigždute pažymėti kontaktai rodomi žvaigždute pažymėtų kontaktų sąraše, ir juos gali naudoti filtrai.
Įgalinti leidimą trinti kontaktus	Taip/Ne	Prideda „Ištrinti kontaktą“ kontaktų detalių pabaigoje.	Ištrynimo negalima atšaukti. Išjunkite naudotojams, kurie gali atsitiktinai ištrinti kontaktus.
Pridėti standartinę kontaktų programą	Taip/Ne	Prideda prieigą prie „Android“ sistemos kontaktų detalių ekrano kontaktų detalių pabaigoje.	Naudinga, kai reikalinga speciali „Android“ kontaktų funkcija.
Naudoti standartinę kontaktų programą	Taip/Ne	Naudoja „Android“ sistemos kontaktų detales vietoj BIG Launcher kontaktų detalių.	Naudokite tik tuo atveju, jei sistemos kontaktų programėlė turi reikalingas specialias funkcijas.
Pridėti redagavimo mygtuką	Taip/Ne	Prideda prieigą prie BIG Launcher kontaktų redaktoriaus.	Tai yra paprastas redaktorius, sukurtas BIG Launcher.
Pridėti numatytąjį redaktorių	Taip/Ne	Prideda prieigą prie „Android“ sistemos kontaktų redaktoriaus.	Naudinga kontaktų laukams, kurių nepalaiko BIG Launcher redaktorius.
Rodyti žinutės mygtuką skambučio lange	Taip/Ne	Rodo arba slepia „Siųsti žinutę“ paspaudus kontakto telefono numerį.	Paslėpus jį, skambučio dialogas supaprastėja, tačiau dialogo lango išlaikymas vis dar padeda išvengti atsitiktinių skambučių.
Nėra meniu skambinant kontaktui	Taip/Ne	Tiesiogiai skambina kontaktui, užuot rodžius parinktis.	Greičiau, bet mažiau saugu. Nerekomenduojama naudotojams, kurie gali netyčia paliesti.

Parinktis	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Nerodyti meniu lango numerio rinkiklyje	Taip/Ne	Tiesiogiai skambina iš rinkiklio, užuot rodžius parinktis.	Greičiau, bet pašalina papildomą patvirtinimo žingsnį.
Rodyti Paieškos laukas	Taip/Ne	Rodo arba paslepia paieškos lauką kontaktų sąraše.	Paslėpkite jį, kad kontaktų sąrašas būtų paprastesnis.

Telefonas

Parinktis	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Pasirinkite telefono skambėjimo garsą	Veiksmas	Atidaro skambėjimo tono pasirinkimą įeinantiems skambučiams.	Veikimas gali priklausyti nuo „Android“ skambėjimo tono leidimų ir garso nustatymų.
Pataisymas: jokio skambėjimo garso	Taip/Ne	Įjungia sprendimą, kai įeinantys skambučiai neturi skambėjimo tono.	Pirmiausia patikrinkite garsumą, „Netrukdyti“ režimą ir „Android“ pranešimų nustatymus.
Iškart rodyti skambučio ekraną skambinant	Taip/Ne	Bando iškart parodyti skambučio ekraną, kai pradedamas įeinantis skambutis.	Gali neveikti visuose įrenginiuose dėl „Android“ ir gamintojų akumuliatoriaus apribojimų.

Parinktis	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Pataisymas: nerodomas skambučio ekranas skambant	Pagalba/veiksmas	Atidaro instrukcijas telefonams, kurie blokuoja skambučio ekraną fone.	Dažnai pasitaiko įrenginiuose su agresyviu akumuliatoriaus valdymu.
Rodyti įeinantį skambutį kaip:	Skambučio ekranas – jei jūsų Android tai leidžia. Jei ne, rodomas iškylantysis pranešimas.; Iškylantysis pranešimas; Pranešimas tik pranešimų juostoje	Pasirenka, kaip pateikiami įeinantys skambučiai.	Visas skambučio ekranas yra geriausias senjorams, tačiau „Android“ gali reikalauti grįžti prie pranešimais pagrįstų režimų.
Braukite, kad atmesti skambutį	Taip/Ne	Atmeta įeinantį skambutį, kai skambučio pranešimas nubraukiamas.	Palikite išjungtą, jei yra tikimybė atsitiktinai nubraukti pranešimus.
Sistemos parinktys Įeinančių skambučių pranešimams	Veiksmas	Atidaro „Android“ pranešimų nustatymus įeinantiems skambučiams.	Naudokite garso, vibracijos, užrakinimo ekrano rodymo ir kitų kanalų nustatymams.
Numatytasis garso įrenginys skambučiams	Įprastas, Ausinė, Bluetooth, Laidinės Ausinės, Garsiakalbis	Pasirenka pageidaujamą garso maršrutą skambučiams.	Tik prieinami įrenginiai gali būti naudojami realaus skambučio metu.
Garso įrenginio mygtuko funkcionalumas	Rodyti dialogo langą su visais įrenginiais; Cikluoti per įrenginius kaip sąrašą	Pasirenka, kaip elgiasi Garso mygtukas skambučio metu.	Dialogas yra aiškesnis. Ciklas yra greitesnis patyrusiems naudotojams.

Parinktis	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Užrakinti garso mygtukus	Taip/Ne	Apsaugo nuo atsitiktinių garsumo pakeitimų, kai skambučio ekranas yra aktyvus.	Veikia tik tada, kai skambučio ekranas yra aktyvus.
Paprašyti nutraukti pokalbį	Taip/Ne	Rodo papildomą patvirtinimą prieš baigiant skambutį.	Rekomenduojama siekiant išvengti atsitiktinių ryšio nutraukimų.
Skambučio ekrane patvirtinkite visus veiksmus	Taip/Ne	Reikalauja patvirtinimo kiekvienam skambučio ekrano mygtuko veiksmui.	Stipriausia apsauga nuo atsitiktinių paspaudimų, tačiau sulėtina skambučių valdymą.
Tuščia vieta Aktyviame viršutiniame skambučio ekrane	Išjungta / nuo 0 iki 11	Prideda tuščią vietą aktyvaus skambučio ekrano viršuje.	Padeda išvengti ausies ar skruosto prisilietimų skambučio metu. Didesnės vertės palieka mažiau vietos skambučio valdymui.
Kontakto nuotraukos dydis	nuo 0 iki 11, su užpildymo parinktimis tuščiai / fono erdvei	Nustato, kiek vietos rezervuota skambintojo nuotraukai.	Didesnės nuotraukos padeda atpažinti, tačiau gali nustumti skambučių valdiklius žemiau.
Rodyti klaviatūros mygtuką	Taip/Ne	Rodo klaviatūros mygtuką aktyvaus skambučio ekrane.	Būtina automatizuotoms telefono sistemoms.

Parinktis	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Rodyti garso perjungiklį	Taip/Ne	Rodo garso įrenginio mygtuką aktyvaus skambučio ekrane.	Naudoti su numatytuoju garso įrenginiu ir garso mygtuko funkcionalumu.
Rodyti trukmės mygtuką	Taip/Ne	Rodo skambučio trukmę aktyvaus skambučio ekrane.	Gali būti paslėptas, kad skambučio ekranas būtų paprastesnis.
Rodyti sulaikymo mygtuką	Taip/Ne	Rodo sulaikymo mygtuką aktyvaus skambučio ekrane.	Slėpti, jei vartotojas gali netyčia sulaikyti skambučius.
Rodyti Nutildymo mygtuką	Taip/Ne	Rodo nutildymo mygtuką aktyvaus skambučio ekrane.	Slėpti, jei atsitiktinis nutildymas yra dažna problema.
Rodyti Aktyvaus skambučio mygtuką	Taip/Ne	Prideda aktyvaus skambučio mygtuką prie telefono meniu.	Padeda grįžti prie vykstančio skambučio, jei vartotojas palieka skambučio ekraną.
Rodyti „Mano Kontaktai“ mygtuką	Taip/Ne	Rodo „Mano kontaktus“ telefono meniu.	Slėpti, kad supaprastintumėte telefono meniu.
Rodyti Mėgstamiausi mygtuką	Taip/Ne	Rodo „Pažymėtus žvaigždute“ telefono meniu.	Naudinga, kai dirbama tik su mėgstamais kontaktais.

Parinktis	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Rodyti mygtuką „Rinkti numerį“	Taip/Ne	Rodo „Rinkti numerį“ telefono meniu.	Slėpti, jei vartotojas turėtų skambinti tik išsaugotiems kontaktams.
Rodyti „Pridėti kontaktą“ mygtuką	Taip/Ne	Rodo „Pridėti kontaktą“ telefono meniu.	Slėpti, jei tik globėjas turėtų pridėti kontaktus.
Rodyti naujausius skambučius	Taip/Ne	Rodo naujausius skambučius telefono meniu.	Susiję su skambučių istorijos ištrynimu ir grupavimu.
Grupuoti skambučių žurnalo elementus pagal	Išjungta; Telefono numeris; Telefono numeris ir skambučio kryptis	Grupuoja skambučių istorijos įrašus.	Grupavimas sumažina netvarką, ypač telefonuose su daug pasikartojančių skambučių.
Rodyti ištrynimo mygtuką	Taip/Ne	Rodo ištrynimo mygtuką skambučių istorijos įrašams.	Išjungti vartotojams, kurie gali netyčia ištrinti istoriją.
Sistemos parinktys Praleistų skambučių pranešimams	Veiksmas	Atidaro „Android“ pranešimų nustatymus praleistiems skambučiams.	Naudoti garsui, vibracijai ir praleistų skambučių pranešimų matomumui.
Mažesni numeriai rinkimo laukelyje	Taip/Ne	Padaro surinktus numerius mažesnius, kad tilptų daugiau skaitmenų.	Naudinga ilgiems numeriams.

Parinktis	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Ilgas paspaudimas ištrina visą rinktą numerį	Taip/Ne	Palaikius surinkto numerio lauką, išvalomas visas numeris.	Greitesnis koregavimas, bet gali netyčia ištrinti visą numerį.
Praleisti skambučiai:	Taip/Ne	Praleisti skambučiai rodomi prieš visą skambučių istoriją.	Atvėrus praleisto skambučio informaciją, jis pažymimas kaip peržiūrėtas. Veiksmas „Pažymėti visus kaip peržiūrėtus“ pažymi likusius praleistus skambučius.
Rodyti skambučius, išskyrus:	Pasirinkti skambučių tipus	Paslepia pasirinktų tipų skambučius skambučių žurnale.	Tai keičia tik tai, kas rodoma; skambučiai neblokuojami.
Pakeisti numerio prefiksą	Pradinis prefiksas; naujas prefiksas	Prieš skambinant pakeičia atitinkantį numerio prefiksą.	Keičiami tik tie numeriai, kurie prasideda nustatytu pradiniu prefiksu.
Rodyti dialogo lange „Simboliai“:	Pasirinkti simbolius ir veiksmus	Nustato numerio rinkiklio simbolių dialogo lango turinį.	Galimi veiksmai apima „Įklijuoti iš iškarpinės“ ir „Išeiti iš numerio rinkiklio“.
Įeinančių skambučių filtras	Kontaktų / žvaigždute pažymėtų kontaktų taisyklės; blokuojamų numerių sąrašas	Blokuoja gaunamus skambučius pagal pasirinktas taisykles.	BIG Phone turi būti numatytoji skambintojo atpažinimo ir nepageidaujamų skambučių aptikimo programėlė.
Galimas nepageidaujamas skambutis	Nieko nedaryti; rodyti informacijos mygtuką; automatiškai atmesti	Nustato, ką daryti, kai Android aptinka galimai nepageidaujamą skambutį.	—

Parinktis	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Iškart priimti sąrašą	Telefono numerių sąrašas	Atsiliepia į skambučius iš sąraše esančių numerių be naudotojo veiksmų.	Blokavimui teikiama pirmenybė. Įjunkite tik jei naudotojas nori, kad į šiuos skambučius būtų atsiliepiama automatiškai.
Išeinančių skambučių filtras	Kontaktų / žvaigždute pažymėtų kontaktų taisyklės; blokuojamų numerių sąrašas	Blokuoja iš BIG Phone atliekamus skambučius pagal pasirinktas taisykles.	Norint blokuoti kitų programėlių inicijuotus skambučius, reikalingas atskiras skambučių peradresavimo vaidmuo. Kitų programėlių inicijuotų skambučių pagalbos tarnyboms blokuoti negalima.

Žinutės

Nuostata	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką ji daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Įrenginio sistemos žinutės pranešimas	Taip/Ne	Rodo SMS pranešimus „Android“ pranešimų juostoje.	Veiksmas priklauso nuo „Android“ versijos, pranešimų leidimo ir programėlės veiklos.
Garso ir vaizdo konfigūracija	Veiksmas	Atidaro „Android“ pranešimų nustatymus žinučių pranešimams.	Naudojama garsui, vibracijai, užrakinimo ekrano rodymui ir kanalo veikimui.
Visas ekranas ant užrakto ekrano viršaus	Taip/Ne	Rodo įeinančios SMS pranešimą kaip viso ekrano langą virš užrakinimo ekrano.	Reikalingas „Android“ viso ekrano pranešimų leidimas.
Perbraukti, kad pažymėti kaip perskaitytą	Taip/Ne	Pažymi SMS kaip perskaitytą, kai jos pranešimas yra pašalinamas perbraukiant.	Išjunkite, jei pranešimai gali būti netyčia atmetami.

Nuostata	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką ji daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Pranešti, kai bus pristatyta	Taip/Ne	Prašo SMS pristatymo informacijos.	Kai kurie mobiliojo ryšio operatoriai gali imti mokestį už pristatymo ataskaitas.
Rodyti iššokantį informacinį langą, kai pranešimas išsiunčiamas/pristatomas	Taip/Ne	Rodo iššokantjjį langą, kai SMS išsiuntimas ar pristatymas sėkmingas.	Klaidų iššokantieji langai rodomi visada. „Android 11“ ar naujesnėje versijoje programėlė negali padidinti iššokančiojo lango teksto.
Rodyti mygtuką Skambinti dabar	Taip/Ne	Rodo „Skambinti dabar“ žinutės detalių lange.	Naudinga norint greitai paskambinti siuntėjui.
Rodyti mygtuką Atsakyti	Taip/Ne	Rodo „Atsakyti“ žinutės detalių lange.	Slėpti, kad žinutės detalės būtų tik skaitomos.
Rodyti mygtuką Siųsti iš naujo	Taip/Ne	Rodo „Siųsti iš naujo“ žinutės detalių lange.	Naudinga po nesėkmingo SMS išsiuntimo.
Rodyti mygtuką Persiųsti	Taip/Ne	Rodo „Persiųsti“ žinutės detalių lange.	Slėpti, kad supaprastintumėte žinučių parinktis.
Rodyti ištrynimo mygtuką	Taip/Ne	Leidžia ištrinti žinutes.	Išjunkite vartotojams, kurie gali netyčia ištrinti SMS.
Rodyti mygtuką Siųsti	Virš teksto; Ekrano apačioje; Virš klaviatūros	Pasirenka, kur pasirodo mygtukas „Siųsti“ žinučių redagavimo lange.	„Virš klaviatūros“ mygtukas „Siųsti“ yra arti rašymo. „Ekrano apačioje“ gali būti lengviau rasti.
Užblokuoti numeriai:	Nė vienas; Kurie nėra kontaktuose; Kurie nėra pažymėti žvaigždute; Visi	Filtruoja įeinančias SMS pagal siuntėją.	Griežti filtrai gali paslėpti svarbias žinutes. Tik pažymėti žvaigždute yra griežtas nustatymas ir turėtų būti naudojamas atsargiai.
Užblokuotų numerių sąrašas	Veiksmas/sąrašas	Visada atmeta žinutes iš šio sąrašo adresų.	Naudokite žinomiems nepageidaujamiems siuntėjams.

Nuostata	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką ji daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Dviejų SIM kortelių palaikymas	Taip/Ne	Rodo SIM pasirinkimą siunčiant SMS.	Naudokite tik įrenginiuose su dviem SIM kortelėmis.
Pataisymas: rodyti trūkstamas žinutes	Taip/Ne	Naudoja lėtesnį suderinamumo režimą, kai senesniuose telefonuose kyla rimtų SMS duomenų bazės problemų.	Įjunkite tik tada, jei žinučių trūksta dėl šių duomenų bazės problemų.
Žinučių programėlės leidimai	Veiksmas	Atidaro arba patikrina reikalingus „Android“ žinučių siuntimo leidimus.	BIG SMS turi turėti reikiamus SMS leidimus ir paprastai turi būti numatytoji žinučių programėlė.
Pritaikyti išdėstymą klaviatūrai	Taip/Ne	Sumažina išdėstymą arba leidžia jį slinkti, kai klaviatūra uždengia teksto lauką.	Įjunkite, jei rašydami nematote žinutės teksto.

SOS

Nuostata	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką ji daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Siųsti SMS žinutę	Taip/Ne	Automatiškai išsiunčia SMS paspaudus SOS mygtuką.	Veikia automatiškai tik tuo atveju, jei BIG SMS yra numatytoji žinučių programėlė. Priešingu atveju SOS tekstas gali būti nukopijuotas į numatytąją SMS programėlę.
Telefono numeris	Telefono numerio teksto laukas	Nustato numerį arba numerius, kurie gaus SOS SMS.	Naudokite šeimos ar globėjo numerius, o ne pagalbos tarnybų numerius, užblokuotus „Android“ apribojimų.

Nuostata	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką ji daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Žinutės tekstas	Teksto laukas	Nustato SOS žinutės tekstą.	Žinutę palikite trumpą ir aiškią.
Žinutės atidėjimas	Sekundės	Nustato uždelsimą prieš išsiunčiant SOS SMS.	Suteikia vartotojui laiko atšaukti atsitiktinį aktyvavimą.
Pridėti GPS vietovę	Taip/Ne	Prideda GPS vietą į SOS SMS pabaigą, jei ji pasiekiama.	GPS tikslesnis lauke. Viduje jis gali būti apytikslis arba nepasiekiamas.
Siųsti GPS SMS žinutę	Taip/Ne	Išsiunčia dar vieną SMS, kai yra tikslesnė vieta.	Naudinga, kai pirmoji žinutė išsiunčiama dar prieš GPS gaunant tikslų vietos nustatymą.
Skambinti	Taip/Ne	Automatiškai skambina paspaudus SOS mygtuką.	Paprastai naudojama išsiuntus SOS SMS.
Telefono numeris	Telefono numerio teksto laukas	Nustato numerį, kuriuo bus skambinama.	Naudokite patikimo kontakto arba globėjo numerį.
Skambučio atidėjimas	Sekundės	Nustato, kiek laiko laukti prieš skambinant po SMS išsiuntimo.	Uždelsimas sumažina atsitiktinius skambučius ir suteikia SMS laiko išsiųsti pirmiausia.

Programos

Nuostata	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką ji daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Rodyti vėliausiai naudotas programėles	Taip/Ne	Rodo neseniai naudotas programėles programų sąraše.	Išjunkite, kad programų sąrašas būtų paprastesnis ir fiksuotas.
Neseniai naudotų programėlių skaičius	number	Nustato, kiek neseniai naudotų programėlių rodoma.	Mažiau neseniai naudotų programėlių supaprastina sąrašą.
Leidžiamos programos	Veiksmas/sąrašas	Leidžia slėpti programėles iš programų sąrašo.	Paslėptos programėlės nėra pašalinamos; jos tik pašalinamos iš BIG Launcher programėlių sąrašo.
Rodyti paieškos laukelį viršuje	Taip/Ne	Rodo paieškos lauką programų sąrašo viršuje.	Taip pat galima įjungti/išjungti paspaudus paieškos mygtuką įrenginiuose, kurie jį turi.
Rodyti Parinkčių punktą	Nerodyti; Virš programų; Po programomis	Prideda BIG Launcher nuostatas prie programų sąrašo.	Naudinga įrenginiuose be fizinio/meniu mygtuko arba kai pagrindinio ekrano meniu yra paslėptas.
Geresnė programėlės paieška	Taip/Ne	Ieško įvesto teksto programų pavadinimuose, ne tik pradžioje.	Pavyzdys: ieškant „book“, galima rasti „Facebook“.

Suderinamumo pataisymai

Naudokite juos tik tada, kai atsiranda nurodyta problema. Kai kurie gali sulėtinti BIG Launcher veikimą arba sunaudoti daugiau atminties.

Nuostata	Parinktys arba dabartinis pavyzdys	Ką tai daro	Susiję nustatymai ir įspėjimai
Pataisymas: trūkstamos piktogramos meniu ekranuose	Taip/Ne	Padeda, kai sąrašuose vietoj piktogramų atsiranda tušti kvadratai.	Gali sulėtinti slinkimą.
„Talkback“: paveiksliuko mygtukai	Taip/Ne	Koreguoja paveikslėlių mygtukų elgesį su TalkBack.	Naudokite, kai TalkBack neteisingai arba painiai praneša apie paveikslėlių mygtukus.
Išvalyti talpyklą (atmintį) paspaudžiant Namų mygtuką	Taip/Ne	Išvalo programos talpyklą, kai paspaudžiamas Namų mygtukas.	Naudoja daug atminties; gali padėti spręsti išorinių temų problemas.
Piktogramų dydis	Įprastas, Žemas taškų skaičius, Vidutinis taškų skaičius, Didelis taškų skaičius, Labai didelis taškų skaičius, Ypač didelis taškų skaičius, Didžiausias taškų skaičius	Pasirenka piktogramos raišką.	Didesnis DPI atrodo ryškesnis, bet reikalauja daugiau atminties. Mažesnis DPI gali pagerinti našumą.
Perkrauti programėlę	Veiksmas	Paleidžia BIG Launcher iš naujo ir išvalo talpyklą.	Naudoti tik tuo atveju, jei kiti pataisymai nepavyksta.

14 dalis — 🔧 Problemų sprendimas

Nėra skambučio tono gaunamuosiuose skambučiuose

1. **Parinktys** → **Telefonas** → įjunkite **Pataisymas: jokio skambėjimo garso**
2. Patikrinkite telefono garsumą ir režimą „Netrukdyti“

SMS žinutės negaunamos

1. Įsitikinkite, kad BIG SMS nustatyta kaip numatytoji žinučių programa.
2. Patikrinkite, ar Android nustatymuose programai BIG SMS suteikti reikiami SMS leidimai.
3. Paleiskite telefoną iš naujo.

Juodas ekranas gaunamojo skambučio metu

1. Įsitikinkite, kad BIG Phone yra numatytoji skambinimo programa (nustatymo veiksmai).
2. Programoje BIG Launcher atverkite **Parinktys → Telefonas → Rodyti įeinantį skambutį kaip:** ir pasirinkite **Skambučio ekranas - jei jūsų „Android“ įrenginys tai leidžia. Jei ne, tada rodyti iššokantį pranešimą.**
3. Jei skambučio ekranas vis tiek nerodomas, atverkite **Parinktys → Telefonas → Pataisymas: nerodomas skambučio ekranas skambant** ir vadovaukitės jūsų telefonui skirtomis instrukcijomis.

Trūkstamos žinutės pokalbiuose

Jei senesniame telefone trūksta žinučių dėl rimtų SMS duomenų bazės problemų, atverkite **Parinktys → Žinutės** ir įjunkite **Pataisymas: rodyti trūkstamas žinutes**.

Dubliuotos žinutės

Įsitikinkite, kad BIG SMS yra numatytoji žinučių programa. Jei žinutės vis tiek rodomos du kartus, kreipkitės į pagalbos tarnybą ir nurodykite telefono modelį, Android versiją bei BIG SMS versiją.

BIG Launcher lėtas arba stringa

Jei perjungimas tarp BIG Launcher ekranų lėtas, atverkite **Parinktys → Ekranų parinktys** ir išjunkite **Pereiti iš vieno ekrano į kitą perbraukiant per ekraną**.

Parinktį **Išvalyti talpyklą (atmintį) paspaudžiant Namų mygtuką** naudokite tik kilus problemų dėl išorinių temų, o ne kaip bendrą veikimo spartinimo priemonę: ji naudoja daug atminties.

Jei BIG Launcher nuolat užsidaro arba rodo klaidą, atlikite skyriuje Dažnos pagalbos užklausos pateiktus veiksmus, aprašytus skiltyje **BIG Launcher nuolat sustoja**. Nevalykite programos duomenų ir neįdiekite jos iš naujo kaip įprasto trikčių šalinimo veiksmo – taip galite ištrinti savo konfigūraciją.

Baterija greitai išsikrauna

Atverkite telefono **Akumuliatoriaus** nustatymus ir patikrinkite akumuliatoriaus naudojimo sąrašą, kad sužinotumėte, kuri programa naudoja jo energiją.

Jei BIG Launcher, BIG Phone arba BIG SMS naudoja neįprastai daug akumuliatoriaus energijos, susisiekite adresu **contact@biglauncher.com** ir nurodykite programos pavadinimą, telefono modelį, Android ir programos versijas bei pridėkite akumuliatoriaus naudojimo sąrašo ekrano kopiją. Neišjunkite skambučių ar žinučių pranešimų kaip įprastos akumuliatoriaus energijos taupymo priemonės.

Pamiršote slaptažodį

Slaptažodžio atkurti negalima. Prieš valydami programos duomenis arba iš naujo įdiegdami BIG Launcher, susisiekite adresu **contact@biglauncher.com**.

Įdiegus iš naujo, jūsų konfigūracija nustatoma iš naujo. Pirkimo atkūrimas atkuria mokamą prieigą, o ne pašalintus nustatymus.

"Neišsaugoti veiklos" taisymas

> 🎬 **Žiūrėkite:** Kaip išspręsti parinkties „Nesaugoti veiklų“ problemą

Kai kuriuose akumuliatoriaus energijos taupymo vadovuose rekomenduojama kūrėjo parinktyse įjungti „Nesaugoti veiklų“. Tai **visiškai sutrikdo** BIG Launcher veikimą.

1. **Sistemos parinktys** → **Kūrėjo parinktys** → raskite **„Nesaugoti veiklų“**
2. **Įsitikinkite, kad ši parinktis IŠJUNGTA**
3. Jei kūrėjo parinkčių nematote: **Apie telefoną** → **Programinės įrangos informacija** → bakstelėkite **Versijos numeris** 7 kartus

Pranešimų problemos

Jei negaunate pranešimų: 1. Patikrinkite **Android nustatymai** → **Programos** → BIG SMS/BIG Phone → **Pranešimai** (įjunkite visus) 2. Išjunkite BIG programų **akumuliatoriaus optimizavimą** 3. Patikrinkite režimą **Netrukdyti**

Įrenginio specifinės problemos

Telefono prekės ženklas	Dažna problema	Sprendimas
Samsung	Pasikartojančios SMS žinutės	Patikrinkite, ar dubliuojasi pati žinutė, ar tik jos pranešimas; jei dubliuojasi žinutės, kreipkitės į pagalbos tarnybą
Samsung	Juodas ekranas skambučių metu	Atlikite pirmiau skiltyje „Juodas ekranas įeinančio skambučio metu“ aprašytus veiksmus, kad pasirinktumėte skambučio ekrano režimą ir atvertumėte konkrečiam įrenginiui skirtą pataisymą.
Sony Xperia	Vietoj piktogramų rodomi tušti kvadratai	Įjunkite parinktį „Pataisymas: trūkstamos piktogramos meniu ekranuose“
Motorola	Programa užstringa įjungus juodą naršymo juostą	Išjunkite **Parinktys** → **Išvaizda** → **Juoda Naršymo juosta**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Pranešimai blokuojami	Įtraukite BIG programas į „apsaugotas programas“ arba išjunkite „akumuliatoriaus optimizavimą“

15 dalis — 📬 Palaikymas ir pagalba

Kontaktinė informacija

- **El. paštas:** contact@biglauncher.com
- **Tinklapis** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Prieš susisiekiant su palaikymu

Pateikite: 1. Savo **telefono modelį** (pvz., Samsung Galaxy S21) 2. **Android versiją** (Nustatymai → Apie telefoną) 3. **BIG Launcher versiją** (žr. Programėlės versijos tikrinimas) 4. Problemos **aprašymą** 5. Ką jau bandėte

Dažni palaikymo prašymai

Problema	Sprendimas
Mano pirkinys neaktyvuotas	Naudokite tą Google paskyrą, kurią naudojote pirkdami. Jei įsigijote **BIG Apps Suite PREMIUM**, atidarykite **BIG Launcher**; jei įsigijote atskirą programėlę, atidarykite ją. Eikite į **Parinktys** → **Pirkti/patikrinti pilną versiją** → **Atkurti pirkinius**. Jei pirkinys vis tiek neatkuriamas, parašykite el. paštu **contact@biglauncher.com** ir nurodykite savo Google Play užsakymo ID.
Gavus skambutį nerodomas BIG Phone skambučio ekranas	1. Nustatykite **BIG Phone** kaip numatytąją skambinimo programėlę, atlikdami šiuos nustatymo veiksmus. 2. Programėlėje **BIG Launcher** atidarykite **Parinktys** → **Telefonas** → **Rodyti įeinantį skambutį kaip:** ir pasirinkite **Skambučio ekranas - jei jūsų „Android“ įrenginys tai leidžia. Jei ne, tada rodyti iššokantį pranešimą.** 3. Jei skambučio ekranas vis tiek nerodomas, tuose pačiuose **Telefonas** nustatymuose palieskite **Pataisymas: nerodomas skambučio ekranas skambant** ir vykdykite nurodymus.

Problema	Sprendimas
BIG Launcher nuolat nustoja veikti	1. Jei skiltyje **Android nustatymai → Kūrėjo parinktys** įjungta parinktis **Nesaugoti veiklų**, išjunkite ją (nurodymai). 2. Atidarykite BIG Launcher puslapį Google Play ir palieskite **Atnaujinta**, jei ši parinktis yra. 3. Jei programėlė vis tiek nustoja veikti, parašykite el. paštu **contact@biglauncher.com** ir nurodykite savo telefono modelį, Android ir BIG Launcher versijas bei ką darėte, kai ji nustojo veikti. Neišvalykite programėlės duomenų ir neįdiekite jos iš naujo prieš susisiekdami su pagalbos tarnyba; dėl to gali būti ištrinti jūsų nustatymai.

Priedai

A priedas: gestų ir valdymo atmintinė

Veiksmas	Ką tai daro
Vienas bakstelėjimas	Pasirinkti arba aktyvuoti
Ilgas paspaudimas (palaikymas)	Rodyti aprašymą, jei įjungta parinktis **Paaiškinti, kai ilgai paspaudžiama**; perskaityti jį balsu, jei įjungta parinktis **Perskaityti, kai ilgai paspaudžiama**. Abi parinktys yra skiltyje **Parinktys → Pritaikymas neįgaliesiems**.
Braukimas kairėn / dešinėn	Keisti ekranus (jei braukimas įjungtas)
Pradžios mygtukas	Grįžti į BIG Launcher
Grįžimo mygtukas	Grįžti į ankstesnį ekraną

Veiksmas	Ką tai daro
Meniu mygtukas	Atverti nuostatas (telefonuose su fiziniu mygtuku)

Priedas B: Palaikomos kalbos (70)

BIG Launcher 6.2.0 palaiko 70 programėlės kalbų. Programėlės kalbą galima pasirinkti nepriklausomai nuo Android sistemos kalbos skiltyje **Parinktys** → **Pasirinkti kalbą**.

Kalbų kodai: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Iš dešinės į kairę rašomos kalbos, tokios kaip arabų, hebrajų, persų ir urdu, prireikus naudoja veidrodinį sąsajos atvaizdavimą.

C priedas: leidimų paaiškinimas

Leidimas	Kam to reikia
Kontaktai	Rodyti jūsų kontaktus ir nuotraukas
Telefonas	Skambinti ir priimti skambučius
SMS	Siųsti ir gauti tekstinius pranešimus
Saugykla	Išsaugoti nuotraukas ir atsarginių kopijų failus
Kamera	Fotografuoti kontaktų nuotraukas
Vieta	GPS vietos nustatymas SOS pagalbos atveju
Mikrofonas	Telefono skambučiai

> 🔒 Jūsų duomenys **niekada** nerenkami ir nesiunčiami internetu. Viskas lieka jūsų telefone.

D priedas: suderinamumas su Android

Dabartinėms BIG Launcher, BIG Phone ir BIG SMS versijoms reikia Android 6.0 arba naujesnės versijos. Senesnės programėlių versijos gali palaikyti senesnes Android versijas.

E priedas: trumpoji atmintinė

Senjorams: - 🟢 Žalias mygtukas = telefono skambučiai - 🟡 Geltonas mygtukas = tekstinės žinutės - 🔴 Raudonas mygtukas = skubioji SOS pagalba - ✨ Mirksėjimas = kažkas naujo (žinutė arba skambutis) - ⋮ Trys taškai = nustatymai

Prižiūrintiems asmenims: 1. Nustatykite SOS su šeimos narių telefono numeriais 2. Jei reikia, įjunkite apsaugą slaptažodžiu 3. Įdiekite papildomas programėles (BIG Phone, BIG SMS) 4. Nustatykite visas tris kaip numatytąsias programėles 5. Viską išbandykite kartu su naudotoju 6. Saugumo sumetimais išjunkite trynimo galimybę

F priedas: vaizdo pamokos

Visus vaizdo įrašus rasite adresu youtube.com/@big_launcher

Tema	Nuoroda
Įdiegti BIG Launcher	Žiūrėti
Nustatyti numatytąją paleidimo programą	Žiūrėti
Nustatyti numatytąją telefono / SMS programėlę	Žiūrėti
Pridėti ekranų ir pritaikyti mygtukus	Žiūrėti
Pritaikyti mygtukus	Žiūrėti
Priskirti kontaktą mygtukui	Žiūrėti
Priskirti WhatsApp kontaktą	Žiūrėti
Mygtuko mirksėjimas	Žiūrėti
Ištaisyti SMS mirksėjimo problemą	Žiūrėti

Tema	Nuoroda
Ištrinti istoriją / SMS / kontaktą	Žiūrėti
Rodyti Parinktys	Žiūrėti
Įsigyti pilną versiją	Žiūrėti
Atkurti licenciją	Žiūrėti
Informacija apie kainą	Žiūrėti
Apsauga slaptažodžiu	Žiūrėti
Supaprastinti skambučio meniu	Žiūrėti
Paslėpti nuostatas telefono ir SMS programėlėse	Žiūrėti
Numatytasis garso įrenginys	Žiūrėti
Nustatymų paveldėjimas	Žiūrėti
Patikrinti versiją	Žiūrėti
SMS pranešimai (Android 10+)	Žiūrėti
Ištaisyti parinkties „Nesaugoti veiklų“ sukeltą problemą	Žiūrėti
Pridėti kredito kortelę prie paskyros	Žiūrėti
Nemokamos versijos apribojimai	Žiūrėti
Reklaminis vaizdo įrašas (anglų kalba)	Žiūrėti

Vadovo versija 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Visos teisės saugomos.

Naujausiems atnaujinimams ir palaikymui apsilankykite biglauncher.com