📱 BIG Launcher Manual Pengguna

Versi 6.2.0 | Untuk Warga Emas dan Orang yang Mengalami Masalah Penglihatan

---

📖 Kandungan

1. Bermula
2. Skrin Utama
3. Telefon & Panggilan
4. Kenalan
5. Mesej (SMS)
6. Skrin & Butang
7. Tema & Penampilan
8. Kecemasan SOS
9. Keselamatan & Sekatan
10. Kebolehcapaian
11. Aplikasi
12. Tetapan & Sistem
13. Rujukan Pilihan
14. Penyelesaian Masalah
15. Sokongan & Bantuan
16. Lampiran

Bahagian 1 — 🚀 Bermula

Apakah BIG Launcher?

BIG Launcher menggantikan skrin utama telefon Android anda yang rumit dengan antara muka yang ringkas dan mudah dibaca. Sebagai ganti ikon kecil dan menu yang mengelirukan, anda mendapat **butang besar dengan teks besar** yang mudah dilihat dan ditekan.

> 🎬 **Tonton:** Video Promosi BIG Launcher (Bahasa Inggeris)

Untuk siapakah BIG Launcher?

- Warga emas yang menganggap telefon pintar terlalu rumit
- Orang dengan masalah penglihatan atau buta
- Orang dengan masalah motor, Alzheimer, atau penyakit Parkinson
- Sesapa sahaja yang mahukan pengalaman telefon yang lebih mudah, bebas tekanan

BIG Apps Suite

BIG Launcher berfungsi bersama dua aplikasi teman:

App	Tujuan
BIG Launcher	Skrin utama baharu anda dengan butang besar
BIG Phone	Mengendalikan panggilan telefon dengan skrin panggilan yang diperbesar
BIG SMS	Menghantar dan menerima mesej teks dengan teks besar

Anda perlu memasang BIG Phone dan BIG SMS secara berasingan (diperlukan mengikut peraturan Google Play Store sejak Mac 2019).

Versi Percuma vs Penuh

> 🎬 **Tonton:** Had versi percuma

Ciri	Versi Percuma	Versi Penuh
Butang yang boleh disesuaikan	Lajur kanan sahaja	Semua butang
Skrin tambahan	Maksimum 5	Tiada had
Perlindungan kata laluan	Tidak tersedia	Tersedia
Item log panggilan	5 terkini sahaja	Tiada had
Urutan SMS	5 terkini sahaja	Tiada had
Kekunci semasa panggilan	Dilumpuhkan	Tersedia
Iklan dalam mesej	Pautan ditambah selepas 20 SMS	Tiada iklan

Pemasangan

> 🎬 **Tonton:** Cara memasang BIG Launcher

1. Buka **Google Play Store** pada telefon anda
2. Cari **"BIG Launcher"**
3. Ketik **Pasang** dan tunggu muat turun selesai
4. Ketik **Buka** untuk menjalankan aplikasi

Memasang BIG Phone

1. Pada skrin utama, ketik butang **Telefon**
2. Pilih **"Muat turun dan pasang aplikasi telefon"**
3. Ketik **Pasang** pada halaman Google Play Store
4. Selepas pemasangan, ketik **Buka**

5. Berikan semua kebenaran yang diminta (panggilan, kenalan, log panggilan) — aplikasi tidak akan berfungsi tanpanya

Memasang BIG SMS

1. Pada skrin utama, ketik butang **Mesej**
2. Pilih **"Muat turun dan pasang aplikasi mesej"**
3. Ketik **Pasang** pada halaman Google Play Store
4. Selepas pemasangan, ketik **Buka**
5. Apabila diminta, tetapkan **BIG SMS** sebagai aplikasi SMS lalai anda — ketik **Ya**

Wizard Persediaan

Kali pertama anda membuka BIG Launcher, wizard persediaan akan membimbing anda melalui tetapan asas:

Langkah 1: Bahasa



- Bahasa telefon anda dipilih secara automatik
- Anda boleh memilih bahasa aplikasi secara manual di Pilihan → Pilih bahasa
- Sesetengah aksara khas mungkin tidak dipaparkan pada telefon lama

Langkah 2: Saiz Teks



- **Tetapan asal** — Saiz standard (disyorkan untuk kebanyakan pengguna)
- **Lebih besar** — Teks lebih besar supaya lebih mudah dibaca
- **Terbesar** — Saiz maksimum (untuk masalah penglihatan yang serius)

Langkah 3: Tema Warna



- **Light (tetapan asal)** — Latar belakang putih, teks hitam
- **Gelap** — Latar belakang hitam, teks putih (lebih mudah dibaca pada waktu malam)
- **Biru** — Tema biru muda (juga sesuai untuk pengguna buta warna)

Langkah 4: Kebenaran Penghapusan



- Dayakan atau lumpuhkan penghapusan sejarah panggilan, mesej SMS, dan kenalan
- Untuk keselamatan, **lumpuhkan penghapusan** untuk pengguna yang mungkin memadamkan maklumat penting secara tidak sengaja
- Ketik kotak di bawah setiap pilihan dan pilih **Benarkan** atau **Jangan benarkan**

Langkah 5: Selesai



- Ketik tanda semak hijau untuk selesai
- BIG Launcher akan meminta kebenaran untuk mengakses kenalan, panggilan, dan mesej
- Data anda **tidak pernah** dikumpulkan atau dihantar dalam talian

Menetapkan BIG Launcher sebagai Lalai

> 🎬 **Tonton:** Cara menetapkan BIG Launcher sebagai lalai

Apabila anda menekan butang **Paparan Utama**, anda akan diminta memilih pelancar:

1. Pilih **BIG Launcher** dari senarai
2. Ketik **"Sentiasa"** atau **"Tetapkan sebagai lalai"**

Jika menu ini tidak muncul: 1. Buka **Tetapan sistem** → **Aplikasi** → **Aplikasi lalai** → **Skrin utama** 2. Pilih **BIG Launcher**

Menetapkan Aplikasi Telefon & SMS Lalai

> 🎬 **Tonton:** Cara menetapkan aplikasi telefon/SMS lalai

BIG Phone sebagai Aplikasi Panggilan Lalai

Automatik Buka BIG Phone → ketik **Ya** apabila diminta menetapkannya sebagai aplikasi lalai.

Secara manual: 1. Pergi ke **Tetapan sistem** → **Aplikasi** 2. Ketik tiga titik (⋮) → **Aplikasi lalai** 3. Ketik **Aplikasi panggilan** → pilih **BIG Phone untuk Warga Emas**

BIG SMS sebagai Aplikasi Pemesejan Lalai

Automatik Buka BIG SMS → ketik **Ya** apabila diminta menetapkannya sebagai aplikasi lalai.

Secara manual: 1. Pergi ke **Tetapan sistem** → **Aplikasi** → tiga titik (⋮) → **Aplikasi lalai** 2. Ketik **Aplikasi pemesejan** → pilih **BIG SMS untuk Warga Emas**

> ⚠️ **Penting:** Hanya aplikasi telefon lalai yang boleh menunjukkan skrin panggilan masuk dan mengakses sejarah panggilan. Hanya aplikasi SMS lalai yang boleh menghantar dan menerima mesej.

Membeli Versi Penuh

> 🎬 **Tonton:** Cara membeli | Maklumat harga

Bandingkan harga semua pelan aplikasi tunggal dan BIG Apps Suite PREMIUM di halaman harga kami.

Memeriksa Harga

1. Ketik tiga titik (⋮) di sebelah jam → **Pilihan**

2. Ketik **Beli/muat semula versi penuh**
3. Harga akan dipaparkan dalam mata wang tempatan anda
4. Anda boleh membeli satu apl BIG secara berasingan, atau membuka kunci Suite lengkap dengan BIG Apps Suite PREMIUM.

Pelan bulanan dan tahunan ialah langganan yang diperbaharui secara automatik melainkan dibatalkan. Pelan tahunan dibilkan untuk setahun penuh. Pelan seumur hidup ialah pembelian sekali sahaja tanpa bayaran berulang. Ketik **Pilihan lain** untuk membandingkan pelan yang tersedia.

Pelanggan baharu **BIG Apps Suite PREMIUM** mendapat **percubaan 7 hari untuk pelan tahunan**. Kaedah pembayaran diperlukan. Melainkan anda membatalkannya sebelum percubaan tamat, Google Play akan mengenakan harga tahunan yang dipaparkan.

Pembelian seumur hidup yang sedia ada kekal sah untuk aplikasi yang dibeli pada asalnya.

Pembelian

1. Untuk **BIG Apps Suite PREMIUM**, buka **BIG Launcher**. Untuk membeli BIG Phone atau BIG SMS sahaja, buka aplikasi tersebut.
2. Buka **Pilihan → Beli/muat semula versi penuh**.
3. Pilih pelan yang anda mahu. Dalam BIG Launcher, ketik **Pilihan lain** untuk membandingkan pelan Suite dengan pelan BIG Launcher sahaja. Tawaran utama **Mulakan percubaan percuma saya** adalah untuk pelan Suite tahunan.
4. Semak jumlah, tempoh pengebilan dan sebarang syarat percubaan yang dipaparkan oleh Google Play, kemudian sahkan pembelian.
5. Kembali ke aplikasi. Untuk pembelian Suite, buka **BIG Phone** dan **BIG SMS** terus dari BIG Launcher untuk mengaktifkan lesen kedua-dua aplikasi tersebut.

> ⚠️ **Simpan resit Google Play anda.** Resit itu mengandungi ID Pesanan yang boleh digunakan oleh pihak sokongan jika pembelian tidak dikenal pasti.

Untuk mengurus atau membatalkan langganan, buka aplikasi tempat anda membelinya: BIG Launcher untuk Suite, atau aplikasi yang dibeli untuk pelan satu aplikasi. Pergi ke **Pilihan → Beli/muat semula versi penuh → Urus langganan**. Dalam Google Play, pilih langganan, kemudian ketik **Batalkan langganan** jika anda mahu menghentikan pembaharuan akan datang. Akses diteruskan sehingga tempoh berbayar tamat.

Pembelian seumur hidup **tidak** membatalkan langganan sedia ada secara automatik. Setelah pembelian seumur hidup aktif, gunakan **Urus langganan** untuk membatalkan langganan yang sepadan jika anda tidak lagi memerlukannya.

Memulihkan Lesen Anda

> 🎬 **Tonton:** Cara memulihkan pembelian

Jika anda sudah membayar tetapi ciri versi penuh tidak tersedia, pulihkan pembelian anda:

1. Sambungkan telefon ke internet. Dalam **Google Play**, pilih **akaun Google yang digunakan untuk pembelian asal**.
2. Untuk **BIG Apps Suite PREMIUM**, buka **BIG Launcher**. Untuk pembelian satu aplikasi sahaja, buka aplikasi yang anda beli: **BIG Launcher**, **BIG Phone** atau **BIG SMS**.
3. Buka **Pilihan**: dalam BIG Launcher, ketik tiga titik di sebelah jam, kemudian **Pilihan**; dalam BIG Phone atau BIG SMS, ketik butang **Pilihan**.
4. Ketik **Beli/muat semula versi penuh**, kemudian **Pulihkan pembelian**.
5. Selepas memulihkan **BIG Apps Suite PREMIUM**, kembali ke BIG Launcher. Buka **BIG Phone** daripada BIG Launcher, kembali, kemudian buka **BIG SMS** daripada BIG Launcher untuk mengaktifkan lesen kedua-dua aplikasi tersebut.

Pembelian satu aplikasi sahaja memulihkan akses kepada aplikasi tersebut sahaja. Langkah ini juga terpakai selepas memasang semula aplikasi atau beralih ke telefon baharu.

Jika akses masih belum dipulihkan, pastikan Google Play menggunakan akaun Google asal. Untuk langganan, buka **Pilihan** → **Beli/muat semula versi penuh** → **Urus langganan** dan pastikan langganan masih aktif. Jika anda masih memerlukan bantuan, hantarkan e-mel ke **contact@biglauncher.com** dengan ID pesanan Google Play anda.

Membeli untuk Orang Lain

> 🎬 **Tonton:** Cara menambah kad kredit ke akaun lain

Untuk membeli pelan seumur hidup pada telefon orang lain menggunakan kaedah pembayaran anda:

1. Pada telefon mereka, log masuk ke akaun Google yang akan memiliki pembelian tersebut dan buka Google Play → Kaedah pembayaran.
2. Tambahkan kaedah pembayaran anda.
3. Untuk pembelian seumur hidup bagi satu aplikasi, buka aplikasi yang ingin anda beli. Untuk pelan seumur hidup bagi BIG Apps Suite PREMIUM, buka BIG Launcher.
4. Buka Pilihan → "Beli/muat semula versi penuh" → **Pilihan lain**, pilih Seumur hidup dan ikut arahan pembelian yang dipaparkan oleh Google Play.
5. Selepas pembelian, kembali ke Google Play → Kaedah pembayaran → Lagi tetapan pembayaran dan alih keluar kad anda daripada akaun tersebut.

Pembelian seumur hidup kekal aktif selepas kad dialih keluar.

Bahagian 2 — 🏠 Skrin Utama

Susun Atur Skrin Utama



Skrin utama menunjukkan:

- **Bar atas:** Jam, tarikh, tahap bateri, kekuatan isyarat
- **Kawasan utama:** Enam butang besar untuk fungsi yang paling penting
- **Menu:** Tiga titik (⋮) di sebelah jam untuk tetapan

Enam Butang Lalai

Butang	Ikon	Apa yang Dilakukan
Telefon	Hijau	Akses kenalan, pendail, sejarah panggilan
Mesej	Kuning	Membaca dan menghantar mesej teks
Kamera	—	Ambil gambar
Galeri	—	Lihat gambar anda
SOS	Merah	Panggilan dan pemesejan kecemasan
Aplikasi	—	Akses semua aplikasi lain

Pilihan Susun Atur Skrin

Contoh susun atur skrin:



Susun Atur	Butang	Terbaik Untuk
3×5	15 butang	Lebih banyak pintasan pada satu skrin
3×4	12 butang	Lebih banyak butang pada satu skrin
3×3	9 butang	Butang lebih besar
2×4	8 butang	Teks lebih besar
2×2	4 butang	Penglihatan sangat teruk
1×1	1 butang	Mod fungsi tunggal





⚠️ **Amaran tentang susun atur 1×1 dan 2×2:** Menu tiga titik tersembunyi dalam susun atur ini. Butang kiri bawah (2×2) atau butang tunggal (1×1) secara automatik menjadi pintasan Pilihan. Jika anda mengubahnya, anda mungkin kehilangan akses kepada tetapan. **Akses kecemasan:** Tahan butang kiri atas selama **30 saat**.

Potret dan Landskap



Butang Berkelip

Apabila butang berkelip, ini bermakna ada sesuatu yang baharu. Telefon dan Mesej boleh berkelip untuk panggilan tidak dijawab atau mesej yang belum dibaca. Butang pintasan aplikasi lain boleh berkelip apabila aplikasi yang dipautkan menyiarkan pemberitahuan Android.

- **Telefon berkelip** — Anda mempunyai panggilan tidak dijawab
- **Mesej berkelip** — Anda mempunyai mesej teks yang belum dibaca
- **Aplikasi lain berkelip** — Aplikasi itu mempunyai pemberitahuan (cth., WhatsApp, Gmail)

Kelipan pemberitahuan aplikasi didayakan dalam **Pilihan → Pilihan skrin → Butang berkelipan apabila aplikasi menunjukkan pemberitahuan**. Jika pintasan BIG Phone, BIG SMS atau aplikasi BIG Apps Suite yang lain berkelip secara tidak betul, lihat **Aplikasi BIG Apps Suite diutamakan** dalam Rujukan Pilihan.

Menetapkan Penggera

1. Ketik **jam** atau **tarikh** pada skrin utama
2. Aplikasi penggera telefon anda akan dibuka
3. Tetapkan penggera anda seperti biasa
4. Apabila penggera ditetapkan, ikon loceng kecil (🔔) akan muncul di sebelah jam

Mengakses Pilihan

Pilihan boleh dibuka melalui menu tiga titik, melalui senarai Aplikasi apabila item Pilihan didayakan, atau melalui akses kecemasan dari skrin utama. Penjaga boleh melindungi akses dalam **Pilihan** → **Menu pilihan** → **Melindungi menu**.

> 🎬 **Tonton:** Cara memaparkan Pilihan



Kaedah 1 — Tiga Titik (paling mudah): - Ketik tiga titik (⋮) di sebelah jam → **Pilihan**

Kaedah 2 — Melalui Senarai Aplikasi: - Buka **Aplikasi** → cari **BIG Launcher Pilihan**

Kaedah 3 — Akses Kecemasan: - Tahan butang kiri atas pada skrin Utama selama **30 saat**

Bahagian 3 — 📞 Telefon & Panggilan

Skrin Telefon



Ketik **Telefon** pada skrin utama untuk melihat:

1. **Kenalan saya** — Semua kenalan yang mempunyai nombor telefon
2. **Berbintang** — Kenalan kegemaran anda
3. **Dail nombor** — Pad kekunci untuk mendail secara manual
4. **Panggilan terbaru:** — Sejarah panggilan

Membuat Panggilan dari Kenalan



1. Ketik **Telefon** → **Kenalan saya** (atau **Berbintang**)
2. Tatal senarai kenalan atau gunakan kotak carian, jika didayakan
3. Ketik kenalan yang ingin anda hubungi
4. Ketik nombor telefon
5. Pilih **Panggilan** daripada menu

Menggunakan Pendail



1. Ketik **Telefon** → **Dail nombor**
2. Ketik nombor pada papan kekunci
3. Untuk memadam digit terakhir, ketik paparan nombor di bahagian atas

4. Jika **Tekanan panjang memadamkan seluruh nombor yang didialkan** didayakan dalam Pilihan → Telefon, tekan dan tahan paparan nombor untuk mengosongkannya.
5. Ketik butang telefon berwarna hijau. Jika menu tindakan muncul, pilih **Panggilan**.

Dialog simbol pendail boleh merangkumi **Tempelan daripada papan keratan** dan **Keluar dari pendail**. Pilih simbol dan tindakan yang tersedia menggunakan **Tunjukkan dalam dialog simbol:** dalam Pilihan → Telefon.

Jika panggilan menunggu sebelum menghantar digit tambahan, BIG Phone mungkin bertanya sama ada kod yang selebihnya perlu digunakan. Pilih **Ya** untuk menghantar digit melalui BIG Phone, atau **Tidak** untuk membiarkan Android meneruskan.

Semasa Panggilan

Skrin panggilan aktif boleh dipermudah dalam **Pilihan → Telefon**. Anda boleh menyembunyikan pad kekunci, tahan, bisukan, penukar audio, tempoh dan butang lain. Untuk perlindungan daripada sentuhan tidak sengaja, gunakan **Minta untuk menamatkan panggilan**, **Pastikan semua tindakan yang terdapat pada skrin panggilan** atau **Kosongkan ruang di atas skrin panggilan Aktif**.

Butang yang tersedia semasa panggilan:

- **Tamatkan panggilan** (merah) — Tamatkan panggilan
- **Pembesar suara** — Hidupkan/matikan pembesar suara

- **Bisukan** — Hidupkan/matikan mikrofon
- **Pad kekunci** — Pad nombor (untuk sistem telefon automatik)
- **Tahan** — Tahan panggilan
- **Bluetooth** — Tukar ke set kepala Bluetooth

Ciri Keselamatan Skrin Panggilan

- **Butang Lipat/Kembang** — Menyembunyikan semua butang kecuali Tamatkan Panggilan
- **Ruang kosong di atas** — Mencegah telinga anda daripada menekan butang
- **Sahkan untuk menamatkan panggilan** — Pengesahan pilihan sebelum menamatkan panggilan

Mempermudahkan Menu Panggilan

> 🎬 **Tonton:** Cara mempermudah menu panggilan

Apabila anda mengetik kenalan, menu akan muncul dengan pilihan panggilan dan SMS. Anda boleh mempermudahkannya:

Alih keluar pilihan SMS: 1. **Pilihan** → **Kenalan** → nyahdayakan **Tunjukkan pilihan mesej dalam dialog panggilan** 2. Kini hanya pilihan **Panggilan** akan dipaparkan — ini berfungsi sebagai pengesahan dan mengelakkan panggilan yang tidak disengajakan

Dail terus (tanpa sebarang menu): 1. **Pilihan** → **Kenalan** → dayakan **Tiada menu apabila memanggil kenalan** 2. Mengetik kenalan akan terus memulakan panggilan

> ⚠️ Kami tidak mengesyorkan untuk menyahaktifkan menu pengesahan — jika tidak, panggilan rawak boleh dicetuskan pada bila-bila masa apabila mengendalikan telefon.

Peranti Audio Lalai

> 🎬 **Tonton:** Cara menukar peranti audio lalai

1. Buka **Pilihan** → **Telefon** → **Peranti audio lalai untuk panggilan**.
2. Pilih peranti audio yang ingin anda gunakan:
    - **Tetapan asal** — Cara telefon berfungsi seperti biasa
    - **Telefon** — Pembesar suara kecil di telinga anda
    - **Bluetooth** — Set kepala Bluetooth yang disambungkan
    - **Fon Kepala Berwayar** — Fon kepala berkabel
    - **Pembesar suara** — Pembesar suara

Menukar peranti semasa panggilan: Ketik butang peranti audio. Butang ini sama ada memaparkan senarai peranti atau menukar peranti secara bergilir, mengikut tetapan **Pilihan** → **Telefon** → **Fungsi butang peranti audio**. Hanya peranti yang tersedia boleh dipilih.

Telefon Dwi SIM

Pada telefon dwi-SIM, pilih SIM untuk panggilan apabila diminta.

Sejarah Panggilan





1. Ketik **Telefon** → **Panggilan terbaru:**.
2. Untuk menghubungi nombor daripada sejarah panggilan, ketik entrinya dan pilih tindakan panggilan jika menu muncul.
3. Untuk memadam entri, buka entri tersebut dan ketik **Padam**, jika pemadaman didayakan.

Ikon jenis panggilan:

- **Anak panah hijau** — Keluar (anda menelefon)
- **Anak panah biru** — Masuk (mereka menelefon)
- **Anak panah merah** — Panggilan terlepas

Dayakan **Panggilan tidak dijawab:** untuk memaparkan panggilan tidak dijawab sebelum sejarah panggilan penuh. Membuka butiran panggilan tidak dijawab akan menandakannya sebagai sudah dilihat. Gunakan **Tandakan semua sebagai sudah dilihat** untuk menandakan baki panggilan tidak dijawab sebagai sudah dilihat. Dalam **Pilihan** → **Telefon**, **Tunjukkan panggilan kecuali:** menyembunyikan jenis panggilan yang dipilih daripada log panggilan.

Bahagian 4 — 👥 Kenalan

Melihat Kenalan



1. Ketik **Telefon** → **Kenalan saya**
2. Tatal senarai atau gunakan kotak carian, jika didayakan
3. Ketik mana-mana kenalan untuk melihat butiran mereka

Butiran kenalan mungkin termasuk: - Nombor telefon — Ketik untuk membuat panggilan atau menghantar SMS - Alamat e-mel — Ketik untuk menghantar e-mel - Laman web, nota, hari lahir/ulang tahun

Kenalan Ditanda Bintang (Kegemaran)

1. Buka butiran kenalan
2. Ketik **Tambah bintang** — kenalan akan muncul dalam senarai **Berbintang**
3. Ketik **Keluarkan bintang** untuk membuat asal

Menambah Kenalan Baharu





1. Ketik **Telefon** → **Tambah kenalan**
2. Masukkan **Nama** kenalan
3. Ketik **Tambah telefon** dan masukkan nombor telefon
4. Anda boleh menambah berbilang nombor (Rumah, Mudah Alih, Pejabat)
5. Ketik **Tambah e-mel** untuk alamat e-mel
6. Ketik **Simpan**

Menambah Foto kepada Kenalan





1. Buka kenalan → ketik **Tetapkan gambar**
2. Pilih **Galeri** (foto sedia ada) atau **Kamera** (ambil foto baharu)
3. Gunakan alat potong untuk memilih kawasan yang anda inginkan
4. Ketik butang hijau **Simpan**

Mengedit Kenalan

1. Buka kenalan → ketik **Edit**
2. Buat perubahan anda
3. Ketik **Simpan**

Memadam Kenalan



> 🎬 **Tonton:** Cara memadam sejarah/SMS/kenalan

Pemadaman **dinyahdayakan secara lalai** untuk mengelakkan pemadaman yang tidak disengajakan. Untuk mendayakannya: 1. **Pilihan** → **Kenalan** → dayakan **Tambah pilihan padam kenalan** 2. Atau jalankan semula **Bestari persediaan** dan ubah kebenaran pemadaman

---

Bahagian 5 — 💬 Mesej (SMS)

Membaca Mesej



1. Ketik **Mesej** pada skrin utama
2. Anda akan melihat perbualan terkini dengan nama kenalan dan mesej terakhir
3. Ketik perbualan untuk membaca semua mesej

Warna mesej: - **Bingkai hijau** — Mesej yang anda hantar - **Bingkai kuning** — Mesej yang anda terima - **Tanda semak** — Mesej telah diterima oleh penerima

Menghantar Mesej Baharu







1. Ketik **Mesej** → **Tulis baharu**
2. Pilih kenalan atau masukkan nombor telefon secara manual
3. Taip mesej anda
4. Ketik **Hantar**

> 💡 **Had aksara:** Satu SMS memuatkan 160 aksara (70 dengan emoji/aksara khas). Mesej yang lebih panjang dibahagikan kepada beberapa SMS.

Membalas Mesej

1. Buka perbualan
2. Ketik **Balas**
3. Taip mesej anda → ketik **Hantar**

Pilihan Mesej



Ketik mesej untuk membuka butirannya. Tindakan yang tersedia termasuk Panggil sekarang, Balas, Hantar semula, Majukan dan Padam (jika pemadaman diaktifkan).

Mesej MMS (Gambar)

Jika seseorang menghantar gambar atau video: 1. Mesej memaparkan **"Ini ialah MMS"** 2. Ketik **Muat turun** untuk mendapatkan mesej penuh 3. Ketik sekali lagi untuk melihatnya

BIG SMS boleh menerima MMS, termasuk teks dan lampiran, tetapi tidak boleh mencipta MMS baharu.

Templat SMS

Cipta templat mesej untuk membalas dengan pantas: 1. Dalam penyunting mesej, ketik **Templat** 2. Ketik **Cipta** → taip mesej anda → simpan 3. Pada masa akan datang, ketik **Templat** dan pilih mesej yang telah anda simpan

Sokongan Dwi SIM

Pada telefon dwi-SIM, aktifkan Sokongan kad dwi-SIM dalam Pilihan → Mesej untuk menggunakan pemilihan SIM semasa menghantar mesej.

Memadam Mesej

> 🎬 **Tonton:** Cara memadam sejarah/SMS/kenalan

Pemadaman **dinyahaktifkan secara lalai**. Untuk mengaktifkannya: 1. **Pilihan** → **Mesej** → aktifkan **Tunjukkan butang padam**

Anda boleh memadam: - Mesej individu - Keseluruhan urutan perbualan - Semua mesej sekaligus

> ⚠️ **Amaran:** Penghapusan pukal tidak boleh dibatalkan!

Pemberitahuan SMS

Pemberitahuan mesej dikawal oleh BIG SMS dan juga saluran pemberitahuan Android. Gunakan **Pilihan** → **Mesej** → **Pemberitahuan Mesej Sistem** dan **Konfigurasi visual dan bunyi**. Paparan skrin penuh di atas skrin kunci mungkin memerlukan kebenaran pemberitahuan skrin penuh Android.

> 🎬 **Tonton:** Pemberitahuan SMS pada Android 10+



Jenis Pemberitahuan

- **Butang berkelip** — Butang Mesej berkelip pada skrin utama
- **Bunyi** — Nada pemberitahuan dimainkan
- **Getaran** — Telefon bergetar
- **Pop timbul skrin** — Mesej muncul pada skrin
- **Cahaya LED** — Lampu pemberitahuan telefon berkelip

Mengkonfigurasi Pemberitahuan pada Android 10+

Kaedah 1 — Melalui bar pemberitahuan: 1. Tarik bar pemberitahuan ke bawah 2. Ketik dan tahan pemberitahuan **"BIG SMS untuk Warga Emas"** 3. Ketik **Butiran** → **Mesej baru diterima** 4. Tetapkan gaya dan bunyi pemberitahuan

Kaedah 2 — Melalui tetapan sistem: 1. **Tetapan sistem** → **Pemberitahuan** → **Lihat semua** → **BIG SMS untuk Warga Emas**

Tempoh gegaran

- Tiada (0s) | Pendek (0.5s) | Optimum (1s) | Panjang (2s)

Pemberitahuan Berulang

Tetapkan pemberitahuan untuk berulang setiap 5, 15, 30, atau 60 minit sehingga anda membaca mesej.

Membaiki Isu Kelipan Butang SMS

> 🎬 **Tonton:** Baiki kelipan SMS

Pada sesetengah peranti, butang SMS berkelip secara berterusan walaupun tiada mesej SMS yang belum dibaca. Untuk membaikinya, gunakan pilihan Pilihan biasa:

1. Ketik tiga titik (⋮) → **Pilihan** → **Pilihan skrin**
2. Aktifkan **Butang berkelipan apabila aplikasi menunjukkan pemberitahuan**
3. Aktifkan **Akses pemberitahuan** untuk BIG Launcher → ketik **Benarkan**
4. Jika BIG SMS masih berkelip secara tidak betul, nyahaktifkan **Aplikasi BIG Apps Suite diutamakan**
5. Kembali ke skrin utama → ketik tiga titik → **Tetapkan butang**
6. Ketik butang SMS → pilih **App** → pilih **"BIG SMS untuk Warga Emas"**

Butang itu kini sepatutnya berfungsi seperti biasa.

Bahagian 6 — 🔲 Skrin & Butang

Memahami Skrin

Bayangkan skrin seperti **halaman dalam buku**. Skrin Utama ialah halaman 1. Anda boleh menambah lebih banyak halaman dengan butang yang berbeza.



Menambah Skrin Baharu

> 🎬 **Tonton:** Cara menambah skrin & menyesuaikan butang





1. Ketik tiga titik (⋮) → **Pilihan** → **Sesuaikan butang dan skrin**
2. Ketik **Tambah skrin**
3. Ketik **Ya** untuk memautkan skrin baharu ke butang terakhir pada skrin sebelumnya
4. Butang terakhir sebelumnya (biasanya Aplikasi) berpindah ke skrin baharu



Navigasi Leret Antara Skrin

Anda boleh meleret ke kiri dan kanan untuk bertukar skrin, dan bukannya mengetik butang.





1. Buka **Pilihan** → **Pilihan skrin** dan dayakan **Gunakan seretan untuk mengemudi skrin**.
2. Buka **Jenis leretan** dan pilih:
    - **Dari halaman utama ke kanan** — Skrin utama → Skrin 2 → Skrin 3 (berhenti di penghujung)
    - **Gelung** — Selepas skrin terakhir, leretan membawa anda kembali ke skrin utama

> ⚠️ **Amaran memori:** Navigasi leret menggunakan lebih banyak memori telefon. Jika BIG Launcher menjadi perlahan, matikan leretan atau kurangkan bilangan skrin. Apabila navigasi leret diaktifkan, butang tidak dapat diakses oleh papan kekunci, jadi pengguna papan kekunci atau suis mungkin perlu menyahaktifkannya.

Menyesuaikan Butang

> 🎬 **Tonton:** Sesuaikan butang


16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Ketik tiga titik (⋮) → **Tetapkan butang**
2. Ketik butang yang ingin anda ubah
3. Pilih dari pilihan yang tersedia:

Pilihan	Fungsinya
App	Membuka sebarang aplikasi
Butiran Kenalan	Menunjukkan maklumat seseorang

Pilihan	Fungsinya
Panggilan/SMS terus	Menelefon nombor, membuka penyunting mesej, atau bertanya tindakan yang hendak digunakan
Pergi ke skrin	Memautkan ke skrin lain
Pintasan laman web	Membuka laman web
SOS	Membuka skrin kecemasan
Togol Wi-Fi	Menghidupkan/mematikan Wi-Fi (hijau=HIDUP, merah=MATI)
Togol Bluetooth	Menghidupkan/mematikan Bluetooth
Mod pesawat	Menghidupkan/mematikan mod kapal terbang
Aplikasi	Membuka senarai aplikasi penuh
Pilihan	Membuka tetapan BIG Launcher
Widget luaran	Menambah aplikasi mini (kalendar, cuaca) pada butang
Pintasan luaran	Pintasan khusus aplikasi dari aplikasi lain
Kembali ke tetapan asal	Mengembalikan fungsi asal butang
Padamkan	Mengalih keluar fungsi butang (menjadikannya kosong)

> 💡 **Mengenai Widget Luaran:** Ruang pada butang adalah terhad — kami mengesyorkan menggunakan **widget yang lebih kecil** untuk mengekalkan kebolehbacaan. Aplikasi induk biasanya dilancarkan apabila anda mengetik widget pada skrin utama.
>
> 💡 **Ruang tidak mencukupi?** Anda boleh menambah lebih banyak skrin atau menukar susun atur untuk memasukkan lebih banyak butang.

Menetapkan Kenalan kepada Butang

> 🎬 **Tonton:** Tetapkan kenalan kepada butang

1. Ketik tiga titik → **Tetapkan butang**, kemudian ketik butang yang ingin anda ubah.
2. Pilih **Butiran Kenalan** untuk membuka butiran kenalan orang tersebut, atau **Panggilan/SMS terus** untuk menelefon atau menghantar mesej ke nombor tertentu.
3. Pilih kenalan. Untuk **Panggilan/SMS terus**, pilih nombor telefon, kemudian pilih **Panggilan**, **Tulis mesej**, atau **Tanya sama ada hendak menelefon atau menghantar mesej** di bawah **Tindakan butang**.

Foto kenalan dipaparkan pada butang. Untuk mengekalkan pengesahan sebelum membuat panggilan, biarkan **Pilihan** → **Kenalan** → **Tiada menu apabila memanggil kenalan** dinyahdayakan.

Menetapkan Kenalan WhatsApp

> 🎬 **Tonton:** Tetapkan kenalan WhatsApp

1. Tiga titik (⋮) → **Tetapkan butang** → ketik butang
2. Pilih **Pintasan luaran**
3. Cari **WhatsApp** dalam senarai
4. Pilih kenalan

Menukar Ikon Butang



1. Semasa menyunting butang, ketik **Tukar ikon**
2. Pilih daripada: ikon **Dalaman**, **Pek ikon**, **Tema**, atau **Dari aplikasi**
3. Ketik **Muat turun lagi** untuk mendapatkan pek ikon tambahan

Label Teks Butang

1. Semasa menyunting butang, ketik **Tetapkan label**
2. Taipkan nama pendek (cth., "Anak", "Doktor", "Cuaca")
3. Buka **Pilihan** → **Pilihan skrin** untuk melaraskan saiz dan kedudukan label, atau aktifkan **Songsangkan warna label teks**.

> 💡 Aktifkan **Pilihan** → **Pilihan skrin** → **Aktifkan label teks secara automatik** untuk menamakan butang yang baru ditetapkan secara automatik.

Butang Berkelip untuk Pemberitahuan Aplikasi

Apabila anda menetapkan aplikasi pada butang, BIG Launcher mungkin meminta anda mengaktifkan akses pemberitahuan supaya butang boleh berkelip apabila aplikasi itu menerima pemberitahuan.

Jadikan butang berkelip apabila aplikasi seperti WhatsApp atau Gmail mempunyai pemberitahuan. Bagi aplikasi BIG Apps Suite, pautan dalaman dengan keistimewaan khas boleh menggunakan ikon yang lebih baik dan data kelipan yang berbeza. Jika kelipan tidak sepadan dengan pintasan aplikasi, nyahaktifkan **Aplikasi BIG Apps Suite diutamakan** dan cipta pintasan biasa secara manual.

> 🎬 **Tonton:** Persediaan butang berkelip

1. Mula-mula, cipta pintasan aplikasi pada butang skrin utama:
2. Ketik tiga titik (⋮) → **Tetapkan butang**
3. Ketik butang yang ingin anda sesuaikan
4. Pilih **App** dan pilih aplikasi yang dikehendaki (cth., WhatsApp)
5. Kembali ke skrin utama → ketik tiga titik → **Pilihan**
6. Ketik **Pilihan skrin**
7. Aktifkan **Butang berkelipan apabila aplikasi menunjukkan pemberitahuan**
8. Skrin sistem akan dipaparkan — aktifkan **Akses pemberitahuan** untuk BIG Launcher dan ketik **Benarkan**
9. Kembali ke skrin utama — apabila aplikasi menerima pemberitahuan baharu, butang akan mula berkelip

> 💡 Mahu besarkan semua pemberitahuan pada telefon anda? Cuba aplikasi kami **BIG Notifications**.

Bahagian 7 — 🎨 Tema & Penampilan

Tema Terbina Dalam

Tema	Penerangan
Cerah (lalai)	Latar belakang putih, teks hitam — sesuai untuk bilik terang
Gelap	Latar belakang hitam, teks putih — lebih mudah pada waktu malam
Biru	Biru muda — penampilan alternatif



Untuk menukar: Pilihan → **Penampilan** → **Pilih tema**

Untuk memuat turun lagi: Ketik **Muat turun lagi** dalam pemilih tema.

Saiz teks

Pilihan → Penampilan → Saiz teks

- **Tetapan asal** — Standard
- **Lebih besar** — Lebih besar
- **Terbesar** — Maksimum

Orientasi Skrin

Pilihan → Penampilan → Pilih orientasi skrin

- **Automatik** — Berputar mengikut putaran telefon anda
- **Mendatar** — Sentiasa dalam orientasi landskap
- **Menegak** — Sentiasa dalam orientasi potret

Mod Skrin Penuh

Skrin penuh menyembunyikan bar status Android di bahagian atas paparan.

1. Buka **Pilihan → Penampilan** dan aktifkan **Skrin penuh**.
2. Aktifkan **Tunjukkan penunjuk bateri besar** supaya penunjuk bateri yang besar kekal kelihatan.
3. Buka **Petunjuk isyarat** dan pilih **Telefon** atau **Wi-Fi** mengikut isyarat yang ingin anda lihat.

Skrin penuh menjadikan panel pemberitahuan kurang mudah dicapai secara langsung, tetapi tidak menyekat tetapan sistem Android.

Sempadan Selamat

Mencegah sentuhan tidak sengaja pada skrin tepi ke tepi:

Pilihan → Penampilan → Saiz sempadan tambahan. Pilih saiz sempadan daripada 0% hingga 15%.

Bahagian 8 — 🆘 Kecemasan SOS



Butang **SOS** berwarna merah boleh secara automatik: 1. Menghantar SMS kecemasan yang menyertakan lokasi anda 2. Membuat panggilan ke nombor telefon tertentu

Menyediakan SMS SOS

1. **Pilihan** → **SOS**
2. Aktifkan **Hantar SMS**
3. Masukkan nombor telefon dalam **Telefon SMS** (pisahkan dengan koma)
4. Tulis mesej kecemasan anda dalam **Teks SMS**
5. Tetapkan **Tunggu sebelum menghantar SMS** — tempoh dalam saat sebelum penghantaran (memberi anda masa untuk membatalkan)
6. Aktifkan **Tambah lokasi GPS** untuk menyertakan lokasi anda

Contoh tetapan: - Telefon: Masukkan nombor telefon penuh kenalan yang anda percayai; pisahkan berbilang nombor dengan koma. - Teks: `Tolong saya! Kecemasan!` - Masa menunggu: `5 saat` - GPS: Diaktifkan

Menyediakan Panggilan SOS

1. **Pilihan → SOS**
2. Aktifkan **Panggilan**
3. Masukkan nombor telefon dalam **Panggilan telefon**
4. Tetapkan **Tunggu sebelum memanggil** — tempoh menunggu dalam saat selepas SMS dihantar

Menggunakan SOS

Penghantaran automatik hanya berfungsi apabila BIG SMS ialah aplikasi pemesejan lalai. Jika tidak, mesej SOS disalin ke aplikasi pemesejan lalai.

1. Ketik **SOS** pada skrin utama
2. Kira detik muncul
3. Untuk membatalkan, ketik **Batal**
4. Selepas kira detik: jika BIG SMS ialah aplikasi pemesejan lalai, SMS dihantar; jika tidak, SMS disalin ke aplikasi pemesejan lalai. Kemudian, panggilan dibuat menggunakan **pembesar suara telefon**.

> ⚠️ **Had:** - Anda **tidak boleh** menggunakan nombor kecemasan seperti 911 atau 112 (sekatan Android) - Gunakan nombor ahli keluarga atau penjaga sebagai ganti - GPS paling tepat di luar; kurang tepat di dalam bangunan

Pilihan SMS Dwi

Aktifkan **Hantar SMS GPS** untuk menghantar dua mesej: 1. SMS pertama — serta-merta, dengan lokasi anggaran 2. SMS kedua — setelah GPS memperoleh lokasi yang lebih tepat

---

Bahagian 9 — 🔒 Keselamatan & Sekatan

Perlindungan kata laluan

> 🎬 **Tonton:** Perlindungan kata laluan

Lindungi tetapan supaya hanya anda atau penjaga boleh mengubahnya:

1. Tiga titik (⋮) → **Pilihan** → **Menu pilihan**
2. Aktifkan **Melindungi menu**
3. Ketik **Kata laluan** dan masukkan kata laluan anda
4. Kata laluan boleh kosong (hanya tekan OK) atau kod tertentu

> ⚠️ **Amaran:** Simpan rekod kata laluan anda. Jika anda terlupa kata laluan, baca Terlupa Kata Laluan sebelum memadamkan data aplikasi atau memasang semula BIG Launcher.

Perkara yang boleh dilindungi: - **Menu pilihan** — Kata laluan diperlukan untuk membuka tetapan - **Tetapan sistem** — Kata laluan diperlukan untuk mengakses tetapan Android

> 💡 **Petua:** Walaupun tetapan sistem dilindungi dengan kata laluan, pengguna masih boleh mengakses tetapan sistem dengan menarik bar pemberitahuan di bahagian atas ke bawah (ini ialah fungsi Android yang tidak boleh dinyahaktifkan). Untuk menyukarkan akses ini, aktifkan **Skrin penuh** dalam **Pilihan** → **Penampilan** — ini menyembunyikan bar pemberitahuan pada skrin utama, jadi dua gerakan tarik ke bawah yang berasingan diperlukan untuk mengaksesnya.

Pilihan dalam BIG Phone / BIG SMS

Apabila anda membuka BIG Phone atau BIG SMS dari BIG Launcher, aplikasi ini menggunakan tetapan BIG Launcher dan tidak menunjukkan item Pilihan. Aturkan aplikasi ini dalam BIG Launcher

→ **Pilihan** → **Telefon** atau **Mesej**. Tanpa BIG Launcher, **Pilihan** ialah item pertama dalam menu aplikasi tersebut.

> 💡 Jika anda memerlukan item ini walaupun membukanya dari BIG Launcher, tandai **Tunjukkan butang Pilihan** dalam **Pilihan** → **BIG Apps Suite** aplikasi itu sendiri.

Pewarisan Tetapan Antara Aplikasi

> 🎬 **Tonton:** Penerangan pewarisan tetapan

Untuk tetapan yang konsisten, buat perubahan dalam **BIG Launcher** → **Pilihan** dan biarkan **Warisi pengesetan** diaktifkan dalam BIG Phone dan BIG SMS.

Tetapan yang disyorkan:

1. Konfigurasikan semuanya dalam BIG Launcher sehingga anda berpuas hati dengan tetapannya.
2. Dari BIG Launcher, buka **BIG Phone**, kemudian kembali ke BIG Launcher.
3. Dari BIG Launcher, buka **BIG SMS**, kemudian kembali ke BIG Launcher.

Membuka setiap aplikasi pendamping dari BIG Launcher akan menerapkan tetapan pada aplikasi tersebut. Ulangi dua langkah terakhir selepas membuat perubahan selanjutnya dalam BIG Launcher.

Perubahan yang dibuat hanya dalam BIG Phone atau BIG SMS **tidak** mengubah BIG Launcher. Contohnya, jika anda mengubah sesuatu tetapan dalam BIG Phone, kemudian mengubah tetapan dalam BIG Launcher dan membuka BIG Phone daripadanya, BIG Phone akan mengambil tetapan daripada BIG Launcher. Ini boleh menimpa perubahan yang anda buat hanya dalam BIG Phone. Perkara yang sama berlaku untuk BIG SMS.

Untuk mengekalkan tetapan yang berasingan: buka **Pilihan** → **BIG Apps Suite** dalam aplikasi pendamping dan nyahaktifkan **Warisi pengesetan**. Aplikasi tersebut kemudiannya akan mengekalkan tetapannya sendiri dan bukannya mengambil tetapan daripada BIG Launcher.

Mengawal Kebenaran Penghapusan

> 🎬 **Tonton:** Padam sejarah/SMS/kenalan

Penghapusan **dilumpuhkan secara lalai** demi keselamatan. Untuk mendayakan:

Apa yang Perlu Dipadam	Di Mana untuk Mendayakan
Kenalan	Pilihan → Kenalan → "Tambah pilihan padam kenalan"
Sejarah panggilan	Pilihan → Telefon → "Membolehkan pemadaman item log panggilan"
Mesej SMS	Pilihan → Mesej → "Tunjukkan butang padam"

Atau jalankan semula **Panduan persediaan** (Pilihan → Mulakan wizard pemasangan) dan ubah kebenaran pada skrin tong sampah.

Pilihan padam pukal (apabila didayakan): - Entri individu atau keseluruhan urutan - Semua sejarah untuk kenalan tertentu - Semua sejarah panggilan atau semua mesej

> ⚠️ **Penghapusan pukal tidak boleh dibatalkan!**

Menyembunyikan Aplikasi

1. **Pilihan** → **Aplikasi** → **Aplikasi yang dibenarkan**
2. Ketik aplikasi untuk menyembunyikannya (ditunjukkan sebagai "dilumpuhkan")
3. Gunakan **Lumpuhkan semua** / **Dayakan semua** untuk perubahan pukal

Akses Kecemasan ke Pilihan

Pada **Skrin utama**, tekan dan tahan **butang kiri atas selama 30 saat** untuk membuka Pilihan.

Cara ini hanya berfungsi pada skrin utama dan **tidak** memintas perlindungan kata laluan. Jika **Melindungi menu** diaktifkan, anda masih memerlukan kata laluan.

Bahagian 10 — ♿ Kebolehcapaian

TalkBack (Pembaca Skrin)

BIG Launcher berfungsi dengan TalkBack Android untuk pengguna buta: 1. Dayakan TalkBack dalam **tetapan Kebolehcapaian** telefon anda 2. BIG Launcher membacakan nama butang, tajuk skrin, kenalan, dan mesej dengan kuat

Pengoptimuman dalam Pilihan: - **Talkback: Jangan baca nama aplikasi** — Mempercepat pembacaan tajuk skrin - **Talkback: butang imej** — Gunakan pembaikan keserasian ini jika TalkBack menghadapi masalah dengan butang imej

Apabila TalkBack diaktifkan, nyahaktifkan **Bacakan apabila ditekan lama** untuk mengelakkan bacaan berulang.

Bacakan apabila ditekan lama

Walaupun tanpa TalkBack: 1. **Pilihan** → **Kebolehcapaian** → aktifkan **Bacakan apabila ditekan lama** 2. Tekan dan tahan jari anda pada mana-mana butang atau teks untuk mendengarnya dibacakan

Timbul apabila tekan lama

1. **Pilihan** → **Kebolehcapaian** → aktifkan **Timbul apabila tekan lama**
2. Menahan butang menunjukkan popup dengan penerangannya

Petua Kontras Tinggi & Teks Besar

- Gunakan **tema Gelap** untuk kontras maksimum
- Tetapkan saiz teks kepada **Terbesar**
- Tetapkan **Saiz sempadan tambahan** untuk mengelakkan sentuhan pada tepi skrin
- Gunakan **mod skrin penuh** dengan penunjuk bateri besar dan penunjuk isyarat yang dipilih

Foto Kenalan Besar

1. **Pilihan** → **Telefon** → **Saiz foto kenalan**
2. Pilih berapa banyak ruang yang disediakan untuk foto pemanggil pada skrin panggilan

Maklum Balas Haptik (Getaran)

Pilihan → **Kebolehcapaian** → aktifkan **Aktifkan maklum balas haptik**

Telefon anda bergetar sedikit dengan setiap tekanan butang.

Pilihan Kawalan

Mod	Tingkah Laku
Tekanan pendek	Ketik pantas mengaktifkan
Tekan sekejap & tekan lama	Menekan sekejap atau menekan lama akan mengaktifkan butang. Ciri bacaan apabila ditekan lama dan paparan timbul apabila ditekan lama juga boleh berfungsi jika diaktifkan.

Papan Kekunci Perkakasan & Suis Kebolehcapaian

Untuk kawalan melalui papan kekunci atau suis, nyahaktifkan **Gunakan seretan untuk mengemudi skrin** kerana navigasi leretan menyebabkan butang tidak dapat diakses melalui papan kekunci. Aktifkan **Butang aktif di sekitar widget** apabila widget memerlukan fokus papan kekunci.

1. **Pilihan** → **Pilihan skrin** → aktifkan **Butang aktif di sekitar widget**
2. Gunakan kekunci anak panah untuk menavigasi, OK/Enter untuk memilih, Kembali untuk kembali

Tecla Shield: BIG Launcher menyokong suis luaran, peranti sip-and-puff, dan kayu ria melalui antara muka kerusi roda Tecla Shield.

Bahagian 11 — 📲 Aplikasi





Mengakses Aplikasi

Ketik **Aplikasi** pada skrin utama untuk melihat aplikasi yang dipasang. Item Pilihan boleh disembunyikan, diletakkan di atas aplikasi atau di bawah aplikasi dalam **Pilihan** → **Aplikasi** → **Tunjukkan item Pilihan**.

Aplikasi Terkini

1. **Pilihan** → **Aplikasi** → dayakan **Tunjukkan aplikasi terbaru**
2. Tetapkan bilangan aplikasi yang hendak dipaparkan dengan **Bilangan aplikasi terkini**

Mencari Aplikasi

1. Ketik kotak carian di bahagian atas senarai aplikasi
2. Mula menaip nama aplikasi

> 💡 Dayakan **Carian aplikasi yang lebih baik** dalam Pilihan → Aplikasi untuk mencari padanan dalam nama aplikasi (contohnya, "book" menemukan "Facebook").

Menunjukkan Pilihan dalam Senarai Aplikasi

Jika telefon anda tiada butang Menu: 1. **Pilihan** → **Aplikasi** → **Tunjukkan item Pilihan** 2. Pilih: **Jangan tunjukkan**, **Aplikasi di atas** atau **Aplikasi di bawah**

Bahagian 12 — ⚙️ Tetapan & Sistem

Pemindahan Lesen

Pada telefon baharu, pasang aplikasi BIG yang telah anda beli dan gunakan **akaun Google yang sama** seperti yang digunakan untuk pembelian asal.

1. Untuk **BIG Apps Suite PREMIUM**, buka **BIG Launcher**. Untuk pembelian satu aplikasi, buka aplikasi yang anda beli.
2. Pergi ke **Pilihan** → **Beli/muat semula versi penuh** → **Pulihkan pembelian**.
3. Untuk Suite, kembali ke BIG Launcher dan buka **BIG Phone** dan **BIG SMS** terus daripadanya untuk mengaktifkan lesen kedua-duanya.

Memulihkan pembelian akan memulihkan akses berbayar, bukan susun atur skrin utama atau tetapan anda yang terdahulu. Jika akses masih tiada, ikuti Memulihkan Lesen Anda.

Memeriksa Versi Aplikasi Anda

> 🎬 **Tonton:** Cara memeriksa versi anda

1. **Tetapan sistem** → **Aplikasi** → ketik **BIG Launcher** (atau BIG Phone / BIG SMS)
2. Tatal ke bawah — nombor versi dipaparkan
3. Untuk versi Android: **Tetapan sistem** → **Perihal telefon** → **Maklumat perisian**

Kembali ke Pelancar Asal

1. **Pilihan** → **Kosongkan BIG Launcher sebagai pelancar asal**
2. Tekan butang Laman Utama
3. Pilih pelancar asal anda

Bahagian 13 — ⚙️ Rujukan Pilihan

Perkaitan penting antara tetapan

Beberapa Pilihan berfungsi bersama dan perlu dijelaskan sebelum rujukan terperinci:

- Skrin penuh menyembunyikan bar status Android di bahagian atas paparan. Apabila ia diaktifkan, penunjuk bateri dan isyarat BIG Launcher menjadi lebih berguna, kerana penunjuk Android biasa mungkin tidak kelihatan pada skrin utama.
- Perlindungan tetapan sistem boleh mewajibkan kata laluan sebelum tetapan sistem Android dibuka daripada BIG Launcher. Android sendiri mungkin masih membenarkan akses melalui panel pemberitahuan. Mod skrin penuh menyukarkan akses tersebut kerana bar pemberitahuan disembunyikan pada skrin utama.
- Kelipan butang untuk panggilan tidak dijawab, mesej dan pemberitahuan aplikasi lain bergantung pada akses pemberitahuan dan cara fungsi butang ditetapkan. Aplikasi BIG Apps Suite boleh menggunakan pautan dalaman dengan keistimewaan khas. Jika kelipan tidak berfungsi seperti yang dijangkakan, nyahdayakan Aplikasi BIG Apps Suite diutamakan dan cipta pintasan aplikasi biasa secara manual dalam Sesuaikan butang dan skrin.
- Skrin panggilan masuk bergantung pada kebenaran Android, saluran pemberitahuan, pengurusan bateri dan sama ada BIG Phone ialah aplikasi telefon lalai. Jika skrin panggilan penuh tidak dapat dipaparkan, BIG Phone boleh menggunakan pemberitahuan timbul atau amaran pada bar pemberitahuan sahaja sebagai alternatif.
- Pilihan panggilan terus mengurangkan gesaan keselamatan. Tiada menu apabila memanggil kenalan dan Tiada menu dalam pendail boleh mempercepatkan proses membuat panggilan, tetapi kedua-duanya juga meningkatkan risiko panggilan yang dibuat secara tidak sengaja.
- Pemadaman dikawal secara berasingan untuk kenalan, sejarah panggilan dan mesej. Pemadaman kenalan terdapat dalam Pilihan -> Kenalan, pemadaman log panggilan dalam Pilihan -> Telefon, dan pemadaman mesej dalam Pilihan -> Mesej.
- Navigasi leret antara skrin adalah intensif memori dan, apabila diaktifkan, butang tidak dapat diakses oleh papan kekunci. Untuk penggunaan papan kekunci, suis, atau TalkBack, pertimbangkan untuk melumpuhkan navigasi leret.
- Tingkah laku pemberitahuan SMS terbahagi antara tetapan BIG SMS dan tetapan pemberitahuan Android. Bunyi, getaran, paparan skrin kunci, dan paparan skrin penuh mungkin memerlukan kebenaran pemberitahuan Android dan tetapan saluran.
- Penghantaran SMS SOS secara automatik memerlukan BIG SMS ditetapkan sebagai aplikasi pemesejan lalai. Jika tidak, mesej SOS akan disalin ke aplikasi pemesejan lalai.

Buka Pilihan dari menu tiga titik pada skrin utama, dari senarai Aplikasi jika diaktifkan, atau dengan menggunakan isyarat akses kecemasan yang diterangkan dalam bahagian Keselamatan manual ini.

Senarai tepat boleh berbeza mengikut peranti, versi Android, aplikasi BIG Apps Suite yang dipasang, dan kebenaran. Beberapa tindakan membuka tetapan sistem Android.

Skrin Pilihan Utama

Item	Fungsinya	Nota
Beli/muat semula versi penuh	Membuka pilihan pembelian atau muat semula lesen.	Setiap aplikasi BIG Apps Suite boleh mempunyai lesennya sendiri. Gunakan akaun Google yang sama yang digunakan untuk pembelian.
Mulakan wizard pemasangan	Memulakan wizard persediaan semula.	Berguna selepas pemasangan atau apabila menukar tetapan asas untuk pengguna baharu.
Pilih bahasa	Menukar bahasa yang digunakan oleh BIG Launcher.	Aplikasi boleh menggunakan bahasanya sendiri secara bebas daripada bahasa sistem Android.
Penampilan	Membuka tetapan visual.	Tema, saiz teks, penunjuk status, skrin penuh, dan orientasi skrin.
Kebolehcapaian	Membuka tetapan interaksi dan bantuan penggunaan.	Tekan lama, pilihan berkaitan TalkBack, getaran, dan butang tidak aktif.
Menu pilihan	Mengawal akses kepada Pilihan dan tetapan sistem.	Termasuk perlindungan kata laluan.
Sesuaikan butang dan skrin	Membuka editor skrin dan butang.	Digunakan untuk menukar fungsi butang, label, ikon, susun atur, dan skrin tambahan.
Pilihan skrin	Membuka pilihan tingkah laku skrin umum.	Navigasi leret, butang berkelip, label, dan tingkah laku butang menu.
Kenalan	Membuka pilihan senarai kenalan, butiran kenalan dan penyuntingan kenalan.	Turut mengawal penghapusan kenalan dan tingkah laku pop timbul kenalan.

Item	Fungsinya	Nota
Telefon	Membuka pilihan panggilan masuk, panggilan aktif, log panggilan dan pendail.	Banyak item memerlukan BIG Phone dipasang dan ditetapkan sebagai aplikasi telefon lalai.
Mesej	Membuka pilihan pemberitahuan SMS, butiran mesej, penyunting mesej dan penapis.	Banyak item memerlukan BIG SMS dipasang dan ditetapkan sebagai aplikasi SMS lalai.
SOS	Membuka pilihan SMS dan panggilan kecemasan.	Konfigurasi nombor telefon, masa tunggu, teks SMS, dan tingkah laku lokasi GPS.
Aplikasi	Membuka tetapan untuk senarai aplikasi.	Aplikasi terkini, aplikasi tersembunyi, carian, dan pintasan Pilihan dalam senarai aplikasi.
Pembaikan dan penyesuaian	Membuka pembetulan khusus peranti.	Gunakan hanya apabila masalah yang diterangkan muncul. Beberapa pembetulan mungkin mengurangkan prestasi.
Penafian dan Dasar Privasi	Menunjukkan maklumat undang-undang dan privasi.	Pengguna bersetuju dengan syarat ini dengan menggunakan aplikasi.
Kosongkan BIG Launcher sebagai pelancar asal	Mengalih keluar BIG Launcher sebagai aplikasi skrin utama lalai Android.	Selepas menekan Laman Utama, Android boleh bertanya pelancar mana yang akan digunakan.
Panduan pengguna	Membuka manual pengguna dalam talian.	Memerlukan pelayar dan akses internet.
Kemaskini	Menunjukkan versi yang dipasang dan maklumat kemas kini.	Sentiasa kemas kini ke versi terkini yang tersedia.

Penampilan

Pilihan	Pilihan	Fungsinya	Tetapan berkaitan dan amaran
Pilih tema	Cerah (lalai), Gelap, Biru, tema yang dipasang, Muat turun lagi	Menukar tema warna.	Gelap boleh meningkatkan kontras pada waktu malam. Tema tambahan mungkin bergantung pada pek tema yang dipasang.
Saiz teks	Tetapan asal, Lebih besar, Terbesar	Menukar saiz teks aplikasi utama.	"Gunakan saiz teks untuk pilihan" menentukan sama ada Pilihan turut menggunakan saiz yang dipilih.
Pilih orientasi skrin	Automatik (tetapan asal), Mendatar, Menegak	Mengawal sama ada BIG Launcher mengikut putaran peranti atau mengunci orientasi.	Gunakan Menegak untuk telefon yang hanya digunakan dalam potret. Gunakan Melintang untuk persediaan landskap tetap.
Saiz sempadan tambahan	0% hingga 15%	Menambah margin tidak aktif berhampiran tepi skrin untuk mengurangkan sentuhan tepi yang tidak disengajakan.	Berguna pada paparan tepi ke tepi dan untuk pengguna dengan kesukaran motor. Sempadan yang lebih besar mengurangkan kawasan butang yang boleh digunakan.
Petunjuk isyarat	Tiada penunjuk isyarat, Telefon, Wi-Fi	Memilih penunjuk isyarat besar mana yang ditunjukkan oleh BIG Launcher.	Berguna dengan Skrin penuh, di mana bar status normal Android mungkin tersembunyi.
Tunjukkan penunjuk bateri besar	Ya/Tidak	Menunjukkan penunjuk bateri BIG Launcher yang besar.	Sangat berguna dengan Skrin penuh.
Tunjuk ikon penggera	Ya/Tidak	Menunjukkan ikon penggera berhampiran jam.	Lumpuhkan jika peranti tersilap menunjukkan ikon penggera walaupun tiada penggera aktif.

Pilihan	Pilihan	Fungsinya	Tetapan berkaitan dan amaran
Skrin penuh	Ya/Tidak	Menyembunyikan bar pemberitahuan/status Android di bahagian atas skrin.	Menjadikan akses sistem tidak sengaja lebih sukar, tetapi juga menyembunyikan penunjuk bateri dan isyarat Android biasa.
Bar Navigasi Hitam	Ya/Tidak	Menukar latar belakang bar navigasi Android bawah kepada hitam.	Mungkin ranap pada beberapa peranti Motorola yang disenaraikan dalam amaran aplikasi. Gunakan hanya jika diperlukan.
Gunakan saiz teks untuk pilihan	Ya/Tidak	Menunjukkan Pilihan menggunakan saiz teks BIG Launcher yang dipilih.	Berguna untuk penglihatan rendah, tetapi teks yang sangat besar boleh menjadikan penerangan pilihan yang panjang mengambil lebih banyak ruang.

Kebolehcapaian

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsinya	Tetapan berkaitan dan amaran
Kawalan	Tekan pendek; Tekan pendek & lama	Memilih bagaimana butang bertindak balas terhadap sentuhan.	Tekan pendek & lama mengaktifkan butang walaupun ditekan untuk masa yang lama - sesuai untuk warga emas yang menghadapi masalah dengan skrin sentuh.
Batalkan dialog apabila disentuh di luar	Ya/Tidak	Menutup tetingkap dialog apabila pengguna mengetik di luar tetingkap dialog tersebut.	Lumpuhkan untuk pengguna yang sering menyentuh di luar dialog secara tidak sengaja.
Aktifkan maklum balas haptik	Ya/Tidak	Bergetar apabila butang menu disentuh.	Bergantung pada perkakasan getaran peranti dan tetapan getaran Android.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsinya	Tetapan berkaitan dan amaran
Bacakan apabila ditekan lama	Ya/Tidak	Membaca penerangan item dengan kuat pada tekan lama.	TalkBack mesti dipasang. Gunakan bersama "Aktifkan butang tanpa fungsi" jika item kosong juga perlu dapat ditemukan.
Timbul apabila tekan lama	Ya/Tidak	Menunjukkan penerangan item dalam pop timbul pada tekan lama.	Berguna apabila penjaga mahukan penerangan tanpa menukar tindakan butang.
Aktifkan butang tanpa fungsi	Ya/Tidak	Menjadikan semua item interaktif walaupun ia tidak melakukan tindakan.	Berguna dengan pilihan sebut pada tekan lama atau pop timbul, kerana jika tidak, butang tidak aktif mungkin tidak bertindak balas.
Talkback: Jangan baca nama aplikasi	Ya/Tidak	Melangkau pembacaan nama aplikasi yang berulang.	Mempercepatkan pembacaan tajuk skrin untuk pengguna TalkBack.

Menu pilihan

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsinya	Tetapan berkaitan dan amaran
Edit butang dalam menu	Ya/Tidak	Menambah akses pantas kepada editor skrin dalam menu.	Ini adalah pintasan "Tetapkan butang" yang digunakan oleh penjaga.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsinya	Tetapan berkaitan dan amaran
Tetapan sistem di menu	Ya/Tidak	Menambah akses pantas kepada tetapan sistem Android dalam menu.	Boleh dilindungi dengan "Lindungi tetapan sistem".
Melindungi menu	Ya/Tidak	Memerlukan kata laluan Pilihan sebelum membuka Pilihan.	Gunakan untuk mengelakkan perubahan tidak sengaja atau tidak dibenarkan.
Lindungi tetapan sistem	Ya/Tidak	Memerlukan kata laluan Pilihan sebelum membuka tetapan sistem dari BIG Launcher.	Android mungkin masih membenarkan akses kepada tetapan sistem melalui panel pemberitahuan. Mod skrin penuh menyukarkan akses ini.
Kata laluan	Tindakan teks/ kata laluan	Menetapkan kata laluan yang digunakan oleh Pilihan yang dilindungi dan tetapan sistem yang dilindungi.	Kata laluan kosong boleh digunakan sebagai pengesahan mudah. Jika kata laluan terlupa, pemulihan mungkin memerlukan pemasangan semula atau penetapan semula data aplikasi.

Pilihan skrin

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsinya	Tetapan berkaitan dan amaran
Butang berkelipan apabila aplikasi menunjukkan pemberitahuan	Ya/Tidak	Menjadikan butang pintasan aplikasi berkelip apabila aplikasi mencipta pemberitahuan di bar status atas.	Memerlukan akses pemberitahuan. Butang mesti ditugaskan kepada aplikasi yang pemberitahuannya perlu diperhatikan.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsinya	Tetapan berkaitan dan amaran
Kosongkan cache butang berkelip	Tindakan	Mengosongkan maklumat pemberitahuan berkelip yang disimpan.	Aplikasi luaran mesti mencipta atau mengemas kini pemberitahuan semula sebelum butang boleh berkelip semula.
Aplikasi BIG Apps Suite diutamakan	Ya/Tidak	Memautkan BIG Phone, BIG SMS, dan aplikasi BIG Apps Suite lain secara dalaman ke BIG Launcher.	Memberikan ikon yang lebih baik dan data berkelip khas. Lumpuhkan jika berkelip bertindak secara tidak betul dan cipta pintasan aplikasi biasa secara manual.
Gunakan seretan untuk mengemudi skrin	Ya/Tidak	Membenarkan leretan kiri/kanan antara skrin.	Intensif memori. Apabila aktif, butang tidak dapat diakses oleh papan kekunci.
Jenis leretan	Dari skrin utama ke kanan; Gelung	Memilih cara navigasi leret bergerak melalui skrin.	Gelung kembali dari skrin terakhir ke Laman Utama. Dari laman utama ke kanan berhenti pada penghujung.
Gunakan butang menu pada semua skrin	Ya/Tidak	Menunjukkan menu Pilihan pada semua skrin dan bukannya hanya skrin utama.	Berguna apabila pengguna meluangkan masa pada skrin tambahan.
Butang aktif di sekitar widget	Ya/Tidak	Menambah bingkai butang aktif/boleh difokuskan di sekeliling widget.	Bertujuan terutamanya untuk kawalan papan kekunci. Menekan butang memberi fokus kepada widget.
Aktifkan label teks secara automatik	Ya/Tidak	Menambah label teks secara automatik pada butang yang baru dibuat.	Penampilan label dikawal oleh warna, saiz, dan tetapan kedudukan label di bawah.
Songsangkan warna label teks	Ya/Tidak	Menggunakan teks putih dengan garis luar hitam.	Berguna apabila label diletakkan di atas ikon atau foto.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsinya	Tetapan berkaitan dan amaran
Saiz teks	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Menetapkan saiz label teks pada butang skrin.	Ini mempengaruhi label butang, bukan saiz teks aplikasi utama dalam Penampilan.
Kedudukan label teks	Di bahagian atas, Di tengah, Di bawah	Memilih di mana label butang muncul.	Bawah biasanya yang terbaik untuk ikon aplikasi; tengah boleh membantu apabila label adalah maklumat utama.

Kenalan

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsi	Tetapan berkaitan dan peringatan
Cari kenalan mengikut	Semua medan tersedia (Sistem); Nama; Nama Keluarga	Mengawal medan kenalan yang dicari.	Carian Nama dan Nama Keluarga mungkin tidak berfungsi pada semua peranti.
Tunjukkan kenalan dengan telefon sahaja	Ya/Tidak	Hanya menunjukkan kenalan yang mempunyai nombor telefon.	Disyorkan untuk penggunaan telefon yang mudah, kerana kenalan tanpa nombor telefon tidak boleh dihubungi.
Susun mengikut nama keluarga	Ya/Tidak	Mengisih kenalan mengikut nama keluarga.	Mungkin tidak berfungsi pada semua telefon.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsi	Tetapan berkaitan dan peringatan
Tunjuk togol Kenalan/ Kegemaran	Ya/Tidak	Menambah suis untuk bertukar antara semua kenalan dan kenalan kegemaran dalam senarai kenalan.	Berguna jika pengguna sering bertukar antara kedua-dua senarai.
Tunjuk semua kenalan termasuk pendua	Ya/Tidak	Menunjukkan entri pendua dalam butiran kenalan.	Lumpuhkan untuk menyembunyikan item kenalan pendua.
Paparkan tambah/ buang bintang	Ya/Tidak	Menambah keupayaan untuk menandakan atau membatalkan tanda kenalan sebagai kegemaran dalam butiran kenalan.	Kenalan berbintang muncul dalam senarai Berbintang dan boleh digunakan oleh penapis.
Tambah pilihan padam kenalan	Ya/Tidak	Menambah "Padam kenalan" pada penghujung butiran kenalan.	Pemadaman tidak boleh dibatalkan. Lumpuhkan untuk pengguna yang mungkin memadamkan kenalan secara tidak sengaja.
Tambah butiran kenalan sistem	Ya/Tidak	Menambah akses ke skrin butiran kenalan sistem Android pada penghujung butiran kenalan.	Berguna apabila fungsi kenalan Android khas diperlukan.
Gunakan butiran kenalan dari sistem	Ya/Tidak	Menggunakan butiran kenalan sistem Android dan bukannya butiran kenalan BIG Launcher.	Gunakan hanya jika aplikasi kenalan sistem mempunyai fungsi khas yang diperlukan.
Tambah edit	Ya/Tidak	Menambah akses ke penyunting kenalan BIG Launcher.	Ini adalah penyunting mudah yang direka untuk BIG Launcher.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsi	Tetapan berkaitan dan peringatan
Tambah suntingan sistem	Ya/Tidak	Menambah akses ke penyunting kenalan sistem Android.	Berguna untuk medan kenalan yang tidak disokong oleh penyunting BIG Launcher.
Tunjukkan pilihan mesej dalam dialog panggilan	Ya/Tidak	Menunjukkan atau menyembunyikan "Hantar mesej" selepas mengetik nombor telefon kenalan.	Menyembunyikannya memudahkan dialog panggilan, tetapi mengekalkan dialog masih membantu mencegah panggilan tidak sengaja.
Tiada menu apabila memanggil kenalan	Ya/Tidak	Terus mendail kenalan dan bukannya menunjukkan pilihan.	Lebih cepat, tetapi kurang selamat. Tidak disyorkan untuk pengguna yang mungkin mengetik secara tidak sengaja.
Tiada menu dalam pendail	Ya/Tidak	Terus mendail dari pendail dan bukannya menunjukkan pilihan.	Lebih cepat, tetapi membuang langkah pengesahan tambahan.
Paparkan Medan carian	Ya/Tidak	Memaparkan atau menyembunyikan medan carian dalam senarai kenalan.	Sembunyikannya untuk menjadikan senarai kenalan lebih ringkas.

Telefon

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsi	Tetapan berkaitan dan peringatan
Pilih bunyi nada deringan telefon	Tindakan	Membuka pemilihan nada dering untuk panggilan masuk.	Tingkah laku boleh bergantung pada kebenaran nada dering Android dan tetapan bunyi.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsi	Tetapan berkaitan dan peringatan
Betulkan: tiada bunyi dering	Ya/Tidak	Mendayakan penyelesaian apabila panggilan masuk tiada nada dering.	Mula-mula semak kelantangan, Jangan Ganggu, dan tetapan pemberitahuan Android.
Paparkan skrin panggilan sebaik sahaja deringan	Ya/Tidak	Mencuba untuk menunjukkan skrin panggilan serta-merta apabila panggilan masuk mula berdering.	Mungkin tidak berfungsi pada semua peranti kerana sekatan bateri Android dan pengeluar.
Betulkan: tiada skrin panggilan sebaik sahaja deringan	Bantuan/tindakan	Membuka arahan untuk telefon yang menyekat skrin panggilan di latar belakang.	Lazim pada peranti dengan pengurusan bateri yang agresif.
Paparkan panggilan masuk sebagai:	Skrin panggilan - jika Android anda membenarkannya. Jika tidak, paparkan pemberitahuan timbul.; Pemberitahuan timbul; Pemberitahuan dalam bar pemberitahuan sahaja	Memilih cara panggilan masuk dipersembahkan.	Skrin panggilan penuh adalah yang terbaik untuk warga emas, tetapi Android mungkin memerlukan kembali kepada mod berasaskan pemberitahuan.
Leret untuk menolak panggilan	Ya/Tidak	Menolak panggilan masuk apabila pemberitahuan panggilan dileretkan ke tepi.	Biarkan dilumpuhkan jika leretan pemberitahuan secara tidak sengaja berkemungkinan.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsi	Tetapan berkaitan dan peringatan
Tetapan sistem untuk Pemberitahuan panggilan masuk	Tindakan	Membuka tetapan pemberitahuan Android untuk panggilan masuk.	Gunakan untuk bunyi, getaran, paparan skrin kunci, dan tetapan saluran lain.
Peranti audio lalai untuk panggilan	Tetapan asal, Cuping telinga telefon, Bluetooth, Fon Kepala Berwayar, Pembesar suara	Memilih laluan audio pilihan untuk panggilan.	Hanya peranti yang tersedia boleh digunakan semasa panggilan sebenar.
Fungsi butang peranti audio	Tunjukkan dialog dengan semua peranti; Kitar melalui peranti sebagai senarai	Memilih cara butang Audio berfungsi semasa panggilan.	Dialog lebih jelas. Kitaran lebih cepat untuk pengguna berpengalaman.
Kunci butang kelantangan	Ya/Tidak	Mencegah perubahan kelantangan yang tidak sengaja semasa skrin panggilan aktif.	Berfungsi hanya apabila skrin panggilan aktif.
Minta untuk menamatkan panggilan	Ya/Tidak	Menunjukkan pengesahan tambahan sebelum menamatkan panggilan.	Disyorkan untuk mencegah penamatan panggilan yang tidak sengaja.
Pastikan semua tindakan yang terdapat pada skrin panggilan	Ya/Tidak	Memerlukan pengesahan untuk setiap tindakan butang skrin panggilan.	Perlindungan terkuat terhadap sentuhan tidak sengaja, tetapi menjadikan kawalan panggilan lebih perlahan.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsi	Tetapan berkaitan dan peringatan
Kosongkan ruang di atas skrin panggilan Aktif	Mati / 0 hingga 11	Menambah ruang kosong di bahagian atas skrin panggilan aktif.	Membantu mencegah sentuhan telinga atau pipi semasa panggilan. Nilai yang lebih besar meninggalkan lebih sedikit ruang untuk kawalan panggilan.
Saiz foto kenalan	0 hingga 11, dengan pilihan isi untuk ruang kosong/latar belakang	Menetapkan berapa banyak ruang yang dikhaskan untuk foto pemanggil.	Foto yang lebih besar membantu pengecaman tetapi boleh mengalihkan kawalan panggilan lebih rendah.
Tunjukkan butang Pad Kekunci	Ya/Tidak	Menunjukkan butang pad kekunci pada skrin panggilan aktif.	Diperlukan untuk sistem telefon automatik.
Tunjukkan penukar Audio	Ya/Tidak	Menunjukkan butang peranti audio pada skrin panggilan aktif.	Gunakan dengan Peranti audio lalai dan Fungsi butang audio.
Tunjukkan butang Tempoh	Ya/Tidak	Menunjukkan tempoh panggilan pada skrin panggilan aktif.	Boleh disembunyikan untuk skrin panggilan yang lebih ringkas.
Tunjukkan butang Tahan	Ya/Tidak	Menunjukkan butang tahan pada skrin panggilan aktif.	Sembunyikan jika pengguna mungkin meletakkan panggilan dalam mod tahan secara tidak sengaja.
Papar butang Bisukan	Ya/Tidak	Menunjukkan butang senyap pada skrin panggilan aktif.	Sembunyikan jika penyenyapan tidak sengaja adalah masalah biasa.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsi	Tetapan berkaitan dan peringatan
Paparkan butang panggilan Aktif	Ya/Tidak	Menambah butang Panggilan Aktif pada menu Telefon.	Membantu kembali ke panggilan yang sedang berlangsung jika pengguna meninggalkan skrin panggilan.
Paparkan butang Kenalan Saya	Ya/Tidak	Menunjukkan Kenalan Saya dalam menu Telefon.	Sembunyikan untuk memudahkan menu Telefon.
Paparkan butang Berbintang	Ya/Tidak	Menunjukkan Berbintang dalam menu Telefon.	Berguna untuk aliran kerja kegemaran sahaja.
Tunjukkan butang Dail nombor	Ya/Tidak	Menunjukkan Dail nombor dalam menu Telefon.	Sembunyikan jika pengguna hanya perlu menghubungi kenalan yang disimpan.
Tunjuk butang Tambah kenalan	Ya/Tidak	Menunjukkan Tambah kenalan dalam menu Telefon.	Sembunyikan jika hanya penjaga yang perlu menambah kenalan.
Tunjukkan Panggilan Terkini	Ya/Tidak	Menunjukkan panggilan terkini dalam menu Telefon.	Berkaitan dengan pemadaman log panggilan dan pengelompokan.
Item log panggilan kumpulan oleh	Dilumpuhkan; Nombor telefon; Nombor telefon dan arah panggilan	Mengelompokkan entri log panggilan.	Pengelompokan mengurangkan kekacauan, terutamanya pada telefon dengan banyak panggilan berulang.
Tunjukkan butang padam	Ya/Tidak	Menunjukkan butang padam untuk item log panggilan.	Lumpuhkan untuk pengguna yang mungkin memadamkan sejarah secara tidak sengaja.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsi	Tetapan berkaitan dan peringatan
Tetapan sistem untuk Pemberitahuan panggilan tidak dijawab	Tindakan	Membuka tetapan pemberitahuan Android untuk panggilan tidak dijawab.	Gunakan untuk bunyi, getaran, dan keterlihatan pemberitahuan panggilan tidak dijawab.
Nombor yang lebih kecil dalam kotak pendail	Ya/Tidak	Mengecilkan nombor yang didail supaya lebih banyak digit muat.	Berguna untuk nombor panjang.
Tekanan panjang memadamkan seluruh nombor yang didialkan	Ya/Tidak	Menekan lama medan nombor yang didail akan mengosongkan keseluruhan nombor.	Pembetulan lebih cepat, tetapi boleh memadamkan nombor penuh secara tidak sengaja.
Panggilan tidak dijawab:	Ya/Tidak	Memaparkan panggilan tidak dijawab sebelum sejarah panggilan penuh.	Membuka butiran panggilan tidak dijawab menandakannya sebagai telah dilihat. Tandakan semua sebagai telah dilihat menandakan baki panggilan tidak dijawab sebagai telah dilihat.
Tunjukkan panggilan kecuali:	Pilih jenis panggilan	Menyembunyikan jenis yang dipilih daripada log panggilan.	Ini mengubah perkara yang dipaparkan; ia tidak menyekat panggilan.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Fungsi	Tetapan berkaitan dan peringatan
Gantikan awalan nombor	Awalan asal; awalan baharu	Menggantikan awalan nombor yang sepadan sebelum panggilan dibuat.	Hanya nombor yang bermula dengan awalan asal yang ditetapkan akan diubah.
Tunjukkan dalam dialog simbol:	Pilih simbol dan tindakan	Memilih kandungan dialog simbol pendail.	Tindakan yang tersedia termasuk Tampal daripada papan keratan dan Keluar daripada pendail.
Penapis panggilan masuk	Peraturan kenalan/kenalan berbintang; Senarai nombor disekat	Menyekat panggilan masuk mengikut peraturan yang dipilih.	Memerlukan BIG Phone ditetapkan sebagai aplikasi lalai untuk ID pemanggil dan pengesanan spam.
Panggilan spam yang berpotensi	Tiada tindakan; Paparkan butang maklumat; Tolak secara automatik	Memilih tindakan yang perlu diambil apabila Android mengenal pasti panggilan yang berpotensi menjadi spam.	—
Senarai terima segera	Senarai nombor telefon	Menjawab panggilan daripada nombor yang disenaraikan tanpa tindakan pengguna.	Penyekatan diberi keutamaan. Dayakan hanya jika pengguna mahu panggilan ini dijawab secara automatik.
Penapis panggilan keluar	Peraturan kenalan/kenalan berbintang; Senarai nombor disekat	Menyekat panggilan keluar daripada BIG Phone mengikut peraturan yang dipilih.	Untuk menyekat panggilan yang dimulakan oleh aplikasi lain, peranan penghalaan semula panggilan yang berasingan diperlukan. Panggilan kecemasan yang dimulakan oleh aplikasi lain tidak boleh disekat.

Mesej

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Apa yang ia lakukan	Tetapan berkaitan dan amaran
Pemberitahuan Mesej Sistem	Ya/Tidak	Menunjukkan pemberitahuan SMS dalam bar pemberitahuan Android.	Tingkah laku bergantung pada versi Android, kebenaran pemberitahuan, dan aktiviti aplikasi.
Konfigurasi visual dan bunyi	Tindakan	Membuka tetapan pemberitahuan Android untuk pemberitahuan mesej.	Gunakan untuk bunyi, getaran, paparan skrin kunci, dan tingkah laku saluran.
Skrin penuh di atas Skrin Kunci	Ya/Tidak	Menunjukkan pemberitahuan SMS masuk sebagai tetingkap skrin penuh di atas skrin kunci.	Memerlukan kebenaran pemberitahuan skrin penuh Android.
Leret untuk menandakan sebagai dibaca	Ya/Tidak	Menandakan SMS sebagai telah dibaca apabila pemberitahuannya disingkirkan dengan leretan.	Lumpuhkan jika pemberitahuan mungkin dibuang secara tidak sengaja.
Minta notifikasi penghantaran	Ya/Tidak	Meminta maklumat penghantaran SMS.	Beberapa pengendali mudah alih mungkin mengenakan bayaran untuk laporan penghantaran.
Tunjukkan popup maklumat apabila mesej dihantar/ diserahkan	Ya/Tidak	Memaparkan tetingkap timbul apabila SMS berjaya dihantar atau disampaikan kepada penerima.	Tetingkap timbul ralat sentiasa ditunjukkan. Pada Android 11 atau lebih baharu, teks tetingkap timbul tidak boleh dibesarkan oleh aplikasi.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Apa yang ia lakukan	Tetapan berkaitan dan amaran
Tunjukkan butang Panggil sekarang	Ya/Tidak	Menunjukkan Panggil sekarang dalam butiran mesej.	Berguna untuk memanggil penghantar dengan cepat.
Tunjukkan butang Balas	Ya/Tidak	Menunjukkan Balas dalam butiran mesej.	Sembunyikan untuk menjadikan butiran mesej baca sahaja.
Tunjukkan butang Hantar Semula	Ya/Tidak	Menunjukkan Hantar Semula dalam butiran mesej.	Berguna selepas penghantaran SMS gagal.
Tunjukkan butang Majukan	Ya/Tidak	Menunjukkan Majukan dalam butiran mesej.	Sembunyikan untuk memudahkan pilihan mesej.
Tunjukkan butang padam	Ya/Tidak	Membenarkan pemadaman mesej.	Lumpuhkan untuk pengguna yang mungkin memadamkan SMS secara tidak sengaja.
Tunjukkan butang Hantar	Di atas teks; Bawah skrin; Di atas papan kekunci	Memilih di mana butang Hantar muncul dalam editor mesej.	"Di atas papan kekunci" meletakkan butang Hantar berdekatan dengan tempat menaip. "Bahagian bawah skrin" mungkin lebih mudah ditemukan.
Sekat nombor:	Tiada; Yang tiada dalam Kenalan; Yang tidak Disimpan sebagai Kegemaran; Semua	Menapis SMS masuk mengikut penghantar.	Penapis yang kuat boleh menyembunyikan mesej penting. Hanya yang Disimpan sebagai Kegemaran adalah ketat dan harus digunakan dengan berhati-hati.
Senarai sekatan	Tindakan/senarai	Sentiasa menolak mesej daripada alamat dalam senarai ini.	Gunakan untuk penghantar yang tidak diingini.
Sokongan dwi kad SIM	Ya/Tidak	Menunjukkan pilihan SIM apabila menghantar SMS.	Gunakan hanya pada peranti dwi-SIM.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Apa yang ia lakukan	Tetapan berkaitan dan amaran
Pembaikan: tunjukkan mesej yang hilang	Ya/Tidak	Menggunakan mod keserasian yang lebih perlahan untuk masalah pangkalan data SMS yang serius pada telefon lama.	Dayakan hanya jika mesej hilang disebabkan oleh masalah pangkalan data ini.
Kebenaran sistem mesej	Tindakan	Membuka atau menyemak kebenaran pemesejan Android yang diperlukan.	BIG SMS mesti mempunyai kebenaran SMS yang diperlukan dan biasanya mesti menjadi aplikasi pemesejan lalai.
Laraskan susun atur untuk papan kekunci	Ya/Tidak	Mengecilkan susun atur atau membolehkannya ditatal apabila papan kekunci menutupi medan teks.	Dayakan jika anda tidak dapat melihat teks mesej semasa menaip.

SOS

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Apa yang ia lakukan	Tetapan berkaitan dan amaran
Hantar SMS	Ya/Tidak	Secara automatik menghantar SMS selepas menekan butang SOS.	Berfungsi secara automatik hanya jika BIG SMS ialah aplikasi pemesejan lalai. Jika tidak, teks SOS mungkin disalin ke dalam aplikasi SMS lalai.
Telefon SMS	Medan teks nombor telefon	Menetapkan satu atau beberapa nombor untuk menerima SMS SOS.	Gunakan nombor keluarga atau penjaga, bukan nombor perkhidmatan kecemasan yang disekat oleh sekatan Android.
Teks SMS	Medan teks	Menetapkan teks mesej SOS.	Pastikan mesej pendek dan jelas.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Apa yang ia lakukan	Tetapan berkaitan dan amaran
Tunggu sebelum menghantar SMS	Saat	Menetapkan kelewatan sebelum menghantar SMS SOS.	Memberi pengguna masa untuk membatalkan pengaktifan tidak sengaja.
Tambah lokasi GPS	Ya/Tidak	Menambah lokasi GPS pada akhir SMS SOS jika tersedia.	GPS lebih tepat di luar rumah. Di dalam rumah ia mungkin anggaran atau tidak tersedia.
Hantar SMS GPS	Ya/Tidak	Menghantar SMS lain apabila lokasi yang lebih pasti tersedia.	Berguna apabila mesej pertama dihantar sebelum GPS dapat menentukan lokasi dengan tepat.
Panggilan	Ya/Tidak	Secara automatik membuat panggilan selepas menekan butang SOS.	Biasanya digunakan selepas SMS SOS dihantar.
Panggilan telefon	Medan teks nombor telefon	Menetapkan nombor untuk dihubungi.	Gunakan kenalan atau penjaga yang dipercayai.
Tunggu sebelum memanggil	Saat	Menetapkan berapa lama untuk menunggu sebelum panggilan selepas penghantaran SMS.	Kelewatan mengurangkan panggilan tidak sengaja dan memberi masa kepada SMS untuk dihantar terlebih dahulu.

Aplikasi

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Apa yang ia lakukan	Tetapan berkaitan dan amaran
Tunjukkan aplikasi terbaru	Ya/Tidak	Menunjukkan aplikasi yang baru digunakan dalam senarai Aplikasi.	Lumpuhkan untuk senarai aplikasi tetap yang lebih mudah.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Apa yang ia lakukan	Tetapan berkaitan dan amaran
Bilangan aplikasi terkini	number	Menetapkan berapa banyak aplikasi terkini yang dipaparkan.	Aplikasi terkini yang lebih sedikit menjadikan senarai lebih mudah.
Aplikasi yang dibenarkan	Tindakan/senarai	Membolehkan anda menyembunyikan aplikasi daripada senarai aplikasi.	Aplikasi tersembunyi tidak dinyahpasang; ia hanya dikeluarkan daripada senarai aplikasi BIG Launcher.
Tunjukkan carian di atas	Ya/Tidak	Menunjukkan medan carian di bahagian atas senarai aplikasi.	Boleh juga ditogol dengan menekan butang carian pada peranti yang memilikinya.
Tunjukkan item Pilihan	Jangan tunjuk; Di atas aplikasi; Di bawah aplikasi	Menambah Pilihan BIG Launcher ke dalam senarai aplikasi.	Berguna pada peranti tanpa butang perkakasan/menu atau apabila menu skrin utama disembunyikan.
Carian aplikasi yang lebih baik	Ya/Tidak	Mencari teks yang ditaip di dalam nama aplikasi, bukan hanya pada permulaan.	Contoh: carian "book" boleh menemui "Facebook".

Pembaikan dan penyesuaian

Gunakan ini hanya apabila masalah yang disenaraikan muncul. Sesetengahnya boleh menjadikan BIG Launcher lebih perlahan atau menggunakan lebih banyak memori.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Apa yang ia lakukan	Tetapan berkaitan dan amaran
Pembaikan: ikon hilang dalam menu	Ya/Tidak	Membantu apabila petak kosong muncul sebagai ganti ikon dalam senarai.	Mungkin menjadikan tatalan lebih perlahan.

Pilihan	Pilihan atau contoh semasa	Apa yang ia lakukan	Tetapan berkaitan dan amaran
Talkback: butang imej	Ya/Tidak	Melaraskan tingkah laku butang imej untuk TalkBack.	Gunakan apabila TalkBack mengumumkan butang imej secara tidak betul atau mengelirukan.
Kosongkan simpanan selepas menekan kekunci Laman Utama	Ya/Tidak	Mengosongkan cache aplikasi apabila Laman Utama ditekan.	Memakan banyak memori; boleh membantu dengan masalah tema luaran.
DPI bagi ikon	Tetapan asal, Rendah, Sederhana, Tinggi, X-Tinggi, XX-Tinggi, XXX-Tinggi	Memilih resolusi ikon.	DPI yang lebih tinggi kelihatan lebih tajam tetapi memerlukan lebih banyak memori. DPI yang lebih rendah boleh membantu prestasi.
Mulakan semula aplikasi	Tindakan	Memulakan semula BIG Launcher dan mengosongkan cache.	Gunakan hanya jika pembetulan lain gagal.

Bahagian 14 — 🔧 Penyelesaian Masalah

Tiada Nada Dering pada Panggilan Masuk

1. **Pilihan** → **Telefon** → aktifkan **Betulkan: tiada bunyi dering**
2. Semak kelantangan telefon anda dan mod Jangan Ganggu

Mesej SMS Tidak Diterima

1. Pastikan BIG SMS ditetapkan sebagai aplikasi pemesejan lalai.
2. Semak bahawa BIG SMS mempunyai kebenaran SMS yang diperlukan dalam tetapan Android.

3. Mulakan semula telefon anda.

Skrin Hitam Semasa Panggilan Masuk

1. Pastikan BIG Phone ialah aplikasi panggilan lalai (langkah persediaan).
2. Dalam BIG Launcher, buka **Pilihan** → **Telefon** → **Paparkan panggilan masuk sebagai:** dan pilih **Skrin panggilan - sekiranya Android anda membenarkannya. Sekiranya tidak, paparkan pemberitahuan peringatan.**
3. Jika skrin panggilan masih tidak muncul, buka **Pilihan** → **Telefon** → **Betulkan: tiada skrin panggilan sebaik sahaja deringan** dan ikut arahan untuk telefon anda.

Mesej Hilang dalam Perbualan

Jika mesej hilang akibat masalah pangkalan data SMS yang serius pada telefon lama, buka **Pilihan** → **Mesej** dan aktifkan **Pembaikan: tunjukkan mesej yang hilang**.

Mesej Pendua

Pastikan BIG SMS ialah aplikasi pemesejan lalai. Jika mesej masih muncul dua kali, hubungi sokongan dengan menyertakan model telefon anda, versi Android dan versi BIG SMS.

BIG Launcher Perlahan atau Ranap

Jika pertukaran antara skrin BIG Launcher perlahan, buka **Pilihan** → **Pilihan skrin** dan nyahaktifkan **Gunakan seretan untuk mengemudi skrin**.

Gunakan **Kosongkan simpanan selepas menekan kekunci Laman Utama** hanya untuk masalah tema luaran, bukan sebagai tetapan umum untuk meningkatkan kelajuan: tetapan ini menggunakan banyak memori.

Jika BIG Launcher terus tertutup atau memaparkan ralat, ikut langkah **BIG Launcher terus terhenti** dalam Permintaan Sokongan Lazim. Jangan padamkan data aplikasi atau pasang semula sebagai langkah penyelesaian masalah umum; tindakan ini boleh memadamkan persediaan anda.

Bateri Cepat Habis

Buka tetapan **Bateri** telefon anda dan semak senarai penggunaan bateri untuk melihat aplikasi yang menggunakan bateri.

Jika BIG Launcher, BIG Phone atau BIG SMS menunjukkan penggunaan yang luar biasa tinggi, hubungi **contact@biglauncher.com** dengan menyertakan nama aplikasi, model telefon anda, versi Android dan aplikasi, serta tangkapan skrin senarai penggunaan bateri. Jangan nyahaktifkan pemberitahuan panggilan atau mesej sebagai langkah penjimatan bateri umum.

Lupa Kata Laluan

Tiada pilihan pemulihan kata laluan. Hubungi **contact@biglauncher.com** sebelum memadamkan data aplikasi atau memasang semula BIG Launcher.

Pemasangan semula menetapkan semula konfigurasi anda. Pemulihan pembelian memulihkan akses berbayar, bukan tetapan yang telah anda padamkan.

Pembetulan "Jangan Simpan Aktiviti"

> 🎬 **Tonton:** Betulkan "Jangan simpan aktiviti"

Sesetengah panduan bateri mengesyorkan mengaktifkan "Jangan simpan aktiviti" dalam pilihan Pembangun. Ini **merosakkan sepenuhnya** BIG Launcher.

1. **Tetapan sistem** → **Pilihan pembangun** → cari **"Jangan simpan aktiviti"**
2. **Pastikan ia DIMATIKAN**
3. Jika pilihan Pembangun tidak kelihatan: **Mengenai telefon** → **Maklumat perisian** → ketik **Nombor binaan** 7 kali

Masalah Pemberitahuan

Jika anda tidak menerima pemberitahuan: 1. Semak **Tetapan Android** → **Aplikasi** → BIG SMS/BIG Phone → **Pemberitahuan** (aktifkan semua) 2. Nyahaktifkan **pengoptimuman bateri** untuk aplikasi BIG 3. Semak mod **Jangan Ganggu**

Isu Khusus Peranti

Jenama Telefon	Isu Lazim	Penyelesaian
Samsung	SMS Berganda	Semak sama ada mesej itu sendiri berganda atau hanya pemberitahuannya; hubungi sokongan jika mesej berganda
Samsung	Skrin hitam semasa panggilan	Ikut langkah Skrin Hitam Semasa Panggilan Masuk di atas untuk memilih mod skrin panggilan dan membuka pembaikan khusus peranti.
Sony Xperia	Petak kosong menggantikan ikon	Aktifkan "Pembaikan: ikon hilang dalam menu"
Motorola	Aplikasi terhenti selepas mengaktifkan Bar Navigasi Hitam	Nyahaktifkan **Pilihan** → **Penampilan** → **Bar Navigasi Hitam**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Pemberitahuan disekat	Tambah aplikasi BIG ke "aplikasi dilindungi" atau lumpuhkan "pengoptimuman bateri"

Bahagian 15 — 📬 Sokongan & Bantuan

Maklumat Hubungan

- **E-mel:** contact@biglauncher.com

- **Laman web** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Sebelum Menghubungi Sokongan

Sila berikan: 1. **Model telefon** anda (cth., Samsung Galaxy S21) 2. **Versi Android** (Tetapan → Mengenai telefon) 3. **Versi BIG Launcher** (lihat Memeriksa Versi Aplikasi Anda) 4. **Penerangan** masalah 5. Apa yang telah anda cuba

Permintaan Sokongan Lazim

Masalah	Penyelesaian
Pembelian saya belum diaktifkan	Gunakan akaun Google yang digunakan untuk membuat pembelian. Untuk **BIG Apps Suite PREMIUM**, buka **BIG Launcher**; untuk pembelian satu aplikasi, buka aplikasi tersebut. Pergi ke **Pilihan → Beli/muat semula versi penuh → Pulihkan pembelian**. Jika pembelian masih belum dipulihkan, hantar e-mel kepada **contact@biglauncher.com** dengan ID pesanan Google Play anda.
Panggilan masuk tidak memaparkan skrin panggilan BIG Phone	1. Tetapkan **BIG Phone** sebagai aplikasi panggilan lalai dengan mengikuti langkah persediaan ini. 2. Dalam **BIG Launcher**, buka **Pilihan → Telefon → Paparkan panggilan masuk sebagai:** dan pilih **Skrin panggilan - sekiranya Android anda membenarkannya. Sekiranya tidak, paparkan pemberitahuan peringatan.** 3. Jika skrin panggilan masih tidak muncul, dalam tetapan **Telefon** yang sama, ketik **Betulkan: tiada skrin panggilan sebaik sahaja deringan** dan ikut arahan.
BIG Launcher kerap terhenti	1. Jika **Jangan simpan aktiviti** diaktifkan dalam **Tetapan Android → Pilihan pembangun**, nyahaktifkannya (arahan). 2. Buka BIG Launcher di Google Play dan ketik **Kemaskini** jika tersedia. 3. Jika aplikasi masih terhenti, hantar e-mel kepada **contact@biglauncher.com** dengan model telefon anda, versi Android dan BIG Launcher, serta perkara yang anda lakukan semasa aplikasi terhenti. Jangan padam data aplikasi atau pasang semula aplikasi sebelum menghubungi sokongan; tindakan ini boleh memadamkan persediaan anda.

Lampiran

Lampiran A: Rujukan Gerakan & Kawalan

Tindakan	Apa Yang Dilakukan
Satu ketukan	Pilih atau aktifkan
Tekan lama (tahan)	Paparkan penerangan jika **Timbul apabila tekan lama** diaktifkan; bacakan penerangan itu jika **Bacakan apabila ditekan lama** diaktifkan. Kedua-dua pilihan ini terdapat dalam **Pilihan → Kebolehcapaian**.
Leret kiri/ kanan	Tukar skrin (jika leret diaktifkan)
Butang Utama	Kembali ke BIG Launcher
Butang Kembali	Pergi ke skrin sebelumnya
Butang Menu	Buka Pilihan (telefon dengan butang fizikal)

Lampiran B: Bahasa Yang Disokong (70)

BIG Launcher 6.2.0 menyokong 70 bahasa aplikasi. Bahasa aplikasi boleh dipilih secara berasingan daripada bahasa sistem Android dalam **Pilihan → Pilih bahasa**.

Kod bahasa: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Bahasa yang dibaca dari kanan ke kiri seperti Arab, Ibrani, Parsi, dan Urdu menggunakan antara muka cerminan di mana sesuai.

Lampiran C: Kebenaran Dijelaskan

Kebenaran	Mengapa Ia Diperlukan
Kenalan	Tunjukkan kenalan dan foto anda
Telefon	Membuat dan menerima panggilan
SMS	Menghantar dan menerima mesej teks
Storan	Simpan foto dan fail sandaran
Kamera	Ambil foto kenalan
Lokasi	GPS kecemasan SOS
Mikrofon	Panggilan telefon

> 🔒 Data anda **tidak pernah** dikumpulkan atau dihantar dalam talian. Semuanya kekal pada telefon anda.

Lampiran D: Keserasian Android

Keluaran semasa BIG Launcher, BIG Phone dan BIG SMS memerlukan Android 6.0 atau lebih baharu. Versi aplikasi yang lebih lama mungkin menyokong versi Android yang lebih lama.

Lampiran E: Kad Rujukan Pantas

Untuk Warga Emas: - 🟢 Butang Hijau = Panggilan telefon - 🟡 Butang Kuning = Mesej teks - 🔴 Butang Merah = Kecemasan SOS - ✨ Berkelip = Sesuatu yang baharu (mesej atau panggilan) - ⋮ Tiga titik = Tetapan

Untuk Penjaga: 1. Sediakan SOS dengan nombor telefon keluarga 2. Aktifkan perlindungan kata laluan jika diperlukan 3. Pasang aplikasi teman (BIG Phone, BIG SMS) 4. Tetapkan ketiga-tiga aplikasi sebagai aplikasi lalai 5. Uji semuanya dengan pengguna 6. Lumpuhkan penghapusan untuk keselamatan

Lampiran F: Tutorial Video

Semua video tersedia di youtube.com/@big_launcher

Topik	Pautan
Pasang BIG Launcher	Tonton
Tetapkan pelancar lalai	Tonton
Tetapkan aplikasi telefon/SMS lalai	Tonton
Tambah skrin & sesuaikan butang	Tonton
Sesuaikan butang	Tonton
Tetapkan kenalan ke butang	Tonton
Tetapkan kenalan WhatsApp	Tonton
Butang berkelip	Tonton
Betulkan kelipan SMS	Tonton
Padam sejarah/SMS/kenalan	Tonton
Tunjukkan Pilihan	Tonton
Beli versi penuh	Tonton
Pulihkan lesen	Tonton
Maklumat harga	Tonton
Perlindungan kata laluan	Tonton
Permudahkan menu panggilan	Tonton
Sembunyikan Pilihan dalam Telefon/SMS	Tonton
Peranti audio lalai	Tonton
Pewarisan tetapan	Tonton
Semak versi	Tonton

Topik	Pautan
Pemberitahuan SMS (Android 10+)	Tonton
Betulkan "Jangan simpan aktiviti"	Tonton
Tambah kad kredit ke akaun	Tonton
Had versi percuma	Tonton
Promosi (Bahasa Inggeris)	Tonton

Manual Versi 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Hak cipta terpelihara.

Untuk kemas kini dan sokongan terkini, lawati biglauncher.com