📱 Instrukcja obsługi BIG Launcher

Wersja 6.2.0 | Dla seniorów i osób z problemami ze wzrokiem

📖 Spis treści

1. Pierwsze kroki
2. Ekran główny
3. Telefon i połączenia
4. Kontakty
5. Wiadomości (SMS)
6. Ekrany i przyciski
7. Motywy i wygląd
8. SOS - Połączenie alarmowe
9. Bezpieczeństwo i ograniczenia
10. Dostępność
11. Aplikacje
12. Ustawienia i system
13. Wykaz preferencji
14. Rozwiązywanie problemów
15. Wsparcie i pomoc
16. Dodatki

Część 1 — 🚀 Pierwsze kroki

Czym jest BIG Launcher?

BIG Launcher zastępuje skomplikowany ekran główny Pana/Pani telefonu Android prostym, łatwym do odczytania interfejsem. Zamiast małych ikonek i zagmatwanych menu, otrzymuje Pan/Pani **duże przyciski z dużym tekstem**, które są łatwe do zobaczenia i naciśnięcia.

> 🎬 **Obejrzyj:** Film promocyjny BIG Launcher (po angielsku)

Dla kogo jest BIG Launcher?

- Seniorów, którym smartfony wydają się zbyt skomplikowane
- Osób z problemami ze wzrokiem lub niewidomych
- Osób z trudnościami ruchowymi, chorobą Alzheimera lub Parkinsona
- Każdy, kto chce korzystać z telefonu prościej i bez stresu

BIG Apps Suite

BIG Launcher współpracuje z dwiema aplikacjami towarzyszącymi:

Aplikacja	Przeznaczenie
BIG Launcher	Nowy ekran główny z dużymi przyciskami
BIG Phone	Obsługa połączeń telefonicznych z powiększonym ekranem połączenia
BIG SMS	Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych z dużym tekstem

Aplikacje BIG Phone i BIG SMS należy zainstalować osobno (wymagane przez regulacje Google Play Store od marca 2019 roku).

Wersja darmowa vs. pełna

> 🎬 **Obejrzyj:** Ograniczenia wersji darmowej

Funkcja	Wersja darmowa	Wersja pełna
Konfigurowalne przyciski	Tylko prawa kolumna	Wszystkie przyciski
Dodatkowe ekrany	Maksymalnie 5	Nieograniczone
Ochrona hasłem	Niedostępna	Dostępna
Pozycje historii połączeń	Tylko 5 ostatnich	Nieograniczone
Wątki SMS	Tylko 5 ostatnich	Nieograniczone
Klawiatura podczas połączenia	Wyłączona	Dostępna
Reklamy w wiadomościach	Link dodawany po 20 SMS	Brak reklam

Instalacja

> 🎬 **Obejrzyj:** Jak zainstalować BIG Launcher

1. Otwórz **Google Play Store** na telefonie
2. Wyszukaj **"BIG Launcher"**
3. Dotknij **Zainstaluj** i poczekaj na zakończenie pobierania
4. Dotknij **Otwórz**, aby uruchomić aplikację

Instalacja BIG Phone

1. Na ekranie głównym dotknij przycisku **Telefon**
2. Wybierz **"Pobierz i zainstaluj aplikację telefonu"**
3. Dotknij **Zainstaluj** na stronie Google Play Store
4. Po instalacji dotknij **Otwórz**

5. Przyznaj wszystkie wymagane uprawnienia (połączenia, kontakty, historia połączeń) — aplikacja nie zadziała bez nich

Instalacja BIG SMS

1. Na ekranie głównym dotknij przycisku **Wiadomości**
2. Wybierz **"Pobierz i zainstaluj aplikację do wiadomości"**
3. Dotknij **Zainstaluj** na stronie Google Play Store
4. Po instalacji dotknij **Otwórz**
5. Gdy pojawi się odpowiedni monit, ustaw **BIG SMS** jako domyślną aplikację do SMS-ów — dotknij **Tak**

Kreator instalacji

Za pierwszym razem, gdy otworzy Pan/Pani BIG Launcher, kreator instalacji przeprowadzi przez podstawowe ustawienia:

Krok 1: Język



- Język Pana/Pani telefonu jest wybierany automatycznie
- Język aplikacji możesz wybrać ręcznie w Preferencje → Wybierz język

• Niektóre znaki specjalne mogą nie być wyświetlane na starszych telefonach

Krok 2: Rozmiar tekstu



- **Domyślny** — Standardowy rozmiar (zalecany dla większości użytkowników)
- **Większy** — Większy tekst ułatwiający czytanie
- **Największy** — Maksymalny rozmiar (dla osób z poważnymi problemami ze wzrokiem)

Krok 3: Motyw kolorów



- **Jasny (wartość domyślna)** — Białe tło, czarny tekst
- **Ciemny** — Czarne tło, biały tekst (ułatwia korzystanie w nocy)
- **Niebieski** — Jasnoniebieski motyw (odpowiedni również dla osób z zaburzeniami rozpoznawania barw)

Krok 4: Uprawnienia do usuwania



- Włącz lub wyłącz możliwość usuwania historii połączeń, wiadomości SMS i kontaktów
- Dla bezpieczeństwa **wyłącz usuwanie** dla użytkowników, którzy mogą przypadkowo usunąć ważne informacje
- Dotknij pola pod każdą opcją i wybierz **Zezwól** lub **Nie zezwalaj**

Krok 5: Zakończenie



- Dotknij zielonego znacznika wyboru, aby zakończyć
- BIG Launcher poprosi o uprawnienia do dostępu do kontaktów, połączeń i wiadomości
- Twoje dane **nigdy** nie są zbierane ani przesyłane przez internet

Ustawianie BIG Launcher jako domyślnego

> 🎬 **Obejrzyj:** Jak ustawić BIG Launcher jako domyślny

Po naciśnięciu przycisku **Domowy** pojawi się prośba o wybranie aplikacji ekranu głównego:

1. Wybierz **BIG Launcher** z listy
2. Dotknij **"Zawsze"** lub **"Ustaw jako domyślny"**

Jeśli to menu się nie pojawi: 1. Otwórz **Ustawienia systemu** → **Aplikacje** → **Aplikacje domyślne** → **Ekran główny** 2. Wybierz **BIG Launcher**

Ustawianie domyślnych aplikacji telefonu i SMS

> 🎬 **Obejrzyj:** Jak ustawić domyślną aplikację telefonu/SMS

BIG Phone jako domyślna aplikacja do połączeń

Automatyczny Otwórz BIG Phone → dotknij **Tak**, gdy pojawi się pytanie o ustawienie tej aplikacji jako domyślnej.

Ręcznie: 1. Przejdź do **Ustawienia systemu** → **Aplikacje** 2. Dotknij trzech kropek (⋮) → **Aplikacje domyślne** 3. Dotknij **Aplikacja do połączeń** → wybierz **BIG Phone dla seniorów**

BIG SMS jako domyślna aplikacja do wiadomości

Automatyczny Otwórz BIG SMS → dotknij **Tak**, gdy pojawi się pytanie o ustawienie tej aplikacji jako domyślnej.

Ręcznie: 1. Przejdź do **Ustawienia systemu** → **Aplikacje** → trzy kropki (⋮) → **Aplikacje domyślne** 2. Dotknij **Aplikacja do wiadomości** → wybierz **BIG SMS dla seniorów**

> ⚠️ **Ważne:** Tylko domyślna aplikacja telefonu może wyświetlać ekrany połączeń przychodzących i mieć dostęp do historii połączeń. Tylko domyślna aplikacja SMS może wysyłać i odbierać wiadomości.

Zakup pełnej wersji

> 🎬 **Obejrzyj:** Jak dokonać zakupu | Informacje o cenie

Porównaj ceny wszystkich planów dla pojedynczych aplikacji oraz BIG Apps Suite PREMIUM na naszej stronie z cennikiem.

Sprawdzanie ceny

1. Dotknij trzech kropek (⋮) obok zegara → **Preferencje**
2. Dotknij **Kup/odnów pełną wersję**
3. Cena pojawi się w Pana/Pani walucie lokalnej
4. Możesz kupić jedną aplikację BIG osobno albo odblokować cały pakiet z BIG Apps Suite PREMIUM.

Plany miesięczne i roczne to subskrypcje, które odnawiają się automatycznie, chyba że zostaną anulowane. Opłata za plan roczny jest pobierana za cały rok. Plan dożywotni to jednorazowy zakup bez cyklicznych opłat. Dotknij **Inne opcje**, aby porównać dostępne plany.

Nowi klienci **BIG Apps Suite PREMIUM** otrzymują **7-dniowy okres próbny planu rocznego**. Wymagana jest metoda płatności. Jeśli nie anulujesz subskrypcji przed końcem okresu próbnego, Google Play pobierze wyświetloną opłatę roczną.

Dotychczasowe zakupy dożywotnie pozostają ważne dla pierwotnie zakupionych aplikacji.

Kupowanie

1. Aby kupić **BIG Apps Suite PREMIUM**, otwórz **BIG Launcher**. Aby kupić tylko BIG Phone lub BIG SMS, otwórz daną aplikację.
2. Otwórz **Preferencje → Kup/odnów pełną wersję**.
3. Wybierz odpowiedni plan. W BIG Launcher dotknij **Inne opcje**, aby porównać plany pakietu i plany obejmujące tylko BIG Launcher. Główna oferta **Rozpocznij bezpłatny okres próbny** dotyczy rocznego planu pakietu.
4. Sprawdź kwotę, okres rozliczeniowy i ewentualne warunki okresu próbnego wyświetlane przez Google Play, a następnie potwierdź zakup.
5. Wróć do aplikacji. Po zakupie pakietu otwórz **BIG Phone** i **BIG SMS** bezpośrednio z BIG Launcher, aby aktywować ich licencje.

> ⚠️ **Zachowaj potwierdzenie zakupu z Google Play.** Zawiera ono identyfikator zamówienia, który pomoc techniczna może wykorzystać, jeśli zakup nie zostanie rozpoznany.

Aby zarządzać subskrypcją lub ją anulować, otwórz aplikację, w której została kupiona: BIG Launcher w przypadku pakietu lub zakupioną aplikację w przypadku planu dla pojedynczej aplikacji. Przejdź do **Preferencje → Kup/odnów pełną wersję → Zarządzaj subskrypcjami**. W Google Play wybierz

subskrypcję, a następnie dotknij **Anuluj subskrypcję**, jeśli chcesz wyłączyć przyszłe odnowienia. Dostęp pozostaje aktywny do końca opłaconego okresu.

Zakup planu dożywotniego **nie** anuluje automatycznie istniejącej subskrypcji. Gdy zakup dożywotni będzie już aktywny, użyj opcji **Zarządzaj subskrypcjami**, aby anulować odpowiadającą mu subskrypcję, jeśli już jej nie potrzebujesz.

Przywracanie licencji

> 🎬 **Obejrzyj:** Jak przywrócić zakup

Jeśli zakup został już opłacony, ale funkcje pełnej wersji są niedostępne, przywróć zakup:

1. Połącz telefon z internetem. W **Google Play** wybierz **konto Google użyte do pierwotnego zakupu**.
2. W przypadku **BIG Apps Suite PREMIUM** otwórz **BIG Launcher**. W przypadku zakupu pojedynczej aplikacji otwórz zakupioną aplikację: **BIG Launcher**, **BIG Phone** lub **BIG SMS**.
3. Otwórz **Preferencje**: w BIG Launcher dotknij trzech kropek obok zegara, a następnie **Preferencje**; w BIG Phone lub BIG SMS dotknij przycisku **Preferencje**.
4. Dotknij **Kup/odnów pełną wersję**, a następnie **Przywróć zakupy**.
5. Po przywróceniu **BIG Apps Suite PREMIUM** wróć do BIG Launcher. Otwórz **BIG Phone** z poziomu BIG Launcher, wróć, a następnie otwórz **BIG SMS** z poziomu BIG Launcher, aby aktywować licencje tych aplikacji.

Zakup pojedynczej aplikacji przywraca dostęp tylko do tej aplikacji. Te kroki mają zastosowanie również po ponownej instalacji aplikacji lub zmianie telefonu na nowy.

Jeśli nadal nie masz dostępu, sprawdź, czy Google Play korzysta z konta Google użytego do pierwotnego zakupu. W przypadku subskrypcji otwórz **Preferencje → Kup/odnów pełną wersję → Zarządzaj subskrypcjami** i sprawdź, czy subskrypcja jest nadal aktywna. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, napisz na adres **contact@biglauncher.com** i podaj identyfikator zamówienia z Google Play.

Zakup dla kogoś innego

> 🎬 **Obejrzyj:** Jak dodać kartę kredytową do innego konta

Aby kupić plan dożywotni na telefonie innej osoby przy użyciu własnej metody płatności:

1. Na telefonie tej osoby zaloguj się na konto Google, do którego ma być przypisany zakup, i otwórz Google Play → Formy płatności.
2. Dodaj swoją metodę płatności.
3. Aby dokonać dożywotniego zakupu pojedynczej aplikacji, otwórz aplikację, którą chcesz kupić. Aby kupić plan dożywotni BIG Apps Suite PREMIUM, otwórz BIG Launcher.
4. Otwórz Preferencje → "Kup/odnów pełną wersję" → **Inne opcje**, wybierz opcję dożywotnią i postępuj zgodnie z instrukcjami zakupu wyświetlanymi przez Google Play.
5. Po zakupie wróć do Google Play → Formy płatności → Więcej ustawień płatności i usuń swoją kartę z konta.

Dożywotni zakup pozostaje aktywny po usunięciu karty.

Część 2 — 🏠 Ekran główny

Układ ekranu głównego



Ekran główny pokazuje:

- **Górny pasek:** Zegar, data, poziom baterii, siła sygnału
- **Główna część:** Sześć dużych przycisków dla najważniejszych funkcji
- **Menu:** Trzy kropki (⋮) obok zegara dla ustawień

Sześć domyślnych przycisków

Przycisk	Ikona	Przeznaczenie
Telefon	Zielona	Dostęp do kontaktów, wybierania numeru, historii połączeń
Wiadomości	Żółta	Czytanie i wysyłanie wiadomości tekstowych
Aparat fotograficzny	—	Robienie zdjęć
Galeria	—	Przeglądanie zdjęć
SOS	Czerwona	Połączenie alarmowe i wysyłanie wiadomości
Aplikacje	—	Dostęp do wszystkich innych aplikacji

Opcje układu ekranu

Przykłady układów ekranu:



Układ	Przyciski	Najlepsze dla
3×5	15 przycisków	Więcej skrótów na jednym ekranie
3×4	12 przycisków	Więcej przycisków na jednym ekranie
3×3	9 przycisków	Większe przyciski
2×4	8 przycisków	Większy tekst
2×2	4 przyciski	Bardzo słaby wzrok
1×1	1 przycisk	Tryb jednej funkcji





⚠️ **Ostrzeżenie dotyczące układów 1×1 i 2×2:** Menu trzech kropek jest ukryte w tych układach. Dolny lewy przycisk (2×2) lub pojedynczy przycisk (1×1) automatycznie staje się skrótem do Preferencji. Jeśli to zmienisz, możesz stracić dostęp do ustawień. **Dostęp awaryjny:** Przytrzymaj lewy górny przycisk przez **30 sekund**.

Pionowy i poziomy układ



Migające przyciski

Kiedy przycisk miga, oznacza to, że pojawiło się coś nowego. Przyciski Telefon i Wiadomości mogą migać w przypadku nieodebranych połączeń lub nieprzeczytanych wiadomości. Inne przyciski skrótów do aplikacji mogą migać, gdy powiązana aplikacja wyświetla powiadomienie Android.

- **Migający Telefon** — Masz nieodebrane połączenia
- **Migające Wiadomości** — Masz nieprzeczytane wiadomości SMS
- **Inne aplikacje migające** — Ta aplikacja ma powiadomienie (np. WhatsApp, Gmail)

Miganie przycisków przy powiadomieniach z aplikacji włącza się w **Preferencje** → **Opcje ekranów** → **Migający przycisk, jeśli aplikacja wyświetla powiadomienie**. Jeśli skrót do BIG Phone, BIG SMS lub innej aplikacji BIG Apps Suite miga nieprawidłowo, zobacz **Aplikacje BIG Apps Suite są uprzywilejowane** w opisie preferencji.

Ustawianie alarmu

1. Dotknij **zegara** lub **daty** na ekranie głównym
2. Otworzy się aplikacja alarmu Pana/Pani telefonu
3. Ustaw alarm jak zwykle
4. Gdy alarm jest ustawiony, obok zegara pojawia się mała ikonka dzwonka (🔔)

Dostęp do Preferencji

Preferencje można otworzyć z menu z trzema kropkami, z listy aplikacji, gdy pozycja preferencji jest włączona, lub za pomocą dostępu awaryjnego z ekranu głównego. Opiekunowie mogą zabezpieczyć dostęp w **Preferencje** → **Menu preferencji** → **Chroń menu**.

> 🎬 **Obejrzyj:** Jak pokazać Preferencje



Metoda 1 — Trzy kropki (najłatwiejsza): - Dotknij trzech kropek (⋮) obok zegara → **Preferencje**

Metoda 2 — Z listy aplikacji: - Otwórz **Aplikacje** → znajdź **BIG Launcher Preferencje**

Metoda 3 — Dostęp awaryjny: - Przytrzymaj lewy górny przycisk na ekranie głównym przez **30 sekund**

Część 3 — 📞 Telefon i połączenia

Ekran Telefonu



Dotknij **Telefon** na ekranie głównym, aby zobaczyć:

1. **Moje kontakty** — Wszystkie kontakty z numerami telefonów
2. **Ulubione** — Twoje ulubione kontakty
3. **Wybierz numer** — Klawiatura do ręcznego wybierania numerów
4. **Ostatnie połączenia:** — Historia połączeń

Wykonywanie połączenia z kontaktów



1. Dotknij **Telefon** → **Moje kontakty** (lub **Ulubione**)
2. Przewiń listę kontaktów lub użyj pola wyszukiwania, jeśli jest włączone
3. Dotknij kontaktu, do którego chcesz zadzwonić
4. Dotknij numeru telefonu
5. Wybierz **Połączenie** z menu

Korzystanie z wybierania numeru



1. Dotknij **Telefon** → **Wybierz numer**
2. Dotknij cyfry na klawiaturze
3. Aby usunąć ostatnią cyfrę, dotknij wyświetlacza numeru na górze

4. Jeśli opcja **Długi nacisk usuwa cały wybrany numer** jest włączona w Preferencje → Telefon, dotknij i przytrzymaj pole wyświetlające numer, aby je wyczyścić.
5. Dotknij zielonego przycisku telefonu. Jeśli pojawi się menu działań, wybierz **Połączenie**.

Okno dialogowe symboli w panelu wybierania numeru może zawierać opcje **Wklej ze schowka** i **Wyjdź z wybierania**. Wybierz dostępne symbole i działania za pomocą ustawienia **Pokaż w oknie dialogowym symboli:** w Preferencje → Telefon.

Jeśli podczas połączenia następuje oczekiwanie przed wysłaniem dodatkowych cyfr, BIG Phone może zapytać, czy zastosować pozostałe kody. Wybierz **Tak**, aby wysłać cyfry przez BIG Phone, lub **Nie**, aby pozwolić systemowi Android kontynuować.

Podczas połączenia

Ekran trwającego połączenia można uprościć w **Preferencje → Telefon**. Można ukryć klawiaturę, przyciski zawieszania połączenia, wyciszania i przełączania dźwięku, czas trwania połączenia oraz inne przyciski. Aby zabezpieczyć się przed przypadkowym dotknięciem, użyj opcji **Zapytaj czy zakończyć połączenie**, **Potwierdź wszystkie funkcje na ekranie połączenia** lub **Puste miejsce na górze aktywnego ekranu połączenia**.

Dostępne przyciski podczas połączenia:

- **Zakończ połączenie** (czerwony) — Zakończenie połączenia

- **Głośnik** — Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego
- **Wycisz** — Włączanie i wyłączanie mikrofonu
- **Klawiatura** — Klawiatura numeryczna (do obsługi automatycznych systemów telefonicznych)
- **Zawieś** — Zawieszenie połączenia
- **Bluetooth** — Przełączenie na zestaw słuchawkowy Bluetooth

Funkcje bezpieczeństwa ekranu połączenia

- **Przycisk Zwiń/Rozwiń** — Ukrywa wszystkie przyciski oprócz Zakończ połączenie
- **Puste miejsce na górze** — Zapobiega naciskaniu przycisków przez ucho
- **Potwierdź zakończenie połączenia** — Opcjonalne potwierdzenie przed rozłączeniem

Upraszczanie menu połączenia

> 🎬 **Obejrzyj:** Jak uprościć menu połączenia

Gdy dotkniesz kontaktu, pojawi się menu z opcjami połączenia i SMS. Można to uprościć:

Usuwanie opcji SMS: 1. **Preferencje** → **Kontakty** → wyłącz **Pokaż opcję wiadomości w oknie rozmowy** 2. Teraz będzie wyświetlana tylko opcja **Połączenie** — służy ona jako potwierdzenie i zapobiega przypadkowym połączeniom

Bezpośrednie wybieranie numeru (bez menu): 1. **Preferencje** → **Kontakty** → włącz **Brak menu podczas dzwonienia do kontaktu** 2. Dotknięcie kontaktu natychmiast rozpocznie połączenie

> ⚠️ Nie zalecamy wyłączania menu potwierdzenia — w przeciwnym razie przypadkowe połączenia mogą być wykonywane w dowolnym momencie podczas obsługi telefonu.

Domyślne urządzenie audio

> 🎬 **Obejrzyj:** Jak zmienić domyślne urządzenie audio

1. Otwórz **Preferencje** → **Telefon** → **Domyślne urządzenie audio dla połączeń**.
2. Wybierz urządzenie audio, którego chcesz używać:
    - **Domyślny** — Standardowe działanie telefonu
    - **Słuchawka** — Mały głośnik przykładany do ucha
    - **Bluetooth** — Podłączony zestaw słuchawkowy Bluetooth
    - **Słuchawki przewodowe** — Słuchawki przewodowe
    - **Głośnik** — Głośnik trybu głośnomówiącego

Przełączanie podczas rozmowy: Dotknij przycisku urządzenia audio. Wyświetli on listę urządzeń lub przełączy je kolejno, zależnie od ustawienia **Preferencje** → **Telefon** → **Funkcja przycisku urządzenia audio**. Można wybrać tylko dostępne urządzenia.

Telefony z podwójną kartą SIM

Na telefonie z dwiema kartami SIM wybierz kartę SIM do połączenia, gdy pojawi się monit.

Historia połączeń





1. Dotknij **Telefon** → **Ostatnie połączenia:**.
2. Aby zadzwonić pod numer z historii połączeń, dotknij jego wpisu i wybierz opcję połączenia, jeśli pojawi się menu.
3. Aby usunąć wpis, otwórz go i dotknij **Usuń**, jeśli usuwanie jest włączone.

Ikony typów połączeń:

- **Zielona strzałka** — Wychodzące (Pan/Pani dzwonił(a))
- **Niebieska strzałka** — Przychodzące (ktoś dzwonił do Pana/Pani)
- **Czerwona strzałka** — Nieodebrane połączenie

Włącz **Nieodebranych połączeń:**, aby wyświetlać nieodebrane połączenia przed pełną historią połączeń. Otwarcie szczegółów nieodebranego połączenia oznacza je jako przejrzane. Użyj **Oznacz wszystkie jako widoczne**, aby oznaczyć pozostałe nieodebrane połączenia jako przejrzane. W **Preferencje** → **Telefon** opcja **Pokaż połączenia z wyjątkiem:** ukrywa wybrane typy połączeń w rejestrze połączeń.

Część 4 — 👥 Kontakty

Przeglądanie kontaktów



1. Dotknij **Telefon** → **Moje kontakty**
2. Przewiń listę lub użyj pola wyszukiwania, jeśli jest włączone
3. Dotknij dowolnego kontaktu, aby zobaczyć jego szczegóły

Szczegóły kontaktu mogą zawierać: - Numery telefonów — Dotknij, aby zadzwonić lub wysłać SMS - Adresy e-mail — Dotknij, aby wysłać e-mail - Strony internetowe, notatki, urodziny/rocznice

Kontakty oznaczone gwiazdką (Ulubione)

1. Otwórz szczegóły kontaktu
2. Dotknij **Ustaw jako ulubione** — kontakt pojawi się na liście **Ulubione**
3. Dotknij **Usuń z listy ulubionych**, aby cofnąć tę czynność

Dodawanie nowego kontaktu





1. Dotknij **Telefon** → **Dodaj kontakt**
2. Wpisz nazwę kontaktu w polu **Nazwa**
3. Dotknij **Dodaj telefon** i wpisz numer telefonu
4. Można dodać wiele numerów (Domowy, Komórka, Służbowy)
5. Dotknij **Dodaj e-mail** dla adresów e-mail
6. Dotknij **Zapisz**

Dodawanie zdjęcia do kontaktu





1. Otwórz kontakt → dotknij **Ustaw zdjęcie**
2. Wybierz **Galeria** (istniejące zdjęcie) lub **Aparat fotograficzny** (zrób nowe)
3. Użyj narzędzia do kadrowania, aby wybrać obszar
4. Dotknij zielonego przycisku **Zapisz**

Edycja kontaktu

1. Otwórz kontakt → dotknij **Edytuj**
2. Wprowadź zmiany
3. Dotknij **Zapisz**

Usuwanie kontaktu



> 🎬 **Obejrzyj:** Jak usunąć historię/SMS/kontakty

Usuwanie jest **domyślnie wyłączone**, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu. Aby je włączyć: 1. **Preferencje** → **Kontakty** → włącz **Dodaj opcję usunięcia kontaktu** 2. Możesz też ponownie uruchomić **kreator konfiguracji** i zmienić uprawnienia do usuwania

---

Część 5 — 💬 Wiadomości (SMS)

Czytanie wiadomości



1. Dotknij **Wiadomości** na ekranie głównym
2. Zobaczysz ostatnie rozmowy z nazwami kontaktów i ostatnią wiadomością
3. Dotknij rozmowy, aby przeczytać wszystkie wiadomości

Kolory wiadomości: - **Zielona ramka** — Wiadomości wysłane przez Pana/Panią - **Żółta ramka** — Wiadomości odebrane - **Znacznik wyboru** — Wiadomość została dostarczona

Wysyłanie nowej wiadomości







1. Dotknij **Wiadomości** → **Napisz nową**
2. Wybierz kontakt lub wprowadź numer telefonu ręcznie
3. Wpisz wiadomość
4. Dotknij **Wyślij**

> 💡 **Limit znaków:** Jedna wiadomość SMS mieści 160 znaków (70 ze znakami emoji/specjalnymi). Dłuższe wiadomości są dzielone na wiele SMS.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Otwórz rozmowę
2. Dotknij **Odpowiedz**
3. Wpisz wiadomość → dotknij **Wyślij**

Opcje wiadomości



Dotknij wiadomości, aby otworzyć jej szczegóły. Dostępne działania to: Zadzwoń teraz, Odpowiedz, Wyślij ponownie, Przekaż dalej i Usuń (jeśli usuwanie jest włączone).

Wiadomości MMS (Zdjęcia)

Jeśli ktoś wyśle zdjęcie lub film: 1. W wiadomości pojawi się napis **"To jest MMS"** 2. Dotknij **Pobierz**, aby pobrać całą wiadomość 3. Dotknij ponownie, aby ją wyświetlić

BIG SMS może odbierać wiadomości MMS, w tym tekst i załączniki, ale nie umożliwia tworzenia nowych wiadomości MMS.

Szablony SMS

Utwórz szablony wiadomości, aby szybko odpowiadać: 1. W edytorze wiadomości dotknij **Szablony** 2. Dotknij **Utwórz** → wpisz wiadomość → zapisz 3. Następnym razem dotknij **Szablony** i wybierz zapisaną wiadomość

Obsługa podwójnej karty SIM

Na telefonie z dwiema kartami SIM włącz obsługę dwóch kart SIM w Preferencje → Wiadomości, aby móc wybierać kartę SIM podczas wysyłania wiadomości.

Usuwanie wiadomości

> 🎬 **Obejrzyj:** Jak usunąć historię/SMS/kontakty

Usuwanie jest **domyślnie wyłączone**. Aby je włączyć: 1. **Preferencje** → **Wiadomości** → włącz **Pokaż przycisk usuń**

Można usuwać: - Pojedyncze wiadomości - Całe wątki rozmów - Wszystkie wiadomości jednocześnie

> ⚠️ **Ostrzeżenie:** Masowe usuwanie nie może być cofnięte!

Powiadomienia SMS

Powiadomieniami o wiadomościach sterują zarówno BIG SMS, jak i kanały powiadomień systemu Android. Użyj **Preferencje** → **Wiadomości** → **Powiadomienia wiadomości systemowych** oraz **Konfiguracja dźwiękowa i wizualna**. Wyświetlanie na pełnym ekranie ponad ekranem blokady może wymagać zezwolenia na powiadomienia pełnoekranowe w systemie Android.

> 🎬 **Obejrzyj:** Powiadomienia SMS w systemie Android 10+



Typy powiadomień

- **Miganie przycisku** — przycisk Wiadomości miga na ekranie głównym
- **Dźwięk** — Odtwarzany jest dźwięk powiadomienia
- **Wibracja** — Telefon wibruje
- **Wyskakujące okno** — Wiadomość pojawia się na ekranie
- **Dioda powiadomień** — dioda powiadomień telefonu miga

Konfigurowanie powiadomień w systemie Android 10+

Metoda 1 — przez pasek powiadomień: 1. Rozwiń pasek powiadomień, przeciągając go w dół 2. Dotknij i przytrzymaj powiadomienie **"BIG SMS dla seniorów"** 3. Dotknij **Szczegóły → Wiadomość przychodząca** 4. Ustaw styl i dźwięk powiadomień

Metoda 2 — przez ustawienia systemu: 1. **Ustawienia systemu → Powiadomienia → Zobacz wszystkie → BIG SMS dla seniorów**

Częstotliwość wibracji

- Brak (0s) | Krótka (0.5s) | Optymalna (1s) | Długa (2s)

Powtarzanie powiadomień

Ustaw powiadomienia do powtarzania co 5, 15, 30 lub 60 minut, aż przeczytasz wiadomość.

Naprawa problemów z migającym przyciskiem SMS

> 🎬 **Obejrzyj:** Napraw migający przycisk SMS

Na niektórych urządzeniach przycisk SMS miga stale, nawet gdy nie ma nieprzeczytanej wiadomości SMS. Aby to naprawić, użyj normalnych opcji Preferencji:

1. Dotknij trzech kropek (⋮) → **Preferencje** → **Opcje ekranów**
2. Włącz **Migający przycisk, jeśli aplikacja wyświetla powiadomienie**
3. Włącz **Dostęp do powiadomień** dla BIG Launcher → dotknij **Zezwól**
4. Jeśli BIG SMS nadal miga nieprawidłowo, wyłącz **Aplikacje BIG Apps Suite są uprzywilejowane**
5. Wróć do ekranu głównego → dotknij trzech kropek → **Skonfiguruj przyciski**
6. Dotknij przycisku SMS → wybierz **Aplikacja** → wybierz **"BIG SMS dla seniorów"**

Przycisk powinien teraz działać normalnie.

Część 6 — 🔲 Ekrany i przyciski

Zrozumienie ekranów

Pomyśl o ekranach jak o **stronach w książce**. Ekran główny to strona 1. Można dodać więcej stron z różnymi przyciskami.



Dodawanie nowego ekranu

> 🎬 **Obejrzyj:** Jak dodać ekrany i dostosować przyciski





1. Dotknij trzech kropek (⋮) → **Preferencje** → **Dostosuj przyciski i ekrany**
2. Dotknij **Dodaj ekran**
3. Dotknij **Tak**, aby powiązać nowy ekran z ostatnim przyciskiem poprzedniego ekranu
4. Poprzedni ostatni przycisk (zazwyczaj Aplikacje) przenosi się na nowy ekran



Nawigacja przesunięciem palcem między ekranami

Zamiast dotykać przycisków, aby przełączać ekrany, możesz przesuwać palcem w lewo i w prawo.





1. Otwórz **Preferencje** → **Opcje ekranów** i włącz opcję **Przesuń palcem aby nawigować pomiędzy ekranami**.
2. Otwórz **Typ przesuwania palcem** i wybierz:
    - **Od ekranu startowego do prawej strony** — Ekran główny → Ekran 2 → Ekran 3 (zatrzymuje się na końcu)
    - **Pętla** — Po ostatnim ekranie przesunięcie palcem powoduje powrót do ekranu głównego

> ⚠️ **Ostrzeżenie dotyczące pamięci:** Nawigacja gestem przeciągnięcia zużywa więcej pamięci telefonu. Jeśli BIG Launcher działa wolno, wyłącz przeciąganie lub zmniejsz liczbę ekranów. Gdy nawigacja gestem przeciągnięcia jest włączona, przyciski nie są dostępne za pomocą klawiatury, więc użytkownicy klawiatury lub przełączników mogą potrzebować jej wyłączenia.

Dostosowywanie przycisków

> 🎬 **Obejrzyj:** Dostosuj przyciski


16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Dotknij trzech kropek (⋮) → **Skonfiguruj przyciski**
2. Dotknij przycisku, który chcesz zmienić
3. Wybierz z dostępnych opcji:

Opcja	Przeznaczenie
Aplikacja	Otwiera dowolną aplikację
Szczegóły kontaktu	Pokazuje informacje o osobie

Opcja	Przeznaczenie
Bezpośrednie połączenie/ SMS	Dzwoni pod numer, otwiera edytor wiadomości lub pyta, którą czynność wykonać
Przejdź do ekranu	Łączy z innym ekranem
Skrót Strony internetowej	Otwiera stronę internetową
SOS	Otwiera ekran alarmowy
Przełącznik Wi-Fi	Włącza/wyłącza Wi-Fi (zielone=WŁ, czerwone=WYŁ)
Przełącznik Bluetooth	Włącza/wyłącza Bluetooth
Tryb samolotowy	Włącza/wyłącza tryb samolotowy
Aplikacje	Otwiera pełną listę aplikacji
Preferencje	Otwiera ustawienia BIG Launcher
Zewnętrzny Widget	Dodaje mini-aplikację (kalendarz, pogoda) do przycisku
Zewnętrzny skrót	Skróty specyficzne dla aplikacji z innych aplikacji
Przywróć	Przywraca oryginalną funkcjonalność przycisku
Usuń	Usuwa funkcjonalność przycisku (czyni go pustym)

> 💡 **O zewnętrznych Widgetach:** Miejsce na przycisku jest ograniczone — zalecamy używanie **mniejszych widgetów**, aby zachować czytelność. Naciśnięcie widgetu na ekranie głównym zazwyczaj uruchamia aplikację macierzystą.
>
> 💡 **Brakuje miejsca?** Można dodać więcej ekranów lub zmienić układ, aby pomieścić więcej przycisków.

Przypisywanie kontaktu do przycisku

> 🎬 **Obejrzyj:** Przypisz kontakt do przycisku

1. Dotknij trzech kropek → **Skonfiguruj przyciski**, a następnie dotknij przycisku, który chcesz zmienić.
2. Wybierz **Szczegóły kontaktu**, aby otworzyć szczegóły kontaktu danej osoby, lub **Bezpośrednie połączenie/SMS**, aby zadzwonić lub wysłać wiadomość pod określony numer.
3. Wybierz kontakt. W przypadku **Bezpośrednie połączenie/SMS** wybierz numer telefonu, a następnie w sekcji **Akcja przycisków** wybierz **Połączenie**, **Napisz wiadomość** lub **Zapytaj czy zadzwonić czy wysłać wiadomość**.

Zdjęcie kontaktu pojawi się na przycisku. Aby zachować potwierdzenie przed nawiązaniem połączenia, pozostaw opcję **Preferencje** → **Kontakty** → **Brak menu podczas dzwonienia do kontaktu** wyłączoną.

Przypisywanie kontaktu WhatsApp

> 🎬 **Obejrzyj:** Przypisz kontakt WhatsApp

1. Trzy kropki (⋮) → **Skonfiguruj przyciski** → dotknij przycisku
2. Wybierz **Zewnętrzny skrót**
3. Znajdź **WhatsApp** na liście
4. Wybierz kontakt

Zmiana ikon przycisków



1. Podczas edycji przycisku dotknij **Zmień ikonę**
2. Wybierz z: Ikon **Wbudowanych**, **Zestawów ikon**, **Motywów** lub **Z aplikacji**
3. Dotknij **Pobierz więcej**, aby pobrać dodatkowe pakiety ikon

Etykiety tekstowe przycisków

1. Podczas edycji przycisku dotknij **Ustaw etykietę tekstową**
2. Wpisz krótką nazwę (np. "Syn", "Lekarz", "Pogoda")
3. Otwórz **Preferencje** → **Opcje ekranów**, aby dostosować rozmiar i położenie etykiety lub włączyć opcję **Odwróć kolory etykiety tekstowej**.

> 💡 Włącz **Preferencje** → **Opcje ekranów** → **Włącz automatyczne etykiety tekstowe**, aby automatycznie nadawać nazwy nowo przypisanym przyciskom.

Migające przyciski dla powiadomień aplikacji

Gdy przypisujesz aplikację do przycisku, BIG Launcher może poprosić o włączenie dostępu do powiadomień, aby przycisk mógł migać, gdy ta aplikacja otrzyma powiadomienie.

Ustaw miganie przycisków, gdy aplikacje takie jak WhatsApp lub Gmail mają powiadomienia. W przypadku aplikacji BIG Apps Suite uprzywilejowane połączenie wewnętrzne może korzystać z lepszych ikon i innych danych sterujących miganiem. Jeśli miganie nie odpowiada skrótowi aplikacji, wyłącz **Aplikacje BIG Apps Suite są uprzywilejowane** i ręcznie utwórz zwykły skrót.

> 🎬 **Obejrzyj:** Konfiguracja migających przycisków

1. Najpierw utwórz skrót do aplikacji na przycisku ekranu głównego:
2. Dotknij trzech kropek (⋮) → **Skonfiguruj przyciski**
3. Dotknij przycisku, który chcesz dostosować
4. Wybierz **Aplikacja**, a następnie żądaną aplikację (np. WhatsApp)
5. Wróć do ekranu głównego → dotknij trzech kropek → **Preferencje**
6. Dotknij **Opcje ekranów**
7. Włącz **Migający przycisk, jeśli aplikacja wyświetla powiadomienie**
8. Pojawi się ekran systemowy — włącz **dostęp do powiadomień** dla BIG Launcher i dotknij **Zezwól**
9. Wróć do ekranu głównego — gdy aplikacja otrzyma nowe powiadomienie, przycisk zacznie migać

> 💡 Chcesz powiększyć wszystkie powiadomienia na telefonie? Wypróbuj naszą aplikację **BIG Notifications**.

Część 7 — 🎨 Motywy i wygląd

Wbudowane motywy

Motyw	Opis
Jasny (domyślny)	Białe tło, czarny tekst — dobry w jasnych pomieszczeniach
Ciemny	Czarne tło, biały tekst — łatwiejszy w nocy
Niebieski	Jasny niebieski — alternatywny wygląd



Aby zmienić: Preferencje → **Wygląd** → **Wybierz motyw**

Aby pobrać więcej: Dotknij **Pobierz więcej** na ekranie wyboru motywu.

Rozmiar tekstu

Preferencje → Wygląd → Rozmiar tekstu

- **Domyślny** — standardowy
- **Większy** — większy
- **Największy** — maksymalny

Orientacja ekranu

Preferencje → Wygląd → Wybierz orientację ekranu

- **Automatyczny** — ekran obraca się wraz z telefonem
- **Pozioma** — zawsze w poziomie
- **Pionowa** — zawsze w pionie

Tryb pełnoekranowy

Tryb pełnoekranowy ukrywa pasek stanu systemu Android u góry ekranu.

1. Otwórz **Preferencje → Wygląd** i włącz **Pełny ekran**.
2. Włącz **Pokaż duży wskaźnik baterii**, aby duży wskaźnik baterii pozostał widoczny.
3. Otwórz **Wskaźnik sygnału** i wybierz **Telefon** lub **Wi-Fi**, zależnie od tego, który sygnał chcesz wyświetlać.

Tryb pełnoekranowy utrudnia szybki dostęp do panelu powiadomień, ale nie blokuje ustawień systemu Android.

Bezpieczne granice

Zapobiega przypadkowym dotknięciom na ekranach bez ramek:

Preferencje → Wygląd → Rozmiar bezpiecznych granic. Wybierz rozmiar granic od 0% do 15%.

Część 8 — 🆘 SOS - Połączenie alarmowe



Czerwony przycisk **SOS** może automatycznie: 1. Wysłać alarmową wiadomość SMS z Twoją lokalizacją 2. Zadzwonić pod określony numer telefonu

Konfiguracja SMS SOS

1. **Preferencje** → **SOS**
2. Włącz opcję **Wyślij wiadomość SMS**
3. Wpisz numery telefonów w polu **Numer telefonu SMS** (oddziel je przecinkami)
4. Napisz wiadomość alarmową w polu **SMS**
5. Ustaw **Odliczanie do SMS** — liczbę sekund przed wysłaniem wiadomości (daje to czas na anulowanie)
6. Włącz opcję **Dodaj lokalizację GPS**, aby dołączyć swoją lokalizację

Przykładowa konfiguracja: - Telefon: wpisz pełny numer telefonu zaufanej osoby; wiele numerów oddziel przecinkami. - Treść: `Pomocy! Nagły wypadek!` - Czas oczekiwania: `5 sekund` - GPS: włączony

Konfiguracja połączenia SOS

1. **Preferencje → SOS**
2. Włącz opcję **Połączenie**
3. Wpisz numer telefonu w polu **Telefon**
4. Ustaw **Odliczanie przed połączeniem** — liczbę sekund oczekiwania po wysłaniu SMS-a

Korzystanie z SOS

Automatyczne wysyłanie działa tylko wtedy, gdy BIG SMS jest domyślną aplikacją do obsługi wiadomości. W przeciwnym razie wiadomość SOS jest zamiast tego kopiowana do domyślnej aplikacji do obsługi wiadomości.

1. Dotknij **SOS** na ekranie głównym
2. Pojawia się odliczanie
3. Aby anulować, dotknij **Anuluj**
4. Po zakończeniu odliczania: jeśli BIG SMS jest domyślną aplikacją do obsługi wiadomości, SMS zostanie wysłany; w przeciwnym razie zostanie skopiowany do domyślnej aplikacji do obsługi wiadomości. Następnie zostanie nawiązane połączenie w **trybie głośnomówiącym**.

> ⚠️ **Ograniczenia:** - **Nie można** używać numerów alarmowych takich jak 911 lub 112 (ograniczenie systemu Android) - Zamiast nich używaj numerów członków rodziny lub opiekunów - GPS jest najdokładniejszy na zewnątrz; wewnątrz budynków jest mniej precyzyjny

Opcja podwójnego SMS

Włącz opcję **Wyślij SMS GPS**, aby wysłać dwie wiadomości: 1. Pierwszy SMS — natychmiast, z przybliżoną lokalizacją 2. Drugi SMS — gdy GPS ustali dokładniejszą lokalizację

Część 9 — 🔒 Bezpieczeństwo i ograniczenia

Ochrona hasłem

> 🎬 **Obejrzyj:** Ochrona hasłem

Chroń ustawienia, aby tylko Pan/Pani lub opiekun mógł je zmieniać:

1. Trzy kropki (⋮) → **Preferencje** → **Menu preferencji**
2. Włącz opcję **Chroń menu**
3. Dotknij **Hasło** i wpisz hasło
4. Hasło może być puste (wystarczy nacisnąć OK) lub mieć postać określonego kodu

> ⚠️ **Ostrzeżenie:** Zapisz swoje hasło. Jeśli je zapomnisz, przeczytaj sekcję Zapomniane hasło, zanim wyczyścisz dane aplikacji lub ponownie zainstalujesz BIG Launcher.

Co można zabezpieczyć: - **Menu preferencji** — otwarcie ustawień wymaga hasła - **Ustawienia systemu** — dostęp do ustawień systemu Android wymaga hasła

> 💡 **Wskazówka:** Nawet gdy ustawienia systemu są chronione hasłem, użytkownik nadal może uzyskać do nich dostęp, rozwijając górny pasek powiadomień (jest to funkcja systemu Android, której nie można wyłączyć). Aby to utrudnić, włącz opcję **Pełny ekran** w **Preferencje** → **Wygląd** — ukrywa ona pasek powiadomień na ekranie głównym, przez co dostęp do niego wymaga dwóch osobnych gestów przeciągnięcia w dół.

Preferencje w BIG Phone / BIG SMS

Gdy otworzysz BIG Phone lub BIG SMS z poziomu BIG Launcher, aplikacje te korzystają z ustawień BIG Launcher i nie wyświetlają pozycji Preferencje. Skonfiguruj je w BIG Launcher → **Preferencje** → **Telefon** lub **Wiadomości**. Bez BIG Launcher **Preferencje** to pierwsza pozycja w ich menu.

> 💡 Jeśli ta pozycja jest potrzebna także po otwarciu aplikacji z BIG Launcher, zaznacz opcję **Pokaż przycisk Preferencji** w ich własnym menu **Preferencje → BIG Apps Suite**.

Dziedziczenie ustawień między aplikacjami

> 🎬 **Obejrzyj:** Wyjaśnienie dziedziczenia ustawień

Aby zachować spójną konfigurację, wprowadzaj zmiany w **BIG Launcher → Preferencje** i pozostaw włączoną opcję **Odziedzicz ustawienia** w BIG Phone i BIG SMS.

Zalecana konfiguracja:

1. Skonfiguruj wszystko w BIG Launcher tak, aby ustawienia odpowiadały Twoim potrzebom.
2. Z BIG Launcher otwórz **BIG Phone**, a następnie wróć do BIG Launcher.
3. Z BIG Launcher otwórz **BIG SMS**, a następnie wróć do BIG Launcher.

Otwarcie każdej aplikacji towarzyszącej z BIG Launcher powoduje zastosowanie w niej ustawień. Powtórz dwa ostatnie kroki po wprowadzeniu kolejnych zmian w BIG Launcher.

Zmiany wprowadzone tylko w BIG Phone lub BIG SMS **nie** zmieniają ustawień BIG Launcher. Na przykład, jeśli zmienisz ustawienie w BIG Phone, a później zmienisz ustawienia w BIG Launcher i otworzysz z niego BIG Phone, BIG Phone przejmie ustawienia z BIG Launcher. Może to nadpisać zmiany wprowadzone tylko w BIG Phone. To samo dotyczy BIG SMS.

Aby zachować osobne ustawienia: w aplikacji towarzyszącej otwórz **Preferencje → BIG Apps Suite** i wyłącz opcję **Odziedzicz ustawienia**. Ta aplikacja będzie wtedy zachowywać własne ustawienia zamiast przejmować je z BIG Launcher.

Kontrolowanie uprawnień do usuwania

> 🎬 **Obejrzyj:** Usuń historię/SMS/kontakty

Usuwanie jest **domyślnie wyłączone** dla bezpieczeństwa. Aby włączyć:

Co usunąć	Gdzie włączyć
Kontakty	Preferencje → Kontakty → "Dodaj opcję usunięcia kontaktu"
Historia połączeń	Preferencje → Telefon → "Pozwól na usuwanie wpisów w historii połączeń"
Wiadomości SMS	Preferencje → Wiadomości → "Pokaż przycisk usuń"

Lub uruchom ponownie **Kreatora instalacji** (Preferencje → "Uruchom kreatora instalacji") i zmień uprawnienia na ekranie kosza.

Opcje masowego usuwania (gdy włączone): - Pojedyncze wpisy lub całe wątki - Cała historia dla konkretnego kontaktu - Cała historia połączeń lub wszystkie wiadomości

> ⚠️ **Masowe usuwanie nie może być cofnięte!**

Ukrywanie aplikacji

1. **Preferencje** → **Aplikacje** → **Dozwolone aplikacje**
2. Dotknij aplikacji, aby ją ukryć (pokazuje się jako "wyłączona")
3. Użyj **Wyłącz wszystkie** / **Włącz wszystkie** dla zmian zbiorczych

Dostęp awaryjny do Preferencji

Na ekranie **Ekran główny** naciśnij i przytrzymaj **przycisk w lewym górnym rogu przez 30 sekund**, aby otworzyć preferencje.

Ta metoda działa tylko na ekranie głównym i **nie** omija ochrony hasłem. Jeśli opcja **Chroń menu** jest włączona, nadal musisz podać hasło.

Część 10 — ♿ Dostępność

TalkBack (Czytnik ekranu)

BIG Launcher współpracuje z funkcją TalkBack w systemie Android dla niewidomych użytkowników: 1. Włącz TalkBack w **ustawieniach ułatwień dostępu** telefonu 2. BIG Launcher odczytuje na głos nazwy przycisków, tytuły ekranów, kontakty i wiadomości

Usprawnienia w preferencjach: - **Tłumaczenie: nie czytaj nazwy aplikacji** — Przyspiesza odczytywanie tytułów ekranów - **Talkback: przyciski obrazków** — Użyj tej poprawki zgodności, jeśli TalkBack ma problemy z przyciskami graficznymi

Gdy TalkBack jest włączony, wyłącz opcję **Czytaj nazwę po długim przyciśnięciu**, aby uniknąć podwójnego odczytywania.

Czytaj nazwę po długim przyciśnięciu

Nawet bez TalkBack: 1. **Preferencje** → **Dostępność** → włącz opcję **Czytaj nazwę po długim przyciśnięciu** 2. Przytrzymaj palec na dowolnym przycisku lub tekście, aby usłyszeć jego treść

Okienko Popup po długim przyciśnięciu

1. **Preferencje** → **Dostępność** → włącz opcję **Okienko Popup po długim przyciśnięciu**
2. Przytrzymanie przycisku pokazuje wyskakujące okienko z jego opisem

Wysoki kontrast i duży tekst — wskazówki

- Użyj **Ciemnego motywu** dla maksymalnego kontrastu
- Ustaw rozmiar tekstu na **Największy**
- Ustaw **Rozmiar bezpiecznych granic**, aby zapobiec przypadkowym dotknięciom przy krawędziach
- Używaj **trybu pełnoekranowego** z dużym wskaźnikiem baterii i wybranym wskaźnikiem sygnału

Duże zdjęcia kontaktów

1. **Preferencje** → **Telefon** → **Rozmiar zdjęcia kontaktu**
2. Wybierz, ile miejsca ma być zarezerwowane na zdjęcie dzwoniącego na ekranie połączenia

Reakcja dotykowa (wibracje)

Preferencje → **Dostępność** → włącz opcję **Włącz wibrację przy dotyku**

Telefon lekko wibruje przy każdym naciśnięciu przycisku.

Opcje kontroli

Tryb	Zachowanie
Krótki nacisk	Szybkie dotknięcie aktywuje
Krótkie & długie naciśnięcie	Zarówno krótkie, jak i długie naciśnięcie aktywuje przycisk. Odczytywanie i wyświetlanie okienka po długim naciśnięciu również mogą działać, jeśli są włączone.

Klawiatura sprzętowa i przełączniki dostępności

Aby sterować za pomocą klawiatury lub przełącznika, wyłącz opcję **Przesuń palcem aby nawigować pomiędzy ekranami**, ponieważ nawigacja gestami przesunięcia uniemożliwia dostęp do przycisków z klawiatury. Włącz opcję **Aktywny przycisk wokół widgetów**, gdy widżety muszą otrzymywać fokus klawiatury.

1. **Preferencje** → **Opcje ekranów** → włącz opcję **Aktywny przycisk wokół widgetów**
2. Użyj klawiszy strzałek do nawigacji, OK/Enter do wyboru, Wstecz do powrotu

Tecla Shield: BIG Launcher obsługuje zewnętrzne przełączniki, urządzenia sip-and-puff oraz joysticki poprzez interfejs wózka inwalidzkiego Tecla Shield.

Część 11 — 📲 Aplikacje





Dostęp do aplikacji

Dotknij **Aplikacje** na ekranie głównym, aby zobaczyć zainstalowane aplikacje. Pozycję preferencji można ukryć albo umieścić nad aplikacjami lub pod nimi w **Preferencje** → **Aplikacje** → **Pokaż Preferencje**.

Ostatnie aplikacje

1. **Preferencje** → **Aplikacje** → włącz **Pokaż ostatnie aplikacje**
2. Ustaw liczbę wyświetlanych aplikacji za pomocą opcji **Ilość ostatnich aplikacji**

Wyszukiwanie aplikacji

1. Dotknij pola wyszukiwania na górze listy aplikacji
2. Zacznij pisać nazwę aplikacji

> 💡 Włącz **Lepsze wyszukiwanie aplikacji** w Preferencje → Aplikacje, aby wyszukiwać fragmenty nazw (np. „book” wyszuka „Facebook”).

Pokazywanie Preferencji na liście aplikacji

Jeśli telefon nie ma przycisku menu: 1. **Preferencje** → **Aplikacje** → **Pokaż Preferencje** 2. Wybierz: **Nie pokazuj**, **Ponad aplikacjami** lub **Pod aplikacjami**

Część 12 — ⚙️ Ustawienia i system

Przenoszenie licencji

Na nowym telefonie zainstaluj zakupione aplikacje BIG i użyj **tego samego konta Google**, na którym dokonano pierwotnego zakupu.

1. W przypadku **BIG Apps Suite PREMIUM** otwórz **BIG Launcher**. W przypadku zakupu pojedynczej aplikacji otwórz zakupioną aplikację.
2. Przejdź do **Preferencje** → **Kup/odnów pełną wersję** → **Przywróć zakupy**.
3. W przypadku pakietu wróć do BIG Launcher i otwórz bezpośrednio z niego **BIG Phone** oraz **BIG SMS**, aby aktywować ich licencje.

Przywrócenie zakupu przywraca płatny dostęp, a nie poprzedni układ ekranu głównego ani ustawienia. Jeśli nadal nie masz dostępu, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Przywracanie licencji.

Sprawdzanie wersji aplikacji

> 🎬 **Obejrzyj:** Jak sprawdzić wersję

1. **Ustawienia systemu** → **Aplikacje** → dotknij **BIG Launcher** (lub BIG Phone / BIG SMS)
2. Przewiń na dół — wyświetlony jest numer wersji
3. Aby sprawdzić wersję Android: **Ustawienia systemu** → **Informacje o telefonie** → **Informacje o oprogramowaniu**

Powrót do oryginalnego launchera

1. **Preferencje** → **Usuń BIG Launcher jako domyślną aplikację**
2. Naciśnij przycisk Home
3. Wybierz swój pierwotny program uruchamiający

Część 13 — ⚙️ Wykaz preferencji

Ważne zależności między ustawieniami

Niektóre Preferencje współpracują ze sobą i powinny zostać wyjaśnione przed szczegółowym wykazem:

- Tryb pełnoekranowy ukrywa pasek stanu systemu Android u góry wyświetlacza. Gdy jest włączony, wskaźniki baterii i sygnału w aplikacji BIG Launcher stają się bardziej przydatne, ponieważ standardowe wskaźniki systemu Android mogą nie być widoczne na ekranie głównym.
- Ochrona ustawień systemowych może wymagać podania hasła przed otwarciem ustawień systemu Android z aplikacji BIG Launcher. Sam system Android może nadal umożliwiać dostęp przez panel powiadomień. Tryb pełnoekranowy utrudnia ten dostęp, ponieważ pasek powiadomień jest ukryty na ekranie głównym.
- Miganie przycisków w przypadku nieodebranych połączeń, wiadomości i innych powiadomień aplikacji zależy od dostępu do powiadomień i sposobu przypisania przycisku. Aplikacje BIG Apps Suite mogą korzystać z wewnętrznych, uprzywilejowanych linków. Jeśli miganie nie działa zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz „Aplikacje BIG Apps Suite są uprzywilejowane” i utwórz normalny skrót do aplikacji ręcznie w sekcji Dostosuj przyciski i ekrany.
- Ekran połączenia przychodzącego zależy od uprawnień Android, kanałów powiadomień, zarządzania baterią oraz tego, czy BIG Phone jest domyślną aplikacją do obsługi połączeń. Jeśli nie można wyświetlić pełnego ekranu połączenia, BIG Phone może zamiast niego wyświetlić wyskakujące powiadomienie lub powiadomienie wyłącznie na pasku powiadomień.
- Opcje bezpośredniego dzwonienia ograniczają liczbę komunikatów potwierdzających wyświetlanych dla bezpieczeństwa. Opcje Brak menu w trakcie połączenia i Brak menu podczas wybierania numeru mogą przyspieszyć nawiązywanie połączeń, ale zwiększają też ryzyko przypadkowego wykonania połączenia.
- Usuwanie jest konfigurowane oddzielnie dla kontaktów, historii połączeń i wiadomości. Ustawienia usuwania kontaktów znajdują się w Preferencje -> Kontakty, usuwania historii połączeń w Preferencje -> Telefon, a usuwania wiadomości w Preferencje -> Wiadomości.
- Nawigacja między ekranami za pomocą przesunięć palcem zużywa dużo pamięci, a gdy jest włączona, przyciski nie są dostępne z klawiatury. Jeśli korzystasz z klawiatury, przełącznika lub TalkBack, rozważ wyłączenie nawigacji za pomocą przesunięć palcem.
- Działanie powiadomień SMS zależy zarówno od ustawień aplikacji BIG SMS, jak i od ustawień powiadomień w systemie Android. Dźwięk, wibracje, wyświetlanie na ekranie blokady i

wyświetlanie na pełnym ekranie mogą wymagać uprawnień do powiadomień oraz ustawień kanałów powiadomień w systemie Android.
- Automatyczne wysyłanie SMS-ów SOS wymaga ustawienia BIG SMS jako domyślnej aplikacji do obsługi wiadomości. W przeciwnym razie wiadomość SOS jest kopiowana do domyślnej aplikacji do obsługi wiadomości.

Otwórz Preferencje z menu z trzema kropkami na ekranie głównym, z listy aplikacji, jeśli ta opcja jest włączona, lub za pomocą gestu dostępu awaryjnego opisanego w sekcji Bezpieczeństwo w tej instrukcji.

Dokładna lista może się różnić w zależności od urządzenia, wersji systemu Android, zainstalowanych aplikacji BIG Apps Suite i uprawnień. Niektóre działania otwierają ustawienia systemu Android.

Główny ekran preferencji

Pozycja	Co robi	Notatki
Kup/odnów pełną wersję	Otwiera opcje zakupu lub odświeżenia licencji.	Każda aplikacja z pakietu BIG Apps Suite może mieć własną licencję. Użyj tego samego konta Google, którego użyto do zakupu.
Uruchom kreatora instalacji	Ponownie uruchamia kreatora instalacji.	Przydatne po instalacji lub przy zmianie podstawowych ustawień dla nowego użytkownika.
Wybierz język	Zmienia język używany przez BIG Launcher.	Aplikacja może używać własnego języka niezależnie od języka systemu Android.
Wygląd	Otwiera ustawienia wizualne.	Motyw, rozmiar tekstu, wskaźniki stanu, pełny ekran i orientacja ekranu.
Dostępność	Otwiera ustawienia interakcji i użycia wspomagającego.	Długie naciśnięcie, opcje związane z TalkBack, wibracje i nieaktywne przyciski.
Menu preferencji	Kontroluje dostęp do Preferencji i ustawień systemowych.	Obejmuje ochronę hasłem.
Dostosuj przyciski i ekrany	Otwiera edytor ekranów i przycisków.	Służy do zmiany funkcji przycisków, etykiet, ikon, układów i dodatkowych ekranów.

Pozycja	Co robi	Notatki
Opcje ekranów	Otwiera ogólne opcje zachowania ekranu.	Nawigacja gestem przeciągnięcia, migające przyciski, etykiety i zachowanie przycisku menu.
Kontakty	Otwiera opcje listy kontaktów, szczegółów kontaktu i edycji kontaktu.	Kontroluje również usuwanie kontaktów i zachowanie wyskakujących okienek kontaktów.
Telefon	Otwiera opcje połączeń przychodzących, aktywnego połączenia, rejestru połączeń i dialera.	Wiele pozycji wymaga zainstalowania BIG Phone i ustawienia go jako domyślnej aplikacji telefonu.
Wiadomości	Otwiera opcje powiadomień SMS, szczegółów wiadomości, edytora wiadomości i filtrów.	Wiele pozycji wymaga zainstalowania BIG SMS i ustawienia go jako domyślnej aplikacji SMS.
SOS	Otwiera opcje alarmowych SMS-ów i połączeń.	Konfiguruj numery telefonów, czas oczekiwania, tekst SMS i zachowanie lokalizacji GPS.
Aplikacje	Otwiera ustawienia dla listy aplikacji.	Ostatnie aplikacje, ukryte aplikacje, wyszukiwanie i skrót Preferencji na liście aplikacji.
Poprawki zgodności	Otwiera poprawki specyficzne dla urządzenia.	Używaj tylko, gdy pojawi się opisany problem. Niektóre poprawki mogą zmniejszyć wydajność.
Wyłączenie odpowiedzialności i Polityka prywatności	Pokazuje informacje prawne i dotyczące prywatności.	Użytkownik akceptuje te warunki, korzystając z aplikacji.
Usuń BIG Launcher jako domyślną aplikację	Usuwa ustawienie aplikacji BIG Launcher jako domyślnej aplikacji ekranu głównego w systemie Android.	Po naciśnięciu przycisku Home, Android może zapytać, którego launchera użyć.
Instrukcja obsługi	Otwiera internetową instrukcję obsługi.	Wymaga przeglądarki i dostępu do Internetu.
Sprawdź aktualizacje	Pokazuje zainstalowaną wersję i informacje o aktualizacji.	Zawsze aktualizuj do najnowszej dostępnej wersji.

Wygląd

Preferencja	Opcje	Co robi	Powiązane ustawienia i ostrzeżenia
Wybierz motyw	Jasny (domyślny), Ciemny, Niebieski, zainstalowane motywy, Pobierz więcej	Zmienia motyw kolorystyczny.	Ciemny motyw może poprawić kontrast w nocy. Dodatkowe motywy mogą zależeć od zainstalowanych pakietów motywów.
Rozmiar tekstu	Domyślny, Większy, Największy	Zmienia rozmiar tekstu głównej aplikacji.	Opcja „Zastosuj wybrany rozmiar tekstu dla Preferencji” określa, czy wybrany rozmiar tekstu jest używany również w Preferencjach.
Wybierz orientację ekranu	Automatyczne (domyślne), Pozioma, Pionowa	Kontroluje, czy BIG Launcher śledzi obrót urządzenia, czy blokuje orientację.	Użyj Pionowej dla telefonów używanych tylko w pionie. Użyj Poziomej dla stałych ustawień poziomych.
Rozmiar bezpiecznych granic	0% do 15%	Dodaje nieaktywne marginesy w pobliżu krawędzi ekranu, aby zmniejszyć przypadkowe dotknięcia krawędzi.	Przydatne na wyświetlaczach od krawędzi do krawędzi oraz dla użytkowników z trudnościami ruchowymi. Większe obramowania zmniejszają użyteczny obszar przycisków.
Wskaźnik sygnału	Brak wskaźnika sygnału, Telefon, Wi-Fi	Wybiera, który duży wskaźnik sygnału wyświetla BIG Launcher.	Przydatne w trybie pełnoekranowym, w którym standardowy pasek stanu systemu Android może być ukryty.
Pokaż duży wskaźnik baterii	Tak/Nie	Wyświetla duży wskaźnik baterii BIG Launcher.	Szczególnie przydatne w trybie pełnoekranowym.
Pokaż ikonkę alarmu	Tak/Nie	Wyświetla ikonę alarmu obok zegara.	Wyłącz, jeśli urządzenie nieprawidłowo wyświetla ikonę alarmu, nawet gdy żaden alarm nie jest aktywny.

Preferencja	Opcje	Co robi	Powiązane ustawienia i ostrzeżenia
Pełny ekran	Tak/Nie	Ukrywa pasek powiadomień/stanu systemu Android u góry ekranu.	Utrudnia przypadkowy dostęp do systemu, ale ukrywa też standardowe wskaźniki baterii i sygnału systemu Android.
Czarny pasek nawigacji	Tak/Nie	Zmienia tło dolnego paska nawigacyjnego systemu Android na czarne.	Może spowodować awarię na niektórych urządzeniach Motorola wymienionych w ostrzeżeniu aplikacji. Używaj tylko w razie potrzeby.
Zastosuj wybrany rozmiar tekstu dla Preferencji	Tak/Nie	Wyświetla Preferencje, używając wybranego rozmiaru tekstu BIG Launcher.	Przydatne dla osób z osłabionym wzrokiem, ale bardzo duży tekst może sprawić, że długie opisy preferencji zajmą więcej miejsca.

Dostępność

Preferencja	Opcje lub aktualny przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i ostrzeżenia
Kontrola	Krótkie naciśnięcie; Krótkie i długie naciśnięcie	Wybiera, jak przyciski reagują na dotyk.	Krótkie i długie naciśnięcie aktywuje przyciski nawet po długim przytrzymaniu – odpowiednie dla seniorów, którzy mają trudności z ekranami dotykowymi.
Anuluj okna dialogowe po dotknięciu poza ich obrębem	Tak/Nie	Zamyka okna dialogowe, gdy użytkownik dotknie poza nimi.	Wyłącz dla użytkowników, którzy często przypadkowo dotykają poza oknami dialogowymi.
Włącz wibrację przy dotyku	Tak/Nie	Wibruje po dotknięciu przycisków menu.	Zależy od mechanizmu wibracji w urządzeniu i ustawień wibracji w systemie Android.

Preferencja	Opcje lub aktualny przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i ostrzeżenia
Czytaj nazwę po długim przyciśnięciu	Tak/Nie	Odczytuje opis elementu na głos po długim naciśnięciu.	Wymagana jest instalacja TalkBack. Używaj razem z opcją „Włącz przyciski bez funkcji”, jeśli puste elementy również mają być wykrywalne.
Okienko Popup po długim przyciśnięciu	Tak/Nie	Wyświetla opis elementu w wyskakującym okienku po długim naciśnięciu.	Pomocne, gdy opiekun chce opisów bez zmiany działania przycisku.
Włącz przyciski bez funkcji	Tak/Nie	Sprawia, że wszystkie elementy są interaktywne, nawet jeśli nie wykonują żadnej akcji.	Przydatne z opcjami odczytu lub wyskakującego okna po długim naciśnięciu, ponieważ w przeciwnym razie nieaktywne przyciski mogą nie reagować.
Tłumaczenie: nie czytaj nazwy aplikacji	Tak/Nie	Pomija powtarzające się odczytywanie nazwy aplikacji.	Przyspiesza odczytywanie tytułów ekranów dla użytkowników TalkBack.

Menu preferencji

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i uwagi
Przyciski edycji w menu	Tak/Nie	Dodaje szybki dostęp do edytora ekranu w menu.	To skrót „Skonfiguruj przyciski” używany przez opiekunów.
Ustawienia systemowe w menu	Tak/Nie	Dodaje szybki dostęp do ustawień systemowych Android w menu.	Można zabezpieczyć za pomocą opcji „Zabezpiecz ustawienia systemowe”.

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i uwagi
Chroń menu	Tak/Nie	Wymaga hasła do Preferencji przed ich otwarciem.	Użyj, aby zapobiec przypadkowym lub nieautoryzowanym zmianom.
Zabezpiecz ustawienia systemowe	Tak/Nie	Wymaga hasła do Preferencji przed otwarciem ustawień systemowych z BIG Launcher.	Android może nadal umożliwiać dostęp do ustawień systemowych przez panel powiadomień. Tryb pełnoekranowy utrudnia to.
Hasło	Akcja Tekst/hasło	Ustawia hasło używane przez chronione Preferencje i chronione ustawienia systemowe.	Puste hasło może być użyte jako proste potwierdzenie. Jeśli hasło zostanie zapomniane, odzyskanie może wymagać ponownej instalacji lub zresetowania danych aplikacji.

Opcje ekranów

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i uwagi
Migający przycisk, jeśli aplikacja wyświetla powiadomienie	Tak/Nie	Sprawia, że przycisk skrótu aplikacji miga, gdy aplikacja tworzy powiadomienie na górnym pasku stanu.	Wymaga dostępu do powiadomień. Przycisk musi być przypisany do aplikacji, której powiadomienia mają być obserwowane.
Wyczyść pamięć podręczną migających przycisków	Akcja	Czyści przechowywane informacje o migających powiadomieniach.	Zewnętrzne aplikacje muszą ponownie utworzyć lub zaktualizować powiadomienia, zanim przyciski będą mogły ponownie migać.
Aplikacje BIG Apps Suite są uprzywilejowane	Tak/Nie	Łączy BIG Phone, BIG SMS i inne aplikacje BIG Apps Suite wewnętrznie z BIG Launcher.	Daje lepsze ikony i specjalne dane dotyczące migania. Wyłącz, jeśli miganie działa nieprawidłowo i utwórz ręcznie normalny skrót do aplikacji.

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i uwagi
Przesuń palcem aby nawigować pomiędzy ekranami	Tak/Nie	Umożliwia przesuwanie w lewo/prawo między ekranami.	Intensywne pod względem pamięci. Gdy aktywne, przyciski nie są dostępne za pomocą klawiatury.
Typ przesuwania palcem	Od ekranu głównego w prawo; Pętla	Wybiera, w jaki sposób nawigacja przesunięciem porusza się po ekranach.	Pętla wraca z ostatniego ekranu do Ekranu Głównego. „Od ekranu głównego w prawo” zatrzymuje się na końcu.
Używaj przycisku menu na wszystkich ekranach	Tak/Nie	Wyświetla menu Preferencje na wszystkich ekranach zamiast tylko na ekranie głównym.	Przydatne, gdy użytkownik spędza czas na dodatkowych ekranach.
Aktywny przycisk wokół widgetów	Tak/Nie	Dodaje wokół widżetów aktywną ramkę przycisku, która może otrzymywać fokus.	Przeznaczone głównie do obsługi za pomocą klawiatury. Naciśnięcie przycisku przenosi fokus na widżet.
Włącz automatyczne etykiety tekstowe	Tak/Nie	Automatycznie dodaje etykiety tekstowe do nowo utworzonych przycisków.	Wygląd etykiety jest kontrolowany przez ustawienia koloru, rozmiaru i pozycji etykiety poniżej.
Odwróć kolory etykiety tekstowej	Tak/Nie	Używa białego tekstu z czarnym obramowaniem.	Przydatne, gdy etykiety są nałożone na ikony lub zdjęcia.
Rozmiar tekstu	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Ustawia rozmiar etykiet tekstowych na przyciskach ekranowych.	Dotyczy to etykiet przycisków, a nie głównego rozmiaru tekstu aplikacji w sekcji Wygląd.
Pozycja etykiet tekstowych	Na górze, W centrum, Na dole	Wybiera, gdzie pojawiają się etykiety przycisków.	Dół jest zazwyczaj najlepszy dla ikon aplikacji; środek może pomóc, gdy etykieta jest główną informacją.

Kontakty

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i uwagi
Wyszukaj w kontaktach	Wszystkie dostępne pola (System); Imię; Nazwisko	Kontroluje, które pola kontaktów są przeszukiwane.	Wyszukiwanie według imienia i nazwiska może nie działać na wszystkich urządzeniach.
Pokaż tylko kontakty z numerem telefonu	Tak/Nie	Pokazuje tylko kontakty, które zawierają numer telefonu.	Zalecane dla prostego korzystania z telefonu, ponieważ do kontaktów bez numerów telefonów nie można dzwonić.
Sortuj według nazwiska	Tak/Nie	Sortuje kontakty według nazwiska.	Może nie działać na wszystkich telefonach.
Pokaż przełącznik Kontakty/Ulubione	Tak/Nie	Dodaje przełącznik do przełączania między wszystkimi kontaktami a ulubionymi kontaktami na liście kontaktów.	Przydatne, jeśli użytkownik często przełącza się między obiema listami.
Pokaż wszystkie kontakty włączając w to duplikaty	Tak/Nie	Pokazuje zduplikowane wpisy w szczegółach kontaktu.	Wyłącz, aby ukryć zduplikowane elementy kontaktu.
Pokaż dodaj/usuń ulubione	Tak/Nie	Dodaje możliwość oznaczania lub odznaczania kontaktu jako ulubionego w szczegółach kontaktu.	Kontakty oznaczone gwiazdką pojawiają się na liście Ulubione i mogą być używane przez filtry.
Dodaj opcję usunięcia kontaktu	Tak/Nie	Dodaje „Usuń kontakt” na końcu szczegółów kontaktu.	Usunięcia nie można cofnąć. Wyłącz dla użytkowników, którzy mogą przypadkowo usunąć kontakty.

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i uwagi
Dodaj szczegóły kontaktu systemowego	Tak/Nie	Dodaje dostęp do ekranu szczegółów kontaktu systemu Android na końcu szczegółów kontaktu.	Przydatne, gdy potrzebna jest specjalna funkcja kontaktu Android.
Użyj szczegółów kontaktu systemowego	Tak/Nie	Używa szczegółów kontaktu systemu Android zamiast szczegółów kontaktu BIG Launcher.	Używaj tylko wtedy, gdy aplikacja kontaktów systemowych posiada wymagane funkcje specjalne.
Dodaj edycję	Tak/Nie	Dodaje dostęp do edytora kontaktów BIG Launcher.	To jest prosty edytor zaprojektowany dla BIG Launcher.
Dodaj edycję systemową	Tak/Nie	Dodaje dostęp do edytora kontaktów systemu Android.	Przydatne dla pól kontaktu nieobsługiwanych przez edytor BIG Launcher.
Pokaż opcję wiadomości w oknie rozmowy	Tak/Nie	Pokazuje lub ukrywa „Wyślij wiadomość” po dotknięciu numeru telefonu kontaktu.	Ukrycie upraszcza okno dialogowe połączenia, ale zachowanie okna dialogowego nadal pomaga zapobiegać przypadkowym połączeniom.
Brak menu podczas dzwonienia do kontaktu	Tak/Nie	Bezpośrednio wybiera numer kontaktu zamiast wyświetlać opcje.	Szybciej, ale mniej bezpiecznie. Niezalecane dla użytkowników, którzy mogą przypadkowo dotknąć.
Brak menu podczas wybierania numeru	Tak/Nie	Bezpośrednio wybiera numer z dialera zamiast wyświetlać opcje.	Szybciej, ale usuwa dodatkowy krok potwierdzenia.
Pokaż Pole wyszukiwania	Tak/Nie	Pokazuje lub ukrywa pole wyszukiwania na liście kontaktów.	Ukryj je, aby uprościć listę kontaktów.

Telefon

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i uwagi
Wybierz dźwięk dzwonka telefonu	Akcja	Otwiera wybór dzwonka dla połączeń przychodzących.	Działanie może zależeć od uprawnień dotyczących dzwonków i ustawień dźwięku w systemie Android.
Poprawka: brak dźwięku dzwonka	Tak/Nie	Włącza obejście, gdy połączenia przychodzące nie mają dzwonka.	Najpierw sprawdź głośność, tryb Nie przeszkadzać i ustawienia powiadomień w systemie Android.
Pokaż ekran połączeń natychmiast kiedy dzwoni	Tak/Nie	Próbuje wyświetlić ekran połączenia natychmiast po rozpoczęciu dzwonienia połączenia przychodzącego.	Może nie działać na wszystkich urządzeniach z powodu ograniczeń dotyczących baterii wprowadzonych przez system Android i producenta.
Poprawka: brak ekranu połączenia od razu przy połączeniu przychodzącym	Pomoc/akcja	Otwiera instrukcje dla telefonów, które blokują ekran połączenia w tle.	Częste na urządzeniach z agresywnym zarządzaniem baterią.
Wyświetl połączenia przychodzące jako:	Ekran połączenia — jeśli system Android na to pozwala. Jeśli nie, pokaż wyskakujące powiadomienie.; Wyskakujące powiadomienie; Powiadomienie tylko na pasku powiadomień	Wybiera sposób prezentacji połączeń przychodzących.	Pełny ekran połączenia jest najlepszy dla seniorów, ale Android może wymagać powrotu do trybów opartych na powiadomieniach.

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i uwagi
Przesuń aby odrzucić połączenie	Tak/Nie	Odrzuca połączenie przychodzące, gdy powiadomienie o połączeniu zostanie przesunięte.	Pozostaw wyłączone, jeśli istnieje prawdopodobieństwo przypadkowego przesunięcia powiadomień.
Ustawienia systemowe dla powiadomień o połączeniach przychodzących	Akcja	Otwiera ustawienia powiadomień o połączeniach przychodzących w systemie Android.	Użyj dla ustawień dźwięku, wibracji, wyświetlania na ekranie blokady i innych ustawień kanału.
Domyślne urządzenie audio dla połączeń	Domyślny, Słuchawki, Bluetooth, Słuchawki przewodowe, Głośnik	Wybiera preferowaną ścieżkę audio dla połączeń.	Tylko dostępne urządzenia mogą być używane podczas rzeczywistego połączenia.
Funkcja przycisku urządzenia audio	Pokaż okno dialogowe ze wszystkimi urządzeniami; Przełączaj kolejno między urządzeniami z listy	Wybiera, jak zachowuje się przycisk Audio podczas połączenia.	Okno dialogowe jest jaśniejsze. Przełączanie jest szybsze dla doświadczonych użytkowników.
Zablokuj przyciski głośności	Tak/Nie	Zapobiega przypadkowym zmianom głośności, gdy ekran połączenia jest aktywny.	Działa tylko wtedy, gdy ekran połączenia jest aktywny.
Zapytaj czy zakończyć połączenie	Tak/Nie	Wyświetla dodatkowe potwierdzenie przed zakończeniem połączenia.	Zalecane, aby zapobiec przypadkowym rozłączeniom.

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i uwagi
Potwierdź wszystkie funkcje na ekranie połączenia	Tak/Nie	Wymaga potwierdzenia dla każdej akcji przycisku na ekranie połączenia.	Najsilniejsza ochrona przed przypadkowymi dotknięciami, ale spowalnia kontrolę połączeń.
Puste miejsce na górze aktywnego ekranu połączenia	Wyłączone / od 0 do 11	Dodaje pustą przestrzeń na górze ekranu aktywnego połączenia.	Pomaga zapobiegać dotykaniu ekranu uchem lub policzkiem podczas rozmowy. Większe wartości pozostawiają mniej miejsca na elementy sterowania połączeniem.
Rozmiar zdjęcia kontaktu	0 do 11, z opcjami wypełnienia pustej przestrzeni/tła	Ustawia, ile miejsca jest zarezerwowane dla zdjęcia osoby dzwoniącej.	Większe zdjęcia pomagają w rozpoznawaniu, ale mogą przesunąć elementy sterujące połączeniami niżej.
Pokaż przycisk Klawiatura	Tak/Nie	Pokazuje przycisk klawiatury na ekranie aktywnego połączenia.	Potrzebne do automatycznych systemów telefonicznych.
Pokaż przełącznik audio	Tak/Nie	Pokazuje przycisk urządzenia audio na ekranie aktywnego połączenia.	Używaj z opcjami Domyślne urządzenie audio i Funkcjonalność przycisku audio.
Pokaż przycisk Czas trwania	Tak/Nie	Pokazuje czas trwania połączenia na ekranie aktywnego połączenia.	Można ukryć, aby uzyskać prostszy ekran połączenia.

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i uwagi
Pokaż przycisk Wstrzymaj	Tak/Nie	Pokazuje przycisk wstrzymania na ekranie aktywnego połączenia.	Ukryj, jeśli użytkownik może przypadkowo wstrzymać połączenia.
Pokaż przycisk wyciszenia	Tak/Nie	Pokazuje przycisk wyciszenia na ekranie aktywnego połączenia.	Ukryj, jeśli przypadkowe wyciszanie jest częstym problemem.
Pokaż przycisk aktywnego połączenia	Tak/Nie	Dodaje przycisk Aktywne połączenie do menu Telefon.	Pomaga wrócić do trwającego połączenia, jeśli użytkownik opuści ekran połączenia.
Pokaż przycisk "Moje kontakty"	Tak/Nie	Pokazuje Moje kontakty w menu Telefon.	Ukryj, aby uprościć menu Telefon.
Pokaż przycisk oznaczony gwiazdką	Tak/Nie	Pokazuje Oznaczone gwiazdką w menu Telefon.	Przydatne w przypadku trybu pracy tylko z ulubionymi kontaktami.
Pokaż przycisk Wybierz numer	Tak/Nie	Pokazuje Wybierz numer w menu Telefon.	Ukryj, jeśli użytkownik powinien dzwonić tylko do zapisanych kontaktów.
Pokaż przycisk Dodaj kontakt	Tak/Nie	Pokazuje Dodaj kontakt w menu Telefon.	Ukryj, jeśli kontakty powinien dodawać tylko opiekun.
Pokaż ostatnie połączenia	Tak/Nie	Pokazuje ostatnie połączenia w menu Telefon.	Dotyczy usuwania i grupowania historii połączeń.

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i uwagi
Grupuj wpisy dziennika połączeń przez	Wyłączone; Numer telefonu; Numer telefonu i kierunek połączenia	Grupuje wpisy historii połączeń.	Grupowanie zmniejsza bałagan, zwłaszcza na telefonach z wieloma powtarzającymi się połączeniami.
Pokaż przycisk usuń	Tak/Nie	Pokazuje przycisk usuwania dla elementów historii połączeń.	Wyłącz dla użytkowników, którzy mogą przypadkowo usunąć historię.
Ustawienia systemowe dla powiadomień o nieodebranych połączeniach	Akcja	Otwiera ustawienia powiadomień o nieodebranych połączeniach w systemie Android.	Użyj dla dźwięku, wibracji i widoczności powiadomień o nieodebranych połączeniach.
Mniejsze cyfry w polu wybierania	Tak/Nie	Zmniejsza rozmiar wpisanych cyfr, aby zmieściło się ich więcej.	Przydatne dla długich numerów.
Długi nacisk usuwa cały wybrany numer	Tak/Nie	Przytrzymanie pola z numerem wybierania czyści cały numer.	Szybsza korekta, ale może przypadkowo usunąć cały numer.
Nieodebranych połączeń:	Tak/Nie	Wyświetla nieodebrane połączenia przed pełną historią połączeń.	Otwarcie szczegółów nieodebranego połączenia oznacza je jako przejrzane. Opcja Oznacz wszystkie jako przejrzane oznacza tak pozostałe nieodebrane połączenia.
Pokaż połączenia z wyjątkiem:	Wybierz typy połączeń	Ukrywa wybrane typy połączeń w rejestrze połączeń.	Zmienia tylko wyświetlaną zawartość; nie blokuje połączeń.

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i uwagi
Zastąp prefiks numeru	Oryginalny prefiks; nowy prefiks	Zastępuje pasujący prefiks numeru przed nawiązaniem połączenia.	Zmieniane są tylko numery zaczynające się od skonfigurowanego oryginalnego prefiksu.
Pokaż w oknie dialogowym symboli:	Wybierz symbole i działania	Określa zawartość okna dialogowego symboli w panelu wybierania numeru.	Dostępne działania obejmują Wklej ze schowka i Zamknij panel wybierania numeru.
Filtr połączeń przychodzących	Reguły dotyczące kontaktów i ulubionych; lista zablokowanych numerów	Blokuje połączenia przychodzące zgodnie z wybranymi regułami.	Wymaga ustawienia BIG Phone jako domyślnej aplikacji do identyfikacji rozmówcy i wykrywania spamu.
Potencjalne połączenie spamowe	Brak działania; pokaż przycisk informacji; odrzucaj automatycznie	Określa działanie podejmowane, gdy Android rozpozna połączenie jako potencjalny spam.	—
Natychmiast zaakceptuj listę	Lista numerów telefonów	Odbiera połączenia z numerów na liście bez działania ze strony użytkownika.	Blokowanie ma pierwszeństwo. Włącz tylko wtedy, gdy użytkownik chce, aby te połączenia były odbierane automatycznie.
Filtr połączeń wychodzących	Reguły dotyczące kontaktów i ulubionych; lista zablokowanych numerów	Blokuje połączenia wychodzące z BIG Phone zgodnie z wybranymi regułami.	Blokowanie połączeń inicjowanych przez inne aplikacje wymaga nadania osobnej roli przekierowywania połączeń. Nie można blokować połączeń alarmowych inicjowanych przez inne aplikacje.

Wiadomości

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i środki ostrożności
Powiadomienia wiadomości systemowych	Tak/Nie	Pokazuje powiadomienia SMS na pasku powiadomień Androida.	Zachowanie zależy od wersji Androida, uprawnień do powiadomień i aktywności aplikacji.
Konfiguracja dźwiękowa i wizualna	Akcja	Otwiera ustawienia powiadomień Androida dla powiadomień o wiadomościach.	Użyj do konfiguracji dźwięku, wibracji, wyświetlania na ekranie blokady i zachowania kanałów.
Pełny ekran na górze ekranu blokady	Tak/Nie	Pokazuje powiadomienie o przychodzącym SMS-ie jako okno pełnoekranowe na ekranie blokady.	Wymaga uprawnień Androida do powiadomień pełnoekranowych.
Przesuń aby oznaczyć jako przeczytane	Tak/Nie	Oznacza wiadomość SMS jako przeczytaną po usunięciu jej powiadomienia gestem przesunięcia.	Wyłącz, jeśli powiadomienia mogą zostać przypadkowo odrzucone.
Żądanie raportu o doręczeniu	Tak/Nie	Żąda informacji o dostarczeniu SMS.	Niektórzy operatorzy komórkowi mogą pobierać opłaty za raporty doręczeń.
Pokaż wyskakujące powiadomienie kiedy wiadomość została wysłana/dostarczona	Tak/Nie	Pokazuje wyskakujące okienko, gdy wysyłanie lub dostarczenie SMS powiedzie się.	Wyskakujące okienka błędów są zawsze wyświetlane. Na Android 11 lub nowszym, tekst wyskakujących okienek nie może być powiększony przez aplikację.
Pokaż przycisk Zadzwoń teraz	Tak/Nie	Pokazuje Zadzwoń teraz w szczegółach wiadomości.	Przydatne do szybkiego dzwonienia do nadawcy.

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i środki ostrożności
Pokaż przycisk Odpowiedz	Tak/Nie	Pokazuje Odpowiedz w szczegółach wiadomości.	Ukryj, aby szczegóły wiadomości były tylko do odczytu.
Pokaż przycisk Wyślij ponownie	Tak/Nie	Pokazuje Wyślij ponownie w szczegółach wiadomości.	Przydatne po nieudanym wysłaniu SMS.
Pokaż przycisk Prześlij dalej	Tak/Nie	Pokazuje Prześlij dalej w szczegółach wiadomości.	Ukryj, aby uprościć opcje wiadomości.
Pokaż przycisk usuń	Tak/Nie	Umożliwia usuwanie wiadomości.	Wyłącz dla użytkowników, którzy mogą przypadkowo usunąć SMS.
Pokaż przycisk Wyślij	Nad tekstem; Na dole ekranu; Nad klawiaturą	Wybiera, gdzie pojawi się przycisk Wyślij w edytorze wiadomości.	Opcja "Nad klawiaturą" umieszcza przycisk wysyłania blisko miejsca wpisywania tekstu. Przy ustawieniu "Dół ekranu" łatwiej go znaleźć.
Zablokowane numery:	Brak; Których nie ma w Kontaktach; Których nie ma w Oznaczonych gwiazdką; Wszystkie	Filtruje przychodzące SMS-y według nadawcy.	Silne filtry mogą ukrywać ważne wiadomości. Opcja "Tylko oznaczone gwiazdką" jest rygorystyczna i należy jej używać ostrożnie.
Lista zablokowanych numerów	Akcja/lista	Zawsze odrzuca wiadomości z adresów na tej liście.	Użyj dla znanych niechcianych nadawców.
Wsparcie dla podwójnej karty SIM	Tak/Nie	Pokazuje wybór karty SIM podczas wysyłania SMS.	Używaj tylko na urządzeniach z dwoma kartami SIM.

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i środki ostrożności
Poprawka: pokaż brakujące wiadomości	Tak/Nie	Korzysta z wolniejszego trybu zgodności w przypadku poważnych problemów z bazą danych SMS na starszych telefonach.	Włącz tylko wtedy, gdy brakuje wiadomości z powodu tych problemów z bazą danych.
Uprawnienia systemowe wiadomości	Akcja	Otwiera lub sprawdza wymagane uprawnienia Androida do wiadomości.	BIG SMS musi mieć wymagane uprawnienia SMS i zazwyczaj musi być domyślną aplikacją do obsługi wiadomości.
Dostosuj układ klawiatury	Tak/Nie	Zmniejsza układ lub umożliwia jego przewijanie, gdy klawiatura zasłania pole tekstowe.	Włącz, jeśli podczas pisania nie widzisz tekstu wiadomości.

SOS

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i środki ostrożności
Wyślij wiadomość SMS	Tak/Nie	Automatycznie wysyła SMS po naciśnięciu przycisku SOS.	Działa automatycznie tylko, jeśli BIG SMS jest domyślną aplikacją do obsługi wiadomości. W przeciwnym razie tekst SOS może zostać skopiowany do domyślnej aplikacji SMS.
Numer telefonu SMS	Pole tekstowe numeru telefonu	Ustawia numer lub numery, które mają otrzymać SMS SOS.	Używaj numerów członków rodziny lub opiekunów, a nie numerów służb ratunkowych blokowanych przez ograniczenia systemu Android.
SMS	Pole tekstowe	Ustawia tekst wiadomości SOS.	Wiadomość powinna być krótka i jasna.

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i środki ostrożności
Odliczanie do SMS	Sekundy	Ustawia opóźnienie przed wysłaniem SMS SOS.	Daje użytkownikowi czas na anulowanie przypadkowej aktywacji.
Dodaj lokalizację GPS	Tak/Nie	Dodaje lokalizację GPS na końcu SMS SOS, jeśli jest dostępna.	GPS jest dokładniejszy na zewnątrz. W pomieszczeniach może być przybliżony lub niedostępny.
Wyślij SMS GPS	Tak/Nie	Wysyła kolejny SMS, gdy dostępna jest bardziej pewna lokalizacja.	Przydatne, gdy pierwsza wiadomość jest wysyłana, zanim GPS uzyska precyzyjną lokalizację.
Połączenie	Tak/Nie	Automatycznie dzwoni po naciśnięciu przycisku SOS.	Zazwyczaj używane po wysłaniu SMS SOS.
Telefon	Pole tekstowe numeru telefonu	Ustawia numer, na który ma być wykonane połączenie.	Użyj zaufanego kontaktu lub numeru opiekuna.
Odliczanie przed połączeniem	Sekundy	Ustawia czas oczekiwania po wysłaniu SMS-a, zanim zostanie nawiązane połączenie.	Opóźnienie zmniejsza liczbę przypadkowych połączeń i daje czas na wysłanie SMS-a jako pierwszego.

Aplikacje

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i środki ostrożności
Pokaż ostatnie aplikacje	Tak/Nie	Pokazuje ostatnio używane aplikacje na liście Aplikacji.	Wyłącz dla prostszej, stałej listy aplikacji.

Preferencja	Opcje lub bieżący przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i środki ostrożności
Ilość ostatnich aplikacji	number	Ustawia, ile ostatnio używanych aplikacji jest wyświetlanych.	Mniejsza liczba ostatnio używanych aplikacji upraszcza listę.
Dozwolone aplikacje	Akcja/lista	Pozwala ukrywać aplikacje z listy aplikacji.	Ukryte aplikacje nie są odinstalowywane; są tylko usuwane z listy aplikacji BIG Launcher.
Pokaż wyszukiwanie na górze	Tak/Nie	Pokazuje pole wyszukiwania na górze listy aplikacji.	Można również włączyć/wyłączyć, naciskając przycisk wyszukiwania na urządzeniach, które go posiadają.
Pokaż Preferencje	Nie pokazuj; Nad aplikacjami; Poniżej aplikacji	Dodaje Preferencje BIG Launcher do listy aplikacji.	Przydatne na urządzeniach bez fizycznego przycisku/przycisku menu lub gdy menu ekranu głównego jest ukryte.
Lepsze wyszukiwanie aplikacji	Tak/Nie	Wyszukuje wpisany tekst w nazwach aplikacji, nie tylko na początku.	Przykład: wyszukiwanie „book” może znaleźć „Facebook”.

Poprawki zgodności

Używaj ich tylko, gdy pojawi się wymieniony problem. Niektóre mogą spowolnić BIG Launcher lub zużywać więcej pamięci.

Preferencja	Opcje lub aktualny przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i uwagi
Poprawka: brakujące ikony w menu	Tak/Nie	Pomaga, gdy w listach pojawiają się puste kwadraty zamiast ikon.	Może spowolnić przewijanie.

Preferencja	Opcje lub aktualny przykład	Co robi	Powiązane ustawienia i uwagi
Talkback: przyciski obrazków	Tak/Nie	Dostosowuje zachowanie przycisków obrazkowych dla TalkBack.	Użyj, gdy TalkBack niepoprawnie lub myląco odczytuje przyciski obrazkowe.
Wyczyść pamięć podręczną wciskając klawisz Home	Tak/Nie	Czyści pamięć podręczną aplikacji po naciśnięciu Home.	Wymaga dużo pamięci; może pomóc w problemach z zewnętrznymi motywami.
DPI ikon	Domyślny, Mało, Średnio, Dużo, X-High, XX-High, XXX-High	Wybiera rozdzielczość ikon.	Wyższe DPI wygląda ostrzej, ale wymaga więcej pamięci. Niższe DPI może poprawić wydajność.
Restart aplikacji	Akcja	Ponownie uruchamia BIG Launcher i czyści pamięć podręczną.	Użyj tylko, jeśli inne poprawki zawiodą.

Część 14 — 🔧 Rozwiązywanie problemów

Brak dźwięku dzwonka przy połączeniach przychodzących

1. **Preferencje** → **Telefon** → włącz **Poprawka: brak dźwięku dzwonka**
2. Sprawdź głośność telefonu i tryb Nie przeszkadzać

Nie otrzymywane wiadomości SMS

1. Upewnij się, że BIG SMS jest ustawiona jako domyślna aplikacja do obsługi wiadomości.
2. Sprawdź w ustawieniach Android, czy aplikacja BIG SMS ma wymagane uprawnienia do obsługi SMS.
3. Uruchom ponownie telefon.

Czarny ekran podczas połączenia przychodzącego

1. Upewnij się, że BIG Phone jest domyślną aplikacją do obsługi połączeń (instrukcja konfiguracji).
2. W BIG Launcher otwórz **Preferencje → Telefon → Wyświetl połączenia przychodzące jako:** i wybierz **Ekran połączenia - jeśli Twoja wersja oprogramowania zezwala. Jeśli nie, pokaż powiadomienie.**
3. Jeśli ekran połączenia nadal się nie pojawia, otwórz **Preferencje → Telefon → Poprawka: brak ekranu połączenia od razu przy połączeniu przychodzącym** i postępuj zgodnie z instrukcjami dla swojego telefonu.

Brakujące wiadomości w wątkach

Jeśli na starszym telefonie brakuje wiadomości z powodu poważnych problemów z bazą danych SMS, otwórz **Preferencje → Wiadomości** i włącz **Poprawka: pokaż brakujące wiadomości**.

Zduplikowane wiadomości

Upewnij się, że BIG SMS jest domyślną aplikacją do obsługi wiadomości. Jeśli wiadomości nadal pojawiają się dwukrotnie, skontaktuj się z pomocą techniczną, podając model telefonu, wersję Android i wersję BIG SMS.

BIG Launcher jest wolny lub ulega awarii

Jeśli przełączanie między ekranami BIG Launcher jest powolne, otwórz **Preferencje → Opcje ekranów** i wyłącz **Przesuń palcem aby nawigować pomiędzy ekranami**.

Używaj opcji **Wyczyść pamięć podręczną wciskając klawisz Home** tylko w przypadku problemów z zewnętrznymi motywami, a nie jako ogólnego sposobu na przyspieszenie działania: zużywa ona dużo pamięci.

Jeśli BIG Launcher ciągle się zamyka lub wyświetla błąd, wykonaj czynności opisane w punkcie **BIG Launcher ciągle przestaje działać** w sekcji Częste zgłoszenia do pomocy technicznej. Nie czyść danych aplikacji ani nie instaluj jej ponownie w ramach ogólnego rozwiązywania problemów; może to spowodować usunięcie Twojej konfiguracji.

Szybkie zużycie baterii

Otwórz ustawienia **Baterii** w telefonie i sprawdź listę zużycia baterii, aby zobaczyć, która aplikacja ją zużywa.

Jeśli BIG Launcher, BIG Phone lub BIG SMS wykazuje wyjątkowo wysokie zużycie baterii, napisz na adres **contact@biglauncher.com**, podając nazwę aplikacji, model telefonu, wersje Android i aplikacji oraz dołączając zrzut ekranu z listą zużycia baterii. Nie wyłączaj powiadomień o połączeniach ani wiadomościach jako ogólnego sposobu na oszczędzanie baterii.

Zapomniane hasło

Nie ma opcji odzyskiwania hasła. Przed wyczyszczeniem danych aplikacji lub ponowną instalacją BIG Launcher skontaktuj się z **contact@biglauncher.com**.

Ponowna instalacja resetuje konfigurację. Przywrócenie zakupu przywraca płatny dostęp, a nie usunięte ustawienia.

Naprawa "Nie zachowuj działań"

> 🎬 **Obejrzyj:** Napraw "Nie zachowuj działań"

Niektóre poradniki dotyczące baterii zalecają włączenie "Nie zachowuj działań" w opcjach deweloperskich. To **całkowicie psuje** BIG Launcher.

1. **Ustawienia systemu** → **Opcje programistyczne** → znajdź **„Nie zachowuj aktywności”**
2. **Upewnij się, że jest WYŁĄCZONE**
3. Jeśli Opcje deweloperskie nie są widoczne: **O telefonie** → **Informacje o oprogramowaniu** → dotknij **Numer kompilacji** 7 razy

Problemy z powiadomieniami

Jeśli nie otrzymujesz powiadomień: 1. Sprawdź **Ustawienia Android** → **Aplikacje** → BIG SMS/BIG Phone → **Powiadomienia** (włącz wszystkie) 2. Wyłącz **optymalizację baterii** dla aplikacji BIG 3. Sprawdź tryb **Nie przeszkadzać**

Problemy specyficzne dla urządzenia

Marka telefonu	Typowy problem	Rozwiązanie
Samsung	Zduplikowany SMS	Sprawdź, czy powiela się sama wiadomość, czy tylko powiadomienie o niej; jeśli wiadomości się powielają, skontaktuj się z pomocą techniczną
Samsung	Czarny ekran podczas połączeń	Wykonaj opisane powyżej czynności z sekcji Czarny ekran podczas połączenia przychodzącego, aby wybrać tryb ekranu połączenia i otworzyć poprawkę dla konkretnego urządzenia.
Sony Xperia	Puste kwadraty zamiast ikon	Włącz "Poprawka: brakujące ikony w menu"
Motorola	Awarie po włączeniu czarnego paska nawigacji	Wyłącz **Preferencje** → **Wygląd** → **Czarny pasek nawigacji**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Zablokowane powiadomienia	Dodaj aplikacje BIG do "chronionych aplikacji" lub wyłącz "optymalizację baterii"

Część 15 — 📫 Wsparcie i pomoc

Informacje kontaktowe

- **E-mail:** contact@biglauncher.com

- **Strona internetowa** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Przed skontaktowaniem się ze wsparciem

Podaj: 1. **Model telefonu** (np. Samsung Galaxy S21) 2. **Wersję systemu Android** (Ustawienia → Informacje o telefonie) 3. **Wersję aplikacji BIG Launcher** (zobacz Sprawdzanie wersji aplikacji) 4. **Opis** problemu 5. Jakie próby rozwiązania problemu zostały już podjęte

Typowe prośby o wsparcie

Problem	Rozwiązanie
Mój zakup nie został aktywowany	Użyj konta Google, na którym dokonano zakupu. W przypadku **BIG Apps Suite PREMIUM** otwórz **BIG Launcher**; w przypadku zakupu pojedynczej aplikacji otwórz tę aplikację. Przejdź do **Preferencje → Kup/odnów pełną wersję → Przywróć zakupy**. Jeśli zakup nadal nie został przywrócony, napisz na adres **contact@biglauncher.com** i podaj identyfikator zamówienia z Google Play.
Przy połączeniach przychodzących nie pojawia się ekran połączenia BIG Phone	1. Ustaw **BIG Phone** jako domyślną aplikację do połączeń, wykonując te kroki konfiguracji. 2. W aplikacji **BIG Launcher** otwórz **Preferencje → Telefon → Wyświetl połączenia przychodzące jako:** i wybierz **Ekran połączenia - jeśli Twoja wersja oprogramowania zezwala. Jeśli nie, pokaż powiadomienie.** 3. Jeśli ekran połączenia nadal się nie pojawia, w tych samych ustawieniach **Telefon** dotknij **Poprawka: brak ekranu połączenia od razu przy połączeniu przychodzącym** i postępuj zgodnie z instrukcjami.
BIG Launcher ciągle się zatrzymuje	1. Jeśli opcja **Nie zachowuj aktywności** jest włączona w **Ustawienia Android → Opcje programistyczne**, wyłącz ją (instrukcje). 2. Otwórz BIG Launcher w Google Play i dotknij **Uaktualnienie**, jeśli ta opcja jest dostępna. 3. Jeśli aplikacja nadal się zatrzymuje, napisz na adres **contact@biglauncher.com**, podając model telefonu, wersje Android i BIG Launcher oraz opis czynności wykonywanych w chwili zatrzymania aplikacji. Nie usuwaj danych aplikacji ani nie instaluj jej ponownie przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną; może to spowodować utratę konfiguracji.

Dodatki

Dodatek A: Zestawienie gestów i elementów sterujących

Działanie	Co robi
Pojedyncze dotknięcie	Wybiera lub aktywuje
Długie przyciśnięcie (przytrzymanie)	Wyświetla opis, jeśli opcja **Okienko Popup po długim przyciśnięciu** jest włączona; odczytuje go na głos, jeśli opcja **Czytaj nazwę po długim przyciśnięciu** jest włączona. Obie opcje znajdują się w **Preferencje → Dostępność**.
Przesunięcie w lewo/prawo	Zmienia ekrany (jeśli przesunięcie włączone)
Przycisk Home	Wraca do BIG Launcher
Przycisk Wstecz	Przechodzi do poprzedniego ekranu
Przycisk Menu	Otwiera Preferencje (telefony z fizycznym przyciskiem)

Dodatek B: Obsługiwane języki (70)

BIG Launcher 6.2.0 obsługuje 70 języków aplikacji. Język aplikacji można wybrać niezależnie od języka systemu Android w **Preferencje → Wybierz język**.

Kody języków: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Języki pisane od prawej do lewej, takie jak arabski, hebrajski, perski i urdu, używają lustrzanego interfejsu tam, gdzie jest to stosowne.

Dodatek C: Wyjaśnienie uprawnień

Uprawnienie	Dlaczego jest potrzebne
Kontakty	Wyświetlanie Pana/Pani kontaktów i zdjęć
Telefon	Wykonywanie i odbieranie połączeń
SMS	Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych
Pamięć	Zapisywanie zdjęć i plików kopii zapasowych
Aparat fotograficzny	Robienie zdjęć kontaktów
Lokalizacja	GPS dla alarmu SOS
Mikrofon	Połączenia telefoniczne

> 🔒 Twoje dane **nigdy** nie są gromadzone ani wysyłane przez internet. Wszystko pozostaje na Twoim telefonie.

Dodatek D: Zgodność z systemem Android

Aktualne wydania BIG Launcher, BIG Phone i BIG SMS wymagają systemu Android 6.0 lub nowszego. Starsze wersje aplikacji mogą obsługiwać starsze wersje systemu Android.

Dodatek E: Szybka karta referencyjna

Dla seniorów: - 🟢 Zielony przycisk = Połączenia telefoniczne - 🟡 Żółty przycisk = Wiadomości tekstowe - 🔴 Czerwony przycisk = Alarm SOS - ✨ Miganie = Coś nowego (wiadomość lub połączenie) - ⋮ Trzy kropki = Ustawienia

Dla opiekunów: 1. Skonfiguruj SOS z numerami telefonów rodziny 2. Włącz ochronę hasłem, jeśli potrzeba 3. Zainstaluj aplikacje towarzyszące (BIG Phone, BIG SMS) 4. Ustaw wszystkie trzy jako domyślne aplikacje 5. Przetestuj wszystko z użytkownikiem 6. Wyłącz usuwanie dla bezpieczeństwa

Dodatek F: Poradniki wideo

Wszystkie filmy dostępne na youtube.com/@big_launcher

Temat	Link
Zainstaluj BIG Launcher	Obejrzyj
Ustaw domyślny launcher	Obejrzyj
Ustaw domyślną aplikację telefonu/SMS	Obejrzyj
Dodaj ekrany i dostosuj przyciski	Obejrzyj
Dostosuj przyciski	Obejrzyj
Przypisz kontakt do przycisku	Obejrzyj
Przypisz kontakt WhatsApp	Obejrzyj
Migające przyciski	Obejrzyj
Napraw migający przycisk SMS	Obejrzyj
Usuń historię/SMS/kontakt	Obejrzyj
Pokaż Preferencje	Obejrzyj
Kup pełną wersję	Obejrzyj
Przywróć licencję	Obejrzyj
Informacje o cenie	Obejrzyj
Ochrona hasłem	Obejrzyj
Uprość menu połączenia	Obejrzyj
Ukrywanie preferencji w telefonie/SMS	Obejrzyj
Domyślne urządzenie audio	Obejrzyj
Dziedziczenie ustawień	Obejrzyj
Sprawdź wersję	Obejrzyj

Temat	Link
Powiadomienia SMS (Android 10+)	Obejrzyj
Rozwiąż problem z opcją „Nie zachowuj aktywności”	Obejrzyj
Dodaj kartę kredytową do konta	Obejrzyj
Ograniczenia wersji darmowej	Obejrzyj
Film promocyjny (po angielsku)	Obejrzyj

Wersja instrukcji 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać najnowsze aktualizacje i wsparcie, odwiedź biglauncher.com