📱 Manual do Usuário BIG Launcher

Versão 6.2.0 | Para idosos e pessoas com problemas de visão

📖 Sumário

1. Começando
2. A Tela Inicial
3. Telefone e Ligações
4. Contatos
5. Mensagens (SMS)
6. Telas e Botões
7. Temas e Aparência
8. SOS Emergência
9. Segurança e Restrições
10. Acessibilidade
11. Aplicativos
12. Configurações e Sistema
13. Referência de Preferências
14. Solução de Problemas
15. Suporte e Ajuda
16. Apêndices

Parte 1 — 🚀 Começando

O que é o BIG Launcher?

O BIG Launcher substitui a tela inicial complicada do seu celular Android por uma interface simples e fácil de ler. Em vez de ícones pequenos e menus confusos, você recebe **botões grandes com textos grandes** que são fáceis de ver e pressionar.

> 🎬 **Assista:** Vídeo promocional do BIG Launcher (em inglês)

Para quem é o BIG Launcher?

- Idosos que acham smartphones muito complicados
- Pessoas com problemas de visão ou cegueira
- Pessoas com dificuldades motoras, Alzheimer ou Parkinson
- Qualquer pessoa que queira uma experiência com celular mais simples e sem estresse

O BIG Apps Suite

O BIG Launcher funciona junto com dois aplicativos complementares:

App	Propósito
BIG Launcher	Sua nova tela inicial com botões grandes
BIG Phone	Gerencia chamadas com uma tela de chamada ampliada
BIG SMS	Envia e recebe mensagens de texto com letras grandes

Você precisa instalar o BIG Phone e o BIG SMS separadamente (obrigatório pelas regras da Google Play Store desde março de 2019).

Versão Gratuita vs. Versão Completa

> 🎬 **Assista:** Limitações da versão gratuita

Recurso	Versão Gratuita	Versão Completa
Botões personalizáveis	Coluna da direita apenas	Todos os botões
Telas adicionais	Máximo 5	Ilimitadas
Proteção por senha	Não disponível	Disponível
Itens do registro de chamadas	5 recentes apenas	Ilimitados
Tópicos de SMS	5 recentes apenas	Ilimitadas
Teclado durante a chamada	Desabilitado	Disponível
Anúncios em mensagens	Link adicionado após 20 SMS	Sem anúncios

Instalação

> 🎬 **Assista:** Como instalar o BIG Launcher

1. Abra a **Google Play Store** no seu celular
2. Pesquise por **"BIG Launcher"**
3. Toque em **Instalar** e aguarde o download terminar
4. Toque em **Abrir** para executar o app

Instalando o BIG Phone

1. Na tela inicial, toque no botão **Telefone**
2. Escolha **"Baixar e instalar o app de chamadas"**
3. Toque em **Instalar** na página da Google Play Store
4. Após a instalação, toque em **Abrir**

5. Conceda todas as permissões solicitadas (chamadas, contatos, registro de chamadas) — o app não funcionará sem elas

Instalando o BIG SMS

1. Na tela inicial, toque no botão **Mensagens**
2. Escolha **"Baixar e instalar o app de mensagens"**
3. Toque em **Instalar** na página da Google Play Store
4. Após a instalação, toque em **Abrir**
5. Quando solicitado, defina o **BIG SMS** como seu aplicativo de SMS padrão — toque em **Sim**

Assistente de Configuração

A primeira vez que você abrir o BIG Launcher, um assistente de configuração guiará você pelas configurações básicas:

Passo 1: Idioma



- O idioma do seu celular é selecionado automaticamente
- Você pode escolher manualmente o idioma do aplicativo em Preferências → Selecionar idioma
- Alguns caracteres especiais podem não aparecer em celulares antigos

Passo 2: Tamanho do Texto



- **Padrão** — Tamanho padrão (recomendado para a maioria dos usuários)
- **Maior** — Texto maior para facilitar a leitura
- **Extra Grande** — Tamanho máximo (para problemas graves de visão)

Passo 3: Tema de Cores



- **Claro (padrão)** — Fundo branco, texto preto
- **Escuro** — Fundo preto, texto branco (facilita a leitura à noite)
- **Azul** — Tema azul-claro (também adequado para usuários com daltonismo)

Passo 4: Permissões de Exclusão



- Ative ou desative a exclusão do histórico de chamadas, mensagens SMS e contatos
- Para segurança, **desative a exclusão** para usuários que podem remover informações importantes acidentalmente
- Toque na caixa abaixo de cada opção e escolha **Permitir** ou **Não permitir**

Passo 5: Concluir



- Toque no visto verde para terminar
- O BIG Launcher solicitará permissões para acessar contatos, chamadas e mensagens
- Seus dados **nunca** são coletados ou enviados pela internet

Definindo o BIG Launcher como Padrão

> 🎬 **Assista:** Como definir o BIG Launcher como padrão

Ao pressionar o botão **Residencial**, será solicitado que você escolha um inicializador:

1. Selecione **BIG Launcher** da lista
2. Toque em **"Sempre"** ou **"Definir como padrão"**

Se esse menu não aparecer: 1. Abra **Configurações do sistema** → **Aplicativos** → **Aplicativos padrão** → **Tela inicial** 2. Selecione **BIG Launcher**

Definindo Aplicativos Padrão de Telefone e SMS

> 🎬 **Assista:** Como definir app padrão de telefone/SMS

BIG Phone como App de Chamadas Padrão

Automático Abra o BIG Phone → toque em **Sim** quando for solicitado que você o defina como padrão.

Manual: 1. Vá para **Configurações do sistema** → **Aplicativos** 2. Toque nos três pontos (⋮) → **Aplicativos padrão** 3. Toque em **Aplicativo de chamadas** → selecione **BIG Phone para idosos**

BIG SMS como App de Mensagens Padrão

Automático Abra o BIG SMS → toque em **Sim** quando for solicitado que você o defina como padrão.

Manual: 1. Vá para **Configurações do sistema** → **Aplicativos** → três pontos (⋮) → **Aplicativos padrão** 2. Toque em **Aplicativo de mensagens** → selecione **BIG SMS para idosos**

> ⚠️ **Importante:** Apenas o app de telefone padrão pode mostrar telas de chamadas recebidas e acessar o histórico de chamadas. Apenas o app de SMS padrão pode enviar e receber mensagens.

Comprando a Versão Completa

> 🎬 **Assista:** Como comprar | Informações de preço

Compare os preços de todos os planos de aplicativos individuais e do BIG Apps Suite PREMIUM na nossa página de preços.

Verificando o Preço

1. Toque nos três pontos (⋮) ao lado do relógio → **Preferências**
2. Toque em **Comprar/atualizar a versão completa**
3. O preço aparece na sua moeda local
4. Você pode comprar um app BIG separadamente ou desbloquear a Suite completa com BIG Apps Suite PREMIUM.

Os planos mensais e anuais são assinaturas que se renovam automaticamente, a menos que sejam canceladas. Os planos anuais são cobrados pelo ano inteiro. O plano vitalício é uma compra única, sem pagamentos recorrentes. Toque em **Outras opções** para comparar os planos disponíveis.

Novos clientes do **BIG Apps Suite PREMIUM** recebem um **teste de 7 dias do plano anual**. É necessário informar uma forma de pagamento. Se você não cancelar antes do fim do teste, o Google Play cobrará o preço anual exibido.

As compras vitalícias existentes continuam válidas para os aplicativos comprados originalmente.

Comprando

1. Para comprar o **BIG Apps Suite PREMIUM**, abra o **BIG Launcher**. Para comprar apenas o BIG Phone ou o BIG SMS, abra o respectivo aplicativo.
2. Abra **Preferências** → **Comprar/atualizar a versão completa**.
3. Escolha o plano desejado. No BIG Launcher, toque em **Outras opções** para comparar os planos do pacote e os planos apenas do BIG Launcher. A oferta principal de **Iniciar meu teste grátis** é para o plano anual do pacote.
4. Confira o valor, o período de cobrança e os termos de teste, se houver, exibidos pelo Google Play e, em seguida, confirme a compra.
5. Volte ao aplicativo. Se você comprou o pacote, abra o **BIG Phone** e o **BIG SMS** diretamente pelo BIG Launcher para ativar as respectivas licenças.

> ⚠️ **Guarde seu recibo do Google Play.** Ele contém o ID do pedido, que o suporte pode usar se uma compra não for reconhecida.

Para gerenciar ou cancelar uma assinatura, abra o aplicativo em que você a comprou: BIG Launcher para o pacote ou o aplicativo comprado para um plano de aplicativo individual. Vá para **Preferências** → **Comprar/atualizar a versão completa** → **Gerenciar assinaturas**. No Google Play, selecione a

assinatura e toque em **Cancelar assinatura** se quiser interromper as próximas renovações. O acesso continua até o fim do período pago.

Comprar o plano vitalício **não** cancela automaticamente uma assinatura existente. Assim que a compra vitalícia estiver ativa, use **Gerenciar assinaturas** para cancelar a assinatura correspondente se não precisar mais dela.

Restaurando Sua Licença

> 🎬 **Assista:** Como restaurar uma compra

Se você já pagou, mas os recursos da versão completa não estão disponíveis, restaure sua compra:

1. Conecte o telefone à internet. No **Google Play**, selecione a **conta Google usada na compra original**.
2. Para o **BIG Apps Suite PREMIUM**, abra o **BIG Launcher**. Para uma compra de aplicativo individual, abra o aplicativo que você comprou: **BIG Launcher**, **BIG Phone** ou **BIG SMS**.
3. Abra **Preferências**: no BIG Launcher, toque nos três pontos ao lado do relógio e depois em **Preferências**; no BIG Phone ou no BIG SMS, toque no botão **Preferências**.
4. Toque em **Comprar/atualizar a versão completa** e depois em **Restaurar compras**.
5. Após restaurar o **BIG Apps Suite PREMIUM**, volte ao BIG Launcher. Abra o **BIG Phone** pelo BIG Launcher, volte e depois abra o **BIG SMS** pelo BIG Launcher para ativar as licenças desses aplicativos.

Uma compra de aplicativo individual restaura o acesso somente a esse aplicativo. Estas etapas também se aplicam após reinstalar um aplicativo ou mudar para um telefone novo.

Se o acesso ainda não estiver disponível, verifique se o Google Play está usando a conta Google original. No caso de uma assinatura, abra **Preferências** → **Comprar/atualizar a versão completa** → **Gerenciar assinaturas** e verifique se a assinatura ainda está ativa. Se ainda precisar de ajuda, envie um e-mail para **contact@biglauncher.com** com o ID do seu pedido do Google Play.

Comprando Para Outra Pessoa

> 🎬 **Assista:** Como adicionar cartão de crédito a outra conta

Para comprar um plano vitalício no celular de outra pessoa com sua forma de pagamento:

1. No celular dessa pessoa, entre na conta do Google à qual a compra ficará vinculada e abra Google Play → Formas de pagamento.
2. Adicione sua forma de pagamento.
3. Para fazer uma compra vitalícia de um único aplicativo, abra o aplicativo que deseja comprar. Para o plano vitalício do BIG Apps Suite PREMIUM, abra o BIG Launcher.
4. Abra Preferências → "Comprar/atualizar a versão completa" → **Outras opções**, escolha a opção vitalícia e siga as instruções de compra exibidas pelo Google Play.
5. Após a compra, volte a Google Play → Formas de pagamento → Mais configurações de pagamento e remova seu cartão da conta.

A compra vitalícia permanece ativa após a remoção do cartão.

Parte 2 — 🏠 A Tela Inicial

Layout da Tela Inicial



A tela inicial mostra:

- **Barra superior:** Relógio, data, nível da bateria, intensidade do sinal
- **Área principal:** Seis botões grandes para as funções mais importantes
- **Menu:** Três pontos (⋮) ao lado do relógio para configurações

Os Seis Botões Padrão

Botão	Ícone	O Que Faz
Telefone	Verde	Acessar contatos, discador, histórico de chamadas
Mensagens	Amarelo	Ler e enviar mensagens de texto
Câmera	—	Tirar fotos
Galeria	—	Ver suas fotos
EMERGÊNCIA	Vermelho	Chamadas e mensagens de emergência
Aplicativos	—	Acessar todos os outros apps

Opções de Layout da Tela

Exemplos de layouts de tela:



Layout	Botões	Melhor Para
3×5	15 botões	Mais atalhos em uma única tela
3×4	12 botões	Mais botões em uma única tela
3×3	9 botões	Botões maiores
2×4	8 botões	Texto maior
2×2	4 botões	Visão muito ruim
1×1	1 botão	Modo de função única





⚠️ **Aviso sobre os layouts 1×1 e 2×2:** O menu de três pontos fica oculto nesses layouts. O botão inferior esquerdo (2×2) ou o botão único (1×1) se torna automaticamente um atalho para Preferências. Se você o alterar, poderá perder o acesso às configurações. **Acesso de emergência:** Mantenha o botão superior esquerdo pressionado por **30 segundos**.

Retrato e Paisagem



Botões Piscando

Quando um botão pisca, significa que há algo novo. Telefone e Mensagens podem piscar para chamadas perdidas ou mensagens não lidas. Outros botões de atalho de aplicativos podem piscar quando o aplicativo vinculado posta uma notificação do Android.

- **Telefone piscando** — Você tem chamadas perdidas
- **Mensagens piscando** — Você tem mensagens de texto não lidas
- **Outros apps piscando** — Esse app tem uma notificação (ex: WhatsApp, Gmail)

O efeito de piscar para notificações de aplicativos é ativado em **Preferências** → **Opções de telas** → **Botão de piscar quando um aplicativo exibe uma notificação**. Se um atalho do BIG Phone, do BIG SMS ou de outro aplicativo da BIG Apps Suite piscar incorretamente, consulte **Os aplicativos da BIG Apps Suite são privilegiados** na Referência de preferências.

Definindo um Alarme

1. Toque no **relógio** ou na **data** na tela inicial
2. O app de alarme do seu telefone será aberto
3. Defina seu alarme como de costume
4. Quando um alarme é definido, um pequeno ícone de sino (🔔) aparece ao lado do relógio

Acessando as Preferências

As preferências podem ser abertas pelo menu de três pontos, pela lista de aplicativos quando o item de preferências estiver ativado ou pelo acesso de emergência na tela inicial. Os cuidadores podem proteger o acesso em **Preferências** → **Menu Preferências** → **Proteger menu**.

> 🎬 **Assista:** Como mostrar as Preferências



Método 1 — Três pontos (mais fácil): - Toque nos três pontos (⋮) ao lado do relógio → **Preferências**

Método 2 — Pela lista de aplicativos: - Abra **Aplicativos** → encontre **Preferências BIG Launcher**

Método 3 — Acesso de Emergência: - Mantenha o botão superior esquerdo da tela inicial pressionado por **30 segundos**

Parte 3 — 📞 Telefone e Ligações

A Tela do Telefone



Toque em **Telefone** na tela inicial para ver:

1. **Meus contatos** — Todos os contatos com números de telefone
2. **Favoritos** — Seus contatos favoritos
3. **Discar número** — Teclado para discagem manual
4. **Chamadas recentes:** — Histórico de chamadas

Fazendo uma Chamada dos Contatos



1. Toque em **Telefone** → **Meus contatos** (ou **Favoritos**)
2. Role a lista de contatos ou use a caixa de pesquisa, se estiver ativada
3. Toque no contato que você quer ligar
4. Toque no número de telefone
5. Escolha **Telefonar** no menu

Usando o Discador



1. Toque em **Telefone** → **Discar número**
2. Toque nos números do teclado
3. Para apagar o último dígito, toque na área onde o número é exibido na parte superior

4. Se a opção **Pressionar por longo período deleta todo o número discado** estiver ativada em Preferências → Telefone, mantenha pressionado o campo que exibe o número para apagá-lo.
5. Toque no botão verde de telefone. Se aparecer um menu de ações, escolha **Telefonar**.

A caixa de diálogo de símbolos do discador pode incluir **Colar da área de transferência** e **Sair do discador**. Escolha os símbolos e as ações disponíveis usando **Mostrar na caixa de diálogo símbolos:** em Preferências → Telefone.

Se uma chamada aguardar antes de enviar dígitos adicionais, o BIG Phone poderá perguntar se deseja aplicar os códigos restantes. Escolha **Sim** para enviar os dígitos pelo BIG Phone ou **Não** para deixar o Android continuar.

Durante uma Chamada

A tela de chamada ativa pode ser simplificada em **Preferências → Telefone**. Você pode ocultar o teclado numérico, a opção de colocar em espera, a opção de silenciar o microfone, o seletor de áudio, a duração e outros botões. Para se proteger contra toques acidentais, use **Pedir para encerrar chamada**, **Confirmar todas as ações em uma tela de chamada** ou **Espaço vazio na parte de cima da tela de chamada Ativa**.

Botões disponíveis durante uma chamada:

- **Encerrar chamada** (vermelho) — Desligar a chamada

- **Viva-voz** — Ativar/desativar o viva-voz
- **Mudo** — Ativar/desativar o microfone
- **Teclado numérico** — Teclado numérico (para sistemas de atendimento telefônico automatizado)
- **Colocar em espera** — Colocar a chamada em espera
- **Bluetooth** — Alternar para fone de ouvido Bluetooth

Recursos de Segurança da Tela de Chamada

- **Botão Recolher/Expandir** — Oculta todos os botões, exceto Encerrar Chamada
- **Espaço vazio na parte superior** — Impede que seu ouvido pressione botões
- **Confirmar para encerrar a chamada** — Confirmação opcional antes de desligar

Simplificando o Menu de Chamada

> 🎬 **Assista:** Como simplificar o menu de chamada

Quando você toca em um contato, um menu aparece com opções de chamada e SMS. Você pode simplificar isso:

Remover a opção de SMS: 1. **Preferências** → **Contatos** → desative **Opção de mostrar mensagem na caixa de diálogo de chamada** 2. Agora, apenas a opção **Telefonar** será exibida — isso funciona como uma confirmação e evita chamadas acidentais

Discagem direta (sem nenhum menu): 1. **Preferências** → **Contatos** → ative **Sem menu quando efetuar chamada para contato** 2. Ao tocar em um contato, a chamada será iniciada imediatamente

> ⚠️ Não recomendamos desativar o menu de confirmação — caso contrário, chamadas aleatórias podem ser acionadas a qualquer momento ao manusear o telefone.

Dispositivo de Áudio Padrão

> 🎬 **Assista:** Como mudar o dispositivo de áudio padrão

1. Abra **Preferências** → **Telefone** → **Dispositivo de áudio padrão para chamadas**.
2. Selecione o dispositivo de áudio que deseja usar:
    - **Padrão** — Comportamento normal do telefone
    - **Smartphone** — Pequeno alto-falante junto ao ouvido
    - **Bluetooth** — Fone de ouvido Bluetooth conectado
    - **Fone de ouvido** — Fones de ouvido com fio
    - **Viva-voz** — Viva-voz

Trocar durante uma chamada: Toque no botão do dispositivo de áudio. Ele exibe uma lista de dispositivos ou alterna entre eles, conforme a configuração em **Preferências** → **Telefone** → **Funcionalidade do botão do dispositivo de áudio**. Só é possível selecionar dispositivos disponíveis.

Celulares Dual SIM

Em um telefone com dois chips, escolha o chip para a chamada quando solicitado.

Histórico de Chamadas





1. Toque em **Telefone** → **Chamadas recentes:**.
2. Para ligar para um número do histórico, toque no registro correspondente e escolha a ação de chamada se um menu aparecer.
3. Para remover um registro, abra-o e toque em **Excluir**, se a exclusão estiver ativada.

Ícones dos tipos de chamada:

- **Seta verde** — De saída (você ligou)
- **Seta azul** — Recebida (eles ligaram)
- **Seta vermelha** — Chamada perdida

Ative **Chamadas perdidas:** para mostrar as chamadas perdidas antes do histórico completo de chamadas. Abrir os detalhes de uma chamada perdida a marca como vista. Use **Marcar tudo como visto** para marcar as demais chamadas perdidas como vistas. Em **Preferências** → **Telefone**, **Mostrar chamadas exceto:** oculta do histórico de chamadas os tipos de chamada selecionados.

Parte 4 — 👥 Contatos

Visualizando Contatos



1. Toque em **Telefone** → **Meus contatos**
2. Role a lista ou use a caixa de pesquisa, se estiver ativada
3. Toque em qualquer contato para ver seus detalhes

Detalhes do contato podem incluir: - Números de telefone — Toque para ligar ou enviar SMS - Endereços de e-mail — Toque para enviar e-mail - Sites, notas, aniversário/data comemorativa

Contatos Favoritos

1. Abra os detalhes de um contato
2. Toque em **Adicionar estrela** — o contato aparece na lista **Favoritos**
3. Toque em **Remover estrela** para desfazer

Adicionando um Novo Contato





1. Toque em **Telefone** → **Adicionar contato**
2. Digite o **Nome** do contato
3. Toque em **Adicionar telefone** e digite o número de telefone
4. Você pode adicionar vários números (Casa, Celular, Trabalho)
5. Toque em **Adicionar e-mail** para endereços de e-mail
6. Toque em **Salvar**

Adicionando uma Foto a um Contato





1. Abra o contato → toque em **Definir Foto**
2. Escolha **Galeria** (foto existente) ou **Câmera** (tirar uma nova foto)
3. Use a ferramenta de corte para selecionar a área desejada
4. Toque no botão verde **Salvar**

Editando um Contato

1. Abra o contato → toque em **Editar**
2. Faça suas alterações
3. Toque em **Salvar**

Excluindo um Contato



> 🎬 **Assista:** Como excluir histórico/SMS/contatos

A exclusão fica **desativada por padrão** para evitar acidentes. Para ativá-la: 1. **Preferências** → **Contatos** → ative **Adicionar opção de excluir contato** 2. Ou execute novamente o **assistente de configuração** e altere as permissões de exclusão

---

Parte 5 — 💬 Mensagens (SMS)

Lendo Mensagens



1. Toque em **Mensagens** na tela inicial
2. Você verá as conversas recentes com os nomes dos contatos e a última mensagem
3. Toque em uma conversa para ler todas as mensagens

Cores das mensagens: - **Borda verde** — Mensagens que você enviou - **Borda amarela** — Mensagens que você recebeu - **Marca de seleção** — Mensagem foi entregue

Enviando uma Nova Mensagem







1. Toque em **Mensagens** → **Escrever nova**
2. Escolha um contato ou digite um número de telefone manualmente
3. Digite sua mensagem
4. Toque em **Enviar**

> 💡 **Limite de caracteres:** Um SMS comporta 160 caracteres (70 com emoji/caracteres especiais). Mensagens mais longas são divididas em múltiplos SMS.

Respondendo a uma Mensagem

1. Abra a conversa
2. Toque em **Responder**
3. Digite sua mensagem → toque em **Enviar**

Opções de Mensagem



Toque em uma mensagem para abrir seus detalhes. As ações disponíveis incluem Ligar agora, Responder, Reenviar, Encaminhar e Excluir (se a exclusão estiver ativada).

Mensagens MMS (Imagens)

Se alguém enviar uma foto ou um vídeo: 1. A mensagem exibe **"Isto é um MMS"** 2. Toque em **Download** para obter a mensagem completa 3. Toque novamente para visualizar

O BIG SMS pode receber MMS, incluindo texto e anexos, mas não pode criar um novo MMS.

Modelos de SMS

Crie modelos de mensagens para respostas rápidas: 1. No editor de mensagens, toque em **Modelos** 2. Toque em **Criar** → digite sua mensagem → salve 3. Na próxima vez, toque em **Modelos** e selecione sua mensagem salva

Suporte Dual SIM

Em um celular com dois chips SIM, ative o suporte a dois cartões SIM em Preferências → Mensagens para selecionar o SIM ao enviar uma mensagem.

Excluindo Mensagens

> 🎬 **Assista:** Como excluir histórico/SMS/contatos

A exclusão fica **desativada por padrão**. Para ativar: 1. **Preferências** → **Mensagens** → ative **Mostrar botão excluir**

Você pode excluir: - Mensagens individuais - Conversas inteiras - Todas as mensagens de uma vez

> ⚠️ **Atenção:** A exclusão em massa não pode ser desfeita!

Notificações de SMS

As notificações de mensagens são controladas tanto pelo BIG SMS quanto pelos canais de notificação do Android. Use **Preferências** → **Mensagens** → **Notificação de Mensagem do Sistema** e **Configuração sonora e visual**. A exibição em tela cheia sobre a tela de bloqueio pode exigir a permissão de notificações em tela cheia do Android.

> 🎬 **Assista:** Notificações de SMS no Android 10+



Tipos de Notificação

- **Botão que pisca** — O botão Mensagens pisca na tela inicial
- **Som** — Toque de notificação é reproduzido
- **Vibração** — O telefone vibra
- **Pop-up na tela** — Mensagem aparece na tela
- **Luz LED** — A luz de notificação do celular pisca

Configurando Notificações no Android 10+

Método 1 — Pela barra de notificações: 1. Puxe a barra de notificações para baixo 2. Toque e segure a notificação **"BIG SMS para idosos"** 3. Toque em **Detalhes** → **Mensagem recebida** 4. Defina o estilo e o som das notificações

Método 2 — Pelas configurações do sistema: 1. **Configurações do sistema** → **Notificações** → **Ver todas** → **BIG SMS para idosos**

Duração da vibração

- Nenhuma (0s) | Curta (0.5s) | Ideal (1s) | Longa (2s)

Notificações Repetidas

Defina as notificações para repetir a cada 5, 15, 30 ou 60 minutos até você ler a mensagem.

Corrigindo Problemas de Piscar do Botão SMS

> 🎬 **Assista:** Corrigir piscar de SMS

Em alguns dispositivos, o botão SMS pisca constantemente mesmo quando não há mensagens SMS não lidas. Para corrigir, use as opções normais de Preferências:

1. Toque nos três pontos (⋮) → **Preferências** → **Opções de telas**
2. Ative **Botão de piscar quando um aplicativo exibe uma notificação**
3. Ative o **Acesso às notificações** para o BIG Launcher → toque em **Permitir**
4. Se o BIG SMS ainda piscar incorretamente, desative **Os aplicativos da BIG Apps Suite são privilegiados**
5. Volte à tela inicial → toque nos três pontos → **Definir botões**
6. Toque no botão SMS → escolha **App** → selecione **"BIG SMS para idosos"**

O botão agora deve se comportar normalmente.

Parte 6 — 🔲 Telas e Botões

Entendendo as Telas

Pense nas telas como **páginas em um livro**. A Tela Inicial é a página 1. Você pode adicionar mais páginas com botões diferentes.



Adicionando uma Nova Tela

> 🎬 **Assista:** Como adicionar telas & personalizar botões





1. Toque nos três pontos (⋮) → **Preferências** → **Personalizar botões e telas**
2. Toque em **Adicionar tela**
3. Toque em **Sim** para vincular a nova tela ao último botão da tela anterior
4. O último botão anterior (geralmente Aplicativos) move-se para a nova tela



Navegação por Deslize entre as Telas

Em vez de tocar nos botões para alternar entre as telas, você pode deslizar para a esquerda e para a direita.





1. Abra **Preferências** → **Opções de telas** e ative **Use deslizamentos para navegar entre telas**.
2. Abra **Tipo de deslizamento** e escolha:
    - **Da esquerda para a direita** — Tela inicial → Tela 2 → Tela 3 (para no final)
    - **Ciclo** — Após a última tela, deslizar leva de volta à tela inicial

> ⚠️ **Aviso sobre memória:** A navegação por deslizamento usa mais memória do telefone. Se o BIG Launcher ficar lento, desative a navegação por deslizamento ou reduza o número de telas. Quando a navegação por deslizamento está ativada, os botões não são acessíveis pelo teclado, por isso usuários de teclado ou de acionadores de acessibilidade podem precisar desativá-la.

Personalizando Botões

> 🎬 **Assista:** Personalizar botões


16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Toque nos três pontos (⋮) → **Definir botões**
2. Toque no botão que você quer mudar
3. Escolha entre as opções disponíveis:

Opção	O que faz
App	Abre qualquer aplicativo
Detalhes do contato	Mostra as informações de uma pessoa

Opção	O que faz
Chamada/SMS direta	Liga para um número, abre o editor de mensagens ou pergunta qual ação usar
Ir para a tela	Linka para outra tela
Atalho do site	Abre um site
EMERGÊNCIA	Abre a tela de emergência
Alternador de Wi-Fi	Ativa/desativa o Wi-Fi (verde=LIGADO, vermelho=DESLIGADO)
Alternador Bluetooth	Ativa/desativa o Bluetooth
Modo avião	Ativa/desativa o modo avião
Aplicativos	Abre a lista completa de aplicativos
Preferências	Abre as configurações do BIG Launcher
Widget externo	Adiciona um miniaplicativo (calendário, clima) a um botão
Atalho externo	Atalhos específicos de aplicativos de outros apps
Reverter	Restaura a funcionalidade original do botão
Remover	Remove a funcionalidade do botão (deixa-o vazio)

> 💡 **Sobre Widgets Externos:** O espaço em um botão é limitado — recomendamos usar **widgets menores** para manter a legibilidade. O aplicativo principal geralmente é iniciado quando você toca no widget na tela inicial.
>
> 💡 **Ficando sem espaço?** Você pode adicionar mais telas ou mudar o layout para incluir mais botões.

Atribuindo um Contato a um Botão

> 🎬 **Assista:** Atribuir contato ao botão

1. Toque nos três pontos → **Definir botões** e depois toque no botão que deseja alterar.
2. Escolha **Detalhes do contato** para abrir os detalhes do contato da pessoa ou **Chamada/SMS direta** para ligar ou enviar uma mensagem para um número específico.
3. Selecione o contato. Para **Chamada/SMS direta**, selecione o número de telefone e depois escolha **Telefonar**, **Escrever mensagem** ou **Perguntar se vai ligar ou enviar uma mensagem** em **Ação do botão**.

A foto do contato aparece no botão. Para manter a confirmação antes de ligar, deixe **Preferências** → **Contatos** → **Sem menu quando efetuar chamada para contato** desativado.

Atribuindo um Contato do WhatsApp

> 🎬 **Assista:** Atribuir contato do WhatsApp

1. Três pontos (⋮) → **Definir botões** → toque no botão
2. Selecione **Atalho externo**
3. Encontre **WhatsApp** na lista
4. Selecione o contato

Alterando Ícones de Botão



1. Ao editar um botão, toque em **Alterar ícone**
2. Escolha entre: ícones **Internos**, **Pacotes de ícones**, **Temas** ou **Do aplicativo**
3. Toque em **Baixar mais** para obter mais pacotes de ícones

Rótulos de Texto dos Botões

1. Ao editar um botão, toque em **Definir Rótulo**
2. Digite um nome curto (ex: "Filho", "Médico", "Clima")
3. Abra **Preferências** → **Opções de telas** para ajustar o tamanho e a posição do rótulo ou ative **Inverter cores dos rótulos de texto**.

> 💡 Ative **Preferências** → **Opções de telas** → **Ativar rótulos de texto automáticos** para nomear automaticamente os botões que receberem novas atribuições.

Piscar de Botão para Notificações de Aplicativos

Ao atribuir um aplicativo a um botão, o BIG Launcher pode pedir que você ative o acesso às notificações para que o botão possa piscar quando esse aplicativo receber uma notificação.

Faça os botões piscarem quando aplicativos como WhatsApp ou Gmail tiverem notificações. Para os aplicativos da BIG Apps Suite, o vínculo interno privilegiado pode usar ícones melhores e dados diferentes para fazer os botões piscarem. Se o botão piscar de forma incompatível com o atalho do aplicativo, desative **Os aplicativos da BIG Apps Suite são privilegiados** e crie um atalho normal manualmente.

> 🎬 **Assista:** Configuração de piscar do botão

1. Primeiro, crie um atalho de aplicativo em um botão da tela inicial:
2. Toque nos três pontos (⋮) → **Definir botões**
3. Toque no botão que você deseja personalizar
4. Selecione **App** e escolha o aplicativo desejado (por exemplo, WhatsApp)
5. Volte à tela inicial → toque nos três pontos → **Preferências**
6. Toque em **Opções de telas**
7. Ative **Botão de piscar quando um aplicativo exibe uma notificação**
8. Uma tela do sistema será exibida — ative o **acesso às notificações** para o BIG Launcher e toque em **Permitir**
9. Volte para a tela inicial — quando o aplicativo receber uma nova notificação, o botão começará a piscar

> 💡 Quer ampliar todas as notificações no seu telefone? Experimente nosso aplicativo **BIG Notifications**.

Parte 7 — 🎨 Temas e Aparência

Temas Integrados

Tema	Descrição
Claro (padrão)	Fundo branco, texto preto — bom para ambientes claros
Escuro	Fundo preto, texto branco — mais fácil à noite
Azul	Azul claro — aparência alternativa



Para alterar: Preferências → **Aparência** → **Selecionar tema**

Para baixar mais: Toque em **Baixar mais** no seletor de temas.

Tamanho do texto

Preferências → Aparência → Tamanho do texto

- **Padrão** — Padrão
- **Maior** — Maior
- **Extra Grande** — Máximo

Orientação da Tela

Preferências → Aparência → Selecionar orientação da tela

- **Automático** — Gira conforme a orientação do telefone
- **Horizontal** — Sempre em modo paisagem
- **Vertical** — Sempre em modo retrato

Modo Tela Cheia

O modo de tela cheia oculta a barra de status do Android na parte superior da tela.

1. Abra **Preferências → Aparência** e ative **Tela Cheia**.
2. Ative **Mostrar indicador de bateria grande** para manter um indicador grande de bateria visível.
3. Abra **Indicador de sinal** e escolha **Telefone** ou **Wi-Fi**, de acordo com o sinal que deseja ver.

O modo de tela cheia torna o painel de notificações menos acessível de imediato, mas não bloqueia as configurações do sistema Android.

Bordas Seguras

Previne toques acidentais em telas de ponta a ponta:

Preferências → Aparência → Tamanho das bordas. Escolha um tamanho de borda de 0% a 15%.

Parte 8 — 🆘 SOS Emergência



O botão vermelho **EMERGÊNCIA** pode automaticamente: 1. Enviar um SMS de emergência com sua localização 2. Ligar para um número de telefone específico

Configurando SMS SOS

1. **Preferências** → **EMERGÊNCIA**
2. Ative **Enviar SMS**
3. Insira os números de telefone em **Telefone para enviar SMS** (separe-os com vírgulas)
4. Escreva sua mensagem de emergência em **Texto SMS**
5. Defina **Espera do SMS** — tempo em segundos antes do envio (permite que você cancele)
6. Ative **Adicionar localização GPS** para incluir sua localização

Exemplo de configuração: - Telefone: insira o número de telefone completo do seu contato de confiança; separe vários números com vírgulas. - Texto: `Me ajude! Emergência!` - Espera: `5 segundos` - GPS: ativado

Configurando Chamada SOS

1. **Preferências → EMERGÊNCIA**
2. Ative **Telefonar**
3. Insira o número de telefone em **Telefone para discar**
4. Defina **Espera de discagem** — tempo de espera em segundos após o envio do SMS

Usando o SOS

O envio automático só funciona quando o BIG SMS é o aplicativo de mensagens padrão. Caso contrário, a mensagem de emergência é copiada para o aplicativo de mensagens padrão.

1. Toque em **EMERGÊNCIA** na tela inicial
2. Uma contagem regressiva aparece
3. Para cancelar, toque em **Cancelar**
4. Após a contagem regressiva: se o BIG SMS for o aplicativo de mensagens padrão, o SMS será enviado; caso contrário, será copiado para o aplicativo de mensagens padrão. Em seguida, a ligação será feita no **viva-voz**.

> ⚠️ **Limitações:** - Você **não pode** usar números de emergência como 911 ou 112 (restrição do Android) - Use números de familiares ou cuidadores em vez disso - O GPS é mais preciso ao ar livre; menos preciso em ambientes fechados

Opção de SMS Duplo

Ative **Enviar SMS GPS** para enviar duas mensagens: 1. Primeiro SMS — imediato, com a localização aproximada 2. Segundo SMS — assim que o GPS obtiver uma localização mais precisa

---

Parte 9 — 🔒 Segurança e Restrições

Proteção por senha

> 🎬 **Assista:** Proteção por senha

Proteja as configurações para que apenas você ou um cuidador possam alterá-las:

1. Três pontos (⋮) → **Preferências** → **Menu Preferências**
2. Ative **Proteger menu**
3. Toque em **Senha** e insira sua senha
4. A senha pode ser em branco (apenas pressione OK) ou um código específico

> ⚠️ **Aviso:** Mantenha um registro da sua senha. Se você a esquecer, leia Esqueci a senha antes de limpar os dados do aplicativo ou reinstalar o BIG Launcher.

O que pode ser protegido: - **Menu Preferências** — Senha necessária para abrir as configurações - **Configurações do sistema** — Senha necessária para acessar as configurações do Android

> 💡 **Dica:** Mesmo com as configurações do sistema protegidas por senha, o usuário ainda pode acessá-las puxando para baixo a barra de notificações superior (essa é uma função do Android que não pode ser desativada). Para dificultar esse acesso, ative **Tela Cheia** em **Preferências** → **Aparência** — isso oculta a barra de notificações na tela inicial, exigindo dois movimentos separados de deslizar para baixo para acessá-la.

Preferências no BIG Phone / BIG SMS

Quando você abre o BIG Phone ou o BIG SMS pelo BIG Launcher, eles usam as configurações do BIG Launcher e não mostram o item Preferências. Configure-os em BIG Launcher → **Preferências** → **Telefone** ou **Mensagens**. Sem o BIG Launcher, **Preferências** é o primeiro item do menu deles.

> 💡 Se você precisar do item mesmo ao abri-los pelo BIG Launcher, marque **Mostrar botão Preferências** em **Preferências → BIG Apps Suite** do próprio aplicativo.

Herança de Configurações Entre Aplicativos

> 🎬 **Assista:** Herança de configurações explicada

Para manter uma configuração consistente, faça as alterações em **BIG Launcher → Preferências** e mantenha **Importar configurações** ativado no BIG Phone e no BIG SMS.

Configuração recomendada:

1. Configure tudo no BIG Launcher até ficar satisfeito com as configurações.
2. A partir do BIG Launcher, abra o **BIG Phone** e depois volte ao BIG Launcher.
3. A partir do BIG Launcher, abra o **BIG SMS** e depois volte ao BIG Launcher.

Abrir cada aplicativo complementar a partir do BIG Launcher aplica as configurações a esse aplicativo. Repita as duas últimas etapas após fazer novas alterações no BIG Launcher.

As alterações feitas apenas no BIG Phone ou no BIG SMS **não** alteram o BIG Launcher. Por exemplo, se você alterar uma configuração no BIG Phone e, mais tarde, alterar configurações no BIG Launcher e abrir o BIG Phone a partir dele, o BIG Phone receberá as configurações do BIG Launcher. Isso pode substituir as alterações que você fez apenas no BIG Phone. O mesmo se aplica ao BIG SMS.

Para manter configurações separadas: abra **Preferências → BIG Apps Suite** no aplicativo complementar e desative **Importar configurações**. Esse aplicativo passará a manter suas próprias configurações em vez de recebê-las do BIG Launcher.

Controlando Permissões de Exclusão

> 🎬 **Assista:** Excluir histórico/SMS/contatos

A exclusão é **desativada por padrão** por segurança. Para ativar:

O que Excluir	Onde Ativar
Contatos	Preferências → Contatos → "Adicionar opção de excluir contato"
Histórico de chamadas	Preferências → Telefone → "Permitir exclusão de itens do registro de chamada"
Mensagens SMS	Preferências → Mensagens → "Mostrar botão excluir"

Ou execute novamente o **Assistente de configuração** (Preferências → Executar o assistente de configuração) e altere as permissões na tela da lixeira.

Opções de exclusão em massa (quando ativadas): - Entradas individuais ou conversas inteiras - Todo o histórico de um contato específico - Todo o histórico de chamadas ou todas as mensagens

> ⚠️ **A exclusão em massa não pode ser desfeita!**

Ocultando Aplicativos

1. **Preferências** → **Aplicativos** → **Aplicativos permitidos**
2. Toque em um aplicativo para ocultá-lo (mostra como "desativado")
3. Use **Desativar todos** / **Ativar todos** para alterações em massa

Acesso de Emergência às Preferências

Na **Tela inicial**, mantenha pressionado o **botão superior esquerdo por 30 segundos** para abrir as Preferências.

Isso funciona apenas na tela inicial e **não** contorna a proteção por senha. Se **Proteger menu** estiver ativado, você ainda precisará da senha.

Parte 10 — ♿ Acessibilidade

TalkBack (Leitor de Tela)

O BIG Launcher funciona com o TalkBack do Android para usuários cegos: 1. Ative o TalkBack nas **configurações de Acessibilidade** do seu telefone 2. O BIG Launcher lê nomes de botões, títulos de tela, contatos e mensagens em voz alta

Otimizações nas Preferências: - **Talkback: não ler nome do app** — Agiliza a leitura dos títulos das telas - **Talkback: botões de imagem** — Use esta correção de compatibilidade se o TalkBack apresentar problemas com botões de imagem

Quando o TalkBack estiver ativado, desative **Falar após pressão longa** para evitar a leitura em voz alta duplicada.

Falar após pressão longa

Mesmo sem o TalkBack: 1. **Preferências** → **Acessibilidade** → ative **Falar após pressão longa** 2. Mantenha o dedo sobre qualquer botão ou texto para ouvir a leitura em voz alta

Pop-up após longa pressão

1. **Preferências** → **Acessibilidade** → ative **Pop-up após longa pressão**
2. Segurar um botão mostra um pop-up com sua descrição

Dicas de Alto Contraste e Texto Grande

- Use o **Tema escuro** para contraste máximo
- Defina o tamanho do texto como **Extra Grande**
- Ajuste **Tamanho das bordas** para evitar toques nas bordas
- Use o **modo tela cheia** com o indicador de bateria grande e o indicador de sinal selecionado

Fotos Grandes de Contatos

1. **Preferências** → **Telefone** → **Tamanho da foto do contato**
2. Escolha quanto espaço é reservado para a foto do autor da chamada na tela de chamada

Resposta Tátil (Vibração)

Preferências → **Acessibilidade** → ative **Ativar vibração**

Seu telefone vibra levemente a cada toque de botão.

Opções de Controle

Modo	Comportamento
Pressionar por curto período	Toque rápido ativa
Toque curto e toque longo	Tanto um toque curto quanto um toque longo ativam o botão. A leitura em voz alta e a exibição de uma janela pop-up ao manter pressionado também podem ocorrer se estiverem ativadas.

Teclado Físico e Interruptores de Acessibilidade

Para controlar por teclado ou acionador, desative **Use deslizamentos para navegar entre telas**, pois a navegação por deslizamento torna os botões inacessíveis pelo teclado. Ative **Botão ativo em torno de widgets** quando os widgets precisarem receber o foco do teclado.

1. **Preferências** → **Opções de telas** → ative **Botão ativo em torno de widgets**
2. Use as teclas de seta para navegar, OK/Enter para selecionar, Voltar para retornar

Tecla Shield: O BIG Launcher oferece suporte a interruptores externos, dispositivos sip-and-puff e joysticks via interface de cadeira de rodas Tecla Shield.

Parte 11 — 📲 Aplicativos





Acessando Aplicativos

Toque em **Aplicativos** na tela inicial para ver os aplicativos instalados. O item Preferências pode ser ocultado ou posicionado acima ou abaixo dos aplicativos em **Preferências → Aplicativos → Mostrar o item Preferências**.

Aplicativos Recentes

1. **Preferências → Aplicativos →** ative **Mostrar aplicativos recentes**
2. Defina quantos aplicativos serão exibidos em **Número de aplicativos recentes**

Buscando por Aplicativos

1. Toque na caixa de busca na parte superior da lista de aplicativos
2. Comece a digitar o nome do aplicativo

> 💡 Ative **Melhor pesquisa do app** em Preferências → Aplicativos para pesquisar trechos dos nomes (por exemplo, "book" encontra "Facebook").

Mostrando Preferências na Lista de Aplicativos

Se o seu telefone não tiver um botão de menu: 1. **Preferências → Aplicativos → Mostrar o item Preferências** 2. Escolha: **Não mostrar**, **Acima de apps** ou **Abaixo de apps**

Parte 12 — ⚙️ Configurações e Sistema

Transferência de Licença

No novo telefone, instale os aplicativos BIG que você comprou e use a **mesma conta Google** usada na compra original.

1. Para o **BIG Apps Suite PREMIUM**, abra o **BIG Launcher**. Se você comprou um aplicativo individual, abra o aplicativo comprado.
2. Acesse **Preferências** → **Comprar/atualizar a versão completa** → **Restaurar compras**.
3. No caso do pacote, volte ao BIG Launcher e abra o **BIG Phone** e o **BIG SMS** diretamente por ele para ativar as licenças desses aplicativos.

Restaurar uma compra restabelece o acesso pago, mas não o layout anterior da tela inicial nem as configurações anteriores. Se o acesso ainda não estiver disponível, siga as instruções em Restaurar sua licença.

Verificando a Versão do Seu Aplicativo

> 🎬 **Assista:** Como verificar sua versão

1. **Configurações do sistema** → **Aplicativos** → toque em **BIG Launcher** (ou BIG Phone / BIG SMS)
2. Role até o final — o número da versão é mostrado
3. Para ver a versão do Android: **Configurações do sistema** → **Sobre o telefone** → **Informações do software**

Voltando ao Launcher Original

1. **Preferências** → **Remover BIG Launcher como launcher padrão**
2. Pressione o botão Início
3. Escolha seu launcher original

Parte 13 — ⚙️ Referência de Preferências

Relações importantes entre as configurações

Algumas Preferências funcionam juntas e devem ser explicadas antes da referência detalhada:

- A tela cheia oculta a barra de status do Android na parte superior da tela. Quando ativada, os indicadores de bateria e sinal do BIG Launcher se tornam mais úteis, pois os indicadores normais do Android podem não estar visíveis na tela inicial.
- Proteger configurações do sistema pode exigir uma senha antes de abrir as configurações do sistema Android a partir do BIG Launcher. O próprio Android ainda pode permitir o acesso através da barra de notificações. A tela cheia torna isso mais difícil porque a barra de notificações fica oculta na tela inicial.
- Os botões que piscam para indicar chamadas perdidas, mensagens e outras notificações de aplicativos dependem do acesso às notificações e da função atribuída ao botão. Os aplicativos da BIG Apps Suite podem usar links internos privilegiados. Se os botões não piscarem conforme esperado, desative Os aplicativos da BIG Apps Suite são privilegiados e crie manualmente um atalho normal para o aplicativo em Personalizar botões e telas.
- A tela de chamada recebida depende das permissões do Android, dos canais de notificação, do gerenciamento de bateria e de o BIG Phone ser o aplicativo de telefone padrão. Se não for possível exibir a tela completa de chamada, o BIG Phone poderá usar uma notificação flutuante ou um alerta apenas na barra de notificações.
- As opções de chamada direta reduzem as solicitações de confirmação de segurança. "Sem menu quando efetuar chamada para contato" e "Sem menu no discador" podem agilizar as chamadas, mas também aumentam o risco de chamadas acidentais.
- A exclusão é controlada separadamente para contatos, histórico de chamadas e mensagens. A exclusão de contatos fica em Preferências -> Contatos, a exclusão do histórico de chamadas fica em Preferências -> Telefone e a exclusão de mensagens fica em Preferências -> Mensagens.
- A navegação por deslize entre as telas consome muita memória e, quando ativada, os botões não são acessíveis por teclado. Para uso com teclado, interruptor ou TalkBack, considere desativar a navegação por deslize.
- O comportamento de notificação de SMS é dividido entre as configurações do BIG SMS e as configurações de notificação do Android. Som, vibração, exibição na tela de bloqueio e exibição em tela cheia podem exigir permissões de notificação do Android e configurações de canal.

- O envio automático de SMS de SOS exige que o BIG SMS seja o aplicativo de mensagens padrão. Caso contrário, a mensagem de SOS é copiada para o aplicativo de mensagens padrão.

Abra as Preferências a partir do menu de três pontos na tela inicial, da lista de Aplicativos se ativada, ou usando o gesto de acesso de emergência descrito na seção Segurança deste manual.

A lista exata pode variar por dispositivo, versão do Android, aplicativos do BIG Apps Suite instalados e permissões. Algumas ações abrem as configurações do sistema Android.

Tela principal de Preferências

Item	O que faz	Notas
Comprar/atualizar a versão completa	Abre as opções de compra ou atualização de licença.	Cada aplicativo do BIG Apps Suite pode ter sua própria licença. Use a mesma conta Google usada para a compra.
Executar o assistente de configuração	Inicia o assistente de configuração novamente.	Útil após a instalação ou ao alterar configurações básicas para um novo usuário.
Selecionar idioma	Altera o idioma usado pelo BIG Launcher.	O aplicativo pode usar seu próprio idioma independentemente do idioma do sistema Android.
Aparência	Abre as configurações visuais.	Tema, tamanho do texto, indicadores de status, tela cheia e orientação da tela.
Acessibilidade	Abre as configurações de interação e uso assistivo.	Pressione e segure, opções relacionadas ao TalkBack, vibração e botões inativos.
Menu Preferências	Controla o acesso às Preferências e configurações do sistema.	Inclui proteção por senha.
Personalizar botões e telas	Abre o editor de tela e botões.	Usado para alterar funções de botões, rótulos, ícones, layouts e telas extras.
Opções de telas	Abre as opções gerais de comportamento da tela.	Navegação por deslize, botões piscando, rótulos e comportamento do botão de menu.

Item	O que faz	Notas
Contatos	Abre as opções de lista de contatos, detalhes de contato e edição de contato.	Também controla a exclusão de contatos e o comportamento do pop-up de contato.
Telefone	Abre as opções de chamada recebida, chamada ativa, registro de chamadas e teclado de discagem.	Muitos itens exigem que o BIG Phone esteja instalado e definido como o aplicativo de telefone padrão.
Mensagens	Abre as opções de notificação de SMS, detalhes da mensagem, editor de mensagens e filtro.	Muitos itens exigem que o BIG SMS esteja instalado e definido como o aplicativo de SMS padrão.
EMERGÊNCIA	Abre as opções de SMS e chamada de emergência.	Configura números de telefone, tempo de espera, texto do SMS e comportamento da localização GPS.
Aplicativos	Abre as configurações da lista de aplicativos.	Aplicativos recentes, aplicativos ocultos, pesquisa e atalho de Preferências na lista de aplicativos.
Correções de compatibilidade	Abre as correções específicas do dispositivo.	Use apenas quando o problema descrito aparecer. Algumas correções podem reduzir o desempenho.
Aviso legal e Política de Privacidade	Mostra as informações legais e de privacidade.	O usuário concorda com estes termos ao usar o aplicativo.
Remover BIG Launcher como launcher padrão	Limpa o BIG Launcher como o aplicativo de tela inicial padrão do Android.	Após pressionar Início, o Android pode perguntar qual launcher usar.
Manual do usuário	Abre o manual do usuário online.	Requer um navegador e acesso à internet.
Verificar se há atualizações	Mostra a versão instalada e informações de atualização.	Sempre atualize para a versão mais recente disponível.

Aparência

Preferência	Opções	O que faz	Configurações relacionadas e precauções
Selecionar tema	Claro (padrão), Escuro, Azul, temas instalados, Baixar mais	Altera o tema de cores.	O tema Escuro pode melhorar o contraste à noite. Temas extras podem depender de pacotes de temas instalados.
Tamanho do texto	Padrão, Maior, Extra Grande	Altera o tamanho do texto principal do aplicativo.	"Aplicar um tamanho de texto para preferências" controla se as preferências também usam o tamanho selecionado.
Selecionar orientação da tela	Automático (padrão), Horizontal, Vertical	Controla se o BIG Launcher segue a rotação do dispositivo ou bloqueia a orientação.	Use Vertical para telefones usados apenas no modo retrato. Use Horizontal para configurações fixas de paisagem.
Tamanho das bordas	0% a 15%	Adiciona margens inativas perto das bordas da tela para reduzir toques acidentais nas bordas.	Útil em telas de ponta a ponta e para usuários com dificuldades motoras. Margens maiores reduzem a área útil dos botões.
Indicador de sinal	Nenhum indicador de sinal, Telefone, Wi-Fi	Escolhe qual indicador de sinal grande o BIG Launcher mostra.	Útil com a tela cheia, onde a barra de status normal do Android pode estar oculta.
Mostrar indicador de bateria grande	Sim/Não	Mostra um grande indicador de bateria do BIG Launcher.	Especialmente útil com a tela cheia.
Mostrar ícone do alarme	Sim/Não	Mostra o ícone de alarme perto do relógio.	Desative se o dispositivo mostrar incorretamente um ícone de alarme mesmo quando nenhum alarme estiver ativo.

Preferência	Opções	O que faz	Configurações relacionadas e precauções
Tela Cheia	Sim/Não	Oculta a barra de notificações/status do Android na parte superior da tela.	Dificulta o acesso acidental ao sistema, mas também oculta os indicadores normais de bateria e sinal do Android.
Barra de Navegação Preta	Sim/Não	Muda o fundo da barra de navegação inferior do Android para preto.	Pode travar em alguns dispositivos Motorola listados no aviso do aplicativo. Use apenas se necessário.
Aplicar um tamanho de texto para preferências	Sim/Não	Mostra as Preferências usando o tamanho do texto selecionado no BIG Launcher.	Útil para baixa visão, mas textos muito grandes podem fazer com que descrições longas de preferências ocupem mais espaço.

Acessibilidade

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e precauções
Controle	Toque curto; Toque curto e longo	Escolhe como os botões reagem ao toque.	Toque curto e longo ativa os botões mesmo quando pressionados por um longo tempo - adequado para idosos que têm dificuldade com telas sensíveis ao toque.
Cancelar diálogos ao tocar fora	Sim/Não	Fecha as janelas de diálogo quando o usuário toca fora delas.	Desative para usuários que frequentemente tocam fora dos diálogos acidentalmente.
Ativar vibração	Sim/Não	Vibra quando os botões de menu são tocados.	Depende do hardware de vibração do dispositivo e das configurações de vibração do Android.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e precauções
Falar após pressão longa	Sim/Não	Lê a descrição de um item em voz alta ao pressionar e segurar.	É necessário ter TalkBack instalado. Use em conjunto com "Ativar botões sem nenhuma funcionalidade" se os itens vazios também precisarem ser encontrados.
Pop-up após longa pressão	Sim/Não	Mostra a descrição do item em um pop-up ao pressionar e segurar.	Útil quando um cuidador deseja descrições sem alterar a ação do botão.
Ativar botões sem nenhuma funcionalidade	Sim/Não	Torna todos os itens interativos mesmo que não executem uma ação.	Útil com as opções de falar ou pop-up ao pressionar e segurar, pois, caso contrário, botões inativos podem não reagir.
Talkback: não ler nome do app	Sim/Não	Pula a leitura repetida do nome do aplicativo.	Acelera a leitura do título da tela para usuários do TalkBack.

Menu Preferências

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e precauções
Edição de botões no menu	Sim/Não	Adiciona acesso rápido ao editor de tela no menu.	Este é o atalho "Definir botões" usado por cuidadores.
Configurações do sistema no menu	Sim/Não	Adiciona acesso rápido às configurações do sistema Android no menu.	Pode ser protegido com "Proteger configurações do sistema".

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e precauções
Proteger menu	Sim/Não	Exige a senha das Preferências antes de abri-las.	Use para prevenir alterações acidentais ou não autorizadas.
Proteger configurações do sistema	Sim/Não	Exige a senha das Preferências antes de abrir as configurações do sistema a partir do BIG Launcher.	O Android ainda pode permitir o acesso às configurações do sistema através da barra de notificações. A tela cheia torna isso mais difícil.
Senha	Ação de texto/senha	Define a senha usada pelas Preferências protegidas e configurações do sistema protegidas.	Uma senha em branco pode ser usada como uma simples confirmação. Se a senha for esquecida, a recuperação pode exigir a reinstalação ou a redefinição dos dados do aplicativo.

Opções de telas

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e precauções
Botão de piscar quando um aplicativo exibe uma notificação	Sim/Não	Faz um botão de atalho de aplicativo piscar quando o aplicativo cria uma notificação na barra de status superior.	Exige acesso à notificação. O botão deve ser atribuído ao aplicativo cuja notificação deve ser observada.
Limpar cache dos botões que piscam	Ação	Limpa as informações armazenadas de notificações piscando.	Aplicativos externos devem criar ou atualizar as notificações novamente antes que os botões possam piscar novamente.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e precauções
Os aplicativos da BIG Apps Suite são privilegiados	Sim/Não	Conecta o BIG Phone, BIG SMS e outros aplicativos do BIG Apps Suite internamente ao BIG Launcher.	Oferece ícones melhores e dados especiais de piscar. Desative se o piscar se comportar incorretamente e crie um atalho de aplicativo normal manualmente.
Use deslizamentos para navegar entre telas	Sim/Não	Permite deslizes para a esquerda/direita entre as telas.	Consome muita memória. Quando ativo, os botões não são acessíveis por teclado.
Tipo de deslizamento	Da tela inicial para a direita; Loop	Define como a navegação por deslize se move entre as telas.	O loop retorna da última tela para a Tela Inicial. Da tela inicial para a direita para no final.
Usar botão de menu em todas as telas	Sim/Não	Mostra o menu de Preferências em todas as telas, em vez de apenas na tela inicial.	Útil quando o usuário passa tempo em telas extras.
Botão ativo em torno de widgets	Sim/Não	Adiciona um quadro de botão ativo/focável ao redor dos widgets.	Destinado principalmente para controle por teclado. Pressionar o botão foca no widget.
Ativar rótulos de texto automáticos	Sim/Não	Adiciona automaticamente rótulos de texto aos botões recém-criados.	A aparência do rótulo é controlada pelas configurações de cor, tamanho e posição do rótulo abaixo.
Inverter cores dos rótulos de texto	Sim/Não	Usa texto branco com contorno preto.	Útil quando os rótulos são colocados sobre ícones ou fotos.
Tamanho do texto	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Define o tamanho do rótulo de texto nos botões da tela.	Isso afeta os rótulos dos botões, não o tamanho principal do texto do aplicativo em Aparência.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e precauções
Posição dos rótulos de texto	No topo, No Centro, No fundo	Escolhe onde os rótulos dos botões aparecem.	A parte inferior geralmente é melhor para ícones de aplicativos; o centro pode ajudar quando o rótulo é a informação principal.

Contatos

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e cuidados
Buscar contatos por	Todos os campos disponíveis (Sistema); Nome; Sobrenome	Controla quais campos de contato são pesquisados.	A pesquisa por Nome e Sobrenome pode não funcionar em todos os dispositivos.
Mostrar contatos com telefone apenas	Sim/Não	Mostra apenas contatos que incluem um número de telefone.	Recomendado para uso simples do telefone, porque contatos sem número de telefone não podem ser chamados.
Ordenar por sobrenome	Sim/Não	Ordena os contatos por sobrenome.	Pode não funcionar em todos os celulares.
Mostrar tecla de alternância Contatos/Favoritos	Sim/Não	Adiciona um alternador para mudar entre todos os contatos e contatos favoritos na lista de contatos.	Útil se o usuário alterna frequentemente entre as duas listas.
Mostrar todos os itens de contato, incluindo os duplicados	Sim/Não	Mostra entradas duplicadas nos detalhes do contato.	Desativar para ocultar itens de contato duplicados.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e cuidados
Mostrar adicionar/remover estrela	Sim/Não	Adiciona a capacidade de marcar ou desmarcar um contato como favorito nos detalhes do contato.	Contatos favoritos aparecem na lista de Favoritos e podem ser usados por filtros.
Adicionar opção de excluir contato	Sim/Não	Adiciona "Excluir contato" ao final dos detalhes do contato.	A exclusão não pode ser desfeita. Desative para usuários que possam excluir contatos acidentalmente.
Adicionar detalhes de contato do sistema	Sim/Não	Adiciona acesso à tela de detalhes de contato do sistema Android ao final dos detalhes do contato.	Útil quando uma função especial de contato do Android é necessária.
Usar detalhes de contato do sistema	Sim/Não	Usa os detalhes de contato do sistema Android em vez dos detalhes de contato do BIG Launcher.	Use apenas se o aplicativo de contato do sistema tiver funções especiais necessárias.
Adicionar editar	Sim/Não	Adiciona acesso ao editor de contatos do BIG Launcher.	Este é o editor simples projetado para o BIG Launcher.
Adicionar edição do sistema	Sim/Não	Adiciona acesso ao editor de contatos do sistema Android.	Útil para campos de contato não suportados pelo editor do BIG Launcher.
Opção de mostrar mensagem na caixa de diálogo de chamada	Sim/Não	Mostra ou oculta "Enviar mensagem" após tocar no número de telefone de um contato.	Ocultá-lo simplifica o diálogo de chamada, mas manter um diálogo ainda ajuda a evitar chamadas acidentais.
Sem menu quando efetuar chamada para contato	Sim/Não	Liga diretamente para o contato em vez de mostrar opções.	Mais rápido, mas menos seguro. Não recomendado para usuários que possam tocar acidentalmente.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e cuidados
Sem menu no discador	Sim/Não	Liga diretamente do discador em vez de mostrar opções.	Mais rápido, mas remove uma etapa extra de confirmação.
Mostrar Campo de pesquisa	Sim/Não	Mostra ou oculta o campo de pesquisa na lista de contatos.	Oculte-o para simplificar a lista de contatos.

Telefone

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e cuidados
Selecione toque do telefone	Ação	Abre a seleção de toque para chamadas recebidas.	O comportamento pode depender das permissões de toque do Android e das configurações de som.
Consertar: sem som de toque do celular	Sim/Não	Habilita uma solução alternativa quando chamadas recebidas não têm toque.	Primeiro, verifique o volume, o Não Perturbe e as configurações de notificação do Android.
Mostra a tela de chamada imediatamente ao tocar	Sim/Não	Tenta mostrar a tela de chamada imediatamente quando uma chamada recebida começa a tocar.	Pode não funcionar em todos os dispositivos devido a restrições de bateria do Android e do fabricante.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e cuidados
Correção: a tela de chamada não aparece imediatamente ao tocar	Ajuda/ação	Abre instruções para celulares que bloqueiam a tela de chamada em segundo plano.	Comum em dispositivos com gerenciamento agressivo de bateria.
Mostrar a chamada recebida como:	Tela de chamada - se o seu Android permitir. Caso contrário, mostra a notificação flutuante.; Notificação flutuante; Notificação apenas na barra de notificações	Escolhe como as chamadas recebidas são apresentadas.	A tela de chamada completa é melhor para idosos, mas o Android pode exigir um retorno a modos baseados em notificação.
Deslize para rejeitar chamada	Sim/Não	Rejeita uma chamada recebida quando a notificação de chamada é deslizada para fora.	Deixe desativado se o deslize acidental de notificações for provável.
Configurações do sistema para notificação de chamada recebida	Ação	Abre as configurações de notificação do Android para chamadas recebidas.	Use para configurações de som, vibração, exibição na tela de bloqueio e outras configurações de canal.
Dispositivo de áudio padrão para chamadas	Padrão, Smartphone, Bluetooth, Fone de ouvido, Viva-voz	Escolhe a rota de áudio preferida para chamadas.	Apenas dispositivos disponíveis podem ser usados durante uma chamada real.
Funcionalidade do botão do dispositivo de áudio	Mostrar um diálogo com todos os dispositivos; Alternar entre os dispositivos como uma lista	Escolhe como o botão de Áudio se comporta durante uma chamada.	O diálogo é mais claro. Alternar é mais rápido para usuários experientes.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e cuidados
Travar botões de volume	Sim/Não	Evita mudanças acidentais de volume enquanto a tela de chamada está ativa.	Funciona apenas quando a tela de chamada está ativa.
Pedir para encerrar chamada	Sim/Não	Mostra uma confirmação adicional antes de encerrar uma chamada.	Recomendado para evitar desligamentos acidentais.
Confirmar todas as ações em uma tela de chamada	Sim/Não	Exige confirmação para cada ação de botão na tela de chamada.	Proteção mais forte contra toques acidentais, mas torna o controle da chamada mais lento.
Espaço vazio na parte de cima da tela de chamada Ativa	Desativado / 0 a 11	Adiciona espaço vazio no topo da tela de chamada ativa.	Ajuda a evitar toques de orelha ou bochecha durante uma chamada. Valores maiores deixam menos espaço para os controles de chamada.
Tamanho da foto do contato	0 a 11, com opções de preenchimento para espaço vazio/fundo	Define quanto espaço é reservado para a foto do autor da chamada.	Fotos maiores ajudam no reconhecimento, mas podem mover os controles de chamada para baixo.
Mostrar botão Teclado	Sim/Não	Mostra o botão do teclado na tela de chamada ativa.	Necessário para sistemas telefônicos automatizados.
Mostrar alternador de Áudio	Sim/Não	Mostra o botão do dispositivo de áudio na tela de chamada ativa.	Usar com Dispositivo de áudio padrão e Funcionalidade do botão de áudio.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e cuidados
Mostrar botão Duração	Sim/Não	Mostra a duração da chamada na tela de chamada ativa.	Pode ser ocultado para uma tela de chamada mais simples.
Mostrar botão Espera	Sim/Não	Mostra o botão de espera na tela de chamada ativa.	Ocultar se o usuário puder colocar chamadas em espera acidentalmente.
Mostrar botão Mudo	Sim/Não	Mostra o botão de silenciar na tela de chamada ativa.	Ocultar se o silenciamento acidental for um problema comum.
Mostrar botão chamada Ativa	Sim/Não	Adiciona um botão Chamada Ativa ao menu Telefone.	Ajuda a retornar a uma chamada em andamento se o usuário sair da tela de chamada.
Mostrar botão Meus Contatos	Sim/Não	Mostra Meus Contatos no menu Telefone.	Ocultar para simplificar o menu Telefone.
Mostrar botão Favoritos	Sim/Não	Mostra Favoritos no menu Telefone.	Útil para fluxos de trabalho apenas com favoritos.
Mostrar botão Discar número	Sim/Não	Mostra Discar número no menu Telefone.	Ocultar se o usuário deve ligar apenas para contatos salvos.
Mostrar botão de adicionar contato	Sim/Não	Mostra Adicionar contato no menu Telefone.	Ocultar se apenas um cuidador deve adicionar contatos.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e cuidados
Mostrar Chamadas recentes	Sim/Não	Mostra chamadas recentes no menu Telefone.	Relacionado à exclusão do registro de chamadas e agrupamento.
Agrupar itens de registro de chamadas por	Desativado; Número de telefone; Número de telefone e direção da chamada	Agrupa as entradas do registro de chamadas.	O agrupamento reduz a desordem, especialmente em celulares com muitas chamadas repetidas.
Mostrar botão excluir	Sim/Não	Mostra o botão de exclusão para itens do registro de chamadas.	Desativar para usuários que possam excluir o histórico acidentalmente.
Configurações do sistema para notificação de chamadas Perdidas	Ação	Abre as configurações de notificação do Android para chamadas perdidas.	Use para som, vibração e visibilidade das notificações de chamadas perdidas.
Números menores na caixa do discador	Sim/Não	Reduz o tamanho dos números discados para que caibam mais dígitos.	Útil para números longos.
Pressionar por longo período deleta todo o número discado	Sim/Não	Manter o campo do número discado pressionado apaga o número inteiro.	Correção mais rápida, mas pode apagar o número completo acidentalmente.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e cuidados
Chamadas perdidas:	Sim/Não	Mostra as chamadas perdidas antes do histórico completo de chamadas.	Abrir os detalhes de uma chamada perdida a marca como vista. Marcar todas como vistas marca as demais chamadas perdidas.
Mostrar chamadas exceto:	Selecionar tipos de chamada	Oculta os tipos selecionados no registro de chamadas.	Isso altera o que é exibido; não bloqueia chamadas.
Substituir prefixo do número	Prefixo original; novo prefixo	Substitui o prefixo do número antes da chamada quando há correspondência.	Somente os números que começam com o prefixo original configurado são alterados.
Mostrar na caixa de diálogo símbolos:	Selecionar símbolos e ações	Define o conteúdo da caixa de diálogo de símbolos do discador.	As ações disponíveis incluem Colar da área de transferência e Sair do discador.
Filtro de chamadas recebidas	Regras para contatos/favoritos; lista de números bloqueados	Bloqueia chamadas recebidas de acordo com as regras selecionadas.	Exige que o BIG Phone seja o aplicativo padrão de identificação de chamadas e detecção de spam.
Chamada de spam em potencial	Nenhuma ação; Mostrar botão de informações; Rejeitar automaticamente	Define o que fazer quando o Android identifica uma possível chamada de spam.	—

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações relacionadas e cuidados
Lista de aceitação imediata	Lista de números de telefone	Atende chamadas dos números listados sem ação do usuário.	O bloqueio tem prioridade. Ative somente se o usuário quiser que essas chamadas sejam atendidas automaticamente.
Filtro de chamadas de saída	Regras para contatos/favoritos; lista de números bloqueados	Bloqueia chamadas feitas pelo BIG Phone de acordo com as regras selecionadas.	O bloqueio de chamadas iniciadas por outros aplicativos exige a função separada de redirecionamento de chamadas. Chamadas de emergência iniciadas por outros aplicativos não podem ser bloqueadas.

Mensagens

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações e cuidados relacionados
Notificação de Mensagem do Sistema	Sim/Não	Mostra notificações de SMS na barra de notificação do Android.	O comportamento depende da versão do Android, permissão de notificação e atividade do app.
Configuração sonora e visual	Ação	Abre as configurações de notificação do Android para notificações de mensagens.	Use para som, vibração, exibição na tela de bloqueio e comportamento do canal.
Tela cheia sobre a Tela de bloqueio	Sim/Não	Mostra uma notificação de SMS recebida como uma janela em tela cheia sobre a tela de bloqueio.	Requer permissão de notificação em tela cheia do Android.
Deslize para marcar como lido	Sim/Não	Marca um SMS como lido quando sua notificação é deslizada para fora.	Desative se as notificações puderem ser dispensadas acidentalmente.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações e cuidados relacionados
Solicitar relatório de entrega	Sim/Não	Solicita informações de entrega de SMS.	Algumas operadoras de celular podem cobrar por relatórios de entrega.
Mostrar pop-up de informações quando a mensagem for enviada/entregue	Sim/Não	Mostra um pop-up quando o envio ou entrega do SMS é bem-sucedido.	Pop-ups de erro são sempre mostrados. No Android 11 ou mais recente, o texto do pop-up não pode ser ampliado pelo aplicativo.
Mostrar botão Ligar agora	Sim/Não	Mostra Ligar agora nos detalhes da mensagem.	Útil para ligar rapidamente para o remetente.
Mostrar botão Responder	Sim/Não	Mostra Responder nos detalhes da mensagem.	Oculte para tornar os detalhes da mensagem somente leitura.
Mostrar botão Reenviar	Sim/Não	Mostra Reenviar nos detalhes da mensagem.	Útil após falha no envio de SMS.
Mostrar botão Encaminhar	Sim/Não	Mostra Encaminhar nos detalhes da mensagem.	Oculte para simplificar as opções de mensagem.
Mostrar botão excluir	Sim/Não	Permite a exclusão de mensagens.	Desative para usuários que podem apagar SMS acidentalmente.
Mostrar botão Enviar	Acima do texto; Parte inferior da tela; Acima do teclado	Escolhe onde o botão Enviar aparece no editor de mensagens.	"Acima do teclado" mantém o botão Enviar perto da digitação. "Parte inferior da tela" pode ser mais fácil de encontrar.
Bloquear números:	Nenhum; Que não estão nos Contatos; Que não são Favoritos; Todos	Filtra SMS recebidos por remetente.	Filtros fortes podem ocultar mensagens importantes. A opção 'somente favoritos' é rigorosa e deve ser usada com cuidado.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações e cuidados relacionados
Lista de números bloqueados	Ação/lista	Sempre rejeita mensagens de endereços nesta lista.	Use para remetentes indesejados conhecidos.
Suporta cartões Dual SIM	Sim/Não	Mostra a seleção de SIM ao enviar um SMS.	Use apenas em dispositivos dual-SIM.
Correção: mostrar mensagens desaparecidas	Sim/Não	Usa um modo de compatibilidade mais lento para lidar com problemas graves no banco de dados de SMS em celulares mais antigos.	Ative somente se houver mensagens ausentes devido a esses problemas no banco de dados.
Permissões do sistema de mensagens	Ação	Abre ou verifica as permissões de mensagens Android necessárias.	O BIG SMS deve ter as permissões de SMS necessárias e geralmente deve ser o aplicativo de mensagens padrão.
Ajustar layout para o teclado	Sim/Não	Reduz o layout ou permite rolar a tela quando o teclado cobre o campo de texto.	Ative se você não conseguir ver o texto da mensagem enquanto digita.

EMERGÊNCIA

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações e cuidados relacionados
Enviar SMS	Sim/Não	Envia automaticamente um SMS após pressionar o botão SOS.	Funciona automaticamente apenas se o BIG SMS for o aplicativo de mensagens padrão. Caso contrário, o texto do SOS pode ser copiado para o aplicativo de SMS padrão.
Telefone para enviar SMS	Campo de texto do número de telefone	Define o número ou números para receber o SMS de SOS.	Use números de familiares ou cuidadores, não números de serviços de emergência bloqueados por restrições do Android.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações e cuidados relacionados
Texto SMS	Campo de texto	Define o texto da mensagem SOS.	Mantenha a mensagem curta e clara.
Espera do SMS	Segundos	Define o atraso antes de enviar o SMS de SOS.	Dá ao usuário tempo para cancelar a ativação acidental.
Adicionar localização GPS	Sim/Não	Adiciona a localização GPS ao final do SMS de SOS, se disponível.	O GPS é mais preciso ao ar livre. Em ambientes fechados, pode ser aproximado ou indisponível.
Enviar SMS GPS	Sim/Não	Envia outro SMS quando uma localização mais precisa está disponível.	Útil quando a primeira mensagem é enviada antes que o GPS obtenha uma posição precisa.
Telefonar	Sim/Não	Liga automaticamente após pressionar o botão SOS.	Geralmente usado após o envio do SMS de SOS.
Telefone para discar	Campo de texto do número de telefone	Define o número para ligar.	Use um contato confiável ou cuidador.
Espera de discagem	Segundos	Define quanto tempo esperar antes da chamada após o envio do SMS.	Um atraso reduz chamadas acidentais e dá tempo para o SMS ser enviado primeiro.

Aplicativos

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações e cuidados relacionados
Mostrar aplicativos recentes	Sim/Não	Mostra os aplicativos usados recentemente na lista de Aplicativos.	Desative para uma lista de aplicativos fixa mais simples.
Número de aplicativos recentes	number	Define quantos aplicativos recentes são exibidos.	Menos aplicativos recentes tornam a lista mais simples.
Aplicativos permitidos	Ação/lista	Permite ocultar aplicativos da lista de aplicativos.	Aplicativos ocultos não são desinstalados; eles são apenas removidos da lista de aplicativos do BIG Launcher.
Mostrar pesquisa no topo	Sim/Não	Mostra o campo de pesquisa no topo da lista de aplicativos.	Também pode ser alternado pressionando o botão de pesquisa em dispositivos que o possuem.
Mostrar o item Preferências	Não mostrar; Acima dos aplicativos; Abaixo dos aplicativos	Adiciona as Preferências do BIG Launcher à lista de aplicativos.	Útil em dispositivos sem um botão de hardware/menu ou quando o menu da tela inicial está oculto.
Melhor pesquisa do app	Sim/Não	Procura o texto digitado dentro dos nomes dos aplicativos, não apenas no início.	Exemplo: pesquisar "book" pode encontrar "Facebook".

Correções de compatibilidade

Use estas apenas quando o problema listado aparecer. Algumas podem tornar o BIG Launcher mais lento ou usar mais memória.

Preferência	Opções ou exemplo atual	O que faz	Configurações e cuidados relacionados
Correção: Ícones faltando nos menus	Sim/Não	Ajuda quando quadrados vazios aparecem em vez de ícones nas listas.	Pode tornar a rolagem mais lenta.
Talkback: botões de imagem	Sim/Não	Ajusta o comportamento dos botões de imagem para o TalkBack.	Use quando o TalkBack anuncia os botões de imagem de forma incorreta ou confusa.
Apagar cache ao pressionar a tecla Home	Sim/Não	Limpa o cache do aplicativo quando a tecla Início é pressionada.	Intensivo em memória; pode ajudar com problemas de tema externo.
DPI dos ícones	Padrão, Baixo, Médio, Alto, X-High, XX-High, XXX-High	Escolhe a resolução do ícone.	DPI mais alto parece mais nítido, mas requer mais memória. DPI mais baixo pode ajudar no desempenho.
Reiniciar app	Ação	Reinicia o BIG Launcher e limpa o cache.	Use apenas se outras correções falharem.

Parte 14 — 🔧 Solução de Problemas

Sem Toque em Chamadas Recebidas

1. **Preferências** → **Telefone** → ative **Consertar: sem som de toque do celular**
2. Verifique o volume do seu telefone e o modo Não Perturbe

Mensagens SMS Não Recebidas

1. Verifique se o BIG SMS está definido como o aplicativo de mensagens padrão.
2. Verifique se o BIG SMS tem as permissões de SMS necessárias nas configurações do Android.
3. Reinicie o celular.

Tela Preta Durante Chamada Recebida

1. Verifique se o BIG Phone é o aplicativo de chamadas padrão (etapas de configuração).
2. No BIG Launcher, abra **Preferências → Telefone → Mostrar a chamada recebida como:** e selecione **Tela de chamada - se o seu Android permitir. Se não, mostra notificações de alerta.**
3. Se a tela de chamada ainda não aparecer, abra **Preferências → Telefone → Correção: a tela de chamada não aparece imediatamente ao tocar** e siga as instruções para o seu celular.

Mensagens Ausentes nas Conversas

Se houver mensagens ausentes devido a problemas graves no banco de dados de SMS em um celular mais antigo, abra **Preferências → Mensagens** e ative **Correção: mostrar mensagens desaparecidas**.

Mensagens Duplicadas

Verifique se o BIG SMS é o aplicativo de mensagens padrão. Se as mensagens ainda aparecerem duas vezes, entre em contato com o suporte e informe o modelo do celular, a versão do Android e a versão do BIG SMS.

BIG Launcher Está Lento ou Trava

Se a alternância entre as telas do BIG Launcher estiver lenta, abra **Preferências → Opções de telas** e desative **Use deslizamentos para navegar entre telas**.

Use **Apagar cache ao pressionar a tecla Home** apenas para problemas com temas externos, não como uma configuração geral para melhorar o desempenho: esse recurso consome muita memória.

Se o BIG Launcher continuar fechando ou exibir um erro, siga as etapas de **O BIG Launcher continua parando** em Solicitações comuns de suporte. Não limpe os dados do aplicativo nem o reinstale como uma medida geral de solução de problemas; isso pode apagar sua configuração.

Bateria Descarregando Rápido

Abra as configurações de **Bateria** do celular e verifique a lista de uso da bateria para identificar qual aplicativo está consumindo a bateria.

Se o BIG Launcher, o BIG Phone ou o BIG SMS apresentar um consumo anormalmente alto, entre em contato pelo e-mail **contact@biglauncher.com** e envie o nome do aplicativo, o modelo do celular, as versões do Android e do aplicativo e uma captura de tela da lista de uso da bateria. Não desative as notificações de chamadas ou mensagens como uma medida geral de economia de bateria.

Esqueceu a Senha

Não há opção de recuperação de senha. Entre em contato pelo e-mail **contact@biglauncher.com** antes de limpar os dados do aplicativo ou reinstalar o BIG Launcher.

A reinstalação redefine sua configuração. Restaurar uma compra restaura o acesso pago, não as configurações que você removeu.

Correção para "Não Manter Atividades"

> 🎬 **Assista:** Correção para "Não manter atividades"

Alguns guias de bateria recomendam ativar "Não manter atividades" nas opções de Desenvolvedor. Isso **quebra completamente** o BIG Launcher.

1. **Configurações do sistema** → **Opções do desenvolvedor** → encontre **"Não manter atividades"**
2. **Certifique-se de que esteja DESATIVADO**
3. Se as opções de Desenvolvedor não estiverem visíveis: **Sobre o telefone** → **Informações do software** → toque no **Número da versão** 7 vezes

Problemas de Notificação

Se você não estiver recebendo notificações: 1. Verifique **Configurações do Android** → **Aplicativos** → BIG SMS/BIG Phone → **Notificações** (ative todas) 2. Desative a **otimização de bateria** para os aplicativos BIG 3. Verifique o modo **Não perturbe**

Problemas Específicos do Dispositivo

Marca do Celular	Problema Comum	Solução
Samsung	SMS Duplicados	Verifique se a própria mensagem está duplicada ou apenas a notificação; entre em contato com o suporte se as mensagens estiverem duplicadas
Samsung	Tela preta em chamadas	Siga as etapas de Tela preta durante uma chamada recebida acima para selecionar o modo de tela de chamada e abrir a correção específica para o dispositivo.
Sony Xperia	Quadrados vazios em vez de ícones	Ative "Correção: Ícones faltando nos menus"
Motorola	Falhas após ativar a barra de navegação preta	Desative **Preferências** → **Aparência** → **Barra de Navegação Preta**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Notificações bloqueadas	Adicione os aplicativos BIG a "aplicativos protegidos" ou desative a "otimização da bateria"

Parte 15 — 📬 Suporte e Ajuda

Informações de Contato

- **E-mail:** contact@biglauncher.com

- **Website** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Antes de Entrar em Contato com o Suporte

Por favor, forneça: 1. Seu **modelo de telefone** (ex: Samsung Galaxy S21) 2. **Versão do Android** (Configurações → Sobre o telefone) 3. **Versão do BIG Launcher** (veja Verificando a Versão do seu App) 4. **Descrição** do problema 5. O que você já tentou

Solicitações Comuns de Suporte

Problema	Solução
Minha compra não está ativada	Use a conta do Google usada na compra. Para o **BIG Apps Suite PREMIUM**, abra o **BIG Launcher**; para a compra de um único aplicativo, abra esse aplicativo. Acesse **Preferências** → **Comprar/atualizar a versão completa** → **Restaurar compras**. Se a compra ainda não tiver sido restaurada, envie um e-mail para **contact@biglauncher.com** com o ID do seu pedido no Google Play.
As chamadas recebidas não exibem a tela de chamada do BIG Phone	1. Defina o **BIG Phone** como o aplicativo padrão de chamadas seguindo estas etapas de configuração. 2. No **BIG Launcher**, abra **Preferências** → **Telefone** → **Mostrar a chamada recebida como:** e selecione **Tela de chamada - se o seu Android permitir. Se não, mostra notificações de alerta.** 3. Se a tela de chamada ainda não aparecer, nas mesmas configurações de **Telefone**, toque em **Correção: a tela de chamada não aparece imediatamente ao tocar** e siga as instruções.
O BIG Launcher para de funcionar repetidamente	1. Se a opção **Não manter atividades** estiver ativada em **Configurações do Android** → **Opções do desenvolvedor**, desative-a (instruções). 2. Abra o BIG Launcher no Google Play e toque em **Atualização**, se disponível. 3. Se ele continuar parando de funcionar, envie um e-mail para **contact@biglauncher.com** com o modelo do seu celular, as versões do Android e do BIG Launcher e o que você estava fazendo quando ele parou. Não limpe os dados do aplicativo nem o reinstale antes de entrar em contato com o suporte; isso pode apagar sua configuração.

Apêndices

Apêndice A: Referência de Gestos e Controles

Ação	O Que Faz
Toque único	Selecionar ou ativar
Pressionar e segurar	Exibe uma descrição se **Pop-up após longa pressão** estiver ativado; lê a descrição em voz alta se **Falar após pressão longa** estiver ativado. Ambas as opções estão em **Preferências** → **Acessibilidade**.
Deslizar para a esquerda/ direita	Mudar de tela (se deslize ativado)
Botão Início	Voltar ao BIG Launcher
Botão Voltar	Ir para a tela anterior
Botão Menu	Abrir Preferências (celulares com botão físico)

Apêndice B: Idiomas Suportados (70)

O BIG Launcher 6.2.0 oferece suporte a 70 idiomas no aplicativo. O idioma do aplicativo pode ser selecionado independentemente do idioma do sistema Android em **Preferências** → **Selecionar idioma**.

Códigos dos idiomas: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Idiomas da direita para a esquerda, como árabe, hebraico, persa e urdu, usam uma interface espelhada quando apropriado.

Apêndice C: Permissões Explicadas

Permissão	Por Que É Necessária
Contatos	Mostrar seus contatos e fotos
Telefone	Fazer e receber chamadas
SMS	Enviar e receber mensagens de texto
Armazenamento	Salvar fotos e arquivos de backup
Câmera	Tirar fotos de contatos
Localização	GPS de emergência SOS
Microfone	Chamadas telefônicas

> 🔒 Seus dados **nunca** são coletados ou enviados pela internet. Tudo fica no seu celular.

Apêndice D: Compatibilidade com Android

As versões atuais do BIG Launcher, BIG Phone e BIG SMS exigem Android 6.0 ou posterior. Versões anteriores dos aplicativos podem ser compatíveis com versões anteriores do Android.

Apêndice E: Cartão de Referência Rápida

Para Idosos: - 🟢 Botão verde = Chamadas telefônicas - 🟡 Botão amarelo = Mensagens de texto - 🔴 Botão vermelho = SOS de emergência - ✨ Piscando = Algo novo (mensagem ou chamada) - ⋮ Três pontos = Configurações

Para Cuidadores: 1. Configure o SOS com os números de telefone da família 2. Ative a proteção por senha, se necessário 3. Instale os aplicativos complementares (BIG Phone, BIG SMS) 4. Defina todos os três como aplicativos padrão 5. Teste tudo com o usuário 6. Desative a exclusão por segurança

Apêndice F: Tutoriais em Vídeo

Todos os vídeos estão disponíveis em youtube.com/@big_launcher

Tópico	Link
Instalar BIG Launcher	Assistir
Definir launcher padrão	Assistir
Definir app padrão de telefone/SMS	Assistir
Adicionar telas e personalizar botões	Assistir
Personalizar botões	Assistir
Atribuir contato a um botão	Assistir
Atribuir contato do WhatsApp	Assistir
Botão piscando	Assistir
Corrigir piscar de SMS	Assistir
Excluir histórico/SMS/contato	Assistir
Mostrar Preferências	Assistir
Comprar versão completa	Assistir
Restaurar licença	Assistir
Informações de preço	Assistir
Proteção por senha	Assistir
Simplificar menu de chamada	Assistir
Ocultar Preferências em Telefone/SMS	Assistir
Dispositivo de áudio padrão	Assistir
Herança de configurações	Assistir
Verificar versão	Assistir

Tópico	Link
Notificações de SMS (Android 10+)	Assistir
Corrigir "Não manter atividades"	Assistir
Adicionar cartão de crédito à conta	Assistir
Limitações da versão gratuita	Assistir
Vídeo promocional (inglês)	Assistir

Versão do manual 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Todos os direitos reservados.

Para as atualizações e suporte mais recentes, visite biglauncher.com