📱 Manual de Utilizare BIG Launcher

Versiunea 6.2.0 | Pentru vârstnici și persoane cu probleme de vedere

---

📖 Cuprins

1. Începutul
2. Ecranul Principal
3. Telefon și Apeluri
4. Contacte
5. Mesaje (SMS)
6. Ecrane și Butoane
7. Teme și Aspect
8. Urgență SOS
9. Securitate și Restricții
10. Accesibilitate
11. Aplicații
12. Setări și Sistem
13. Referință Preferințe
14. Rezolvarea Problemelor
15. Suport și Ajutor
16. Anexe

Partea 1 — 🚀 Începutul

Ce Este BIG Launcher?

BIG Launcher înlocuiește ecranul de pornire complicat al telefonului dvs. Android cu o interfață simplă, ușor de citit. În loc de pictograme mici și meniuri derutante, aveți **butoane mari cu text mare**, ușor de văzut și de apăsat.

> 🎬 **Urmăriți:** Prezentare BIG Launcher (în engleză)

Pentru cine este BIG Launcher?

- Seniori care consideră smartphone-urile prea complicate
- Persoane cu probleme de vedere sau orbire
- Persoane cu dificultăți motorii, Alzheimer sau boala Parkinson
- Oricine dorește o experiență telefonică mai simplă, fără stres

BIG Apps Suite

BIG Launcher funcționează împreună cu două aplicații companion:

Aplicație	Scop
BIG Launcher	Noul dumneavoastră ecran principal cu butoane mari
BIG Phone	Gestionează apelurile telefonice cu un ecran de apel mărit
BIG SMS	Trimite și primește mesaje text cu text mare

Trebuie să instalați BIG Phone și BIG SMS separat (obligatoriu din cauza regulilor Google Play Store din martie 2019).

Versiunea Gratuită vs. Versiunea Completă

> 🎬 **Urmăriți:** Limitațiile versiunii gratuite

Funcționalitate	Versiunea Gratuită	Versiunea Completă
Butoane personalizabile	Doar coloana din dreapta	Toate butoanele
Ecrane suplimentare	Maximum 5	Nelimitat
Protecție prin parolă	Indisponibilă	Disponibilă
Elemente jurnal apeluri	Doar 5 recente	Nelimitat
Conversații SMS	Doar 5 recente	Nelimitat
Tastatură în timpul apelului	Dezactivată	Disponibilă
Reclame în mesaje	Link adăugat după 20 SMS	Fără reclame

Instalare

> 🎬 **Urmăriți:** Cum să instalați BIG Launcher

1. Deschideți **Google Play Store** pe telefonul dumneavoastră
2. Căutați **„BIG Launcher”**
3. Atingeți **Instalare** și așteptați finalizarea descărcării
4. Atingeți **Deschide** pentru a rula aplicația

Instalarea BIG Phone

1. Pe ecranul de pornire, atingeți butonul **Telefon**
2. Alegeți **„Descărcați și instalați aplicația pentru telefon”**
3. Atingeți **Instalare** pe pagina Google Play Store
4. După instalare, atingeți **Deschide**

5. Acordați toate permisiunile solicitate (apeluri, contacte, jurnal apeluri) — aplicația nu va funcționa fără ele

Instalarea BIG SMS

1. Pe ecranul de pornire, atingeți butonul **Mesaje**
2. Alegeți **„Descărcați și instalați aplicația pentru mesaje”**
3. Atingeți **Instalare** pe pagina Google Play Store
4. După instalare, atingeți **Deschide**
5. Când vi se solicită, setați **BIG SMS** ca aplicație implicită pentru SMS — atingeți **Da**

Expertul de Configurare

Prima dată când deschideți BIG Launcher, un expert de configurare vă ghidează prin setările de bază:

Pasul 1: Limba



- Limba telefonului este selectată automat
- Puteți alege manual limba aplicației din Preferinţe → Selectaţi limba
- Unele caractere speciale pot să nu se afișeze pe telefoane mai vechi

Pasul 2: Dimensiunea Textului



- **Implicit** — Dimensiune standard (recomandată pentru majoritatea utilizatorilor)
- **Mai mare** — Text mai mare pentru o citire mai ușoară
- **Cel mai mare** — Dimensiune maximă (pentru probleme grave de vedere)

Pasul 3: Tema de Culoare



- **Deschis (implicit)** — Fundal alb, text negru
- **Întunecat** — Fundal negru, text alb (mai ușor de citit noaptea)
- **Albastru** — Temă albastru-deschis (potrivită și pentru utilizatorii cu daltonism)

Pasul 4: Permisiuni de Ștergere



- Activați sau dezactivați ștergerea istoricului apelurilor, mesajelor SMS și contactelor
- Pentru siguranță, **dezactivați ștergerea** pentru utilizatorii care ar putea șterge accidental informații importante
- Atingeți caseta de sub fiecare opțiune și alegeți **Permiteti** sau **Nu permiteti**

Pasul 5: Finalizare



- Atingeți bifa verde pentru a termina
- BIG Launcher va cere permisiuni pentru a accesa contactele, apelurile și mesajele
- Datele dumneavoastră nu sunt **niciodată** colectate sau trimise online

Setarea BIG Launcher ca Implicit

> 🎬 **Urmăriți:** Cum să setați BIG Launcher ca implicit

Când apăsați butonul **Ecran principal**, vi se va cere să alegeți un lansator:

1. Selectați **BIG Launcher** din listă
2. Atingeți **„Întotdeauna”** sau **„Setați ca implicit”**

Dacă acest meniu nu apare: 1. Deschideți **Setări de sistem** → **Aplicații** → **Aplicații prestabilite** → **Ecranul** 2. Selectați **BIG Launcher**

Setarea Aplicațiilor Implicite de Telefon și SMS

> 🎬 **Urmăriți:** Cum să setați aplicația implicită de telefon/SMS

BIG Phone ca Aplicație Implicită de Apelare

Automată Deschideți BIG Phone → atingeți **Da** când vi se cere să o setați ca aplicație prestabilită.

Manual: 1. Accesați **Setări de sistem** → **Aplicații** 2. Atingeți cele trei puncte (⋮) → **Aplicații prestabilite** 3. Atingeți **Aplicație pentru apeluri** → selectați **BIG Phone pentru seniori**

BIG SMS ca Aplicație Implicită de Mesagerie

Automată Deschideți BIG SMS → atingeți **Da** când vi se cere să o setați ca aplicație prestabilită.

Manual: 1. Accesați **Setări de sistem** → **Aplicații** → cele trei puncte (⋮) → **Aplicații prestabilite** 2. Atingeți **Aplicație pentru mesaje** → selectați **BIG SMS pentru seniori**

> ⚠️ **Important:** Doar aplicația de telefon implicită poate afișa ecranele de apeluri primite și accesa istoricul apelurilor. Doar aplicația de SMS implicită poate trimite și primi mesaje.

Cumpărarea Versiunii Complete

> 🎬 **Urmăriți:** Cum să cumpărați | Informații preț

Comparați prețurile tuturor planurilor pentru o singură aplicație și ale planurilor BIG Apps Suite PREMIUM pe pagina noastră de prețuri.

Verificarea Prețului

1. Atingeți cele trei puncte (⋮) de lângă ceas → **Preferințe**
2. Atingeți **Achiziționați/reîmprospătați versiunea completă**

3. Prețul apare în moneda dumneavoastră locală
4. Puteți cumpăra o aplicație BIG separat sau puteți debloca întreaga suită cu BIG Apps Suite PREMIUM.

Planurile lunare și anuale sunt abonamente care se reînnoiesc automat dacă nu sunt anulate. Planurile anuale se facturează pentru întregul an. Planul pe viață se achiziționează printr-o singură plată, fără plăți recurente. Atingeți **Alte opțiuni** pentru a compara planurile disponibile.

Clienții noi **BIG Apps Suite PREMIUM** beneficiază de o **perioadă de probă de 7 zile pentru planul anual**. Este necesară o metodă de plată. Dacă nu anulați înainte de încheierea perioadei de probă, Google Play va percepe prețul anual afișat.

Achizițiile pe viață existente rămân valabile pentru aplicațiile achiziționate inițial.

Cumpărare

1. Pentru **BIG Apps Suite PREMIUM**, deschideți **BIG Launcher**. Pentru a cumpăra doar BIG Phone sau BIG SMS, deschideți aplicația respectivă.
2. Deschideți **Preferințe** → **Achiziționați/reîmprospătați versiunea completă**.
3. Alegeți planul dorit. În BIG Launcher, atingeți **Alte opțiuni** pentru a compara planurile pentru suită cu cele doar pentru BIG Launcher. Oferta principală **Începe perioada mea de probă gratuită** este pentru planul anual al suitei.
4. Verificați suma, perioada de facturare și eventualele condiții ale perioadei de probă afișate de Google Play, apoi confirmați achiziția.
5. Reveniți la aplicație. Dacă ați achiziționat suita, deschideți **BIG Phone** și **BIG SMS** direct din BIG Launcher pentru a le activa licențele.

> ⚠️ **Păstrați chitanța de la Google Play.** Aceasta conține identificatorul comenzii, pe care echipa de asistență îl poate folosi dacă o achiziție nu este recunoscută.

Pentru a gestiona sau a anula un abonament, deschideți aplicația din care l-ați cumpărat: BIG Launcher pentru suită sau aplicația achiziționată pentru un plan destinat unei singure aplicații. Accesați **Preferințe** → **Achiziționați/reîmprospătați versiunea completă** → **Gestionează abonamentele**. În Google Play, selectați abonamentul, apoi atingeți **Anulați abonamentul** dacă doriți să opriți reînnoirile viitoare. Accesul continuă până la sfârșitul perioadei plătite.

Achiziționarea planului pe viață **nu** anulează automat un abonament existent. După activarea achiziției pe viață, folosiți **Gestionează abonamentele** pentru a anula abonamentul corespunzător dacă nu mai aveți nevoie de el.

Restaurarea Licenței

> 🎬 **Urmăriți:** Cum să restaurați o achiziție

Dacă ați plătit deja, dar funcțiile versiunii complete nu sunt disponibile, restaurați achiziția:

1. Conectați telefonul la internet. În **Google Play**, selectați **contul Google folosit pentru achiziția inițială**.
2. Pentru **BIG Apps Suite PREMIUM**, deschideți **BIG Launcher**. Dacă ați achiziționat o singură aplicație, deschideți aplicația cumpărată: **BIG Launcher**, **BIG Phone** sau **BIG SMS**.
3. Deschideți **Preferințe**: în BIG Launcher, atingeți cele trei puncte de lângă ceas, apoi **Preferințe**; în BIG Phone sau BIG SMS, atingeți butonul **Preferințe**.
4. Atingeți **Achiziționați/reîmprospătați versiunea completă**, apoi **Restaurează achizițiile**.
5. După restaurarea achiziției **BIG Apps Suite PREMIUM**, reveniți la BIG Launcher. Deschideți **BIG Phone** din BIG Launcher, reveniți, apoi deschideți **BIG SMS** din BIG Launcher pentru a activa licențele celor două aplicații.

O achiziție pentru o singură aplicație restabilește accesul doar la acea aplicație. Acești pași se aplică și după reinstalarea unei aplicații sau trecerea la un telefon nou.

Dacă tot nu aveți acces, verificați dacă Google Play folosește contul Google inițial. Pentru un abonament, deschideți **Preferințe** → **Achiziționați/reîmprospătați versiunea completă** → **Gestionează abonamentele** și verificați dacă abonamentul este încă activ. Dacă aveți în continuare nevoie de ajutor, trimiteți un e-mail la **contact@biglauncher.com**, incluzând identificatorul comenzii Google Play.

Cumpărare pentru Altă Persoană

> 🎬 **Urmăriți:** Cum să adăugați un card de credit într-un alt cont

Pentru a cumpăra un plan pe viață pe telefonul altei persoane folosind metoda dvs. de plată:

1. Pe telefonul persoanei respective, conectați-vă la contul Google căruia îi va aparține achiziția și deschideți Google Play → Metode de plată.
2. Adăugați metoda dumneavoastră de plată.
3. Pentru o achiziție pe viață a unei singure aplicații, deschideți aplicația pe care doriți să o cumpărați. Pentru planul pe viață pentru BIG Apps Suite PREMIUM, deschideți BIG Launcher.
4. Deschideți Preferinţe → Achiziționați/reîmprospătați versiunea completă → **Alte opțiuni**, alegeți opțiunea pe viață și urmați instrucțiunile de achiziție afișate de Google Play.
5. După achiziție, reveniți la Google Play → Metode de plată → Mai multe setări pentru plăți și eliminați cardul dumneavoastră din cont.

Achiziția pe viață rămâne activă după eliminarea cardului.

Partea 2 — 🏠 Ecranul Principal

Aspectul Ecranului Principal



Ecranul principal afișează:

- **Bara de sus:** Ceas, dată, nivel baterie, putere semnal
- **Zona principală:** Șase butoane mari pentru cele mai importante funcții
- **Meniu:** Trei puncte (⋮) lângă ceas pentru setări

Cele Șase Butoane Implicite

Buton	Pictogramă	Ce Face
Telefon	Verde	Acces la contacte, tastatura de apelare, istoricul apelurilor
Mesaje	Galben	Citiți și trimiteți mesaje text
Camera de luat vederi	—	Faceți fotografii
Galerie	—	Vizualizați fotografiile dumneavoastră
SOS	Roșu	Apeluri și mesaje de urgență
Aplicații	—	Accesați toate celelalte aplicații

Opțiuni Aspect Ecran

Exemple de aranjare a ecranului:



Aspect	Butoane	Ideal Pentru
3×5	15 butoane	Mai multe comenzi rapide pe un singur ecran
3×4	12 butoane	Mai multe butoane pe un singur ecran
3×3	9 butoane	Butoane mai mari
2×4	8 butoane	Text mai mare
2×2	4 butoane	Vedere foarte slabă
1×1	1 buton	Mod funcție unică





⚠️ **Avertisment privind aspectele 1×1 și 2×2:** Meniul cu trei puncte este ascuns în aceste aspecte. Butonul din stânga jos (2×2) sau butonul unic (1×1) devine automat o scurtătură către Preferințe. Dacă îl schimbați, puteți pierde accesul la setări. **Acces de urgență:** Țineți apăsat butonul din stânga sus timp de **30 de secunde**.

Portret și Peisaj



Butoane Care Clipesc

Când un buton clipește, înseamnă că există ceva nou. Telefon și Mesaje pot clipi pentru apeluri pierdute sau mesaje necitite. Alte butoane de scurtătură pentru aplicații pot clipi atunci când aplicația asociată postează o notificare Android.

- **Telefonul clipește** — Aveți apeluri pierdute
- **Mesaje clipind** — Aveți mesaje text necitite
- **Alte aplicații clipind** — Acea aplicație are o notificare (ex: WhatsApp, Gmail)

Clipirea pentru notificările aplicațiilor se activează din **Preferințe** → **Opțiuni de ecrane** → **Buton intermitent atunci când aplicația afișează o notificare**. Dacă scurtătura pentru BIG Phone, BIG SMS sau o altă aplicație din BIG Apps Suite clipește incorect, consultați **Aplicațiile BIG Apps Suite sunt privilegiate** în ghidul de referință al preferințelor.

Setarea unei Alarme

1. Atingeți **ceasul** sau **data** pe ecranul principal
2. Se deschide aplicația de alarmă a telefonului dumneavoastră
3. Setați-vă alarma ca de obicei
4. Când o alarmă este setată, o mică pictogramă de clopoțel (🔔) apare lângă ceas

Accesarea Preferințelor

Preferințele pot fi deschise din meniul cu trei puncte, din lista de aplicații când elementul Preferințe este activat sau prin accesul de urgență de pe ecranul principal. Îngrijitorii pot proteja accesul din **Preferințe** → **Meniul preferințe** → **Protejare meniu**.

> 🎬 **Urmăriți:** Cum să afișați Preferințele



Metoda 1 — Trei puncte (cea mai simplă): - Atingeți cele trei puncte (⋮) de lângă ceas → **Preferințe**

Metoda 2 — Din lista de aplicații: - Deschideți **Aplicații** → găsiți **BIG Launcher Preferințe**

Metoda 3 — Acces de Urgență: - Țineți apăsat butonul din stânga sus de pe ecranul principal timp de **30 de secunde**

Partea 3 — 📞 Telefon și Apeluri

Ecranul Telefon



Atingeți **Telefon** pe ecranul principal pentru a vedea:

1. **Contactele mele** — Toate contactele cu numere de telefon
2. **Preferat** — Contactele preferate
3. **Formați numărul** — Tastatură pentru formarea manuală a numerelor
4. **Apeluri recente:** — Istoricul apelurilor

Efectuarea unui Apel din Contacte



1. Atingeți **Telefon** → **Contactele mele** (sau **Preferat**)
2. Derulați lista de contacte sau folosiți caseta de căutare, dacă este activată
3. Atingeți contactul pe care doriți să-l apelați
4. Atingeți numărul de telefon
5. Alegeți **Apel** din meniu

Utilizarea Tastaturii Numerice



1. Atingeți **Telefon** → **Formați numărul**
2. Atingeți numerele de pe tastatură
3. Pentru a șterge ultima cifră, atingeți afișajul numeric din partea de sus

4. Dacă opțiunea **Atingerea prelungită șterge tot numărul format** este activată în Preferinţe → Telefon, țineți apăsat pe câmpul în care este afișat numărul pentru a-l șterge.
5. Atingeți butonul verde cu telefon. Dacă apare un meniu de acțiuni, alegeți **Apel**.

Fereastra de dialog cu simboluri a tastaturii de apelare poate include **Lipește din clipboard** și **Ieșiți din telefon**. Alegeți simbolurile și acțiunile disponibile folosind **Arată în dialogul cu simboluri:** din Preferinţe → Telefon.

Dacă un apel așteaptă înainte de a trimite cifre suplimentare, BIG Phone vă poate întreba dacă doriți să aplicați codurile rămase. Alegeți **Da** pentru a trimite cifrele prin BIG Phone sau **Nu** pentru a lăsa Android să continue.

În Timpul unui Apel

Ecranul apelului activ poate fi simplificat din **Preferințe** → **Telefon**. Puteți ascunde tastatura, butonul de punere în așteptare, butonul de dezactivare a microfonului, selectorul de ieșire audio, durata și alte butoane. Pentru protecție împotriva atingerilor accidentale, folosiți **Solicitați încheierea apelului**, **Confirmă toate acțiunile pe ecranul de apel** sau **Spațiu gol în partea de sus a ecranului de apel activ**.

Butoane disponibile în timpul unui apel:

- **Încheiați apelul** (roșu) — Încheierea apelului

- **Difuzor** — Activarea/dezactivarea difuzorului
- **Stinge sunetul** — Activarea/dezactivarea microfonului
- **Tastatură** — Tastatură numerică (pentru sisteme telefonice automate)
- **În așteptare** — Punerea apelului în așteptare
- **Bluetooth** — Comutați la setul cu cască Bluetooth

Funcții de Siguranță ale Ecranului de Apel

- **Buton Comprimare/Extindere** — Ascunde toate butoanele, cu excepția „Încheiați Apelul”
- **Spațiu gol în partea de sus** — Împiedică urechea dumneavoastră să apese butoane
- **Confirmați încheierea apelului** — Confirmare opțională înainte de a închide apelul

Simplificarea Meniului de Apel

> 🎬 **Urmăriți:** Cum să simplificați meniul de apel

Când atingeți un contact, apare un meniu cu opțiuni de apel și SMS. Puteți simplifica acest lucru:

Eliminarea opțiunii SMS: 1. **Preferințe** → **Agendă** → dezactivați **Arată opțiune mesaj în dialog de apel** 2. Acum va fi afișată doar opțiunea **Apel** — aceasta servește drept confirmare și previne apelurile accidentale

Apelare directă (fără niciun meniu): 1. **Preferințe** → **Agendă** → activați **Nici un meniu la apelarea contactului** 2. Atingerea unui contact va iniția imediat apelul

> ⚠️ Nu recomandăm dezactivarea meniului de confirmare — altfel, apeluri aleatorii pot fi inițiate oricând la manipularea telefonului.

Dispozitiv Audio Implicit

> 🎬 **Urmăriți:** Cum să schimbați dispozitivul audio implicit

1. Deschideți **Preferințe** → **Telefon** → **Dispozitiv audio predefinit pentru apeluri**.
2. Selectați dispozitivul audio pe care doriți să îl utilizați:
    - **Implicit** — Comportamentul obișnuit al telefonului
    - **Receptor** — Micul difuzor pe care îl țineți la ureche
    - **Bluetooth** — Cască Bluetooth conectată
    - **Cască cu fir** — Căști cu fir
    - **Difuzor** — Difuzor pentru mâini libere

Schimbarea dispozitivului în timpul unui apel: Atingeți butonul pentru dispozitivul audio. Acesta fie afișează o listă de dispozitive, fie trece de la unul la altul, în funcție de setarea din **Preferințe** → **Telefon** → **Funcționalitate buton dispozitiv audio**. Pot fi selectate doar dispozitivele disponibile.

Telefoane cu Dual SIM

Pe un telefon cu două cartele SIM, alegeți cartela SIM pentru apel când vi se solicită.

Istoric Apeluri





1. Atingeți **Telefon** → **Apeluri recente:**.
2. Pentru a apela un număr din istoric, atingeți înregistrarea corespunzătoare și alegeți acțiunea de apelare dacă apare un meniu.
3. Pentru a elimina o înregistrare, deschideți-o și atingeți **Ștergere**, dacă ștergerea este activată.

Pictogramele tipurilor de apel:

- **Săgeată verde** — Ieșire (dumneavoastră ați apelat)
- **Săgeată albastră** — Intrare (ei v-au apelat)
- **Săgeată roșie** — Apel pierdut

Activați **Apeluri ratate:** pentru a afișa apelurile ratate înaintea istoricului complet al apelurilor. Deschiderea detaliilor unui apel ratat îl marchează ca vizualizat. Folosiți **Marchează toate ca vizualizate** pentru a marca celelalte apeluri ratate ca vizualizate. În **Preferințe** → **Telefon**, **Arată apelurile cu excepția:** ascunde tipurile de apel selectate din jurnalul de apeluri.

Partea 4 — 👥 Contacte

Vizualizarea Contactelor



1. Atingeți **Telefon** → **Contactele mele**
2. Derulați lista sau folosiți câmpul de căutare, dacă este activat
3. Atingeți orice contact pentru a vedea detaliile acestuia

Detaliile contactului pot include: - Numere de telefon — Atingeți pentru a apela sau trimite SMS - Adrese de email — Atingeți pentru a trimite email - Site-uri web, note, ziua de naștere/aniversare

Contacte Preferate

1. Deschideți detaliile unui contact
2. Atingeți **Adăugați preferat** — contactul apare în lista **Preferat**
3. Atingeți **Eliminați preferat** pentru a anula acțiunea

Adăugarea unui Contact Nou





1. Atingeți **Telefon** → **Adăugare contact**
2. Introduceți numele contactului în câmpul **Nume**
3. Atingeți **Adaugă telefon** și introduceți numărul de telefon
4. Puteți adăuga mai multe numere (Acasă, Mobil, Serviciu)
5. Atingeți **Adăugați email** pentru adrese de email
6. Atingeți **Salvați**

Adăugarea unei Fotografii la un Contact





1. Deschideți contactul → atingeți **Setare fotografie**
2. Alegeți **Galerie** (fotografie existentă) sau **Camera de luat vederi** (realizați o fotografie nouă)
3. Utilizați instrumentul de decupare pentru a selecta zona dorită
4. Atingeți butonul verde **Salvați**

Editarea unui Contact

1. Deschideți contactul → atingeți **Editare**
2. Efectuați modificările
3. Atingeți **Salvați**

Ștergerea unui Contact



> 🎬 **Urmăriți:** Cum să ștergeți istoricul/SMS-urile/contactele

Ștergerea este **dezactivată implicit** pentru a preveni ștergerile accidentale. Pentru activare: 1. **Preferințe** → **Agendă** → activați **Adaugă opțiunea de ștergere contacte** 2. Sau rulați din nou **asistentul de configurare** și modificați permisiunile de ștergere

---

Partea 5 — 💬 Mesaje (SMS)

Citirea Mesajelor



1. Atingeți **Mesaje** pe ecranul de pornire
2. Veți vedea conversații recente cu numele contactelor și ultimul mesaj
3. Atingeți o conversație pentru a citi toate mesajele

Culori mesaje: - **Chenar verde** — Mesaje trimise de dumneavoastră - **Chenar galben** — Mesaje primite de dumneavoastră - **Bifă** — Mesajul a fost livrat

Trimiterea unui Mesaj Nou







1. Atingeți **Mesaje** → **Scrieți un nou mesaj**
2. Alegeți un contact sau introduceți un număr de telefon manual
3. Tastați mesajul dumneavoastră
4. Atingeți **Trimite**

> 💡 **Limită de caractere:** Un SMS conține 160 de caractere (70 cu emoji/caractere speciale). Mesajele mai lungi sunt împărțite în mai multe SMS-uri.

Răspuns la un Mesaj

1. Deschideți conversația
2. Atingeți **Răspuns**
3. Scrieți mesajul → atingeți **Trimite**

Opțiuni Mesaje



Atingeți un mesaj pentru a-i deschide detaliile. Acțiunile disponibile includ Apelați acum, Răspundeți, Retrimiteți, Redirecționați și Ștergeți (dacă ștergerea este activată).

Mesaje MMS (Imagini)

Dacă cineva trimite o imagine sau un videoclip: 1. Mesajul afișează **"Acesta este un MMS"** 2. Atingeți **Descarcă** pentru a obține mesajul complet 3. Atingeți din nou pentru a-l vizualiza

BIG SMS poate primi MMS-uri, inclusiv text și atașamente, dar nu poate crea un MMS nou.

Șabloane SMS

Creați șabloane de mesaje pentru răspunsuri rapide: 1. În editorul de mesaje, atingeți **Șabloane** 2. Atingeți **Creați** → scrieți mesajul → salvați 3. Data viitoare, atingeți **Șabloane** și selectați mesajul salvat

Suport Dual SIM

Pe un telefon cu două cartele SIM, activați suportul pentru două cartele SIM în Preferinţe → Mesaje pentru a putea selecta cartela SIM la trimiterea unui mesaj.

Ștergerea Mesajelor

> 🎬 **Urmăriți:** Cum să ștergeți istoricul/SMS-urile/contactele

Ștergerea este **dezactivată implicit**. Pentru a o activa: 1. **Preferințe** → **Mesaje** → activați **Afișează butonul Ștergere**

Puteți șterge: - Mesaje individuale - Întregi conversații - Toate mesajele deodată

> ⚠️ **Avertisment:** Ștergerea în masă nu poate fi anulată!

Notificări SMS

Notificările pentru mesaje sunt controlate atât de BIG SMS, cât și de canalele de notificare Android. Folosiți **Preferințe** → **Mesaje** → **Notificare despre mesaj de sistem** și **Sunet și configurare vizuală**. Afișarea pe tot ecranul peste ecranul de blocare poate necesita permisiunea Android pentru notificări pe tot ecranul.

> 🎬 **Urmăriți:** Notificări SMS pe Android 10+



Tipuri de Notificări

- **Butonul cu semnal luminos intermitent** — Butonul Mesaje clipește pe ecranul de pornire
- **Sunet** — Se aude un ton de notificare
- **Vibrații** — Telefonul vibrează
- **Pop-up pe ecran** — Mesajul apare pe ecran
- **Iluminare LED** — Indicatorul luminos de notificare al telefonului clipește

Configurarea Notificărilor pe Android 10+

Metoda 1 — Prin bara de notificări: 1. Trageți în jos bara de notificări 2. Atingeți lung notificarea **"BIG SMS pentru seniori"** 3. Atingeți **Detalii** → **Mesaj sosit** 4. Setați stilul și sunetul notificărilor

Metoda 2 — Prin setările de sistem: 1. **Setări de sistem** → **Notificări** → **Afișați toate** → **BIG SMS pentru seniori**

Durata vibrații

- Niciuna (0s) | Scurtă (0.5s) | Optimă (1s) | Lungă (2s)

Notificări Repetate

Setați notificările să se repete la fiecare 5, 15, 30 sau 60 de minute până citiți mesajul.

Rezolvarea Problemelor de Clipire a Butonului SMS

> 🎬 **Urmăriți:** Remediați clipirea SMS

Pe unele dispozitive, butonul SMS clipește constant chiar și atunci când nu există niciun mesaj SMS necitit. Pentru a remedia, utilizați opțiunile normale din Preferințe:

1. Atingeți cele trei puncte (⋮) → **Preferințe** → **Opțiuni de ecrane**
2. Activați **Buton intermitent atunci când aplicația afișează o notificare**
3. Activați **Acces la notificări** pentru BIG Launcher → atingeți **Permiteti**
4. Dacă BIG SMS continuă să clipească incorect, dezactivați **Aplicațiile BIG Apps Suite sunt privilegiate**
5. Reveniți la ecranul de pornire → atingeți cele trei puncte → **Setați butoane**
6. Atingeți butonul SMS → alegeți **Aplicație** → selectați **"BIG SMS pentru seniori"**

Butonul ar trebui acum să funcționeze normal.

Partea 6 — 🔲 Ecrane și Butoane

Înțelegerea Ecranelor

Gândiți-vă la ecrane ca la **pagini într-o carte**. Ecranul principal este pagina 1. Puteți adăuga mai multe pagini cu butoane diferite.



Adăugarea unui Ecran Nou

> 🎬 **Urmăriți:** Cum să adăugați ecrane și să personalizați butoanele





1. Atingeți cele trei puncte (⋮) → **Preferințe** → **Customizare butoane și ecrane**
2. Atingeți **Adăugați ecran**
3. Atingeți **Da** pentru a lega noul ecran de ultimul buton al ecranului anterior
4. Ultimul buton anterior (de obicei Aplicații) se mută pe noul ecran



Navigare prin Glisare Între Ecrane

În loc să atingeți butoanele pentru a trece de la un ecran la altul, puteți glisa spre stânga și spre dreapta.





1. Deschideți **Preferințe** → **Opțiuni de ecrane** și activați **Utilizare deget pentru a naviga între ecrane**.
2. Deschideți **Mod trecere** și alegeți:
    - **De la meniul acasă spre dreapta** — Ecranul principal → Ecranul 2 → Ecranul 3 (se oprește la final)
    - **În buclă** — După ultimul ecran, glisarea vă readuce la ecranul principal

> ⚠️ **Avertisment memorie:** Navigarea prin glisare utilizează mai multă memorie a telefonului. Dacă BIG Launcher devine lent, dezactivați glisarea sau reduceți numărul de ecrane. Când navigarea prin glisare este activată, butoanele nu sunt accesibile prin tastatură, deci utilizatorii de tastatură sau comutatoare ar putea avea nevoie de aceasta dezactivată.

Personalizarea Butoanelor

> 🎬 **Urmăriți:** Personalizați butoanele


16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Atingeți cele trei puncte (⋮) → **Setați butoane**
2. Atingeți butonul pe care doriți să-l schimbați
3. Alegeți din opțiunile disponibile:

Opțiune	Ce Face
Aplicație	Deschide orice aplicație
Detalii contact	Afișează informațiile unei persoane

Opțiune	Ce Face
Apel/SMS direct	Apelează un număr, deschide editorul de mesaje sau vă întreabă ce acțiune să folosească
Mergi la ecran	Leagă la un alt ecran
Scurtătură la site-ul web	Deschide un site web
SOS	Deschide ecranul de urgență
Comutare Wi-Fi	Activează/dezactivează Wi-Fi (verde=ON, roșu=OFF)
Comutare Bluetooth	Activează/dezactivează Bluetooth
Mod avion	Activează/dezactivează modul avion
Aplicații	Deschide lista completă de aplicații
Preferințe	Deschide setările BIG Launcher
Widget extern	Adaugă o mini-aplicație (calendar, vreme) la un buton
Comenzi rapide externe	Scurtături specifice aplicației din alte aplicații
Revenire	Restaurarea funcționalității originale a butonului
Șterge	Elimină funcționalitatea butonului (îl lasă gol)

> 💡 **Despre widget-urile externe:** Spațiul pe un buton este limitat — vă recomandăm să folosiți **widget-uri mai mici** pentru a menține lizibilitatea. Aplicația părinte se lansează de obicei când atingeți widget-ul pe ecranul principal.
>
> 💡 **Rămâneți fără spațiu?** Puteți adăuga mai multe ecrane sau schimba aspectul pentru a include mai multe butoane.

Asignarea unui Contact unui Buton

> 🎬 **Urmăriți:** Asignați contact la buton

1. Atingeți cele trei puncte → **Setați butoane**, apoi atingeți butonul pe care doriți să îl modificați.
2. Alegeți **Detalii contact** pentru a deschide detaliile de contact ale persoanei sau **Apel/SMS direct** pentru a apela un anumit număr ori a-i trimite un mesaj.
3. Selectați contactul. Pentru **Apel/SMS direct**, selectați numărul de telefon, apoi alegeți **Apel**, **Scrieți mesajul** sau **Întrebați dacă să sunați sau să trimiteți mesaje** în secțiunea **Acțiune buton**.

Fotografia contactului apare pe buton. Pentru a păstra confirmarea înainte de apelare, lăsați opțiunea **Preferințe** → **Agendă** → **Nici un meniu la apelarea contactului** dezactivată.

Asignarea unui Contact WhatsApp

> 🎬 **Urmăriți:** Asignați contact WhatsApp

1. Cele trei puncte (⋮) → **Setați butoane** → atingeți butonul
2. Selectați **Comenzi rapide externe**
3. Găsiți **WhatsApp** în listă
4. Selectați contactul

Schimbarea pictogramelor butoanelor



1. În timp ce editați un buton, atingeți **Schimbare pictogramă**
2. Alegeți din: iconițe **Interne**, **Pachete de iconițe**, **Teme** sau **Din aplicație**
3. Atingeți **Descarca mai multe** pentru a obține pachete suplimentare de pictograme

Etichete Text pentru Butoane

1. În timp ce editați un buton, atingeți **Setare etichetă**
2. Tastați un nume scurt (ex. "Fiu", "Doctor", "Vremea")
3. Deschideți **Preferințe** → **Opțiuni de ecrane** pentru a ajusta dimensiunea și poziția etichetei sau activați **Inversarea culorilor etichetelor de text**.

> 💡 Activați **Preferințe** → **Opțiuni de ecrane** → **Activarea etichetării automate de text** pentru a denumi automat butoanele nou atribuite.

Intermitența Butoanelor pentru Notificări de Aplicații

Când atribuiți o aplicație unui buton, BIG Launcher vă poate cere să activați accesul la notificări, astfel încât butonul să poată clipi când aplicația respectivă primește o notificare.

Faceți ca butoanele să clipească atunci când aplicații precum WhatsApp sau Gmail au notificări. Pentru aplicațiile BIG Apps Suite, legătura internă privilegiată poate folosi pictograme mai potrivite și date diferite pentru clipire. Dacă clipirea nu corespunde comenzii rapide a aplicației, dezactivați **Aplicațiile BIG Apps Suite sunt privilegiate** și creați manual o comandă rapidă obișnuită.

> 🎬 **Urmăriți:** Configurarea intermitenței butoanelor

1. Mai întâi, creați o scurtătură a aplicației pe un buton de pe ecranul principal:
2. Atingeți cele trei puncte (⋮) → **Setați butoane**
3. Atingeți butonul pe care doriți să-l personalizați
4. Selectați **Aplicație** și alegeți aplicația dorită (de exemplu, WhatsApp)
5. Reveniți la ecranul de pornire → atingeți cele trei puncte → **Preferințe**
6. Atingeți **Opțiuni de ecrane**
7. Activați **Buton intermitent atunci când aplicația afișează o notificare**
8. Va apărea un ecran de sistem — activați **Acces la notificări** pentru BIG Launcher și atingeți **Permiteti**
9. Reveniți la ecranul principal — când aplicația primește o notificare nouă, butonul va începe să clipească

> 💡 Doriți să măriți toate notificările de pe telefon? Încercați aplicația noastră **BIG Notifications**.

Partea 7 — 🎨 Teme și Aspect

Teme Incorporate

Temă	Descriere
Deschisă (implicită)	Fundal alb, text negru — bună pentru camere luminoase
Întunecat	Fundal negru, text alb — mai ușor pe timp de noapte
Albastru	Albastru deschis — aspect alternativ



Pentru a schimba tema: Preferințe → **Aspect** → **Selectați tema**

Pentru a descărca mai multe: Atingeți **Descarca mai multe** în selectorul de teme.

Dimensiune font

Preferințe → Aspect → Dimensiune font

- **Implicit** — Standard
- **Mai mare** — Mai mare
- **Cel mai mare** — Maximă

Orientarea Ecranului

Preferințe → Aspect → Selectați orientarea ecranului

- **Automată** — Ecranul se rotește odată cu telefonul
- **Orizontal** — Întotdeauna în modul peisaj
- **Vertical** — Întotdeauna în modul portret

Mod Ecran Complet

Modul pe tot ecranul ascunde bara de stare Android din partea de sus a ecranului.

1. Deschideți **Preferințe → Aspect** și activați **Pe tot ecranul**.
2. Activați **Arată indicatoar semnal mare** pentru a păstra vizibil un indicator mare al bateriei.
3. Deschideți **Indicator de semnal** și alegeți **Telefon** sau **Wi-Fi**, în funcție de semnalul pe care doriți să îl vedeți.

Modul pe tot ecranul face ca panoul de notificări să fie mai puțin accesibil imediat, dar nu blochează setările de sistem Android.

Margini Sigure

Previne atingerile accidentale pe ecranele „edge-to-edge”:

Preferințe → Aspect → Dimensiunea limitei de siguranta. Alegeți o dimensiune a marginilor între 0% și 15%.

Partea 8 — 🆘 Urgență SOS



Butonul roșu **SOS** poate efectua automat următoarele acțiuni: 1. Trimite un SMS de urgență cu locația dvs. 2. Apelează un anumit număr de telefon

Configurarea SMS-ului SOS

1. **Preferințe** → **SOS**
2. Activați **Trimite SMS**
3. Introduceți numerele de telefon în **Număr SMS** (separați-le prin virgule)
4. Scrieți mesajul de urgență în **Text SMS**
5. Setați **Timp SMS** — numărul de secunde înainte de trimitere (vă oferă timp să anulați)
6. Activați **Adăugați localizare GPS** pentru a include locația dvs.

Exemplu de configurare: - Telefon: Introduceți numărul de telefon complet al persoanei de încredere; separați numerele multiple prin virgule. - Text: `Ajutor! Urgență!` - Timp de așteptare: `5 secunde` - GPS: Activat

Configurarea Apelului SOS

1. **Preferințe** → **SOS**
2. Activați **Apel**
3. Introduceți numărul de telefon în **Apelare telefon**
4. Setați **Timp de așteptare** — numărul de secunde de așteptare după trimiterea SMS-ului

Utilizarea SOS

Trimiterea automată funcționează numai când BIG SMS este aplicația implicită de mesagerie. În caz contrar, mesajul SOS este copiat în aplicația implicită de mesagerie.

1. Atingeți **SOS** pe ecranul de pornire
2. Apare o numărătoare inversă
3. Pentru a anula, atingeți **Anulare**
4. După numărătoarea inversă: dacă BIG SMS este aplicația implicită de mesagerie, SMS-ul este trimis; în caz contrar, este copiat în aplicația implicită de mesagerie. Apoi, apelul este efectuat cu **difuzorul activat**.

> ⚠️ **Limitări:** - **Nu puteți** folosi numere de urgență precum 911 sau 112 (restricție Android) - Folosiți în schimb numerele membrilor familiei sau ale îngrijitorilor - GPS este cel mai precis în aer liber; este mai puțin precis în interior

Opțiunea SMS Dual

Activați **Trimite GPS SMS** pentru a trimite două mesaje: 1. Primul SMS — imediat, cu locația aproximativă 2. Al doilea SMS — după ce GPS determină o locație mai precisă

Partea 9 — 🔒 Securitate și Restricții

Protecție prin parolă

> 🎬 **Urmăriți:** Protecția cu parolă

Protejați setările, astfel încât numai dumneavoastră sau un îngrijitor să le puteți schimba:

1. Trei puncte (⋮) → **Preferințe** → **Meniul preferințe**
2. Activați **Protejare meniu**
3. Atingeți **Parola** și introduceți parola
4. Parola poate fi goală (doar apăsați OK) sau un cod specific

> ⚠️ **Avertisment:** Notați parola și păstrați-o. Dacă o uitați, citiți Parolă uitată înainte de a șterge datele aplicației sau de a reinstala BIG Launcher.

Ce se poate proteja: - **Meniul preferințe** — Este necesară parola pentru a deschide setările - **Setări de sistem** — Este necesară parola pentru a accesa setările Android

> 💡 **Sfat:** Chiar dacă setările de sistem sunt protejate prin parolă, utilizatorul le poate accesa în continuare trăgând în jos bara de notificări din partea de sus (aceasta este o funcție Android care nu poate fi dezactivată). Pentru a îngreuna accesul, activați **Pe tot ecranul** în **Preferințe** → **Aspect** — astfel, bara de notificări este ascunsă pe ecranul de pornire și sunt necesare două glisări separate în jos pentru a o accesa.

Preferințe în BIG Phone / BIG SMS

Când deschideți BIG Phone sau BIG SMS din BIG Launcher, acestea preiau setările BIG Launcher și nu afișează elementul Preferințe. Configurați-le din BIG Launcher → **Preferințe** → **Telefon** sau **Mesaje**. Fără BIG Launcher, **Preferințe** este primul element din meniul lor.

> 💡 Dacă aveți nevoie de acest element chiar și atunci când le deschideți din BIG Launcher, bifați **Arată butonul de Preferințe** din meniul **Preferințe → BIG Apps Suite** al aplicației respective.

Moștenirea Setărilor Între Aplicații

> 🎬 **Urmăriți:** Explicarea moștenirii setărilor

Pentru o configurare unitară, faceți modificările în **BIG Launcher → Preferințe** și păstrați opțiunea **Importare configurație** activată în BIG Phone și BIG SMS.

Configurare recomandată:

1. Configurați totul în BIG Launcher până când sunteți mulțumit de setări.
2. Din BIG Launcher, deschideți **BIG Phone**, apoi reveniți la BIG Launcher.
3. Din BIG Launcher, deschideți **BIG SMS**, apoi reveniți la BIG Launcher.

Deschiderea fiecărei aplicații asociate din BIG Launcher aplică setările în aplicația respectivă. Repetați ultimii doi pași după ce faceți alte modificări în BIG Launcher.

Modificările făcute doar în BIG Phone sau BIG SMS **nu** modifică BIG Launcher. De exemplu, dacă modificați o setare în BIG Phone, apoi modificați setările în BIG Launcher și deschideți BIG Phone din acesta, BIG Phone preia setările din BIG Launcher. Acest lucru poate suprascrie modificările făcute doar în BIG Phone. Același lucru este valabil și pentru BIG SMS.

Pentru a păstra setări separate: deschideți **Preferințe → BIG Apps Suite** în aplicația asociată și dezactivați **Importare configurație**. Aplicația respectivă își va păstra apoi propriile setări, în loc să le preia din BIG Launcher.

Controlul Permisiunilor de Ștergere

> 🎬 **Urmăriți:** Ștergeți istoric/SMS/contacte

Ștergerea este **dezactivată implicit** pentru siguranță. Pentru a activa:

Ce să Ștergeți	Unde să Activați
Agendă	Preferințe → Agendă → "Adaugă opțiunea de ștergere contacte"
Istoricul apelurilor	Preferințe → Telefon → "Permite ștergerea elementelor din jurnalul de apeluri"
Mesaje SMS	Preferințe → Mesaje → "Afișează butonul Ștergere"

Sau rulați din nou **expertul de configurare** (Preferinţe → Expertul de instalare) și modificați permisiunile pe ecranul cu coșul de gunoi.

Opțiuni de ștergere în masă (când sunt activate): - Intrări individuale sau conversații întregi - Tot istoricul pentru un contact specific - Tot istoricul apelurilor sau toate mesajele

> ⚠️ **Ștergerea în masă nu poate fi anulată!**

Ascunderea Aplicațiilor

1. **Preferințe** → **Aplicații** → **Aplicații permise**
2. Atingeți o aplicație pentru a o ascunde (afișată ca "dezactivată")
3. Utilizați **Dezactivează tot** / **Activează tot** pentru modificări în masă

Acces de Urgență la Preferințe

Pe **Ecranul**, țineți apăsat **butonul din stânga sus timp de 30 de secunde** pentru a deschide preferințele.

Această metodă funcționează numai pe ecranul de pornire și **nu** ocolește protecția prin parolă. Dacă opțiunea **Protejare meniu** este activată, aveți în continuare nevoie de parolă.

Partea 10 — ♿ Accesibilitate

TalkBack (Cititor de Ecran)

BIG Launcher funcționează cu TalkBack de la Android pentru utilizatorii nevăzători: 1. Activați TalkBack în **setările de accesibilitate** ale telefonului dumneavoastră 2. BIG Launcher citește cu voce tare numele butoanelor, titlurile ecranelor, contactele și mesajele

Optimizări în preferințe: - **Talkback: nu citi denumirea aplicației** — Accelerează citirea titlurilor ecranelor - **Talkback: imagine butoane** — Folosiți această remediere de compatibilitate dacă TalkBack întâmpină probleme cu butoanele cu imagini

Când TalkBack este activat, dezactivați **Vorbeste pe apasare lunga** pentru a evita citirea vocală dublă.

Vorbeste pe apasare lunga

Chiar și fără TalkBack: 1. **Preferințe** → **Accesibilitate** → activați **Vorbeste pe apasare lunga** 2. Țineți degetul pe orice buton sau text pentru a auzi conținutul citit cu voce tare

Pop-up pe apasare lunga

1. **Preferințe** → **Accesibilitate** → activați **Pop-up pe apasare lunga**
2. Ținerea apăsată a unui buton afișează un pop-up cu descrierea acestuia

Sfaturi pentru Contrast Ridicat și Text Mare

- Folosiți **tema Întunecată** pentru contrast maxim
- Setați dimensiunea textului la **Cel mai mare**
- Configurați **Dimensiunea limitei de siguranta** pentru a preveni atingerile pe margini
- Utilizați **modul ecran complet** cu indicatorul mare al bateriei și indicatorul de semnal selectat

Fotografii Mari de Contact

1. **Preferințe** → **Telefon** → **Dimensiunea fotografiilor contactelor**
2. Alegeți cât spațiu este rezervat pentru fotografia apelantului pe ecranul de apel

Feedback Haptic (Vibrații)

Preferințe → **Accesibilitate** → activați **Activați vibrare la atingere**

Telefonul dumneavoastră vibrează ușor la fiecare apăsare de buton.

Opțiuni de Control

Mod	Comportament
Apăsări scurte	Atingere rapidă activează
Apăsare scurtă & lungă	Atât apăsarea scurtă, cât și cea lungă activează butonul. Citirea vocală la apăsare lungă și afișarea unei ferestre pop-up la apăsare lungă pot funcționa, de asemenea, dacă sunt activate.

Tastatură Hardware și Comutatoare de Accesibilitate

Pentru controlul prin tastatură sau comutator, dezactivați **Utilizare deget pentru a naviga între ecrane**, deoarece navigarea prin glisare face butoanele inaccesibile de la tastatură. Activați **Buton activ în jurul widget-urilor** atunci când widgeturile trebuie să poată primi focalizarea de la tastatură.

1. **Preferințe** → **Opțiuni de ecrane** → activați **Buton activ în jurul widget-urilor**
2. Utilizați tastele săgeată pentru a naviga, OK/Enter pentru a selecta, Înapoi pentru a reveni

Tecla Shield: BIG Launcher suportă comutatoare externe, dispozitive "sip-and-puff" și joystick-uri prin interfața pentru scaun cu rotile Tecla Shield.

Partea 11 — 📲 Aplicații





Accesarea Aplicațiilor

Atingeți **Aplicații** pe ecranul de pornire pentru a vedea aplicațiile instalate. Elementul Preferințe poate fi ascuns, plasat deasupra aplicațiilor sau sub acestea din **Preferințe** → **Aplicații** → **Arată elementul Preferințe**.

Aplicații Recente

1. **Preferințe** → **Aplicații** → activați **Afișați aplicații recente**
2. Setați câte aplicații să fie afișate folosind **Numărul aplicațiilor recente**

Căutarea Aplicațiilor

1. Atingeți caseta de căutare din partea de sus a listei de aplicații
2. Începeți să tastați numele aplicației

> 💡 Activați **Căutare mai bună a aplicațiilor** din Preferinţe → Aplicaţii pentru a căuta în interiorul numelor (de exemplu, „book” găsește „Facebook”).

Afișarea Preferințelor în Lista de Aplicații

Dacă telefonul nu are un buton de meniu: 1. **Preferințe** → **Aplicații** → **Arată elementul Preferințe** 2. Alegeți: **Nu se afișează**, **Deasupra aplicatiilor** sau **Sub aplicatii**

Partea 12 — ⚙️ Setări și Sistem

Transferul Licenței

Pe noul telefon, instalați aplicațiile BIG pe care le-ați cumpărat și folosiți **același cont Google** ca la achiziția inițială.

1. Pentru **BIG Apps Suite PREMIUM**, deschideți **BIG Launcher**. Dacă ați cumpărat o singură aplicație, deschideți aplicația cumpărată.
2. Accesați **Preferințe** → **Achiziționați/reîmprospătați versiunea completă** → **Restaurează achizițiile**.
3. Pentru suită, reveniți la BIG Launcher și deschideți **BIG Phone** și **BIG SMS** direct din acesta pentru a le activa licențele.

Restaurarea unei achiziții restabilește accesul plătit, nu și aranjarea anterioară a ecranului de pornire sau setările anterioare. Dacă accesul lipsește în continuare, urmați pașii din Restaurarea licenței.

Verificarea Versiunii Aplicației Dumneavoastră

> 🎬 **Urmăriți:** Cum să verificați versiunea

1. **Setări de sistem** → **Aplicații** → atingeți **BIG Launcher** (sau BIG Phone / BIG SMS)
2. Derulați până jos — numărul versiunii este afișat
3. Pentru versiunea Android: **Setări de sistem** → **Despre telefon** → **Informații software**

Revenirea la Launcher-ul Original

1. **Preferințe** → **Elimină BIG Launcher ca launcher predefinit**
2. Apăsați butonul Acasă
3. Alegeți lansatorul (launcher-ul) dumneavoastră original

Partea 13 — ⚙️ Referința Preferințelor

Relații importante între setări

Unele Preferințe funcționează împreună și ar trebui explicate înainte de referința detaliată:

- Modul ecran complet ascunde bara de stare Android din partea superioară a ecranului. Când este activat, indicatorii de baterie și semnal ai BIG Launcher devin mai utili, deoarece indicatorii normali Android pot să nu fie vizibili pe ecranul principal.
- Protejarea setărilor de sistem poate solicita o parolă înainte de a deschide setările de sistem Android din BIG Launcher. Android-ul în sine poate permite totuși accesul prin panoul de notificări. Modul ecran complet face acest lucru mai dificil, deoarece bara de notificări este ascunsă pe ecranul principal.
- Clipirea butoanelor pentru apeluri pierdute, mesaje și alte notificări ale aplicațiilor depinde de accesul la notificări și de modul în care este atribuit butonul. Aplicațiile BIG Apps Suite pot folosi legături interne privilegiate. Dacă butoanele nu clipesc așa cum vă așteptați, dezactivați Aplicaţiile BIG Apps Suite sunt privilegiate și creați manual o comandă rapidă obișnuită către aplicație în Customizare butoane şi ecrane.
- Ecranul pentru apelurile primite depinde de permisiunile Android, de canalele de notificare, de gestionarea bateriei și de faptul că BIG Phone este sau nu aplicația de telefonie implicită. Dacă ecranul complet de apel nu poate fi afișat, BIG Phone poate folosi în schimb o notificare pop-up sau o alertă afișată doar în bara de notificări.
- Opțiunile de apelare directă reduc solicitările de confirmare pentru siguranță. "Nici un meniu la apelarea contactului" și "Lipseşte meniul de apelare" pot face apelarea mai rapidă, dar cresc și riscul de apeluri accidentale.
- Ștergerea este controlată separat pentru contacte, istoricul apelurilor și mesaje. Ștergerea contactelor se găsește în Preferinţe -> Agenda, ștergerea jurnalului de apeluri în Preferinţe -> Telefon, iar ștergerea mesajelor în Preferinţe -> Mesaje.
- Navigarea prin glisare între ecrane necesită multă memorie și, când este activată, butoanele nu sunt accesibile cu tastatura. Pentru utilizarea cu tastatura, comutatoare sau TalkBack, luați în considerare dezactivarea navigării prin glisare.
- Comportamentul notificărilor SMS este împărțit între setările BIG SMS și setările de notificări Android. Sunetul, vibrația, afișarea pe ecranul de blocare și afișarea pe ecran complet pot necesita permisiuni de notificare Android și setări de canal.
- Trimiterea automată a SMS-urilor SOS necesită ca BIG SMS să fie aplicația implicită pentru mesaje. În caz contrar, mesajul SOS este copiat în aplicația implicită pentru mesaje.

Deschideți Preferințele din meniul cu trei puncte de pe ecranul principal, din lista de Aplicații dacă este activată, sau utilizând gestul de acces de urgență descris în secțiunea Securitate a acestui manual.

Lista exactă poate varia în funcție de dispozitiv, versiunea Android, aplicațiile instalate din suita BIG Apps Suite și permisiuni. Unele acțiuni deschid setările de sistem Android.

Ecranul principal de Preferințe

Element	Ce face	Note
Achiziționați/reîmprospătați versiunea completă	Deschide opțiunile de cumpărare sau de actualizare a licenței.	Fiecare aplicație din suita BIG Apps Suite poate avea propria licență. Utilizați același cont Google folosit pentru achiziție.
Expertul de instalare	Pornește din nou expertul de configurare.	Util după instalare sau la modificarea setărilor de bază pentru un utilizator nou.
Selectați limba	Schimbă limba folosită de BIG Launcher.	Aplicația poate utiliza propria limbă independent de limba sistemului Android.
Aspect	Deschide setările vizuale.	Temă, dimensiunea textului, indicatori de stare, ecran complet și orientarea ecranului.
Accesibilitate	Deschide setările de interacțiune și de utilizare asistivă.	Apăsare lungă, opțiuni legate de TalkBack, vibrații și butoane inactive.
Meniul preferințe	Controlează accesul la Preferințe și la setările de sistem.	Include protecție cu parolă.
Customizare butoane și ecrane	Deschide editorul de ecrane și butoane.	Folosit pentru a schimba funcțiile butoanelor, etichetele, pictogramele, aspectele și ecranele suplimentare.
Opțiuni de ecrane	Deschide opțiunile generale de comportament al ecranului.	Navigare prin glisare, butoane intermitente, etichete și comportamentul butonului de meniu.
Agendă	Deschide lista de contacte, detalii contact și opțiuni de editare a contactelor.	Controlează, de asemenea, ștergerea contactelor și comportamentul pop-up-ului de contacte.

Element	Ce face	Note
Telefon	Deschide opțiunile pentru apeluri primite, apeluri active, jurnal de apeluri și tastieră.	Multe elemente necesită ca BIG Phone să fie instalat și setat ca aplicație implicită de telefon.
Mesaje	Deschide opțiunile pentru notificări SMS, detalii mesaj, editor de mesaje și filtre.	Multe elemente necesită ca BIG SMS să fie instalat și setat ca aplicație implicită de SMS.
SOS	Deschide opțiunile de apel și SMS de urgență.	Configurează numerele de telefon, timpul de așteptare, textul SMS și comportamentul locației GPS.
Aplicații	Deschide setările pentru lista de aplicații.	Aplicații recente, aplicații ascunse, căutare și scurtătura Preferințe în lista de aplicații.
Remedieri de compatibilitate	Deschide soluții specifice dispozitivului.	Utilizați doar când apare problema descrisă. Unele soluții pot reduce performanța.
Disclaimer și Politica de Confidențialitate	Afișează informațiile legale și de confidențialitate.	Utilizatorul este de acord cu acești termeni prin utilizarea aplicației.
Elimină BIG Launcher ca launcher predefinit	Șterge BIG Launcher ca aplicație implicită de ecran principal Android.	După apăsarea butonului Acasă, Android poate întreba ce lansator să utilizeze.
Manual de utilizare	Deschide manualul de utilizare online.	Necesită un browser și acces la internet.
Verificați pentru actualizări	Afișează versiunea instalată și informațiile de actualizare.	Actualizați întotdeauna la cea mai recentă versiune disponibilă.

Aspect

Preferință	Opțiuni	Ce face	Setări și avertismente conexe
Selectați tema	Deschis (implicit), Întunecat, Albastru, teme instalate, Descărcați mai multe	Schimbă tema de culoare.	Întunecat poate îmbunătăți contrastul pe timp de noapte. Teme suplimentare pot depinde de pachetele de teme instalate.
Dimensiune font	Implicit, Mai mare, Cel mai mare	Schimbă dimensiunea textului principal al aplicației.	"Aplicare dimensiune text pentru preferinţe" stabilește dacă dimensiunea selectată se aplică și în preferințe.
Selectați orientarea ecranului	Automat (implicit), Orizontal, Vertical	Controlează dacă BIG Launcher urmează rotația dispozitivului sau blochează orientarea.	Utilizați Verticală pentru telefoanele folosite doar în modul portret. Utilizați Orizontală pentru configurații fixe în modul peisaj.
Dimensiunea limitei de siguranta	0% până la 15%	Adaugă margini inactive lângă marginile ecranului pentru a reduce atingerile accidentale ale marginilor.	Util pe ecranele edge-to-edge și pentru utilizatorii cu dificultăți motorii. Marginile mai mari reduc zona utilă a butoanelor.
Indicator de semnal	Niciun indicator de semnal, Telefon, Wi-Fi	Alege ce indicator mare de semnal să afișeze BIG Launcher.	Util cu Ecran complet, unde bara de stare normală a Android-ului poate fi ascunsă.
Arată indicatoar semnal mare	Da/Nu	Afișează un indicator mare al bateriei BIG Launcher.	Deosebit de util cu Ecran complet.
Afisează pictograma de alarmă	Da/Nu	Afișează pictograma de alarmă lângă ceas.	Dezactivați dacă dispozitivul afișează incorect o pictogramă de alarmă chiar și atunci când nicio alarmă nu este activă.

Preferință	Opțiuni	Ce face	Setări și avertismente conexe
Pe tot ecranul	Da/Nu	Ascunde bara de notificări/stare Android din partea superioară a ecranului.	Face accesul accidental la sistem mai dificil, dar ascunde și indicatorii normali de baterie și semnal Android.
Bara de navigare neagră	Da/Nu	Schimbă fundalul barei de navigare Android de jos în negru.	Poate duce la blocarea pe unele dispozitive Motorola menționate în avertismentul aplicației. Utilizați doar dacă este necesar.
Aplicare dimensiune text pentru preferințe	Da/Nu	Afișează Preferințele utilizând dimensiunea textului selectată în BIG Launcher.	Util pentru persoanele cu vedere slabă, dar textul foarte mare poate face ca descrierile lungi ale preferințelor să ocupe mai mult spațiu.

Accesibilitate

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Controale	Apăsare scurtă; Apăsare scurtă și lungă	Alege cum reacționează butoanele la atingere.	Apăsarea scurtă și lungă activează butoanele chiar și atunci când sunt apăsate pentru o perioadă lungă – potrivită pentru seniorii care au dificultăți cu ecranele tactile.
Anulează dialogurile la atingerea ecranului în exterior	Da/Nu	Închide ferestrele de dialog atunci când utilizatorul atinge în afara lor.	Dezactivați pentru utilizatorii care ating accidental în afara dialogurilor.
Activați vibrare la atingere	Da/Nu	Vibrează când butoanele de meniu sunt atinse.	Depinde de hardware-ul de vibrații al dispozitivului și de setările de vibrații Android.

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Vorbeste pe apasare lunga	Da/Nu	Citește descrierea unui element cu voce tare la o apăsare lungă.	TalkBack trebuie să fie instalat. Folosiți împreună cu "Activează butoanele fără funcție" dacă doriți ca și elementele goale să poată fi descoperite.
Pop-up pe apasare lunga	Da/Nu	Afișează descrierea elementului într-un pop-up la o apăsare lungă.	Utile atunci când un îngrijitor dorește descrieri fără a schimba acțiunea butonului.
Activează butoanele fără funcție	Da/Nu	Face toate elementele interactive chiar dacă nu efectuează o acțiune.	Utile cu opțiunile de vorbire sau pop-up la apăsare lungă, deoarece altfel butoanele inactive pot să nu reacționeze.
Talkback: nu citi denumirea aplicației	Da/Nu	Omite citirea repetată a numelui aplicației.	Accelerează citirea titlului ecranului pentru utilizatorii TalkBack.

Meniul preferințe

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Setarea butoanelor în meniu	Da/Nu	Adaugă acces rapid la editorul de ecran în meniu.	Aceasta este comanda rapidă „Setați butoane” folosită de îngrijitori.
Setări de sistem în meniu	Da/Nu	Adaugă acces rapid la setările de sistem Android în meniu.	Poate fi protejat cu opțiunea „Protejare setări de sistem”.

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Protejare meniu	Da/Nu	Solicită parola Preferințelor înainte de a deschide Preferințele.	Utilizați pentru a preveni modificările accidentale sau neautorizate.
Protejare setări de sistem	Da/Nu	Solicită parola Preferințelor înainte de a deschide setările de sistem din BIG Launcher.	Android poate permite totuși accesul la setările de sistem prin panoul de notificări. Ecranul complet face acest lucru mai dificil.
Parola	Acțiune text/parolă	Setează parola utilizată de Preferințele protejate și setările de sistem protejate.	O parolă goală poate fi utilizată ca o simplă confirmare. Dacă parola este uitată, recuperarea poate necesita reinstalarea sau resetarea datelor aplicației.

Opțiuni de ecrane

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Buton intermitent atunci când aplicația afișează o notificare	Da/Nu	Face ca un buton de scurtătură a aplicației să clipească atunci când aplicația creează o notificare în bara de stare superioară.	Necesită acces la notificări. Butonul trebuie să fie atribuit aplicației a cărei notificare ar trebui monitorizată.
Șterge memoria cache a butoanelor cu semnale luminoase intermitente	Acțiune	Șterge informațiile stocate despre notificările intermitente.	Aplicațiile externe trebuie să creeze sau să actualizeze notificările din nou înainte ca butoanele să poată clipi din nou.

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Aplicațiile BIG Apps Suite sunt privilegiate	Da/Nu	Conectează intern BIG Phone, BIG SMS și alte aplicații BIG Apps Suite la BIG Launcher.	Oferă pictograme mai bune și date speciale de intermitență. Dezactivați dacă intermitența se comportă incorect și creați manual o scurtătură normală a aplicației.
Utilizare deget pentru a naviga între ecrane	Da/Nu	Permite glisarea stânga/dreapta între ecrane.	Intensiv din punct de vedere al memoriei. Când este activă, butoanele nu sunt accesibile cu tastatura.
Mod trecere	De la ecranul principal la dreapta; Buclă	Alege cum navigarea prin glisare se deplasează între ecrane.	Buclează, revenind de la ultimul ecran la Acasă. De la Acasă spre dreapta se oprește la sfârșit.
Utilizați butonul Meniu pe toate ecranele	Da/Nu	Afișează meniul Preferințe pe toate ecranele, în loc de doar pe ecranul principal.	Util când utilizatorul petrece timp pe ecrane suplimentare.
Buton activ în jurul widget-urilor	Da/Nu	Adaugă o ramă de buton activă/focalizabilă în jurul widget-urilor.	Destinat în principal controlului cu tastatura. Apăsarea butonului focalizează widget-ul.
Activarea etichetării automate de text	Da/Nu	Adaugă automat etichete text butoanelor nou create.	Aspectul etichetei este controlat de setările de culoare, dimensiune și poziție a etichetei de mai jos.
Inversarea culorilor etichetelor de text	Da/Nu	Folosește text alb cu contur negru.	Util când etichetele sunt plasate peste pictograme sau fotografii.

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Dimensiune font	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Setează dimensiunea etichetei text pe butoanele ecranului.	Acest lucru afectează etichetele butoanelor, nu dimensiunea principală a textului aplicației din secțiunea Aspect.
Poziția etichetelor de text	În vârf, In centru, În partea de jos	Alege unde apar etichetele butoanelor.	Jos este de obicei cel mai bun pentru pictogramele aplicațiilor; centrul poate ajuta când eticheta este informația principală.

Agendă

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Căutare contacte după	Toate câmpurile disponibile (Sistem); Nume; Nume de familie	Controlează ce câmpuri de contact sunt căutate.	Căutarea după Nume și Prenume ar putea să nu funcționeze pe toate dispozitivele.
Arată contactele cu telefonul numai	Da/Nu	Afișează doar contactele care includ un număr de telefon.	Recomandat pentru utilizarea simplă a telefonului, deoarece contactele fără număr de telefon nu pot fi apelate.
Sortare după numele de familie	Da/Nu	Sortează contactele după numele de familie.	S-ar putea să nu funcționeze pe toate telefoanele.

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Buton de pornire/oprire pentru afișarea tuturor contactelor sau doar a contactelor favorite	Da/Nu	Adaugă un comutator pentru a alterna între toate contactele și contactele favorite în lista de contacte.	Util dacă utilizatorul alternează frecvent între ambele liste.
Afișează toate contactele inclusiv cele duplicate	Da/Nu	Afișează intrările duplicate în detaliile contactului.	Dezactivați pentru a ascunde elementele de contact duplicate.
Arata Adăugare/Eliminare stea	Da/Nu	Adaugă posibilitatea de a marca un contact ca favorit sau de a elimina acest marcaj în ecranul cu detaliile contactului.	Contactele favorite apar în lista Favorite și pot fi utilizate de filtre.
Adaugă opțiunea de ștergere contacte	Da/Nu	Adaugă „Șterge contact” la sfârșitul detaliilor contactului.	Ștergerea nu poate fi anulată. Dezactivați pentru utilizatorii care ar putea șterge contacte accidental.
Adăugați detalii contact sistem	Da/Nu	Adaugă acces la ecranul de detalii contact al sistemului Android la sfârșitul detaliilor contactului.	Util când este necesară o funcție specială de contact Android.
Utilizați detalii contact sistem	Da/Nu	Utilizează detaliile contactului sistemului Android în loc de detaliile contactului BIG Launcher.	Utilizați doar dacă aplicația de contact a sistemului are funcții speciale necesare.
Adăugați editare	Da/Nu	Adaugă acces la editorul de contacte al BIG Launcher.	Acesta este editorul simplu proiectat pentru BIG Launcher.
Adaugă sistemul pentru editare	Da/Nu	Adaugă acces la editorul de contacte al sistemului Android.	Util pentru câmpurile de contact nesuportate de editorul BIG Launcher.

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Arată opțiune mesaj în dialog de apel	Da/Nu	Afișează sau ascunde „Trimite mesaj” după atingerea numărului de telefon al unui contact.	Ascunderea simplifică dialogul de apel, dar menținerea unui dialog ajută în continuare la prevenirea apelurilor accidentale.
Nici un meniu la apelarea contactului	Da/Nu	Apelază direct contactul în loc să afișeze opțiuni.	Mai rapid, dar mai puțin sigur. Nu este recomandat pentru utilizatorii care ar putea atinge accidental.
Lipsește meniul de apelare	Da/Nu	Apelează direct din tastatura de apelare în loc să afișeze opțiuni.	Mai rapid, dar elimină un pas suplimentar de confirmare.
Arată Câmp de căutare	Da/Nu	Afișează sau ascunde câmpul de căutare din lista de contacte.	Ascundeți-l pentru o listă de contacte mai simplă.

Telefon

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Selectați sunet de apel telefon	Acțiune	Deschide selecția tonului de apel pentru apelurile primite.	Comportamentul poate depinde de permisiunile tonului de apel Android și de setările de sunet.
Soluție: fără sunet la tonul de apel	Da/Nu	Activează o soluție alternativă atunci când apelurile primite nu au ton de apel.	Verificați mai întâi volumul, modul Nu deranjați și setările de notificare Android.

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Afișați imediat ecranul de apel în timpul apelului	Da/Nu	Încearcă să afișeze ecranul de apel imediat când un apel primit începe să sune.	S-ar putea să nu funcționeze pe toate dispozitivele din cauza restricțiilor de baterie ale Android și ale producătorului.
Corectare: niciun ecran de apel nu apare imediat la sunare	Ajutor/acțiune	Deschide instrucțiunile pentru telefoanele care blochează ecranul de apel în fundal.	Comun pe dispozitivele cu gestionare agresivă a bateriei.
Afișați apelul primit ca:	Ecran de apel - dacă versiunea dvs. de Android permite acest lucru. În caz contrar, afișează notificarea flotantă.; Notificare flotantă; Notificare doar în bara de notificări	Alege cum sunt prezentate apelurile primite.	Ecranul complet de apel este cel mai bun pentru seniori, dar Android ar putea necesita revenirea la moduri bazate pe notificări.
Glisați pentru a respinge apelul	Da/Nu	Respinge un apel primit atunci când notificarea apelului este eliminată prin glisare.	Lăsați dezactivat dacă este probabilă glisarea accidentală a notificărilor.
Setări de sistem legate de notificările pentru apeluri primite	Acțiune	Deschide setările de notificare Android pentru apelurile primite.	Utilizați pentru sunet, vibrații, afișare pe ecranul de blocare și alte setări de canal.
Dispozitiv audio predefinit pentru apeluri	Implicit, Căști, Bluetooth, Cască cu fir, Difuzor	Alege ruta audio preferată pentru apeluri.	Doar dispozitivele disponibile pot fi utilizate în timpul unui apel real.

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Funcționalitate buton dispozitiv audio	Afișați un dialog cu toate dispozitivele; Parcurgeți dispozitivele ca o listă	Alege cum se comportă butonul Audio în timpul unui apel.	Dialogul este mai clar. Ciclul este mai rapid pentru utilizatorii experimentați.
Blocați butoanele de volum	Da/Nu	Previne modificările accidentale de volum în timp ce ecranul de apel este activ.	Funcționează doar când ecranul de apel este activ.
Solicitați încheierea apelului	Da/Nu	Afișează o confirmare suplimentară înainte de a încheia un apel.	Recomandat pentru a preveni închiderea accidentală a apelurilor.
Confirmă toate acțiunile pe ecranul de apel	Da/Nu	Necesită confirmare pentru fiecare acțiune a butonului de pe ecranul de apel.	Cea mai puternică protecție împotriva atingerilor accidentale, dar încetinește controlul apelului.
Spațiu gol în partea de sus a ecranului de apel activ	Oprit / 0 la 11	Adaugă spațiu gol în partea de sus a ecranului de apel activ.	Ajută la prevenirea atingerilor cu urechea sau obrazul în timpul unui apel. Valorile mai mari lasă mai puțin spațiu pentru controalele apelului.
Dimensiunea fotografiilor contactelor	0 la 11, cu opțiuni de umplere pentru spațiul gol/de fundal	Setează cât spațiu este rezervat pentru fotografia apelantului.	Fotografiile mai mari ajută la recunoaștere, dar pot muta controalele apelului mai jos.
Afișați butonul Tastatură	Da/Nu	Afișează butonul tastaturii pe ecranul de apel activ.	Necesar pentru sistemele telefonice automate.

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Afișați comutatorul audio	Da/Nu	Afișează butonul dispozitivului audio pe ecranul de apel activ.	Utilizați cu Dispozitiv audio implicit și funcționalitatea butonului Audio.
Afișați butonul Durată	Da/Nu	Afișează durata apelului pe ecranul de apel activ.	Poate fi ascuns pentru un ecran de apel mai simplu.
Afișează butonul de punere în așteptare	Da/Nu	Afișează butonul de punere în așteptare pe ecranul apelului activ.	Ascundeți dacă utilizatorul ar putea pune apelurile în așteptare accidental.
Arătă butonul de deconectare a sunetului	Da/Nu	Afișează butonul de dezactivare a microfonului pe ecranul apelului în curs.	Ascundeți dacă dezactivarea accidentală a sunetului este o problemă comună.
Arătă butonul apelului activ	Da/Nu	Adaugă un buton Apel activ în meniul Telefon.	Ajută la revenirea la un apel în desfășurare dacă utilizatorul părăsește ecranul de apel.
Afișează butonul Contactele mele	Da/Nu	Afișează Contactele Mele în meniul Telefon.	Ascundeți pentru a simplifica meniul Telefon.
Afișează butonul marcat	Da/Nu	Afișează Favorite în meniul Telefon.	Util pentru fluxurile de lucru doar cu favorite.
Afișați butonul Apelați număr	Da/Nu	Afișează Apelați număr în meniul Telefon.	Ascundeți dacă utilizatorul ar trebui să apeleze doar contacte salvate.
Arată butonul Adaugă contact	Da/Nu	Afișează Adăugați contact în meniul Telefon.	Ascundeți dacă doar un îngrijitor ar trebui să adauge contacte.

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Afișați Apeluri recente	Da/Nu	Afișează apelurile recente în meniul Telefon.	Legat de ștergerea și gruparea jurnalului de apeluri.
Grupează elementele jurnalului apelurilor după	Dezactivat; Număr de telefon; Număr de telefon și direcția apelului	Grupează intrările din jurnalul de apeluri.	Gruparea reduce aglomerația, mai ales pe telefoanele cu multe apeluri repetate.
Afișează butonul Ștergere	Da/Nu	Afișează butonul de ștergere pentru elementele din jurnalul de apeluri.	Dezactivați pentru utilizatorii care ar putea șterge istoricul accidental.
Setări de sistem legate de notificările pentru apeluri pierdute	Acțiune	Deschide setările de notificare Android pentru apelurile pierdute.	Utilizați pentru sunet, vibrații și vizibilitatea notificărilor de apeluri pierdute.
Numere mai mici în caseta de apelare	Da/Nu	Face numerele formate mai mici, astfel încât să încapă mai multe cifre.	Util pentru numerele lungi.
Atingerea prelungită șterge tot numărul format	Da/Nu	Menținerea apăsată a câmpului numărului format șterge întregul număr.	Corecție mai rapidă, dar poate șterge accidental numărul complet.

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Apeluri ratate:	Da/Nu	Afișează apelurile pierdute înaintea istoricului complet al apelurilor.	Deschiderea detaliilor unui apel pierdut îl marchează ca văzut. Opțiunea Marchează toate ca văzute marchează ca văzute și celelalte apeluri pierdute.
Arată apelurile cu excepția:	Selectați tipurile de apeluri	Ascunde tipurile selectate din jurnalul de apeluri.	Această opțiune modifică ceea ce se afișează; nu blochează apelurile.
Înlocuiți prefixul numerelor	Prefix inițial; prefix nou	Înlocuiește prefixul unui număr înainte de apel, dacă acesta corespunde prefixului configurat.	Sunt modificate doar numerele care încep cu prefixul inițial configurat.
Arată în dialogul cu simboluri:	Selectați simbolurile și acțiunile	Stabilește conținutul casetei de dialog cu simboluri a tastaturii de apelare.	Acțiunile disponibile includ Lipire din clipboard și Ieșire din tastatura de apelare.
Filtru apeluri primite	Reguli pentru contacte/favorite; lista numerelor blocate	Blochează apelurile primite conform regulilor selectate.	Necesită ca BIG Phone să fie aplicația implicită pentru identificarea apelantului și detectarea apelurilor spam.
Apel de spam potențial	Nicio acțiune; Afișare buton de informații; Respingere automată	Stabilește acțiunea de efectuat când Android identifică un posibil apel spam.	—

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și avertismente conexe
Listă acceptări imediate	Listă de numere de telefon	Răspunde la apelurile de la numerele din listă fără intervenția utilizatorului.	Blocarea are prioritate. Activați opțiunea numai dacă utilizatorul dorește să se răspundă automat la aceste apeluri.
Filtru apeluri efectuate	Reguli pentru contacte/favorite; lista numerelor blocate	Blochează apelurile inițiate din BIG Phone conform regulilor selectate.	Blocarea apelurilor inițiate de alte aplicații necesită rolul separat de redirecționare a apelurilor. Apelurile de urgență inițiate de alte aplicații nu pot fi blocate.

Mesaje

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și precauții conexe
Notificare despre mesaj de sistem	Da/Nu	Afișează notificările SMS în bara de notificări Android.	Comportamentul depinde de versiunea Android, permisiunea de notificare și activitatea aplicației.
Sunet și configurare vizuală	Acțiune	Deschide setările de notificare Android pentru notificările de mesaje.	Utilizați pentru sunet, vibrații, afișare pe ecranul de blocare și comportamentul canalului.
Ecran întreg deasupra ecranului de blocare	Da/Nu	Afișează o notificare SMS primită ca o fereastră pe tot ecranul peste ecranul de blocare.	Necesită permisiunea Android pentru notificări pe tot ecranul.
Glisați pentru a marca ca citit	Da/Nu	Marchează un SMS ca citit atunci când notificarea sa este închisă prin glisare.	Dezactivați dacă notificările pot fi închise accidental.

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și precauții conexe
Cerere notificare de livrare	Da/Nu	Solicită informații de livrare a SMS-ului.	Unii operatori de telefonie mobilă pot taxa pentru rapoartele de livrare.
Afișează o fereastră informativă atunci când mesajul s-a trimis / a fost livrat	Da/Nu	Afișează un pop-up când trimiterea sau livrarea SMS-ului reușește.	Pop-up-urile de eroare sunt întotdeauna afișate. Pe Android 11 sau mai nou, textul pop-up-ului nu poate fi mărit de aplicație.
Afișează butonul Apelați acum	Da/Nu	Afișează „Apelați acum” în detaliile mesajului.	Util pentru a apela rapid expeditorul.
Afișează butonul Răspunde	Da/Nu	Afișează „Răspunde” în detaliile mesajului.	Ascundeți pentru a face detaliile mesajului doar pentru citire.
Afișează butonul Retrimite	Da/Nu	Afișează „Retrimite” în detaliile mesajului.	Util după eșuarea trimiterii SMS-ului.
Afișează butonul Redirecționează	Da/Nu	Afișează „Redirecționează” în detaliile mesajului.	Ascundeți pentru a simplifica opțiunile mesajului.
Afișează butonul Ștergere	Da/Nu	Permite ștergerea mesajelor.	Dezactivați pentru utilizatorii care ar putea șterge accidental SMS-uri.
Afișează butonul Trimite	Deasupra textului; Josul ecranului; Deasupra tastaturii	Alege unde apare butonul „Trimite” în editorul de mesaje.	„Deasupra tastaturii” menține butonul de trimitere aproape de zona de tastare. Cu opțiunea „Partea de jos a ecranului”, butonul poate fi mai ușor de găsit.
Blocare numere:	Niciunul; Care nu sunt în Contacte; Care nu sunt Marcate cu stea; Toate	Filtrează SMS-urile primite după expeditor.	Filtrele puternice pot ascunde mesaje importante. Filtrarea doar pentru cele marcate cu stea este strictă și ar trebui utilizată cu atenție.

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și precauții conexe
Listă blocări	Acțiune/listă	Respinge întotdeauna mesajele de la adresele din această listă.	Utilizați pentru expeditori nedoriți cunoscuți.
Ajutor pentru cartela dual SIM	Da/Nu	Afișează selecția SIM la trimiterea unui SMS.	Utilizați numai pe dispozitive dual-SIM.
Rezolvare: arată mesajele lipsă	Da/Nu	Folosește un mod de compatibilitate mai lent pentru probleme grave ale bazei de date SMS pe telefoanele mai vechi.	Activați numai dacă lipsesc mesaje din cauza acestor probleme ale bazei de date.
Permisiunile sistemului de mesagerie	Acțiune	Deschide sau verifică permisiunile Android necesare pentru mesagerie.	BIG SMS trebuie să aibă permisiunile SMS necesare și, de obicei, trebuie să fie aplicația implicită de mesagerie.
Reglați aspectul pentru tastatură	Da/Nu	Micșorează aranjamentul elementelor sau permite derularea acestuia când tastatura acoperă câmpul de text.	Activați dacă nu puteți vedea textul mesajului în timp ce tastați.

SOS

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și precauții conexe
Trimite SMS	Da/Nu	Trimite automat un SMS după apăsarea butonului SOS.	Funcționează automat numai dacă BIG SMS este aplicația implicită de mesagerie. În caz contrar, textul SOS poate fi copiat în aplicația SMS implicită.

Prefe-rință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și precauții conexe
Număr SMS	Câmp text număr de telefon	Setează numărul sau numerele care vor primi SMS-ul SOS.	Utilizați numere de familie sau ale îngrijitorului, nu numere de servicii de urgență blocate de restricțiile Android.
Text SMS	Câmp text	Setează textul mesaju-lui SOS.	Păstrați mesajul scurt și clar.
Timp SMS	Secunde	Setează întârzierea îna-inte de a trimite SMS-ul SOS.	Oferă utilizatorului timp să anuleze activarea acci-dentală.
Adăugați localiza-re GPS	Da/Nu	Adaugă locația GPS la sfârșitul SMS-ului SOS, dacă este disponibilă.	GPS-ul este mai precis în exterior. În interior poate fi aproximativ sau indisponibil.
Trimite GPS SMS	Da/Nu	Trimite un alt SMS când este disponibilă o loca-ție mai precisă.	Util atunci când primul mesaj este trimis înainte ca GPS-ul să aibă o poziție precisă.
Apel	Da/Nu	Apelează automat după apăsarea butonului SOS.	De obicei, folosit după trimiterea SMS-ului SOS.
Apelare telefon	Câmp text număr de telefon	Setează numărul de apelat.	Utilizați un contact de încredere sau un îngrijitor.
Timp de aștepta-re	Secunde	Setează cât timp să aș-teptați înainte de apel după trimiterea SMS-ului.	O întârziere reduce apelurile accidentale și per-mite SMS-ului să fie trimis mai întâi.

Aplicații

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și precauții conexe
Afișați aplicații recente	Da/Nu	Afișează aplicațiile utilizate recent în lista de aplicații.	Dezactivați pentru o listă de aplicații fixă, mai simplă.
Numărul aplicațiilor recente	number	Setează câte aplicații recente sunt afișate.	Mai puține aplicații recente simplifică lista.
Aplicații permise	Acțiune/listă	Vă permite să ascundeți aplicații din lista de aplicații.	Aplicațiile ascunse nu sunt dezinstalate; sunt doar eliminate din lista de aplicații a BIG Launcher.
Arată butonul Căutare în partea de sus a ecranului	Da/Nu	Afișează câmpul de căutare în partea de sus a listei de aplicații.	Poate fi comutat și prin apăsarea butonului de căutare pe dispozitivele care au unul.
Arată elementul Preferințe	Nu afișa; Deasupra aplicațiilor; Sub aplicații	Adaugă Preferințele BIG Launcher în lista de aplicații.	Util pe dispozitivele fără buton hardware/meniu sau când meniul ecranului principal este ascuns.
Căutare mai bună a aplicațiilor	Da/Nu	Caută textul tastat în numele aplicațiilor, nu doar la început.	Exemplu: căutarea „book” poate găsi „Facebook”.

Remedieri de compatibilitate

Folosiți-le doar atunci când apare problema enumerată. Unele pot face BIG Launcher mai lent sau pot utiliza mai multă memorie.

Preferință	Opțiuni sau exemplu curent	Ce face	Setări și precauții conexe
Rezolvare: icoane lipsa în meniuri	Da/Nu	Ajută când în liste apar pătrate goale în loc de pictograme.	Poate încetini derularea.
Talkback: imagine butoane	Da/Nu	Ajustează comportamentul butoanelor imagine pentru TalkBack.	Utilizați atunci când TalkBack anunță butoanele imagine incorect sau confuz.
Ștergeți memoria cache prin apăsarea tastei Home	Da/Nu	Golește cache-ul aplicației la apăsarea butonului Acasă.	Consumator intensiv de memorie; poate ajuta cu problemele temelor externe.
DPI de icoane	Implicit, Jos, Mediu, Înaltă, X-mare, XX-mare, XXX-mare	Alege rezoluția pictogramelor.	DPI-ul mai mare arată mai clar, dar necesită mai multă memorie. DPI-ul mai mic poate ajuta performanța.
Restartați aplicația	Acțiune	Repornește BIG Launcher și golește cache-ul.	Utilizați numai dacă alte soluții eșuează.

Partea 14 — 🔧 Rezolvarea Problemelor

Fără Ton de Apel la Apeluri Primite

1. **Preferințe** → **Telefon** → activați **Soluție: fără sunet la tonul de apel**
2. Verificați volumul telefonului și modul „Nu deranjați”

Mesajele SMS Nu Sunt Primite

1. Asigurați-vă că BIG SMS este setată ca aplicație implicită pentru mesaje.

2. Verificați în setările Android dacă BIG SMS are permisiunile necesare pentru SMS.
3. Reporniți telefonul.

Ecran Negru în Timpul Apelului Primit

1. Asigurați-vă că BIG Phone este aplicația implicită pentru apeluri (pașii de configurare).
2. În BIG Launcher, deschideți **Preferințe** → **Telefon** → **Afișați apelul primit ca:** și selectați **Ecran de apel - dacă Android-ul dumneavoastră permite. În caz contrar, afișați notificare de tip head-up.**
3. Dacă ecranul de apel tot nu apare, deschideți **Preferințe** → **Telefon** → **Corectare: niciun ecran de apel nu apare imediat la sunare** și urmați instrucțiunile pentru telefonul dumneavoastră.

Mesaje Lipsă în Conversații

Dacă lipsesc mesaje din cauza unor probleme grave ale bazei de date SMS pe un telefon mai vechi, deschideți **Preferințe** → **Mesaje** și activați **Rezolvare: arată mesajele lipsă**.

Mesaje Duplicate

Asigurați-vă că BIG SMS este aplicația implicită pentru mesaje. Dacă mesajele apar în continuare de două ori, contactați serviciul de asistență și precizați modelul telefonului, versiunea Android și versiunea BIG SMS.

BIG Launcher Este Lent sau Se Blochează

Dacă trecerea între ecranele BIG Launcher este lentă, deschideți **Preferințe** → **Opțiuni de ecrane** și dezactivați **Utilizare deget pentru a naviga între ecrane**.

Folosiți **Ștergeți memoria cache prin apăsarea tastei Home** doar pentru probleme cu temele externe, nu ca setare generală pentru creșterea vitezei: consumă multă memorie.

Dacă BIG Launcher se închide în mod repetat sau afișează o eroare, urmați pașii din **BIG Launcher se oprește în mod repetat** din secțiunea Solicitări frecvente de asistență. Nu ștergeți datele aplicației și nu o reinstalați ca măsură generală de depanare; acest lucru vă poate șterge configurația.

Consum rapid al bateriei

Deschideți setările pentru **Baterie** ale telefonului și verificați lista de utilizare a bateriei pentru a vedea ce aplicație consumă bateria.

Dacă BIG Launcher, BIG Phone sau BIG SMS indică un consum neobișnuit de mare, contactați **contact@biglauncher.com** și trimiteți numele aplicației, modelul telefonului, versiunile Android și ale aplicației și o captură de ecran cu lista de utilizare a bateriei. Nu dezactivați notificările pentru apeluri sau mesaje ca măsură generală de economisire a bateriei.

Am uitat parola

Nu există nicio opțiune de recuperare a parolei. Contactați **contact@biglauncher.com** înainte de a șterge datele aplicației sau de a reinstala BIG Launcher.

Reinstalarea resetează configurația. Restabilirea unei achiziții restabilește accesul plătit, nu și setările pe care le-ați șters.

Remediere „Nu păstrați activitățile”

> 🎬 **Urmăriți:** Remediați „Nu păstrați activitățile”

Unele ghiduri de economisire a bateriei recomandă activarea „Nu păstrați activitățile” în opțiunile pentru dezvoltatori. Acest lucru **strică complet** BIG Launcher.

1. **Setări de sistem** → **Opțiuni pentru dezvoltatori** → găsiți **"Nu păstra activitățile"**
2. **Asigurați-vă că este DEZACTIVAT**
3. Dacă opțiunile dezvoltatorului nu sunt vizibile: **Despre telefon** → **Informații software** → atingeți **Număr de compilare** de 7 ori

Probleme cu notificările

Dacă nu primiți notificări: 1. Verificați **Setări Android** → **Aplicații** → BIG SMS/BIG Phone → **Notificări** (activați-le pe toate) 2. Dezactivați **optimizarea bateriei** pentru aplicațiile BIG 3. Verificați modul **Nu deranjați**

Probleme specifice dispozitivului

Marca telefonului	Problemă comună	Remediere
Samsung	SMS-uri duplicate	Verificați dacă mesajul în sine apare de două ori sau doar notificarea acestuia; contactați serviciul de asistență dacă mesajele apar de două ori
Samsung	Ecran negru la apeluri	Urmați pașii de mai sus din secțiunea Ecran negru în timpul unui apel primit pentru a selecta modul ecranului de apel și a deschide soluția specifică dispozitivului.
Sony Xperia	Pătrate goale în loc de pictograme	Activați „Rezolvare: icoane lipsa în meniuri”
Motorola	Blocări după activarea barei de navigare negre	Dezactivați **Preferințe** → **Aspect** → **Bara de navigare neagră**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Notificări blocate	Adăugați aplicațiile BIG la „aplicații protejate” sau dezactivați „optimizarea bateriei”

Partea 15 — 📫 Suport și Ajutor

Informații de contact

- **E-mail:** contact@biglauncher.com

- **Site web** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Înainte de a contacta suportul tehnic

Vă rugăm să furnizați: 1. **Modelul telefonului** (de exemplu, Samsung Galaxy S21) 2. **Versiunea Android** (Setări → Despre telefon) 3. **Versiunea BIG Launcher** (vezi Verificarea versiunii aplicației dumneavoastră) 4. **Descrierea** problemei 5. Ce ați încercat deja

Solicitări comune de asistență

Problemă	Soluție
Achiziția mea nu este activată	Folosiți contul Google utilizat pentru achiziție. Pentru **BIG Apps Suite PREMIUM**, deschideți **BIG Launcher**; pentru achiziția unei singure aplicații, deschideți aplicația respectivă. Accesați **Preferințe** → **Achiziționați/reîmprospătați versiunea completă** → **Restaurează achizițiile**. Dacă achiziția tot nu este restaurată, trimiteți un e-mail la **contact@biglauncher.com** cu ID-ul comenzii din Google Play.
La apelurile primite nu se afișează ecranul de apel BIG Phone	1. Setați **BIG Phone** ca aplicație implicită pentru apeluri urmând acești pași de configurare. 2. În **BIG Launcher**, deschideți **Preferințe** → **Telefon** → **Afișați apelul primit ca:** și selectați **Ecran de apel - dacă Android-ul dumneavoastră permite. În caz contrar, afișați notificare de tip head-up.** 3. Dacă ecranul de apel tot nu apare, în aceleași setări **Telefon** atingeți **Corectare: niciun ecran de apel nu apare imediat la sunare** și urmați instrucțiunile.
BIG Launcher se oprește în mod repetat	1. Dacă opțiunea **Nu păstrați activitățile** este activată în **Setări Android** → **Opțiuni pentru dezvoltatori**, dezactivați-o (instrucțiuni). 2. Deschideți BIG Launcher în Google Play și atingeți **Actualizare**, dacă opțiunea este disponibilă. 3. Dacă aplicația se oprește în continuare, trimiteți un e-mail la **contact@biglauncher.com** cu modelul telefonului, versiunile Android și BIG Launcher și ce făceați când s-a oprit. Nu ștergeți datele aplicației și nu o reinstalați înainte de a contacta serviciul de asistență; aceste acțiuni vă pot șterge configurația.

Anexe

Anexa A: Referință pentru gesturi și control

Acțiune	Ce face
Atingere simplă	Selectează sau activează
Apăsare lungă (menținere)	Afișează o descriere dacă opțiunea **Pop-up pe apasare lunga** este activată; o citește cu voce tare dacă opțiunea **Vorbeste pe apasare lunga** este activată. Ambele opțiuni se găsesc în **Preferințe** → **Accesibilitate**.
Glisare stânga/dreapta	Schimbă ecranele (dacă glisarea este activată)
Buton Acasă	Revine la BIG Launcher
Buton Înapoi	Merge la ecranul anterior
Buton Meniu	Deschide Preferințe (telefoane cu buton fizic)

Anexa B: Limbi acceptate (70)

BIG Launcher 6.2.0 acceptă 70 de limbi pentru interfața aplicației. Limba aplicației poate fi selectată independent de limba sistemului Android în **Preferințe** → **Selectați limba**.

Coduri de limbă: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Limbile cu scriere de la dreapta la stânga, cum ar fi araba, ebraica, persana și urdu, utilizează o interfață în oglindă acolo unde este cazul.

Anexa C: Permisiuni explicate

Permisiune	De ce este necesară
Agendă	Afișează contactele și fotografiile dumneavoastră
Telefon	Efectuați și primiți apeluri
SMS	Trimiteți și primiți mesaje text
Stocare	Salvați fotografii și fișiere de rezervă
Camera de luat vederi	Realizați fotografii de contact
Locație	Urgență SOS GPS
Microfon	Apeluri telefonice

> 🔒 Datele dumneavoastră nu sunt **niciodată** colectate sau trimise online. Totul rămâne pe telefonul dumneavoastră.

Anexa D: Compatibilitate Android

Versiunile actuale ale BIG Launcher, BIG Phone și BIG SMS necesită Android 6.0 sau o versiune ulterioară. Versiunile mai vechi ale aplicațiilor pot fi compatibile cu versiuni mai vechi de Android.

Anexa E: Card de referință rapidă

Pentru Seniori: - 🟢 Buton verde = Apeluri telefonice - 🟡 Buton galben = Mesaje text - 🔴 Buton roșu = Urgență SOS - ✨ Clipește = Ceva nou (mesaj sau apel) - ⋮ Trei puncte = Setări

Pentru Îngrijitori: 1. Configurați SOS cu numere de telefon ale familiei 2. Activați protecția cu parolă dacă este necesar 3. Instalați aplicațiile însoțitoare (BIG Phone, BIG SMS) 4. Setați-le pe toate trei ca aplicații implicite 5. Testați totul cu utilizatorul 6. Dezactivați ștergerea pentru siguranță

Anexa F: Tutoriale video

Toate videoclipurile sunt disponibile la youtube.com/@big_launcher

Subiect	Link
Instalați BIG Launcher	Vizionați
Setați lansatorul implicit	Vizionați
Setați aplicația implicită de telefon/SMS	Vizionați
Adăugați ecrane și personalizați butoanele	Vizionați
Personalizați butoanele	Vizionați
Atribuiți contact unui buton	Vizionați
Atribuiți contact WhatsApp	Vizionați
Clipirea butonului	Vizionați
Remediați clipirea SMS-ului	Vizionați
Ștergeți istoricul/SMS-ul/contactul	Vizionați
Afișați Preferințe	Vizionați
Cumpărați versiunea completă	Vizionați
Restaurarea licenței	Vizionați
Informații preț	Vizionați
Protecție prin parolă	Vizionați
Simplificați meniul de apel	Vizionați
Ascundeți Preferințe în Telefon/SMS	Vizionați
Dispozitiv audio implicit	Vizionați
Moștenirea setărilor	Vizionați
Verificați versiunea	Vizionați

Subiect	Link
Notificări SMS (Android 10+)	Vizionați
Remediați „Nu păstrați activitățile”	Vizionați
Adăugați card de credit în cont	Vizionați
Limitările versiunii gratuite	Vizionați
Clip promoțional (în engleză)	Vizionați

Versiunea manualului 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Toate drepturile rezervate.

Pentru cele mai recente actualizări și suport, vizitați biglauncher.com