



Руководство пользователя BIG Launcher

Версия 6.2.0 | Для пожилых людей и людей с нарушениями зрения



Содержание

1. [Начало работы](#)
 2. [Главный экран](#)
 3. [Телефон и звонки](#)
 4. [Контакты](#)
 5. [Сообщения \(SMS\)](#)
 6. [Экраны и кнопки](#)
 7. [Темы и внешний вид](#)
 8. [Экстренная помощь SOS](#)
 9. [Безопасность и ограничения](#)
 10. [Специальные возможности](#)
 11. [Приложения](#)
 12. [Настройки и система](#)
 13. [Справочник по параметрам](#)
 14. [Устранение неполадок](#)
 15. [Поддержка и помощь](#)
 16. [Приложения](#)
-

Часть 1 — Начало работы

Что такое BIG Launcher?

BIG Launcher заменяет сложный главный экран Вашего телефона Android на простой, удобочитаемый интерфейс. Вместо маленьких значков и запутанных меню Вы получаете **большие кнопки с крупным текстом**, которые легко видеть и нажимать.



Смотрите: [Проморолик BIG Launcher \(на английском языке\)](#)

Для кого предназначен BIG Launcher?

- Пожилые люди, которым сложны обычные смартфоны
- Люди с проблемами зрения или слепые
- Люди с нарушениями двигательной функции, болезнью Альцгеймера или Паркинсона
- Все, кто хочет более простой, комфортный опыт использования телефона

BIG Apps Suite

BIG Launcher работает вместе с двумя дополнительными приложениями:

Приложение	Назначение
BIG Launcher	Ваш новый главный экран с большими кнопками
BIG Phone	Обрабатывает телефонные звонки с увеличенным экраном вызова
BIG SMS	Отправляет и получает текстовые сообщения с крупным текстом

Вам нужно установить BIG Phone и BIG SMS отдельно (требуется правилами Google Play Store с марта 2019 года).

Бесплатная и полная версия

 Смотреть: [Ограничения бесплатной версии](#)

Функция	Бесплатная версия	Полная версия
Настраиваемые кнопки	Только правая колонка	Все кнопки
Дополнительные экраны	Максимум 5	Неограниченно
Защита паролем	Недоступна	Доступна
Элементы журнала вызовов	Только 5 последних	Неограниченно
Цепочки SMS	Только 5 последних	Неограниченно
Клавиатура во время звонка	Отключена	Доступна
Реклама в сообщениях	Ссылка добавляется после 20 SMS	Нет рекламы

Установка

 Смотреть: [Как установить BIG Launcher](#)

1. Откройте **Google Play Store** на Вашем телефоне
2. Найдите **"BIG Launcher"**
3. Нажмите **Установить** и дождитесь завершения загрузки
4. Нажмите **Открыть**, чтобы запустить приложение

Установка BIG Phone

1. На главном экране нажмите кнопку **Телефон**
2. Выберите **"Скачайте и установите приложение для звонков"**
3. Нажмите **Установить** на странице Google Play Store
4. После установки нажмите **Открыть**

5. Предоставьте все запрашиваемые разрешения (звонки, контакты, журнал звонков) — без них приложение не будет работать


Установка BIG SMS

1. На главном экране нажмите кнопку **Сообщения**
2. Выберите "**Скачайте и установите приложение для сообщений**"
3. Нажмите **Установить** на странице Google Play Store
4. После установки нажмите **Открыть**
5. При появлении запроса установите **BIG SMS** в качестве приложения для SMS по умолчанию — нажмите **Да**

Мастер установки

При первом открытии BIG Launcher мастер установки проведет Вас через базовые настройки:

Шаг 1: Язык




- Язык Вашего телефона выбирается автоматически
- Вы можете вручную выбрать язык приложения в разделе Предпочтения → Выбрать язык
- Некоторые специальные символы могут не отображаться на старых телефонах

Шаг 2: Размер текста




- **По умолчанию** — Стандартный размер (рекомендуется большинству пользователей)
- **Больше** — Увеличенный текст для удобства чтения
- **Крупнейший** — Максимальный размер (при серьёзных проблемах со зрением)

Шаг 3: Цветовая тема




- **Свет (по умолчанию)** — Белый фон, чёрный текст
- **Темный** — Чёрный фон, белый текст (удобнее ночью)
- **Синий** — Светло-голубая тема (также подходит пользователям с нарушением цветовосприятия)

Шаг 4: Разрешения на удаление



- Включите или отключите удаление истории звонков, SMS-сообщений и контактов
- Для безопасности **отключите удаление** для пользователей, которые могут случайно удалить важную информацию
- Нажмите на поле под каждым параметром и выберите **Разрешить** или **Запретить**

Шаг 5: Завершение



- Нажмите зеленую галочку, чтобы завершить
- BIG Launcher запросит разрешения на доступ к контактам, звонкам и сообщениям
- Ваши данные **никогда** не собираются и не отправляются в интернет

Установка BIG Launcher по умолчанию

 Смотреть: [Как установить BIG Launcher по умолчанию](#)

Когда вы нажмёте кнопку **Домашний**, вам будет предложено выбрать лаунчер:

1. Выберите **BIG Launcher** из списка
2. Нажмите "**Всегда**" или "**Установить по умолчанию**"

Если это меню не появляется: 1. Откройте **Системные настройки** → **Приложения** → **Приложения по умолчанию** → **Домашний экран** 2. Выберите **BIG Launcher**

Установка приложений для звонков и SMS по умолчанию

 Смотреть: [Как установить приложение для звонков/SMS по умолчанию](#)

BIG Phone как приложение для звонков по умолчанию

Автоматический Откройте BIG Phone → нажмите **Да**, когда появится предложение использовать его по умолчанию.

Вручную: 1. Перейдите в **Системные настройки** → **Приложения** 2. Нажмите на три точки (⋮) → **Приложения по умолчанию** 3. Нажмите **Приложение для звонков** → выберите **BIG Phone for Seniors**

BIG SMS как приложение для сообщений по умолчанию

Автоматический Откройте BIG SMS → нажмите **Да**, когда появится предложение использовать его по умолчанию.

Вручную: 1. Перейдите в **Системные настройки** → **Приложения** → три точки (⋮) → **Приложения по умолчанию** 2. Нажмите **Приложение для сообщений** → выберите **BIG SMS for Seniors**

 **Важно:** Только приложение для звонков по умолчанию может показывать экраны входящих звонков и иметь доступ к истории звонков. Только приложение для SMS по умолчанию может отправлять и получать сообщения.

Покупка полной версии

 Смотреть: [Как купить](#) | [Информация о цене](#)

Сравните цены на все тарифы для отдельных приложений и BIG Apps Suite PREMIUM на нашей [странице цен](#).

Проверка цены

1. Нажмите на три точки (⋮) рядом с часами → **Предпочтения**
2. Нажмите **Купить/обновить полную версию**
3. Цена отобразится в Вашей местной валюте
4. Вы можете купить одно приложение BIG отдельно или BIG Apps Suite PREMIUM для всех трёх приложений.

Месячные и годовые тарифы — это подписки, которые продлеваются автоматически, если их не отменить. Годовые тарифы оплачиваются сразу за весь год. Пожизненный доступ — это разовая покупка без повторных платежей. Нажмите **Другие варианты**, чтобы сравнить доступные тарифы.

Новые покупатели **BIG Apps Suite PREMIUM** получают **7-дневный пробный период годового тарифа**. Необходимо указать способ оплаты. Если вы не отмените подписку до окончания пробного периода, Google Play спишет указанную стоимость годового тарифа.

Ранее приобретённый пожизненный доступ остаётся действительным для тех приложений, для которых он был изначально куплен.

Покупка

1. Для покупки **BIG Apps Suite PREMIUM** откройте **BIG Launcher**. Чтобы купить только BIG Phone или BIG SMS, откройте соответствующее приложение.
2. Откройте **Предпочтения** → **Купить/обновить полную версию**.
3. Выберите нужный тариф. В BIG Launcher нажмите **Другие варианты**, чтобы сравнить тарифы для всего комплекта приложений и тарифы только для BIG Launcher. Основное предложение **Начать бесплатный пробный период** относится к годовому тарифу на весь комплект приложений.
4. Проверьте сумму, расчётный период и условия пробного периода, если они указаны в Google Play, затем подтвердите покупку.
5. Вернитесь в приложение. Если вы приобрели комплект приложений, откройте **BIG Phone** и **BIG SMS** непосредственно из BIG Launcher, чтобы активировать их лицензии.

 **Сохраните чек Google Play.** В нём указан идентификатор заказа, который служба поддержки сможет использовать, если покупка не распознаётся.

Чтобы управлять подпиской или отменить её, откройте приложение, в котором вы её приобрели: BIG Launcher для комплекта приложений или соответствующее приложение для тарифа на одно приложение. Перейдите в **Предпочтения** → **Купить/обновить полную версию** → **Управлять подписками**. В Google Play выберите подписку, затем нажмите **Отменить подписку**, если хотите прекратить её дальнейшее продление. Доступ сохранится до конца оплаченного периода.

Покупка пожизненного доступа **не** отменяет действующую подписку автоматически. После активации пожизненного доступа воспользуйтесь пунктом **Управлять подписками**, чтобы отменить соответствующую подписку, если она вам больше не нужна.

Восстановление лицензии

 Смотрите: [Как восстановить покупку](#)

Если вы уже оплатили покупку, но функции полной версии недоступны, восстановите покупку:

1. Подключите телефон к интернету. В **Google Play** выберите **аккаунт Google**, использованный при первоначальной покупке.
2. Для **BIG Apps Suite PREMIUM** откройте **BIG Launcher**. Если вы приобрели отдельное приложение, откройте его: **BIG Launcher**, **BIG Phone** или **BIG SMS**.
3. Откройте **Предпочтения**: в BIG Launcher нажмите на три точки рядом с часами, затем на **Предпочтения**; в BIG Phone или BIG SMS нажмите кнопку **Предпочтения**.
4. Нажмите **Купить/обновить полную версию**, затем **Восстановить покупки**.
5. После восстановления **BIG Apps Suite PREMIUM** вернитесь в BIG Launcher. Откройте **BIG Phone** из BIG Launcher, вернитесь назад, затем откройте **BIG SMS** из BIG Launcher, чтобы активировать лицензии этих приложений.

Покупка отдельного приложения восстанавливает доступ только к этому приложению. Эти действия также подходят после переустановки приложения или перехода на новый телефон.

Если доступ по-прежнему отсутствует, убедитесь, что в Google Play используется тот же аккаунт Google, с которого была совершена покупка. Если у вас подписка, откройте **Предпочтения** → **Купить/обновить полную версию** → **Управлять подписками** и убедитесь, что подписка всё ещё активна. Если вам по-прежнему нужна помощь, напишите на contact@biglauncher.com и укажите идентификатор заказа в Google Play.

Покупка для другого человека



Смотреть: [Как добавить кредитную карту в другой аккаунт](#)


Чтобы купить пожизненный тариф на чужом телефоне, используя свой способ оплаты:

1. На его телефоне войдите в аккаунт Google, которому будет принадлежать покупка, и откройте Google Play → Способы оплаты.
2. Добавьте свой способ оплаты.
3. Для покупки пожизненного доступа к одному приложению откройте приложение, которое хотите купить. Для покупки пожизненного тарифа BIG Apps Suite PREMIUM откройте BIG Launcher.
4. Откройте Предпочтения → "Купить/обновить полную версию" → **Другие варианты**, выберите пожизненный доступ и следуйте инструкциям по покупке в Google Play.
5. После покупки вернитесь в Google Play → Способы оплаты → Другие настройки платежей и удалите свою карту из аккаунта.

Пожизненный доступ сохраняется после удаления карты.

Часть 2 — 🏠 Главный экран

Разметка главного экрана



Главный экран показывает:

- **Верхняя панель:** Часы, дата, уровень батареи, сила сигнала
- **Основная область:** Шесть больших кнопок для самых важных функций
- **Меню:** Три точки (:) рядом с часами для настроек


Шесть кнопок по умолчанию

Кнопка	Значок	Назначение
Телефон	Зеленый	Доступ к контактам, набору номера, истории звонков
Сообщения	Желтый	Читать и отправлять текстовые сообщения
Камера	—	Делать фотографии

Кнопка	Значок	Назначение
Галерея	—	Просматривать Ваши фотографии
SOS	Красный	Экстренные вызов и сообщение
Приложения	—	Доступ ко всем другим приложениям


Варианты разметки экрана

Примеры расположения кнопок на экране:





Разметка	Кнопки	Лучше всего для
3×5	15 кнопок	Больше ярлыков на одном экране
3×4	12 кнопок	Больше кнопок на одном экране
3×3	9 кнопок	Увеличенные кнопки
2×4	8 кнопок	Более крупный текст
2×2	4 кнопки	Очень плохое зрение

Разметка	Кнопки	Лучше всего для
1×1	1 кнопка	Режим одной функции



⚠ Предупреждение о разметках 1×1 и 2×2: Меню с тремя точками скрыто в этих разметках. Нижняя левая кнопка (2×2) или единственная кнопка (1×1) автоматически становится ярлыком Предпочтений. Если Вы измените её, можете потерять доступ к настройкам. **Экстренный доступ:** Удерживайте верхнюю левую кнопку в течение **30 секунд**.

Портретная и альбомная ориентация



Мигающие кнопки

Когда кнопка мигает, это означает, что появилось что-то новое. Телефон и Сообщения могут мигать при пропущенных звонках или непрочитанных сообщениях. Кнопки быстрого запуска других приложений могут мигать, когда связанное приложение публикует уведомление Android.

- **Телефон мигает** — У Вас есть пропущенные звонки
- **Сообщения мигают** — У вас есть непрочитанные текстовые сообщения
- **Другие приложения мигают** — У этого приложения есть уведомление (например, WhatsApp, Gmail)

Мигание при уведомлениях приложений включается в **Предпочтения** → **Опции экрана** → **Мигающая кнопка, когда приложение показывает уведомление**. Если ярлык BIG Phone, BIG SMS или другого приложения BIG Apps Suite мигает неправильно, см. **BIG Apps Suite привилегирован** в справочнике настроек.

Установка будильника

1. Нажмите на **часы** или **дату** на главном экране
2. Откроется приложение будильника Вашего телефона
3. Установите будильник как обычно
4. Когда будильник установлен, рядом с часами появляется маленький значок колокольчика ()

Доступ к предпочтениям

Настройки можно открыть через меню с тремя точками, из списка приложений, если в нём включён пункт настроек, или с помощью экстренного доступа с главного экрана. Люди, осуществляющие уход, могут защитить доступ в **Предпочтения** → **Меню настроек** → **Защита меню**.

 Смотреть: [Как показать Предпочтения](#)




Способ 1 — Три точки (самый простой): - Нажмите на три точки (:) рядом с часами →
Предпочтения

Способ 2 — Из списка приложений: - Откройте **Приложения** → найдите **BIG Launcher**
Предпочтения

Способ 3 — Экстренный доступ: - Удерживайте верхнюю левую кнопку на главном экране в течение **30 секунд**

Часть 3 — Телефон и звонки


Экран Телефона



Нажмите **Телефон** на главном экране, чтобы увидеть:


1. **Мои контакты** — Все контакты с номерами телефонов
2. **Избранные** — Ваши избранные контакты
3. **Наберите номер** — Клавиатура для ручного набора номера
4. **Вызовы:** — История вызовов

Совершение звонка из контактов



1. Нажмите **Телефон** → **Мои контакты** (или **Избранные**)
2. Прокрутите список контактов или воспользуйтесь полем поиска, если оно включено
3. Нажмите на контакт, которому хотите позвонить
4. Нажмите на номер телефона
5. Выберите в меню **Звонок**

Использование номера набирателя



1. Нажмите **Телефон** → **Наберите номер**
2. Нажмите цифры на клавиатуре
3. Чтобы удалить последнюю цифру, нажмите на отображение номера сверху

4. Если в **Предпочтения** → **Телефон** включён параметр **Долгое нажатие удаляет весь набранный номер**, нажмите и удерживайте поле с номером, чтобы очистить его.
5. Нажмите зелёную кнопку с телефонной трубкой. Если появится меню действий, выберите **Звонок**.

Диалог символов на экране набора номера может содержать пункты **Вставить из буфера обмена** и **Выйти из набора номера**. Выберите доступные символы и действия с помощью параметра **Показать в диалоге символов**: в **Предпочтения** → **Телефон**.

Если во время вызова предусмотрено ожидание перед отправкой дополнительных цифр, BIG Phone может спросить, применить ли оставшиеся коды. Выберите **Да**, чтобы отправить цифры через BIG Phone, или **Нет**, чтобы позволить Android продолжить.

Во время звонка

Экран активного вызова можно упростить в **Предпочтения** → **Телефон**. Можно скрыть клавиатуру, удержание вызова, отключение микрофона, переключатель аудиоустройства, длительность вызова и другие кнопки. Для защиты от случайных нажатий используйте **Попросить прекратить вызов**, **Подтвердить все действия на экране вызова** или **Пустое пространство в верхней части экрана активного вызова**.



Доступные кнопки во время звонка:

- **Завершить вызов** (красная кнопка) — Завершить разговор
- **Динамик** — Включить или выключить громкую связь
- **Отключить звук** — Включить или выключить микрофон
- **Клавиатура** — Цифровая клавиатура (для автоматизированных телефонных систем)
- **Удерживать** — Поставить вызов на удержание
- **Bluetooth** — Переключение на Bluetooth-гарнитуру

Функции безопасности экрана вызова

- **Кнопка свернуть/развернуть** — Скрывает все кнопки, кроме Завершить вызов
- **Пустое пространство сверху** — Предотвращает случайное нажатие кнопок ухом
- **Подтверждение завершения вызова** — Необязательное подтверждение перед завершением вызова

Упрощение меню звонка



Смотреть: [Как упростить меню звонка](#)

При нажатии на контакт появляется меню с опциями звонка и SMS. Вы можете упростить это:

Удаление пункта отправки SMS: 1. **Предпочтения** → **Контакты** → отключите **Показать опцию сообщений во время разговора** 2. Теперь будет отображаться только пункт **Звонок** — он служит подтверждением и предотвращает случайные звонки

Прямой набор (без меню): 1. **Предпочтения** → **Контакты** → включите **Нет меню при вызове контакта** 2. Нажатие на контакт сразу начнёт звонок



Мы не рекомендуем отключать меню подтверждения — иначе случайные звонки могут быть совершены в любое время при обращении с телефоном.

Устройство аудио по умолчанию

 Смотреть: [Как изменить устройство аудио по умолчанию](#)



1. Откройте **Предпочтения** → **Телефон** → **Аудиоустройство по умолчанию для звонков**.
2. Выберите аудиоустройство, которое хотите использовать:
 - **По умолчанию** — Обычный режим работы телефона
 - **Наушник** — Небольшой динамик, который подносят к уху
 - **Bluetooth** — Подключённая гарнитура Bluetooth
 - **Проводная гарнитура** — Проводные наушники
 - **Динамик** — Динамик громкой связи

Переключение во время звонка: Нажмите кнопку выбора аудиоустройства. Она либо открывает список устройств, либо переключает их по очереди в зависимости от настройки **Предпочтения** → **Телефон** → **Функциональность кнопок аудио**. Можно выбрать только доступные устройства.

Телефоны с двумя SIM-картами

На телефоне с двумя SIM-картами выберите SIM-карту для звонка, когда появится запрос.

Журнал вызовов



1. Нажмите **Телефон** → **Вызовы**.
2. Чтобы позвонить по номеру из журнала вызовов, нажмите на соответствующую запись и, если появится меню, выберите действие звонка.
3. Чтобы удалить запись, откройте её и нажмите **Удалить**, если удаление разрешено.


Значки типов вызовов:

- **Зеленая стрелка** — Исходящий (Вы звонили)
- **Синяя стрелка** — Входящий (звонили Вам)
- **Красная стрелка** — Пропущенный звонок

Включите **Пропущенные вызовы**:, чтобы пропущенные вызовы отображались перед полным журналом вызовов. При открытии сведений о пропущенном вызове он отмечается как просмотренный. Используйте **Отметить все как просмотренные**, чтобы отметить остальные пропущенные вызовы как просмотренные. В разделе **Предпочтения** → **Телефон** настройка **Показать звонки, исключение**: скрывает выбранные типы вызовов из журнала.

Часть 4 — Контакты

Просмотр контактов




1. Нажмите **Телефон** → **Мои контакты**
2. Прокрутите список или воспользуйтесь строкой поиска, если она включена
3. Нажмите любой контакт, чтобы увидеть его данные

Детали контакта могут включать: - Номера телефонов — Нажмите, чтобы позвонить или отправить SMS - Адреса электронной почты — Нажмите, чтобы отправить письмо - Веб-сайты, заметки, день рождения/годовщина

Избранные (любимые) контакты

1. Откройте данные контакта
2. Нажмите **Добавить в избранные** — контакт появится в списке **Избранные**
3. Чтобы отменить это действие, нажмите **Удаление из избранных**



Добавление нового контакта





1. Нажмите **Телефон** → **Добавить контакт**
2. Введите имя контакта в поле **Имя**
3. Нажмите **Добавить телефон** и введите номер телефона
4. Вы можете добавить несколько номеров (Домашний, Мобильный, Рабочий)
5. Нажмите **Добавить e-mail** для адресов электронной почты
6. Нажмите **Сохранить**

Добавление фото к контакту




1. Откройте контакт → нажмите **Установить фотографию**
2. Выберите **Галерея** (существующая фотография) или **Камера** (сделать новую)
3. Используйте инструмент обрезки, чтобы выбрать нужную область
4. Нажмите зеленую кнопку **Сохранить**

Редактирование контакта

1. Откройте контакт → нажмите **Изменить**
2. Внесите изменения
3. Нажмите **Сохранить**

Удаление контакта




 Смотреть: [Как удалить историю/SMS/контакты](#)

Удаление **по умолчанию отключено**, чтобы предотвратить случайные удаления. Чтобы разрешить удаление: 1. **Предпочтения** → **Контакты** → включите **Добавить опцию Удалить контакт** 2. Или повторно запустите **мастер настройки** и измените разрешения на удаление

Часть 5 — Сообщения (SMS)

Чтение сообщений





1. Нажмите **Сообщения** на главном экране
2. Вы увидите недавние разговоры с именами контактов и последним сообщением
3. Нажмите на разговор, чтобы прочитать все сообщения

Цвета сообщений: - **Зеленая рамка** — Отправленные Вами сообщения - **Желтая рамка** —
Полученные сообщения - **Галочка** — Сообщение доставлено

Отправка нового сообщения

 Select contact

phone number

message text


Send

 Carol Baker

Mobile
800110100

message text

Send




1. Нажмите **Сообщения** → **Написать новое**
2. Выберите контакт или введите номер телефона вручную
3. Напечатайте Ваше сообщение
4. Нажмите **Отправить**

💡 **Лимит символов:** Одно SMS содержит 160 символов (70 с эмодзи/специальными символами). Более длинные сообщения разбиваются на несколько SMS.

Ответ на сообщение

1. Откройте разговор
2. Нажмите **Ответить**
3. Введите сообщение → нажмите **Отправить**

Опции сообщений



Нажмите на сообщение, чтобы открыть сведения о нём. Доступные действия: позвонить сейчас, ответить, отправить повторно, переслать и удалить (если удаление разрешено).

MMS-сообщения (картинки)

Если вам прислали изображение или видео: 1. В сообщении отображается **"Это MMS"** 2. Нажмите **Загрузить**, чтобы получить сообщение целиком 3. Нажмите ещё раз для просмотра

BIG SMS может получать MMS, включая текст и вложения, но не может создавать новые MMS.

Шаблоны SMS

Создавайте шаблоны сообщений для быстрых ответов: 1. В редакторе сообщений нажмите **Шаблоны** 2. Нажмите **Создать** → введите сообщение → сохраните 3. В следующий раз нажмите **Шаблоны** и выберите сохранённое сообщение

Поддержка двух SIM-карт

На телефоне с двумя SIM-картами включите поддержку двух SIM-карт в разделе Предпочтения → Сообщения, чтобы выбирать SIM-карту при отправке сообщения.

Удаление сообщений



Смотреть: [Как удалить историю/SMS/контакты](#)

Удаление по умолчанию отключено. Чтобы включить его: 1. **Предпочтения** → **Сообщения** → включите **Отображать кнопку Удалить**

Вы можете удалить: - Отдельные сообщения - Целые цепочки разговоров - Все сообщения сразу




Предупреждение: Массовое удаление нельзя отменить!

SMS-уведомления

Уведомления о сообщениях управляются как BIG SMS, так и каналами уведомлений Android. Используйте **Предпочтения** → **Сообщения** → **Уведомление о системном сообщении** и **Звук и визуальная конфигурация**. Для полноэкранного отображения поверх экрана блокировки может потребоваться разрешение Android на полноэкранные уведомления.



Смотреть: [SMS-уведомления на Android 10+](#)



Типы уведомлений

- **Мигающая кнопка** — кнопка сообщений мигает на главном экране
- **Звук** — Воспроизводится тон уведомления
- **Вибрация** — Телефон вибрирует
- **Всплывающее окно на экране** — Сообщение появляется на экране
- **Светодиодная подсветка** — световой индикатор уведомлений на телефоне мигает

Настройка уведомлений на Android 10+

Способ 1 — через панель уведомлений: 1. Потяните панель уведомлений вниз 2. Нажмите и удерживайте уведомление **"BIG SMS for Seniors"** 3. Нажмите **Подробнее** → **Входящее сообщение** 4. Настройте стиль и звук уведомлений

Способ 2 — через системные настройки: 1. **Системные настройки** → **Уведомления** → **Показать все** → **BIG SMS for Seniors**

Продолжительность вибрации

- Нет (0с) | Короткая (0.5с) | Оптимальная (1с) | Долгая (2с)

Повторяющиеся уведомления

Установите повтор уведомлений каждые 5, 15, 30 или 60 минут, пока Вы не прочитаете сообщение.

Исправление проблем с миганием кнопки SMS

 Смотреть: [Исправить мигание SMS](#)

На некоторых устройствах кнопка SMS постоянно мигает, даже если нет непрочитанных SMS-сообщений. Чтобы исправить это, используйте обычные настройки Предпочтений:


1. Нажмите на три точки (⋮) → **Предпочтения** → **Опции экрана**
2. Включите **Мигающая кнопка, когда приложение показывает уведомление**
3. Включите **Доступ к уведомлениям** для BIG Launcher → нажмите **Разрешить**
4. Если кнопка BIG SMS по-прежнему мигает некорректно, отключите **BIG Apps Suite привилегирован**
5. Вернитесь на главный экран → нажмите на три точки → **Установить кнопки**
6. Нажмите кнопку SMS → выберите **Приложение** → выберите **"BIG SMS for Seniors"**

Кнопка должна теперь работать нормально.

Часть 6 — Экраны и кнопки



Понимание экранов

Думайте об экранах как о **страницах в книге**. Главный экран — страница 1. Вы можете добавлять больше страниц с разными кнопками.





Добавление нового экрана

 Смотреть: [Как добавить экраны и настроить кнопки](#)



1. Нажмите на три точки (:) → **Предпочтения** → **Выбрать кнопки и экраны**
2. Нажмите **Добавить экран**
3. Нажмите **Да**, чтобы связать новый экран с последней кнопкой предыдущего экрана
4. Предыдущая последняя кнопка (обычно Приложения) перемещается на новый экран



Навигация между экранами смахиванием

Вместо нажатия кнопок для переключения между экранами можно проводить пальцем влево и вправо.



Remove from
swipe at position
2



Add to swipe at
position 3

1. Откройте **Предпочтения** → **Опции экрана** и включите **Для перемещения по экранам** используйте пальцевое нажатие на дисплей.
2. Откройте **Тип нажатия** и выберите:
 - **От начала вправо** — Главный экран → Экран 2 → Экран 3 (переключение останавливается на последнем экране)
 - **По кругу** — После последнего экрана смахивание возвращает на главный экран

 **Предупреждение о памяти:** Навигация свайпом использует больше памяти телефона. Если BIG Launcher замедляется, отключите свайп или уменьшите количество экранов. Когда навигация свайпом включена, кнопки недоступны с помощью клавиатуры, поэтому пользователям клавиатуры или переключателей может потребоваться ее отключить.

Настройка кнопок



Смотреть: [Настроить кнопки](#)



Home



Set buttons

Appearance:



Set name



Set icon



Set background

	Clear
	Revert
	Change icon
	Set label
	Application
	Contact details
	Direct call/SMS
	Go to screen
	Wi-Fi toggle
	Bluetooth toggle
	Applications
	SOS
	External Shortcut
	External Widget

1. Нажмите на три точки (⋮) → **Установить кнопки**
2. Нажмите кнопку, которую хотите изменить
3. Выберите из доступных опций:

Опция	Назначение
Приложение	Открывает любое приложение
Сведения о контакте	Показывает информацию о человеке

Опция	Назначение
Прямой звонок/SMS	Звонит по номеру, открывает редактор сообщений или предлагает выбрать действие
Перейти к экрану	Переходит на другой экран
Ярлык веб-сайта	Открывает веб-сайт
SOS	Открывает экран экстренной помощи
Переключатель Wi-Fi	Включает/выключает Wi-Fi (зеленый=ВКЛ, красный=ВЫКЛ)
Переключатель bluetooth	Включает/выключает Bluetooth
Режим "в самолете"	Включает/выключает режим полета
Приложения	Открывает полный список приложений
Предпочтения	Открывает настройки BIG Launcher
Внешний виджет	Добавляет мини-приложение (календарь, погода) на кнопку
Внешний ярлык	Ярлыки приложений из других приложений
Вернуться	Восстанавливает исходную функциональность кнопки
Очистить	Удаляет функциональность кнопки (делает пустой)

 **О внешних виджетах:** Пространство на кнопке ограничено — мы рекомендуем использовать **меньшие виджеты** для сохранения читаемости. Обычно при нажатии на виджет на главном экране запускается родительское приложение.

 **Заканчивается место?** Вы можете добавить больше экранов или изменить разметку, чтобы включить больше кнопок.

Назначение контакта на кнопку

 Смотреть: [Назначить контакт на кнопку](#)

1. Нажмите на три точки → **Установить кнопки**, затем нажмите кнопку, которую хотите изменить.
2. Выберите **Сведения о контакте**, чтобы открыть сведения о контакте, или **Прямой звонок/SMS**, чтобы позвонить или отправить сообщение на определённый номер.
3. Выберите контакт. Для **Прямой звонок/SMS** выберите номер телефона, затем в разделе **Действие кнопки** выберите **Звонок**, **Написать сообщение** или **Спрашивать звонок или сообщение**.


На кнопке появится фотография контакта. Чтобы сохранить подтверждение перед звонком, оставьте параметр **Предпочтения** → **Контакты** → **Нет меню при вызове контакта** выключенным.

Назначение контакта WhatsApp

 Смотреть: [Назначить контакт WhatsApp](#)

1. Три точки (⋮) → **Установить кнопки** → нажмите кнопку
2. Выберите **Внешний ярлык**
3. Найдите **WhatsApp** в списке
4. Выберите контакт

Изменение значков кнопок



1. При редактировании кнопки нажмите **Сменить значок**
2. Выберите один из вариантов: **Встроенные значки**, **Наборы значков**, **Темы** или **Из приложения**
3. Нажмите **Загрузить еще**, чтобы получить дополнительные наборы значков

Текстовые метки кнопок

1. При редактировании кнопки нажмите **Установить метку**
2. Введите короткое название (например, "Сын", "Врач", "Погода")
3. Откройте **Предпочтения** → **Опции экрана**, чтобы настроить размер и положение подписи, или включите **Инвертировать цвета текстовой метки**.

 Включите **Предпочтения** → **Опции экрана** → **Включить автоматические текстовые метки**, чтобы автоматически добавлять подписи к кнопкам при назначении им новых действий.

Мигание кнопки для уведомлений приложений

Когда вы назначаете приложение кнопке, BIG Launcher может попросить вас разрешить доступ к уведомлениям, чтобы кнопка могла мигать при получении уведомления этим приложением.

Настройте мигание кнопок при наличии уведомлений в таких приложениях, как WhatsApp или Gmail. Для приложений BIG Apps Suite привилегированная внутренняя связь позволяет использовать более подходящие значки и другие данные для мигания. Если мигание не соответствует ярлыку приложения, отключите **BIG Apps Suite привилегирован** и создайте обычный ярлык вручную.

 Смотреть: [Настройка мигания кнопки](#)

1. Сначала создайте ярлык приложения на кнопке главного экрана:
2. Нажмите на три точки (⋮) → **Установить кнопки**
3. Нажмите кнопку, которую хотите настроить
4. Выберите **Приложение** и укажите нужное приложение (например, WhatsApp)
5. Вернитесь на главный экран → нажмите на три точки → **Предпочтения**
6. Нажмите **Опции экрана**
7. Включите **Мигающая кнопка, когда приложение показывает уведомление**
8. Появится системный экран — включите **доступ к уведомлениям** для BIG Launcher и нажмите **Разрешить**
9. Вернитесь на главный экран — когда приложение получит новое уведомление, кнопка начнет мигать

💡 Хотите увеличить все уведомления на Вашем телефоне? Попробуйте наше приложение **BIG Notifications**.

Часть 7 — 🎨 Темы и внешний вид

Встроенные темы

Тема	Описание
Светлая (по умолчанию)	Белый фон, черный текст — хорошо для ярких помещений
Темный	Черный фон, белый текст — удобнее ночью
Синий	Светло-синий — альтернативный вид



Чтобы изменить: **Предпочтения** → **Внешний вид** → **Выбрать тему**

Чтобы загрузить дополнительные темы: Нажмите **Загрузить еще** на экране выбора темы.

Размер текста

Предпочтения → Внешний вид → Размер текста

- **По умолчанию** — стандартный размер
- **Больше** — увеличенный размер
- **Крупнейший** — максимальный размер

Ориентация экрана

Предпочтения → Внешний вид → Выберите ориентацию экрана

- **Автоматический** — ориентация меняется при повороте телефона
- **Горизонтальный** — всегда альбомная ориентация
- **Вертикальный** — всегда портретная ориентация

Полноэкранный режим

Полноэкранный режим скрывает строку состояния Android в верхней части экрана.

1. Откройте **Предпочтения** → **Внешний вид** и включите **Полный экран**.
2. Включите **Показать большой индикатор батареи**, чтобы большой индикатор заряда батареи оставался видимым.
3. Откройте **Индикатор сигнала** и выберите **Телефон** или **Wi-Fi** в зависимости от того, какой сигнал вы хотите видеть.


Полноэкранный режим затрудняет быстрый доступ к шторке уведомлений, но не блокирует системные настройки Android.

Безопасные границы

Предотвращает случайные касания на безрамочных экранах:

Предпочтения → **Внешний вид** → **Размер безопасных границ**. Выберите размер границ от 0% до 15%.

Часть 8 — Экстренная помощь SOS



Красная кнопка **SOS** может автоматически: 1. Отправить экстренное SMS с вашим местоположением 2. Позвонить по указанному номеру телефона

Настройка SOS SMS

1. **Предпочтения** → **SOS**
2. Включите **Отправить SMS**
3. Введите номера телефонов в поле **SMS телефон** (разделяйте их запятыми)
4. Напишите текст экстренного сообщения в поле **SMS**
5. Задайте значение **SMS ожидание** — время в секундах до отправки (даёт возможность отменить отправку)
6. Включите **Добавить GPS местоположение**, чтобы добавить ваше местоположение

Пример настройки: - Телефон: введите полный номер телефона человека, которому вы доверяете; если номеров несколько, разделяйте их запятыми. - Текст:

Помогите! Экстренная ситуация! - Ожидание: 5 секунд - GPS: включён

Настройка SOS звонка

1. **Предпочтения** → **SOS**
2. Включите **Звонок**
3. Введите номер телефона в поле **Телефонный звонок**
4. Задайте значение **ожидание вызова** — время ожидания в секундах после отправки SMS

Использование SOS

Автоматическая отправка работает только в том случае, если BIG SMS выбрано приложением для сообщений по умолчанию. В противном случае сообщение SOS копируется в приложение для сообщений по умолчанию.

1. Нажмите **SOS** на главном экране
2. Появится обратный отсчет
3. Для отмены нажмите **Отмена**
4. После окончания обратного отсчёта: если BIG SMS выбрано приложением для сообщений по умолчанию, SMS отправляется; в противном случае оно копируется в приложение для сообщений по умолчанию. Затем выполняется звонок по **громкой связи**.

 **Ограничения:** - Вы **не можете** использовать экстренные номера вроде 911 или 112 (ограничение Android) - Используйте вместо этого номера родственников или опекунов - GPS наиболее точен на улице; менее точен в помещении

Двойная опция SMS

Включите **Отправить SMS-GPS**, чтобы отправлять два сообщения: 1. Первое SMS — сразу, с приблизительным местоположением 2. Второе SMS — как только GPS определит местоположение точнее

Часть 9 — Безопасность и ограничения

Защита паролем

 Смотреть: [Защита паролем](#)

Защитите настройки, чтобы только Вы или опекун могли их изменять:

1. Три точки (⋮) → **Предпочтения** → **Меню настроек**
2. Включите **Защита меню**
3. Нажмите **Пароль** и введите пароль
4. Пароль может быть пустым (просто нажмите ОК) или определенным кодом

 **Внимание:** Запишите свой пароль. Если вы его забудете, прочитайте раздел [Забыли пароль](#), прежде чем очищать данные приложения или переустанавливать BIG Launcher.

Что можно защитить: - **Меню настроек** — для открытия настроек потребуется пароль - **Системные настройки** — для доступа к настройкам Android потребуется пароль

 **Совет:** Даже если системные настройки защищены паролем, пользователь всё равно может открыть их, потянув вниз верхнюю панель уведомлений (это функция Android, которую нельзя отключить). Чтобы затруднить такой доступ, включите **Полный экран** в разделе **Предпочтения** → **Внешний вид** — панель уведомлений будет скрыта на главном экране, и для доступа к ней потребуется два отдельных движения вниз.

Скрытие Предпочтений в BIG Phone / BIG SMS

 Смотреть: [Скрыть пункт меню Предпочтения](#)

1. Откройте BIG Phone (или BIG SMS) → **Предпочтения** → **BIG Apps Suite**
2. Снимите флажок **Показать кнопку Настройки**

 Вы все еще можете получить доступ к Предпочтениям из главного меню BIG Launcher.

Наследование настроек между приложениями

 Смотреть: [Объяснение наследования настроек](#)

Чтобы настройки были согласованными, вносите изменения в **BIG Launcher** → **Предпочтения** и оставляйте **Скопировать настройки** включённым в BIG Phone и BIG SMS.

Рекомендуемый порядок настройки:

1. Настройте всё в BIG Launcher так, как вам нужно.
2. Из BIG Launcher откройте **BIG Phone**, затем вернитесь в BIG Launcher.
3. Из BIG Launcher откройте **BIG SMS**, затем вернитесь в BIG Launcher.

При открытии каждого сопутствующего приложения из BIG Launcher к нему применяются настройки. После дальнейших изменений в BIG Launcher повторите последние два шага.

Изменения, внесённые только в BIG Phone или BIG SMS, **не** меняют настройки BIG Launcher. Например, если вы измените настройку в BIG Phone, а затем измените настройки в BIG Launcher и откроете из него BIG Phone, BIG Phone получит настройки из BIG Launcher. Это может перезаписать изменения, внесённые только в BIG Phone. То же относится к BIG SMS.

Чтобы сохранить отдельные настройки: в сопутствующем приложении откройте **Предпочтения** → **BIG Apps Suite** и отключите **Скопировать настройки**. После этого приложение будет сохранять собственные настройки, а не получать их из BIG Launcher.

Контроль разрешений на удаление

 Смотреть: [Удалить историю/SMS/контакты](#)

Удаление **отключено по умолчанию** для безопасности. Чтобы включить:

Что удалить	Где включить
Контакты	Предпочтения → Контакты → "Добавить опцию Удалить контакт"
История звонков	Предпочтения → Телефон → "Позволить удаление пунктов журнала звонков"
SMS-сообщения	Предпочтения → Сообщения → "Отображать кнопку Удалить"

Или перезапустите **Мастер настройки** (Предпочтения → "Запустить мастер установки") и измените разрешения на экране с корзиной.

Опции массового удаления (когда включено): - Отдельные записи или целые цепочки - Вся история для определенного контакта - Вся история звонков или все сообщения

 **Массовое удаление нельзя отменить!**

Скрытие приложений

1. **Предпочтения** → **Приложения** → **Разрешенные приложения**
2. Нажмите на приложение, чтобы скрыть его (показывается как "отключенные")
3. Используйте **Отключить все** / **Включить все** для массовых изменений

Экстренный доступ к Предпочтениям

На экране **Домашний экран** нажмите и удерживайте **верхнюю левую кнопку** в течение **30 секунд**, чтобы открыть настройки.

Это работает только на домашнем экране и **не** позволяет обойти защиту паролем. Если включена функция **Защита меню**, пароль по-прежнему потребуется.

Часть 10 — Специальные возможности

TalkBack (экранный диктор)

BIG Launcher работает с TalkBack Android для слепых пользователей: 1. Включите TalkBack в **Специальные возможности** Вашего телефона 2. BIG Launcher вслух произносит названия кнопок, заголовки экранов, контакты и сообщения

Оптимизация в настройках: - **Talkback: не читать название приложения** — ускоряет чтение заголовков экранов - **Talkback: кнопки изображений** — используйте это исправление совместимости, если у TalkBack возникают проблемы с кнопками с изображениями

Когда TalkBack включён, отключите **Разговаривать при долгом нажатии**, чтобы избежать повторного озвучивания.

Разговаривать при долгом нажатии

Даже без TalkBack: 1. **Предпочтения** → **Специальные возможности** → включите **Разговаривать при долгом нажатии** 2. Удерживайте палец на любой кнопке или тексте, чтобы услышать их содержимое вслух

Всплывающее сообщение при долгом нажатии

1. **Предпочтения** → **Специальные возможности** → включите **Всплывающее сообщение при долгом нажатии**
2. Удержание кнопки показывает всплывающее окно с её описанием

Советы по высокому контрасту и крупному тексту

- Используйте **Темную тему** для максимального контраста
- Установите для размера текста значение **Крупнейший**
- Настройте **Размер безопасных границ**, чтобы предотвратить нажатия по краям экрана
- Используйте **полноэкранный режим** с большим индикатором батареи и выбранным индикатором сигнала

Большие фото контактов

1. **Предпочтения** → **Телефон** → **Размер фотографии контакта**
2. Выберите, сколько места зарезервировано для фото звонящего на экране вызова

Тактильная обратная связь (вибрация)

Предпочтения → **Специальные возможности** → включите **Включить тактильную обратную связь**

Ваш телефон слегка вибрирует при каждом нажатии кнопки.

Опции управления

Режим	Поведение
Короткое нажатие	Быстрое нажатие активирует
Короткое и долгое нажатие	Как короткое, так и долгое нажатие активирует кнопку. Озвучивание и всплывающее сообщение при долгом нажатии также могут срабатывать, если они включены.

Клавиатура и переключатели специальных возможностей


Для управления с помощью клавиатуры или переключателя отключите **Для перемещения по экранам используйте пальцевое нажатие на дисплей**, поскольку навигация смахиванием


делает кнопки недоступными для клавиатуры. Включите **Активная кнопка вокруг виджетов**, если виджетам требуется фокус клавиатуры.

1. **Предпочтения** → **Опции экрана** → включите **Активная кнопка вокруг виджетов**
2. Используйте клавиши со стрелками для навигации, OK/Enter для выбора, Назад для возврата

Tecla Shield: BIG Launcher поддерживает внешние переключатели, устройства, управляемые вдохом и выдохом, и джойстики через интерфейс Tecla Shield для инвалидной коляски.

Часть 11 — ➡ Приложения





Доступ к приложениям

Нажмите **Приложения** на главном экране, чтобы увидеть установленные приложения. В разделе **Предпочтения** → **Приложения** → **Показать пункт меню Настройки** можно скрыть пункт настроек или разместить его над приложениями либо под ними.

Недавние приложения

1. **Предпочтения** → **Приложения** → включите **Показать последние приложения**
2. Задайте количество отображаемых приложений с помощью параметра **количество недавних приложений**

Поиск приложений

1. Нажмите на поле поиска вверху списка приложений
2. Начните вводить название приложения



Включите **Лучшее приложение поиска** в разделе Предпочтения → Приложения, чтобы искать по любой части названия (например, по запросу «book» можно найти «Facebook»).

Показ Предпочтений в списке приложений

Если на телефоне нет кнопки меню: 1. **Предпочтения → Приложения → Показать пункт меню Настройки** 2. Выберите: **Не показывать, Выше приложений** или **Ниже приложений**

Часть 12 — Настройки и система

Перенос лицензии

На новом телефоне установите приобретённые приложения BIG и используйте **тот же аккаунт Google**, с которого была совершена первоначальная покупка.

1. Для **BIG Apps Suite PREMIUM** откройте **BIG Launcher**. Если вы приобрели отдельное приложение, откройте именно его.
2. Перейдите в **Предпочтения → Купить/обновить полную версию → Восстановить покупки**.
3. Если вы приобрели пакет приложений, вернитесь в BIG Launcher и откройте **BIG Phone** и **BIG SMS** непосредственно из него, чтобы активировать их лицензии.

Восстановление покупки возвращает платный доступ, но не прежнее расположение элементов главного экрана и не настройки. Если доступ по-прежнему отсутствует, следуйте инструкциям в разделе [Восстановление лицензии](#).

Проверка версии приложения

 Смотреть: [Как проверить Вашу версию](#)

1. **Системные настройки** → **Приложения** → нажмите **BIG Launcher** (или BIG Phone / BIG SMS)
2. Прокрутите вниз — отображается номер версии
3. Чтобы узнать версию Android: **Системные настройки** → **О телефоне** → **Сведения о ПО**

Возврат к исходному лаунчеру

1. **Предпочтения** → **Удалить BIG Launcher как лаунчер по умолчанию**
 2. Нажмите кнопку **Домой**
 3. Выберите Ваш исходный лаунчер
-
-

Часть 13 — Справочник предпочтений

Важные взаимосвязи между настройками

Некоторые Предпочтения работают вместе и должны быть объяснены до подробного справочника:

- Полноэкранный режим скрывает строку состояния Android в верхней части дисплея. Когда он включен, индикаторы батареи и сигнала BIG Launcher становятся более полезными, потому что обычные индикаторы Android могут быть не видны на главном экране.
- Защита системных настроек может потребовать пароль перед открытием системных настроек Android из BIG Launcher. Сам Android может все еще разрешать доступ через шторку уведомлений. Полноэкранный режим затрудняет это, потому что панель уведомлений скрыта на главном экране.
- Мигание кнопок при пропущенных вызовах, сообщениях и других уведомлениях приложений зависит от доступа к уведомлениям и от того, какое действие назначено

кнопке. Приложения BIG Apps Suite могут использовать внутренние привилегированные ссылки. Если мигание работает не так, как ожидается, отключите параметр «BIG Apps Suite привилегирован» и вручную создайте обычный ярлык приложения в разделе «Выбрать кнопки и экраны».

- Отображение экрана входящего вызова зависит от разрешений Android, каналов уведомлений, управления энергопотреблением и того, назначен ли BIG Phone приложением для звонков по умолчанию. Если полноэкранный интерфейс вызова не может отображаться, BIG Phone может вместо него показать всплывающее уведомление или уведомление только в строке состояния.
- Параметры прямого вызова сокращают количество запросов подтверждения. Параметры «Нет меню при вызове контакта» и «Нет меню в номеронабирателе» позволяют быстрее совершать вызовы, но также повышают риск случайных звонков.
- Удаление настраивается отдельно для контактов, истории вызовов и сообщений. Удаление контактов настраивается в разделе Предпочтения -> Контакты, удаление истории вызовов — в разделе Предпочтения -> Телефон, а удаление сообщений — в разделе Предпочтения -> Сообщения.
- Навигация свайпом между экранами требует много памяти, и при ее включении кнопки недоступны с клавиатуры. Для использования с клавиатурой, переключателем или TalkBack рассмотрите возможность отключения навигации свайпом.
- Поведение SMS-уведомлений разделено между настройками BIG SMS и настройками уведомлений Android. Звук, вибрация, отображение на экране блокировки и полноэкранное отображение могут потребовать разрешений на уведомления Android и настроек каналов.
- Для автоматической отправки SMS с сигналом SOS необходимо назначить BIG SMS приложением для сообщений по умолчанию. В противном случае сообщение SOS копируется в приложение для сообщений, установленное по умолчанию.

Откройте настройки через меню с тремя точками на главном экране, через список приложений, если в нём включён пункт настроек, или с помощью жеста экстренного доступа, описанного в разделе «Безопасность» этого руководства.

Точный список может варьироваться в зависимости от устройства, версии Android, установленных приложений BIG Apps Suite и разрешений. Некоторые действия открывают системные настройки Android.

Главный экран предпочтений

Пункт	Что делает	Заметки
Купить/обновить полную версию	Открывает опции покупки или обновления лицензии.	Каждое приложение BIG Apps Suite может иметь свою собственную лицензию. Используйте ту же учетную запись Google, которая использовалась для покупки.
Запустить мастер установки	Запускает мастер установки снова.	Полезно после установки или при изменении базовых настроек для нового пользователя.
Выбрать язык	Изменяет язык, используемый BIG Launcher.	Приложение может использовать свой собственный язык независимо от системного языка Android.
Внешний вид	Открывает визуальные настройки.	Тема, размер текста, индикаторы состояния, полноэкранный режим и ориентация экрана.
Специальные возможности	Открывает настройки взаимодействия и вспомогательного использования.	Долгое нажатие, параметры, связанные с TalkBack, вибрация и неактивные кнопки.
Меню настроек	Контролирует доступ к Предпочтениям и системным настройкам.	Включает защиту паролем.
Выбрать кнопки и экраны	Открывает редактор экранов и кнопок.	Используется для изменения функций кнопок, меток, значков, макетов и дополнительных экранов.
Опции экрана	Открывает общие опции поведения экрана.	Навигация свайпом, мигающие кнопки, метки и поведение кнопки меню.
Контакты	Открывает параметры списка контактов, сведений о контакте и редактирования контактов.	Также контролирует удаление контактов и поведение всплывающих окон контактов.

Пункт	Что делает	Заметки
Телефон	Открывает опции входящих вызовов, активных вызовов, журнала вызовов и номеронабирателя.	Многие пункты требуют, чтобы BIG Phone был установлен и настроен как приложение телефона по умолчанию.
Сообщения	Открывает опции SMS-уведомлений, сведений о сообщении, редактора сообщений и фильтров.	Многие пункты требуют, чтобы BIG SMS был установлен и настроен как приложение SMS по умолчанию.
SOS	Открывает опции экстренных SMS и звонков.	Настройте телефонные номера, время ожидания, текст SMS и поведение GPS-местоположения.
Приложения	Открывает настройки для списка приложений.	Недавние приложения, скрытые приложения, поиск и ярлык Предпочтений в списке приложений.
Исправления совместимости	Открывает исправления для конкретных устройств.	Используйте только при появлении описанной проблемы. Некоторые исправления могут снизить производительность.
Уведомление об ограничении ответственности и политика конфиденциальности	Показывает юридическую информацию и информацию о конфиденциальности.	Пользователь соглашается с этими условиями, используя приложение.
Удалить BIG Launcher как лаунчер по умолчанию	Удаляет BIG Launcher как домашнее приложение Android по умолчанию.	После нажатия кнопки «Домой» Android может спросить, какой лаунчер использовать.
Руководство пользователя	Открывает онлайн-руководство пользователя.	Требует браузера и доступа в интернет.
Проверка обновлений	Показывает установленную версию и информацию об обновлениях.	Всегда обновляйте до последней доступной версии.

Внешний вид

Предпочтение	Опции	Что делает	Связанные настройки и предостережения
Выбрать тему	Светлая (по умолчанию), Темная, Синяя, установленные темы, Загрузить больше	Изменяет цветовую тему.	Темная тема может улучшить контрастность ночью. Дополнительные темы могут зависеть от установленных пакетов тем.
Размер текста	По умолчанию, Больше, Крупнейший	Изменяет размер основного текста приложения.	Параметр «Применить размер текста для настроек» определяет, будет ли выбранный размер текста использоваться также в настройках.
Выберите ориентацию экрана	Автоматически (по умолчанию), Горизонтальный, Вертикальный	Контролирует, следует ли BIG Launcher за поворотом устройства или блокирует ориентацию.	Используйте Вертикальную для телефонов, используемых только в портретном режиме. Используйте Горизонтальную для фиксированных альбомных настроек.
Размер безопасных границ	от 0% до 15%	Добавляет неактивные поля около краев экрана для уменьшения случайных касаний краев.	Полезно на безрамочных дисплеях и для пользователей с двигательными трудностями. Большие границы уменьшают полезную область кнопок.
Индикатор сигнала	Нет сигнала, Телефон, Wi-Fi	Выбирает, какой большой индикатор сигнала отображает BIG Launcher.	Полезно при полноэкранном режиме, где обычная строка состояния Android может быть скрыта.
Показать большой индикатор батареи	Да/Нет	Показывает большой индикатор батареи BIG Launcher.	Особенно полезно при полноэкранном режиме.

Предпочтение	Опции	Что делает	Связанные настройки и предостережения
Показать значок будильника	Да/Нет	Показывает значок будильника рядом с часами.	Отключите, если устройство некорректно отображает значок будильника, даже когда будильник неактивен.
Полный экран	Да/Нет	Скрывает панель уведомлений/строку состояния Android в верхней части экрана.	Затрудняет случайный доступ к системе, но также скрывает обычные индикаторы батареи и сигнала Android.
Черная панель навигации	Да/Нет	Изменяет фон нижней панели навигации Android на черный.	Может вызвать сбой на некоторых устройствах Motorola, указанных в предупреждении приложения. Используйте только при необходимости.
Применить размер текста для настроек	Да/Нет	Показывает Предпочтения, используя выбранный размер текста BIG Launcher.	Полезно для людей с ослабленным зрением, но очень крупный текст может занять больше места для длинных описаний предпочтений.

Специальные возможности

Предпочтение	Опции или текущий пример	Что делает	Связанные настройки и предостережения
Управление	Короткое нажатие; Короткое и долгое нажатие	Выбирает, как кнопки реагируют на касание.	Короткое и долгое нажатие активирует кнопки даже при длительном нажатии — подходит для пожилых людей, которым трудно пользоваться сенсорными экранами.

Предпочте- ние	Опции или текущий пример	Что делает	Связанные настройки и предостереже- ния
Отмена диа- логов, если коснулись за пределами	Да/Нет	Закрывает диалого- вые окна, когда пользователь нажи- мает за их предела- ми.	Отключите для пользователей, которые часто случайно касаются областей за пределами диалоговых окон.
Включить тактильную обратную связь	Да/Нет	Вибрирует при каса- нии кнопок меню.	Зависит от аппаратного обеспечения виб- рации устройства и настроек вибрации Android.
Разговари- вать при долгом на- жатии	Да/Нет	Читает описание элемента вслух при долгом нажатии.	Необходимо установить TalkBack. Исполь- зуйте вместе с параметром «Включить кнопки без функций», если пустые элемен- ты также должны быть доступны для обна- ружения.
Всплываю- щее сооб- щение при долгом на- жатии	Да/Нет	Показывает описа- ние элемента во всплывающем окне при долгом нажа- тии.	Полезно, когда опекун хочет получить опи- сания, не изменяя действия кнопки.
Включить кнопки без функций	Да/Нет	Делает все элемен- ты интерактивными, даже если они не выполняют дей- ствие.	Полезно с функциями чтения при долгом нажатии или всплывающими окнами, так как неактивные кнопки иначе могут не реа- гировать.
Talkback: не читать название приложения	Да/Нет	Пропускает повтор- ное чтение назва- ния приложения.	Ускоряет чтение заголовка экрана для пользователей TalkBack.

Меню настроек

Настройка	Параметры или текущий пример	Что это делает	Связанные настройки и предостережения
Кнопки "редактировать" в меню	Да/Нет	Добавляет быстрый доступ к редактору экрана в меню.	Это пункт быстрого доступа «Установить кнопки», которым пользуются лица, осуществляющие уход.
Системные настройки в меню	Да/Нет	Добавляет быстрый доступ к системным настройкам Android в меню.	Доступ можно защитить с помощью настройки «Защита системных настроек».
Защита меню	Да/Нет	Требует пароль от настроек перед открытием настроек.	Используйте для предотвращения случайных или несанкционированных изменений.
Защита системных настроек	Да/Нет	Требует пароль от настроек перед открытием системных настроек из BIG Launcher.	Android всё ещё может разрешать доступ к системным настройкам через шторку уведомлений. Полноэкранный режим усложняет это.
Пароль	Действие с текстом/паролем	Устанавливает пароль, используемый для защищенных настроек и системных настроек.	Пустой пароль можно использовать как простое подтверждение. Если пароль забыт, для восстановления может потребоваться переустановка или сброс данных приложения.

Опции экрана

Настройка	Параметры или текущий пример	Что это делает	Связанные настройки и предостережения
Мигающая кнопка, когда приложение показывает уведомление	Да/Нет	Кнопка быстрого доступа к приложению начинает мигать, когда приложение создает уведомление в верхней строке состояния.	Требует доступа к уведомлениям. Кнопка должна быть назначена приложению, уведомление которого должно отслеживаться.
Очистить кэш мигания кнопок	Действие	Очищает сохраненную информацию о мигающих уведомлениях.	Внешние приложения должны снова создать или обновить уведомления, прежде чем кнопки снова смогут мигать.
BIG Apps Suite привилегирован	Да/Нет	Внутренне связывает BIG Phone, BIG SMS и другие приложения BIG Apps Suite с BIG Launcher.	Обеспечивает улучшенные значки и специальные данные для мигания. Отключите, если мигание работает некорректно, и создайте обычный ярлык приложения вручную.
Для перемещения по экранам используйте пальцевое нажатие на дисплей	Да/Нет	Разрешает листание влево/вправо между экранами.	Требует много памяти. При активации кнопки недоступны с помощью клавиатуры.
Тип нажатия	С главного экрана вправо; Циклически	Выбирает, как свайп-навигация перемещается по экранам.	В режиме «Циклически» возвращает с последнего экрана на главный. В режиме «С главного экрана вправо» останавливается в конце.

Настройка	Параметры или текущий пример	Что это делает	Связанные настройки и предостережения
Использовать кнопку меню на всех экранах	Да/Нет	Показывает меню настроек на всех экранах вместо только главного экрана.	Полезно, если пользователь часто проводит время на дополнительных экранах.
Активная кнопка вокруг виджетов	Да/Нет	Добавляет активную/фокусируемую рамку кнопки вокруг виджетов.	Предназначено в основном для управления с клавиатуры. Нажатие кнопки передает фокус виджету.
Включить автоматические текстовые метки	Да/Нет	Автоматически добавляет текстовые подписи к вновь созданным кнопкам.	Внешний вид подписи регулируется настройками цвета, размера и положения подписи ниже.
Инвертировать цвета текстовой метки	Да/Нет	Использует белый текст с черным контуром.	Полезно, когда подписи расположены поверх значков или фотографий.
Размер текста	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Устанавливает размер текстовых подписей на кнопках экрана.	Это влияет на подписи кнопок, а не на основной размер текста приложения в разделе «Внешний вид».
Положение текстовых меток	На вершине, В центре, Внизу	Выбирает, где отображаются подписи кнопок.	Низ обычно лучше всего подходит для значков приложений; центр может быть полезен, когда подпись является основной информацией.

Контакты

Настройка	Параметры или текущий пример	Что это делает	Связанные настройки и предостережения
Искать контакты по	Все доступные поля (Система); Имя; Фамилия	Определяет, какие поля контактов используются для поиска.	Поиск по имени и фамилии может работать не на всех устройствах.
Показать только контакты с телефонами	Да/Нет	Показывает только контакты, содержащие номер телефона.	Рекомендуется для простого использования телефона, так как на контакты без номеров телефона нельзя позвонить.
Сортировать по фамилиям	Да/Нет	Сортирует контакты по фамилии.	Может работать не на всех телефонах.
Переключатель "Показать контакты / Избранное"	Да/Нет	Добавляет переключатель для перехода между всеми контактами и избранными контактами в списке контактов.	Полезно, если пользователь часто переключается между обоими списками.
Показать все контакты, включая повторяющиеся	Да/Нет	Показывает дублирующиеся записи в подробностях контакта.	Отключите, чтобы скрыть дублирующиеся элементы контакта.
Отображать добавление/удаление в избранные	Да/Нет	Добавляет возможность отмечать или снимать отметку «избранное» для контакта в его подробностях.	Избранные контакты появляются в списке «Избранное» и могут быть использованы фильтрами.
Добавить опцию Удалить контакт	Да/Нет	Добавляет «Удалить контакт» в конце подробностей контакта.	Удаление нельзя отменить. Отключите для пользователей, которые могут случайно удалить контакты.

Настройка	Параметры или текущий пример	Что это делает	Связанные настройки и предостережения
Добавить контактные детали системы	Да/Нет	Добавляет в конце сведений о контакте возможность перехода к системному экрану сведений о контакте в Android.	Полезно, когда требуется специальная функция контакта Android.
Использовать системные контактные данные	Да/Нет	Использует системный экран сведений о контакте в Android вместо экрана сведений о контакте в BIG Launcher.	Используйте только если системное приложение контактов имеет необходимые специальные функции.
Добавить редактирование	Да/Нет	Добавляет доступ к редактору контактов BIG Launcher.	Это простой редактор, разработанный для BIG Launcher.
Добавить систему редактирования	Да/Нет	Добавляет доступ к системному редактору контактов Android.	Полезно для полей контакта, не поддерживаемых редактором BIG Launcher.
Показать опцию сообщений во время разговора	Да/Нет	Показывает или скрывает кнопку «Отправить сообщение» после нажатия на номер телефона контакта.	Скрытие упрощает диалог вызова, но сохранение диалога все равно помогает предотвратить случайные звонки.
Нет меню при вызове контакта	Да/Нет	Напрямую набирает контакт вместо показа опций.	Быстрее, но менее безопасно. Не рекомендуется для пользователей, которые могут случайно нажать.
Нет меню в номеронабирателе	Да/Нет	Напрямую набирает номер из номеронабирателя вместо показа опций.	Быстрее, но убирает дополнительный шаг подтверждения.
Показать Поле поиска	Да/Нет	Показывает или скрывает поле поиска в списке контактов.	Скройте его, чтобы упростить список контактов.

Телефон

Настройка	Параметры или текущий пример	Что это делает	Связанные настройки и предостережения
Выбрать мелодию	Действие	Открывает выбор мелодии для входящих звонков.	Поведение может зависеть от разрешений Android для мелодий звонка и настроек звука.
Исправление: нет звука рингтона	Да/Нет	Включает обходное решение, когда входящие звонки не имеют мелодии звонка.	Сначала проверьте громкость, режим «Не беспокоить» и настройки уведомлений Android.
Показывать экран вызова сразу при звонке	Да/Нет	Пытается показать экран вызова немедленно, когда начинается входящий звонок.	Может не работать на всех устройствах из-за ограничений Android и производителя, касающихся батареи.
Исправление: экран вызова не появляется сразу же при звонке	Помощь/действие	Открывает инструкции для телефонов, которые блокируют экран вызова в фоновом режиме.	Часто встречается на устройствах с агрессивным управлением батареей.
Показать входящий вызов:	Экран вызова — если ваша версия Android это позволяет. В противном случае показывать всплывающее уведомление.; Всплывающее уведомление; Уведомление только в строке уведомлений	Выбирает, как отображаются входящие звонки.	Полный экран вызова лучше всего подходит для пожилых людей, но Android может потребовать перехода на режимы, основанные на уведомлениях.

Настройка	Параметры или текущий пример	Что это делает	Связанные настройки и предупреждения
Проведите, чтобы отклонить вызов	Да/Нет	Отклоняет входящий вызов, когда уведомление о вызове смакнуто.	Оставьте отключенным, если вероятно случайное смахивание уведомлений.
Системные настройки для уведомления о входящих вызовах	Действие	Открывает настройки уведомлений Android для входящих звонков.	Используйте для настроек звука, вибрации, отображения на экране блокировки и других настроек канала.
Аудио-устройство по умолчанию для звонков	По умолчанию, Наушник, Bluetooth, Проводная гарнитура, Динамик	Выбирает предпочтительный аудиовыход для звонков.	Во время реального звонка могут использоваться только доступные устройства.
Функциональность кнопок аудио	Показывать диалог со всеми устройствами; Переключаться между устройствами по списку	Выбирает, как ведет себя кнопка «Аудио» во время звонка.	Диалог понятнее. Циклический перебор быстрее для опытных пользователей.
Блокировать кнопки громкости	Да/Нет	Предотвращает случайное изменение громкости, пока экран вызова активен.	Работает только тогда, когда экран вызова активен.

Настройка	Параметры или текущий пример	Что это делает	Связанные настройки и предостережения
Попросить прекратить вызов	Да/Нет	Показывает дополнительное подтверждение перед завершением звонка.	Рекомендуется для предотвращения случайных сбросов вызова.
Подтвердить все действия на экране вызова	Да/Нет	Требует подтверждения для каждого действия кнопки на экране вызова.	Максимальная защита от случайных нажатий, но замедляет управление звонком.
Пустое пространство в верхней части экрана активного вызова	Выключено / от 0 до 11	Добавляет пустое пространство вверху экрана активного вызова.	Помогает предотвратить случайные касания ухом или щекой во время звонка. Большие значения оставляют меньше места для элементов управления звонком.
Размер фотографии контакта	от 0 до 11, с параметрами заполнения пустого/фонового пространства	Устанавливает, сколько места зарезервировано для фотографии звонящего.	Крупные фотографии помогают при узнавании, но могут смещать элементы управления звонком ниже.
Показывать кнопку Клавиатура	Да/Нет	Показывает кнопку клавиатуры на экране активного вызова.	Необходимо для автоматических телефонных систем.

Настройка	Параметры или текущий пример	Что это делает	Связанные настройки и предостережения
Показывать переключатель аудиоустройства	Да/Нет	Показывает кнопку аудиоустройства на экране активного вызова.	Используется вместе с параметрами "Аудиоустройство по умолчанию" и "Функциональность кнопки аудиоустройства".
Показывать кнопку Длительность	Да/Нет	Показывает длительность звонка на экране активного вызова.	Может быть скрыто для упрощения экрана звонка.
Показывать кнопку Удержание	Да/Нет	Показывает кнопку удержания на экране активного вызова.	Скройте, если пользователь может случайно поставить вызов на удержание.
Показать кнопку отключения звука	Да/Нет	Показывает кнопку отключения микрофона на экране активного вызова.	Скройте, если случайное отключение микрофона является частой проблемой.
Показать кнопку активного вызова	Да/Нет	Добавляет кнопку "Активный звонок" в меню Телефона.	Помогает вернуться к текущему звонку, если пользователь покинул экран звонка.
Показывать кнопку "Мои контакты"	Да/Нет	Показывает "Мои контакты" в меню Телефона.	Скройте, чтобы упростить меню Телефона.

Настройка	Параметры или текущий пример	Что это делает	Связанные настройки и предостережения
Показывать отмеченную кнопку	Да/Нет	Показывает "Избранные" в меню Телефона.	Полезно для рабочих процессов только с избранными контактами.
Показывать кнопку Набрать номер	Да/Нет	Показывает "Набрать номер" в меню Телефона.	Скройте, если пользователь должен звонить только сохраненным контактам.
Показать кнопку Добавить контакт	Да/Нет	Показывает "Добавить контакт" в меню Телефона.	Скройте, если только опекун должен добавлять контакты.
Показывать Последние звонки	Да/Нет	Показывает последние звонки в меню Телефона.	Связано с удалением и группировкой журнала вызовов.
Группировать элементы журнала вызовов по	Отключено; Номеру телефона; Номеру телефона и направлению звонка	Группирует записи журнала звонков.	Группировка уменьшает беспорядок, особенно на телефонах с множеством повторяющихся звонков.
Отображать кнопку Удалить	Да/Нет	Показывает кнопку удаления для элементов журнала звонков.	Отключите для пользователей, которые могут случайно удалить историю.

Настройка	Параметры или текущий пример	Что это делает	Связанные настройки и предостережения
Системные настройки для уведомления о пропущенных вызовах	Действие	Открывает настройки уведомлений Android для пропущенных звонков.	Используйте для настройки звука, вибрации и видимости уведомлений о пропущенных звонках.
Меньшие цифры в окне набора номера	Да/Нет	Делает набранные номера меньше, чтобы помещалось больше цифр.	Полезно для длинных номеров.
Долгое нажатие удаляет весь набранный номер	Да/Нет	Удержание поля набранного номера очищает весь номер.	Более быстрая коррекция, но может случайно стереть весь номер.
Пропущенные вызовы:	Да/Нет	Показывает пропущенные вызовы перед полной историей вызовов.	При открытии сведений о пропущенном вызове он отмечается как просмотренный. Действие «Отметить все как просмотренные» отмечает остальные пропущенные вызовы.
Показать звонки, исключение:	Выберите типы вызовов	Скрывает выбранные типы вызовов из журнала вызовов.	Это изменяет только отображение и не блокирует вызовы.

Настройка	Параметры или текущий пример	Что это делает	Связанные настройки и предупреждения
Заменить префикс номера	Исходный префикс; новый префикс	Заменяет совпадающий префикс номера перед вызовом.	Изменяются только номера, начинающиеся с заданного исходного префикса.
Показать в диалоге символов:	Выберите символы и действия	Определяет содержимое диалогового окна символов в номеронабирателе.	Среди доступных действий — «Вставить из буфера обмена» и «Выйти из номеронабирателя».
Фильтр входящих звонков	Правила для контактов и избранных; список заблокированных номеров	Блокирует входящие вызовы в соответствии с выбранными правилами.	Требуется, чтобы BIG Phone было назначено приложением по умолчанию для определения номера и выявления спама.
Потенциальный спам вызов	Ничего не делать; показывать кнопку информации; отклонять автоматически	Определяет, что делать, когда Android распознаёт вызов как потенциальный спам.	—
Немедленно принять список	Список телефонных номеров	Принимает вызовы с номеров из списка без участия пользователя.	Блокировка имеет приоритет. Включайте только в том случае, если пользователь хочет, чтобы эти вызовы принимались автоматически.

Настройка	Параметры или текущий пример	Что это делает	Связанные настройки и предупреждения
Фильтр входящих звонков	Правила для контактов и избранных; список заблокированных номеров	Блокирует входящие вызовы из BIG Phone в соответствии с выбранными правилами.	Для блокировки вызовов, совершаемых из других приложений, требуется отдельная роль перенаправления вызовов. Экстренные вызовы, совершаемые из других приложений, заблокировать нельзя.

Сообщения

Параметр	Параметры или текущий пример	Что делает	Связанные настройки и предупреждения
Уведомление о системном сообщении	Да/Нет	Показывает SMS-уведомления в панели уведомлений Android.	Поведение зависит от версии Android, разрешения на уведомления и активности приложения.
Звук и визуальная конфигурация	Действие	Открывает настройки уведомлений Android для сообщений.	Используйте для настройки звука, вибрации, отображения на экране блокировки и поведения канала.
Полный экран в верхней части экрана блокировки	Да/Нет	Показывает входящее SMS-уведомление как полноэкранное окно поверх экрана блокировки.	Требуется разрешение Android на полноэкранные уведомления.
Проведите, чтобы отметить как прочитанное	Да/Нет	Помечает SMS как прочитанное, когда его уведомление смакнуто.	Отключите, если уведомления могут быть случайно отклонены.
Запрашивать уведомление о доставке	Да/Нет	Запрашивает информацию о доставке SMS.	Некоторые мобильные операторы могут взимать плату за отчеты о доставке.

Параметр	Параметры или текущий пример	Что делает	Связанные настройки и предупреждения
Показывать всплывающее окно при отправке/ доставке сообщения	Да/Нет	Показывает всплывающее окно при успешной отправке или доставке SMS.	Всплывающие окна с ошибками всегда отображаются. На Android 11 или новее текст всплывающего окна не может быть увеличен приложением.
Показывать кнопку Позвонить сейчас	Да/Нет	Показывает "Позвонить сейчас" в деталях сообщения.	Полезно для быстрого звонка отправителю.
Показывать кнопку Ответить	Да/Нет	Показывает "Ответить" в деталях сообщения.	Скройте, чтобы сделать детали сообщения только для чтения.
Показывать кнопку Отправить повторно	Да/Нет	Показывает "Отправить повторно" в деталях сообщения.	Полезно после неудачной отправки SMS.
Показывать кнопку Переслать	Да/Нет	Показывает "Переслать" в деталях сообщения.	Скройте, чтобы упростить параметры сообщения.
Отображать кнопку Удалить	Да/Нет	Разрешает удаление сообщений.	Отключите для пользователей, которые могут случайно удалить SMS.
Показывать кнопку Отправить	Над текстом; Внизу экрана; Над клавиатурой	Выбирает, где кнопка "Отправить" появляется в редакторе сообщений.	При выборе «Над клавиатурой» кнопка отправки остаётся рядом с областью ввода. При выборе «В нижней части экрана» её может быть легче найти.

Параметр	Параметры или текущий пример	Что делает	Связанные настройки и предостережения
Номера блоков:	Нет; Которых нет в Контактах; Которые не помечены звездочкой; Все	Фильтрует входящие SMS по отправителю.	Сильные фильтры могут скрывать важные сообщения. "Только помеченные звездочкой" — это строгий режим, и его следует использовать осторожно.
Черный список	Действие/список	Всегда отклоняет сообщения от адресов из этого списка.	Используйте для известных нежелательных отправителей.
Поддержка двух SIM-карт	Да/Нет	Показывает выбор SIM-карты при отправке SMS.	Используйте только на устройствах с двумя SIM-картами.
Исправлено: показать пропущенные сообщения	Да/Нет	Использует более медленный режим совместимости при серьезных проблемах с базой данных SMS на старых телефонах.	Включайте только в том случае, если сообщения не отображаются из-за этих проблем с базой данных.
Системные разрешения сообщений	Действие	Открывает или проверяет необходимые разрешения Android для сообщений.	BIG SMS должен иметь необходимые разрешения SMS и обычно должен быть приложением для обмена сообщениями по умолчанию.
Настройка раскладки для клавиатуры	Да/Нет	Уменьшает размер элементов интерфейса или включает прокрутку, когда клавиатура закрывает текстовое поле.	Включите, если при вводе вы не видите текст сообщения.

SOS

Параметр	Параметры или текущий пример	Что делает	Связанные настройки и предостережения
Отправить SMS	Да/Нет	Автоматически отправляет SMS после нажатия кнопки SOS.	Работает автоматически, только если BIG SMS выбран в качестве приложения для сообщений по умолчанию. В противном случае текст SOS может быть скопирован в приложение для SMS по умолчанию.
SMS телефон	Текстовое поле номера телефона	Устанавливает номер или номера, на которые будет отправлено SOS SMS.	Используйте номера членов семьи или опекунов, а не номера экстренных служб, заблокированные ограничениями Android.
SMS	Текстовое поле	Устанавливает текст SOS-сообщения.	Держите сообщение коротким и ясным.
SMS ожидание	Секунды	Устанавливает задержку перед отправкой SOS SMS.	Дает пользователю время отменить случайную активацию.
Добавить GPS местоположение	Да/Нет	Добавляет местоположение GPS в конец SOS SMS, если оно доступно.	GPS более точен на улице. В помещении он может быть приблизительным или недоступным.
Отправить SMS-GPS	Да/Нет	Отправляет еще одно SMS, когда доступно более точное местоположение.	Полезно, если первое сообщение отправляется до того, как GPS точно определит местоположение.

Параметр	Параметры или текущий пример	Что делает	Связанные настройки и предостережения
Звонок	Да/Нет	Автоматически звонит после нажатия кнопки SOS.	Обычно используется после отправки SOS SMS.
Телефонный звонок	Текстовое поле номера телефона	Устанавливает номер для звонка.	Используйте доверенный контакт или опекуна.
ожида-ние вы-зова	Секунды	Устанавливает, сколько ждать до звонка после отправки SMS.	Задержка снижает вероятность случайных вызовов и даёт время отправить SMS до начала вызова.

Приложения

Параметр	Параметры или текущий пример	Что делает	Связанные настройки и предостережения
Показать последние приложения	Да/Нет	Показывает недавно использованные приложения в списке Приложения.	Отключите для более простого фиксированного списка приложений.
количество недавних приложений	number	Устанавливает, сколько недавних приложений отображается.	Меньшее количество недавних приложений упрощает список.
Разрешенные приложения	Действие/список	Позволяет скрывать приложения из списка приложений.	Скрытые приложения не удаляются; они только убираются из списка приложений BIG Launcher.

Параметр	Параметры или текущий пример	Что делает	Связанные настройки и предостережения
Показать поиск вверху	Да/Нет	Показывает поле поиска в верхней части списка приложений.	Также можно включать и выключать нажатием кнопки поиска на устройствах, где она есть.
Показать пункт меню Настройки	Не показывать; Над приложениями; Под приложениями	Добавляет настройки BIG Launcher в список приложений.	Полезно на устройствах без аппаратной кнопки/кнопки меню или когда меню главного экрана скрыто.
Лучшее приложение поиска	Да/Нет	Ищет набранный текст внутри названий приложений, а не только в начале.	Пример: поиск «book» может найти «Facebook».

Исправления совместимости

Используйте их только при появлении перечисленных проблем. Некоторые могут замедлить работу BIG Launcher или увеличить потребление памяти.

Настройка	Параметры или текущий пример	Что делает	Связанные настройки и предостережения
Исправить:потерянные значки в меню	Да/Нет	Помогает, когда в списках вместо значков появляются пустые квадраты.	Может замедлить прокрутку.
Talkback: кнопки изображений	Да/Нет	Настраивает поведение кнопок-изображений для TalkBack.	Используйте, если TalkBack некорректно или запутанно объявляет кнопки-изображения.
Очистить кэш после нажатия клавиши Home	Да/Нет	Очищает кэш приложения при нажатии кнопки Домой.	Требует много памяти; может помочь с проблемами внешних тем.

Настройка	Параметры или текущий пример	Что делает	Связанные настройки и предостережения
Разрешение иконок (точек на дюйм)	По умолчанию, Низкое, Среднее, Высокое, X-высокое, XX-высокое, XXX-высокое	Выбирает разрешение значков.	Более высокое DPI выглядит чётче, но требует больше памяти. Более низкое DPI может улучшить производительность.
Перезапустить приложение	Действие	Перезапускает BIG Launcher и очищает кэш.	Используйте только в том случае, если другие исправления не помогают.

Часть 14 — Устранение неполадок

Нет мелодии при входящем звонке

1. **Предпочтения** → **Телефон** → включите **Исправление: нет звука рингтона**
2. Проверьте громкость Вашего телефона и режим "Не беспокоить"

SMS-сообщения не получены

1. Убедитесь, что BIG SMS выбрано приложением для обмена сообщениями по умолчанию.
2. Проверьте в настройках Android, что у BIG SMS есть необходимые разрешения для работы с SMS.
3. Перезагрузите телефон.

Черный экран во время входящего звонка

1. Убедитесь, что BIG Phone выбрано приложением для звонков по умолчанию ([инструкции по настройке](#)).
2. В BIG Launcher откройте **Предпочтения** → **Телефон** → **Показать входящий вызов:** и выберите **Экран вызова** - если ваш Android это позволяет. Если нет, показывать всплывающие уведомления.

3. Если экран вызова по-прежнему не появляется, откройте **Предпочтения** → **Телефон** → **Исправлено: экран вызова не появляется сразу же при звонке** и следуйте инструкциям для вашего телефона.

Отсутствуют сообщения в цепочках

Если на старом телефоне сообщения отсутствуют из-за серьёзных проблем с базой данных SMS, откройте **Предпочтения** → **Сообщения** и включите **Исправлено: показать пропущенные сообщения**.

Дублирование сообщений

Убедитесь, что BIG SMS выбрано приложением для обмена сообщениями по умолчанию. Если сообщения по-прежнему отображаются дважды, обратитесь в службу поддержки, указав модель телефона, версию Android и версию BIG SMS.

BIG Launcher тормозит или вылетает

Если переключение между экранами BIG Launcher происходит медленно, откройте **Предпочтения** → **Опции экрана** и отключите **Для перемещения по экранам используйте пальцевое нажатие на дисплей**.

Используйте **Очистить кэш после нажатия клавиши Home** только при проблемах со сторонними темами, а не для общего ускорения работы: эта функция требует большого объёма памяти.

Если BIG Launcher постоянно закрывается или выдаёт ошибку, следуйте инструкциям в пункте **BIG Launcher постоянно прекращает работу** раздела [Частые обращения в службу поддержки](#). Не очищайте данные приложения и не переустанавливайте его в качестве стандартной меры устранения неполадок: это может привести к потере ваших настроек.

Быстрая разрядка батареи

Откройте раздел **Батарея** в настройках телефона и проверьте список расхода заряда, чтобы узнать, какое приложение расходует заряд батареи.

Если BIG Launcher, BIG Phone или BIG SMS расходует необычно много заряда, напишите на **contact@biglauncher.com**, указав название приложения, модель телефона, версии Android и приложения, и приложите снимок экрана со списком расхода заряда. Не отключайте уведомления о звонках или сообщениях в качестве стандартной меры экономии заряда батареи.

Забыв пароль

Восстановление пароля не предусмотрено. Прежде чем очищать данные приложения или переустанавливать BIG Launcher, напишите на **contact@biglauncher.com**.

Переустановка сбрасывает вашу конфигурацию. Восстановление покупки возвращает платный доступ, но не удалённые вами настройки.

Исправление "Не сохранять активность"

 Смотреть: [Исправить "Не сохранять активность"](#)

Некоторые руководства по экономии батареи рекомендуют включить "Не сохранять активность" в Параметрах разработчика. Это **полностью ломает** BIG Launcher.

1. **Системные настройки** → **Для разработчиков** → найдите «**Не сохранять действия**»
2. **Убедитесь, что это ОТКЛЮЧЕНО**
3. Если Параметры разработчика не видны: **О телефоне** → **Информация о ПО** → нажмите **Номер сборки 7 раз**

Проблемы с уведомлениями

Если вы не получаете уведомления: 1. Проверьте **Настройки Android** → **Приложения** → BIG SMS/BIG Phone → **Уведомления** (включите все уведомления) 2. Отключите **оптимизацию расхода батареи** для приложений BIG 3. Проверьте режим **Не беспокоить**

Проблемы, специфичные для устройств

Марка телефона	Распространенная проблема	Решение
Samsung	Двойное SMS	Проверьте, дублируется ли само сообщение или только уведомление о нём; если дублируются сообщения, обратитесь в службу поддержки
Samsung	Черный экран при звонках	Следуйте приведённым выше инструкциям из раздела «Чёрный экран при входящем вызове», чтобы выбрать режим экрана вызова и открыть средство исправления для вашего устройства.
Sony Xperia	Пустые квадраты вместо значков	Включить "Исправить:потерянные значки в меню"
Motorola	Сбои после включения чёрной панели навигации	Отключите Предпочтения → Внешний вид → Черная панель навигации .
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Блокировка уведомлений	Добавить BIG-приложения в "защищенные приложения" или отключить "оптимизацию батареи"

Часть 15 — Поддержка и помощь

Контактная информация

- Электронная почта: contact@biglauncher.com
- Веб-сайт biglauncher.com
- YouTube: youtube.com/@big_launcher

Перед обращением в поддержку

Пожалуйста, предоставьте: 1. **Модель Вашего телефона** (например, Samsung Galaxy S21) 2. **Версию Android** (Настройки → О телефоне) 3. **Версию BIG Launcher** (см. [Проверка версии приложения](#)) 4. **Описание** проблемы 5. Что Вы уже попробовали

Распространенные обращения в поддержку

Проблема	Решение
Моя покупка не активирована	Используйте аккаунт Google, с которого была совершена покупка. Для BIG Apps Suite PREMIUM откройте BIG Launcher ; если вы купили отдельное приложение, откройте его. Перейдите в Предпочтения → Купить/обновить полную версию → Восстановить покупки . Если покупка всё ещё не восстановлена, напишите на contact@biglauncher.com и укажите номер заказа Google Play.
При входящих звонках не отображается экран вызова BIG Phone	1. Установите BIG Phone в качестве приложения для звонков по умолчанию, следуя этим инструкциям по настройке. 2. В BIG Launcher откройте Предпочтения → Телефон → Показать входящий вызов: и выберите Экран вызова - если ваш Android это позволяет. Если нет, показывать всплывающие уведомления. 3. Если экран вызова по-прежнему не появляется, в том же разделе настроек Телефон нажмите Исправлено: экран вызова не появляется сразу же при звонке и следуйте инструкциям.
BIG Launcher постоянно прекращает работу	1. Если в разделе Настройки Android → Для разработчиков включён параметр Не сохранять действия, отключите его (инструкция). 2. Откройте BIG Launcher в Google Play и нажмите Обновить, если эта кнопка доступна. 3. Если приложение по-прежнему прекращает работу, напишите на contact@biglauncher.com и укажите модель телефона, версии Android и BIG Launcher, а также то, что вы делали в момент сбоя. Не очищайте данные приложения и не переустанавливайте его до обращения в службу поддержки: это может привести к потере ваших настроек.

Приложения

Приложение А: Справочник жестов и управления

Действие	Что это делает
Одно нажатие	Выбрать или активировать
Долгое нажатие (удержание)	Показывает описание, если включён параметр Всплывающее сообщение при долгом нажатии ; зачитывает его вслух, если включён параметр Разговаривать при долгом нажатии . Оба параметра находятся в разделе Предпочтения → Специальные возможности .
Смахивание влево/вправо	Переключить экраны (если смахивание включено)
Кнопка Домой	Вернуться в BIG Launcher
Кнопка Назад	Перейти на предыдущий экран
Кнопка Меню	Открыть Предпочтения (телефоны с физической кнопкой)

Приложение Б: Поддерживаемые языки (70)

BIG Launcher 6.2.0 поддерживает 70 языков интерфейса. Язык приложения можно выбрать независимо от языка системы Android в разделе **Предпочтения** → **Выбрать язык**.

Коды языков: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Языки с письмом справа налево, такие как арабский, иврит, персидский и урду, используют зеркальный интерфейс, где это уместно.

Приложение В: Объяснение разрешений

Разрешение	Зачем оно нужно
Контакты	Показать Ваши контакты и фото
Телефон	Совершать и принимать звонки
SMS	Отправлять и получать текстовые сообщения
Хранилище	Сохранять фото и файлы резервных копий
Камера	Делать фото контактов
Местоположение	GPS для экстренной помощи SOS
Микрофон	Телефонные звонки

 Ваши данные **никогда** не собираются и не передаются через интернет. Всё остаётся на вашем телефоне.

Приложение Г: Совместимость с Android

Для текущих версий BIG Launcher, BIG Phone и BIG SMS требуется Android 6.0 или новее. Более ранние версии приложений могут поддерживать более ранние версии Android.

Приложение Д: Краткая справочная карточка

Для пожилых: -  Зеленая кнопка = Телефонные звонки -  Желтая кнопка = Текстовые сообщения -  Красная кнопка = Экстренная помощь SOS -  Мигание = Что-то новое (сообщение или звонок) -  Три точки = Настройки

Для опекунов: 1. Настройте SOS с номерами телефонов родственников 2. Включите защиту паролем, если нужно 3. Установите дополнительные приложения (BIG Phone, BIG SMS) 4. Установите все три как приложения по умолчанию 5. Протестируйте все с пользователем 6. Отключите удаление для безопасности

Приложение Е: Видеоуроки

Все видео доступны на youtube.com/@big_launcher

Тема	Ссылка
Установка BIG Launcher	Смотреть
Установка лаунчера по умолчанию	Смотреть
Установка приложения для звонков/SMS по умолчанию	Смотреть
Добавление экранов и настройка кнопок	Смотреть
Настройка кнопок	Смотреть
Назначение контакта на кнопку	Смотреть
Назначение контакта WhatsApp	Смотреть
Мигание кнопки	Смотреть
Исправление мигания SMS	Смотреть
Удаление истории/SMS/контакта	Смотреть
Показ Предпочтений	Смотреть
Покупка полной версии	Смотреть
Восстановление лицензии	Смотреть
Информация о цене	Смотреть
Защита паролем	Смотреть
Упрощение меню звонка	Смотреть
Скрытие настроек в телефоне/SMS	Смотреть

Тема	Ссылка
Устройство аудио по умолчанию	Смотреть
Наследование настроек	Смотреть
Проверка версии	Смотреть
SMS-уведомления (Android 10+)	Смотреть
Исправление "Не сохранять активность"	Смотреть
Добавление кредитной карты в аккаунт	Смотреть
Ограничения бесплатной версии	Смотреть
Проморолик (на английском языке)	Смотреть

Версия руководства 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Все права защищены.

Для последних обновлений и поддержки посетите biglauncher.com