📱 Uporabniški priročnik za BIG Launcher

Različica 6.2.0 | Za starejše in osebe s težavami z vidom

📖 Kazalo

1. Prvi koraki
2. Začetni zaslon
3. Telefon in klicanje
4. Stiki
5. Sporočila (SMS)
6. Zasloni in gumbi
7. Teme in videz
8. SOS v nujnih primerih
9. Varnost in omejitve
10. Dostopnost
11. Aplikacije
12. Nastavitve in sistem
13. Referenca Nastavitev
14. Odpravljanje težav
15. Podpora in pomoč
16. Dodatki

Del 1 — 🚀 Prvi koraki

Kaj je BIG Launcher?

BIG Launcher zapleteni začetni zaslon vašega telefona Android nadomesti s preprostim in lahko berljivim vmesnikom. Namesto majhnih ikon in nepreglednih menijev dobite **velike gumbe z velikim besedilom**, ki jih zlahka vidite in pritisnete.

> 🎬 **Oglejte si:** Predstavitveni videoposnetek BIG Launcher (v angleščini)

Komu je namenjen BIG Launcher?

- Starejšim, ki se jim zdijo pametni telefoni prezapleteni
- Osebam s težavami z vidom ali slepoto
- Osebam z motoričnimi težavami, Alzheimerjevo ali Parkinsonovo boleznijo
- Vsi, ki si želijo preprostejše uporabe telefona brez stresa

BIG Apps Suite

BIG Launcher deluje skupaj z dvema spremljevalnima aplikacijama:

Aplikacija	Namen
BIG Launcher	Vaš novi začetni zaslon z velikimi gumbi
BIG Phone	Omogoča upravljanje telefonskih klicev s povečanim zaslonom za klice
BIG SMS	Pošilja in prejema besedilna sporočila z veliko pisavo

BIG Phone in BIG SMS morate namestiti ločeno (to zahtevajo pravila trgovine Google Play od marca 2019).

Brezplačna in polna različica

> 🎬 **Oglejte si:** Omejitve brezplačne različice

Funkcija	Brezplačna različica	Polna različica
Prilagodljivi gumbi	Samo desni stolpec	Vsi gumbi
Dodatni zasloni	Največ 5	Neomejeno
Zaščita z geslom	Ni na voljo	Na voljo
Vnosi v dnevniku klicev	Samo 5 zadnjih	Neomejeno
Pogovori SMS	Samo 5 zadnjih	Neomejeno
Tipkovnica med klicem	Onemogočeno	Na voljo
Oglasi v sporočilih	Povezava se doda po 20 sporočilih SMS	Brez oglasov

Namestitev

> 🎬 **Oglejte si:** Kako namestiti BIG Launcher

1. V telefonu odprite **trgovino Google Play**
2. Poiščite **"BIG Launcher"**
3. Tapnite **Namesti** in počakajte, da se prenos konča
4. Tapnite **Odpri**, da zaženete aplikacijo

Namestitev aplikacije BIG Phone

1. Na začetnem zaslonu tapnite gumb **Telefon**
2. Izberite **"Prenesi in namesti aplikacijo za telefon"**
3. Tapnite **Namesti** na strani Google Play Trgovine
4. Po namestitvi tapnite **Odpri**

5. Dodelite vsa zahtevana dovoljenja (klici, stiki, dnevniki klicev) — aplikacija brez njih ne bo delovala

Namestitev BIG SMS

1. Na začetnem zaslonu tapnite gumb **Sporočila**
2. Izberite **"Prenesi in namesti aplikacijo za sporočila"**
3. Tapnite **Namesti** na strani Google Play Trgovine
4. Po namestitvi tapnite **Odpri**
5. Ko se prikaže poziv, nastavite **BIG SMS** kot privzeto aplikacijo za SMS — tapnite **Da**

Čarovnik za nastavitev

Ko prvič odprete BIG Launcher, vas čarovnik za nastavitev vodi skozi osnovne nastavitve:

Korak 1: Jezik



- Jezik vašega telefona je izbran samodejno
- Jezik aplikacije lahko ročno izberete v Nastavitve → Izberite jezik
- Nekateri posebni znaki se na starejših telefonih morda ne bodo prikazali

Korak 2: Velikost besedila



- **Privzeto** — Običajna velikost (priporočena za večino uporabnikov)
- **Večje** — Večje besedilo za boljšo berljivost
- **Največje** — Največja velikost (za resne težave z vidom)

Korak 3: Barvna tema



- **Svetla (privzeto)** — Belo ozadje, črno besedilo
- **Temna** — Črno ozadje, belo besedilo (prijetnejše ponoči)
- **Modra** — Svetlo modra tema (primerna tudi za barvno slepe uporabnike)

Korak 4: Dovoljenja za brisanje



- Omogočite ali onemogočite brisanje zgodovine klicev, sporočil SMS in stikov
- Zaradi varnosti **onemogočite brisanje** uporabnikom, ki bi lahko pomotoma odstranili pomembne podatke
- Tapnite polje pod vsako možnostjo in izberite **Dovoli** ali **Ne dovoli**

Korak 5: Zaključek



- Za dokončanje tapnite zeleno kljukico
- BIG Launcher bo zahteval dovoljenja za dostop do stikov, klicev in sporočil
- Vaši podatki se **nikoli** ne zbirajo ali pošiljajo v splet

Nastavitev aplikacije BIG Launcher kot privzete

> 🎬 **Oglejte si:** Kako nastaviti BIG Launcher kot privzeto aplikacijo

Ko pritisnete gumb **Domov**, boste pozvani, da izberete zaganjalnik:

1. Na seznamu izberite **BIG Launcher**
2. Tapnite **"Vedno"** ali **"Nastavi kot privzeto"**

Če se ta meni ne prikaže: 1. Odprite **Nastavitve sistema** → **Aplikacije** → **Privzete aplikacije** → **Začetni zaslon** 2. Izberite **BIG Launcher**

Nastavitev privzetih aplikacij za klice in SMS

> 🎬 **Oglejte si:** Kako nastaviti privzeto aplikacijo za klice/SMS

BIG Phone kot privzeta aplikacija za klice

Samodejno Odprite BIG Phone → tapnite **Da**, ko se prikaže poziv za nastavitev privzete aplikacije.

Ročno: 1. Pojdite v **Nastavitve sistema** → **Aplikacije** 2. Tapnite tri pike (⋮) → **Privzete aplikacije** 3. Tapnite **Aplikacija za klice** → izberite **BIG Phone for Seniors**

BIG SMS kot privzeta aplikacija za sporočila

Samodejno Odprite BIG SMS → tapnite **Da**, ko se prikaže poziv za nastavitev privzete aplikacije.

Ročno: 1. Pojdite v **Nastavitve sistema** → **Aplikacije** → tri pike (⋮) → **Privzete aplikacije** 2. Tapnite **Aplikacija za sporočila** → izberite **BIG SMS for Seniors**

> ⚠️ **Pomembno:** Samo privzeta aplikacija za klice lahko prikazuje zaslone dohodnih klicev in dostopa do zgodovine klicev. Samo privzeta aplikacija za SMS lahko pošilja in prejema sporočila.

Nakup polne različice

> 🎬 **Oglejte si:** Kako opraviti nakup | Informacije o cenah

Primerjajte cene vseh paketov za posamezne aplikacije in paketov BIG Apps Suite PREMIUM na naši strani s cenami.

Preverjanje cene

1. Tapnite tri pike (⋮) ob uri → **Nastavitve**

2. Tapnite **Kupi/osveži celotno različico**
3. Cena se prikaže v vaši lokalni valuti
4. Kupite lahko eno aplikacijo BIG posebej ali pa z BIG Apps Suite PREMIUM odklenete celoten Suite.

Mesečni in letni paketi so naročnine, ki se samodejno podaljšujejo, razen če jih prekličete. Letni paketi se obračunajo za celo leto. Doživljenjski dostop je enkratni nakup brez ponavljajočih se plačil. Tapnite **Druge možnosti**, da primerjate razpoložljive pakete.

Nove stranke paketa **BIG Apps Suite PREMIUM** prejmejo **7-dnevni preizkus letnega paketa**. Potrebno je plačilno sredstvo. Če naročnine ne prekličete pred koncem preizkusa, Google Play zaračuna prikazano letno ceno.

Obstoječi nakupi doživljenjskega dostopa ostanejo veljavni za prvotno kupljene aplikacije.

Nakup

1. Za **BIG Apps Suite PREMIUM** odprite **BIG Launcher**. Če želite kupiti samo BIG Phone ali BIG SMS, odprite ustrezno aplikacijo.
2. Odprite **Nastavitve** → **Kupi/osveži celotno različico**.
3. Izberite želeni paket. V aplikaciji BIG Launcher tapnite **Druge možnosti**, da primerjate pakete za zbirko aplikacij in pakete samo za BIG Launcher. Glavna ponudba **Začni moj brezplačni preizkus** velja za letni paket zbirke aplikacij.
4. Preverite znesek, obračunsko obdobje in morebitne pogoje preizkusa, ki jih prikaže Google Play, nato potrdite nakup.
5. Vrnite se v aplikacijo. Če ste kupili zbirko aplikacij, odprite **BIG Phone** in **BIG SMS** neposredno iz aplikacije BIG Launcher, da aktivirate njuni licenci.

> ⚠️ **Shranite račun za nakup v Google Play.** Vsebuje ID naročila, ki ga lahko podpora uporabi, če nakup ni prepoznan.

Če želite upravljati ali preklicati naročnino, odprite aplikacijo, v kateri ste jo kupili: BIG Launcher za zbirko aplikacij oziroma kupljeno aplikacijo za paket za posamezno aplikacijo. Pojdite na **Nastavitve** → **Kupi/osveži celotno različico** → **Upravljajte naročnine**. V trgovini Google Play izberite naročnino, nato pa tapnite **Prekliči naročnino**, če želite ustaviti prihodnja podaljšanja. Dostop ostane veljaven do konca plačanega obdobja.

Nakup doživljenjskega dostopa **ne** prekliče samodejno obstoječe naročnine. Ko je nakup doživljenjskega dostopa aktiven, uporabite **Upravljajte naročnine**, da prekličete ustrezno naročnino, če je ne potrebujete več.

Obnovitev licence

> 🎬 **Oglejte si:** Kako obnoviti nakup

Če ste že plačali, vendar funkcije polne različice niso na voljo, obnovite nakup:

1. Telefon povežite z internetom. V **Google Play** izberite **račun Google, s katerim ste opravili prvotni nakup**.
2. Za **BIG Apps Suite PREMIUM** odprite **BIG Launcher**. Če ste kupili posamezno aplikacijo, odprite kupljeno aplikacijo: **BIG Launcher**, **BIG Phone** ali **BIG SMS**.
3. Odprite **Nastavitve**: v aplikaciji BIG Launcher tapnite tri pike ob uri, nato **Nastavitve**; v aplikaciji BIG Phone ali BIG SMS tapnite gumb **Nastavitve**.
4. Tapnite **Kupi/osveži celotno različico**, nato **Obnovi nakupe**.
5. Po obnovitvi paketa **BIG Apps Suite PREMIUM** se vrnite v BIG Launcher. Iz aplikacije BIG Launcher odprite **BIG Phone**, se vrnite in nato iz aplikacije BIG Launcher odprite **BIG SMS**, da aktivirate licenci za obe aplikaciji.

Nakup posamezne aplikacije obnovi dostop samo do te aplikacije. Ti koraki veljajo tudi po ponovni namestitvi aplikacije ali prehodu na nov telefon.

Če dostop še vedno ni na voljo, preverite, ali Google Play uporablja prvotni račun Google. Če imate naročnino, odprite **Nastavitve** → **Kupi/osveži celotno različico** → **Upravljajte naročnine** in preverite, ali je naročnina še vedno aktivna. Če še vedno potrebujete pomoč, pišite na **contact@biglauncher.com** in navedite ID naročila v Google Play.

Nakup za drugo osebo

> 🎬 **Oglejte si:** Kako dodati kreditno kartico v drug račun

Za nakup doživljenjskega paketa na telefonu druge osebe s svojim plačilnim sredstvom:

1. Na njenem telefonu se prijavite v račun Google, ki bo lastnik nakupa, in odprite Google Play → Plačilna sredstva.
2. Dodajte svoje plačilno sredstvo.
3. Za doživljenjski nakup posamezne aplikacije odprite aplikacijo, ki jo želite kupiti. Za doživljenjski paket BIG Apps Suite PREMIUM odprite BIG Launcher.
4. Odprite Nastavitve → "Kupi/osveži celotno različico" → **Druge možnosti**, izberite Doživljenjsko in sledite navodilom za nakup, ki jih prikaže Google Play.
5. Po nakupu se vrnite v Google Play → Plačilna sredstva → Več nastavitev plačil in odstranite svojo kartico iz računa.

Doživljenjski nakup ostane veljaven tudi po odstranitvi kartice.

Del 2 — 🏠 Začetni zaslon

Postavitev začetnega zaslona



Na začetnem zaslonu so prikazani:

- **Zgornja vrstica:** ura, datum, raven napolnjenosti baterije, moč signala
- **Glavno območje:** šest velikih gumbov za najpomembnejše funkcije
- **Meni:** Tri pike (⋮) poleg ure za dostop do nastavitev

Šest privzetih gumbov

Gumb	Ikona	Kaj počne
Telefon	Zelena	Dostop do stikov, številčnice in zgodovine klicev
Sporočila	Rumena	Branje in pošiljanje besedilnih sporočil
Fotoaparat	—	Fotografiranje
Galerija	—	Oglejte si svoje fotografije
SOS	Rdeča	Klicanje in pošiljanje sporočil v sili
Aplikacije	—	Dostopajte do vseh drugih aplikacij

Možnosti postavitve zaslona

Primeri postavitev zaslona:



Postavitev	Gumbi	Najprimernejše za
3×5	15 gumbov	Več bližnjic na enem zaslonu
3×4	12 gumbov	Več gumbov na enem zaslonu
3×3	9 gumbov	Večji gumbi
2×4	8 gumbov	Večje besedilo
2×2	4 gumbi	Zelo slab vid
1×1	1 gumb	Način z eno funkcijo





⚠️ **Opozorilo glede postavitev 1×1 in 2×2:** V teh postavitvah je meni s tremi pikami skrit. Spodnji levi gumb (2×2) ali edini gumb (1×1) samodejno postane bližnjica do nastavitev. Če ga spremenite, lahko izgubite dostop do nastavitev. **Dostop v sili:** zgornji levi gumb držite **30 sekund**.

Pokončna in ležeča usmerjenost



Utripajoči gumbi

Ko gumb utripa, to pomeni, da je nekaj novega. Telefon in Sporočila lahko utripata ob neodgovorjenih klicih ali neprebranih sporočilih. Gumbi za bližnjice do drugih aplikacij lahko utripajo, ko povezana aplikacija objavi obvestilo Android.

- **Telefon utripa** — Imate zgrešene klice
- **Sporočila utripajo** — Imate neprebrana besedilna sporočila
- **Utripanje drugih aplikacij** — Ta aplikacija ima obvestilo (npr. WhatsApp, Gmail)

Utripanje ob obvestilih aplikacij omogočite v **Nastavitve** → **Možnosti zaslona** → **Utripajoč gumb, ko aplikacija prikaže obvestilo**. Če bližnjica za BIG Phone, BIG SMS ali drugo aplikacijo iz zbirke BIG Apps Suite utripa nepravilno, glejte **BIG Apps Suite aplikacije imajo privilegije** v pregledu nastavitev.

Nastavitev budilke

1. Tapnite **uro** ali **datum** na začetnem zaslonu
2. Odpre se aplikacija za budilko v telefonu
3. Nastavite budilko kot običajno
4. Ko je budilka nastavljena, se poleg ure prikaže majhna ikona zvonca (🔔)

Dostop do nastavitev

Nastavitve lahko odprete v meniju s tremi pikami, na seznamu aplikacij, če je postavka za nastavitve omogočena, ali z dostopom v sili z začetnega zaslona. Skrbniki lahko zaščitijo dostop v **Nastavitve** → **Meni nastavitev** → **Zaščiti meni**.

> 🎬 **Oglejte si:** Kako prikazati nastavitve



1. način — Tri pike (najpreprosteje): - Tapnite tri pike (⋮) poleg ure → **Nastavitve**

2. način — S seznama aplikacij: - Odprite **Aplikacije** → poiščite **BIG Launcher Nastavitve**

3. način — Dostop v sili: - Pritisnite in držite zgornji levi gumb na začetnem zaslonu **30 sekund**

Del 3 — 📞 Telefon in klicanje

Zaslon telefona



Na začetnem zaslonu tapnite **Telefon**, da prikažete:

1. **Moji stiki** — Vsi stiki s telefonskimi številkami
2. **Označeno z zvezdico** — Vaši priljubljeni stiki
3. **Pokličite številko** — Tipkovnica za ročno izbiranje številke
4. **Zadnji klici:** — Zgodovina klicev

Klicanje iz stikov



1. Tapnite **Telefon** → **Moji stiki** (ali **Označeno z zvezdico**)
2. Pomikajte se po stikih ali uporabite iskalno polje, če je omogočeno
3. Tapnite stik, ki ga želite poklicati
4. Tapnite telefonsko številko
5. V meniju izberite **Klic**

Uporaba klicalnika



1. Tapnite **Telefon** → **Pokličite številko**
2. Tapnite številke na številčnici
3. Če želite izbrisati zadnjo številko, tapnite prikaz številke na vrhu

4. Če je v Nastavitve → Telefon omogočena možnost **Držanje izbriše celotno klicano številko**, pritisnite in držite prikaz številke, da jo izbrišete.
5. Tapnite zeleni gumb s telefonom. Če se prikaže meni z dejanji, izberite **Klic**.

Pogovorno okno s simboli v klicalniku lahko vključuje **Prilepi iz odložišča** in **Zapusti klicalnik**. Simbole in dejanja, ki so na voljo, izberite z možnostjo **Prikaži v pogovornem oknu »Simboli«:** v Nastavitve → Telefon.

Če klic pred pošiljanjem dodatnih številk čaka, lahko BIG Phone vpraša, ali naj uporabi preostale kode. Izberite **Da**, da številke pošljete prek aplikacije BIG Phone, ali **Ne**, da nadaljevanje prepustite sistemu Android.

Med klicem

Zaslon aktivnega klica lahko poenostavite v **Nastavitve** → **Telefon**. Skrijete lahko tipkovnico, gumb za čakanje, gumb za izklop mikrofona, preklopnik zvoka, trajanje in druge gumbe. Za zaščito pred nenamernimi dotiki uporabite **Zaprosite za prekinitev klica**, **Potrdite vsa dejanja na zaslonu za klice** ali **Prazen prostor na vrhu zaslona aktivnih klicev**.

Gumbi, ki so na voljo med klicem:

- **Prekini Klic** (rdeče) — Prekinitev klica
- **Zvočnik** — Vklop/izklop prostoročnega načina

- **Izklop zvoka** — Vklop/izklop mikrofona
- **Tipkovnica** — Številska tipkovnica (za samodejne telefonske sisteme)
- **Na čakanje** — Preklop klica na čakanje
- **Bluetooth** — Preklop na slušalke Bluetooth

Varnostne funkcije zaslona za klice

- **Gumb za strnitev/razširitev** — Skrije vse gumbe razen gumba za prekinitev klica
- **Prazen prostor na vrhu** — Preprečuje, da bi z ušesom pritiskali gumbe
- **Potrditev končanja klica** — Izbirna potrditev pred prekinitvijo klica

Poenostavitev menija za klice

> 🎬 **Oglejte si:** Kako poenostaviti meni za klice

Ko tapnete stik, se prikaže meni z možnostmi za klic in SMS. To lahko poenostavite:

Odstranitev možnosti za SMS: 1. **Nastavitve** → **Kontakti** → onemogočite **Pokaži možnost sporočila v klicnem pogovornem oknu** 2. Zdaj bo prikazana samo možnost **Klic** — ta deluje kot potrditev in preprečuje nenamerne klice

Neposredno klicanje (brez menija): 1. **Nastavitve** → **Kontakti** → omogočite **Brez menija pri klicanju** 2. Ko tapnete stik, se klic takoj začne

> ⚠️ Onemogočanja potrditvenega menija ne priporočamo — sicer lahko med uporabo telefona kadar koli nehote sprožite klic.

Privzeta zvočna naprava

> 🎬 **Oglejte si:** Kako spremeniti privzeto zvočno napravo

1. Odprite **Nastavitve** → **Telefon** → **Privzeta zvočna naprava za klice**.

2. Izberite zvočno napravo, ki jo želite uporabljati:
    - **Privzeto** — Običajno delovanje telefona
    - **Slušalka** — Majhen zvočnik ob ušesu
    - **Bluetooth** — Povezane slušalke Bluetooth
    - **Žične slušalke** — Slušalke s kablom
    - **Zvočnik** — Zvočnik za prostoročno telefoniranje

Preklapljanje med klicem: Tapnite gumb za zvočno napravo. Glede na nastavitev **Nastavitve** → **Telefon** → **Funkcionalnost gumba za zvočno napravo** se prikaže seznam naprav ali pa se naprave zaporedoma preklapljajo. Izberete lahko le naprave, ki so na voljo.

Telefoni z dvema karticama SIM

Na telefonu z dvema karticama SIM ob pozivu izberite kartico SIM za klic.

Zgodovina klicev





1. Tapnite **Telefon** → **Zadnji klici:**.
2. Če želite poklicati številko iz zgodovine klicev, tapnite njen vnos in izberite možnost za klic, če se prikaže meni.
3. Če želite odstraniti vnos, ga odprite in tapnite **Izbriši**, če je brisanje omogočeno.

Ikone vrst klicev:

- **Zelena puščica** — Odhodni klic (klicali ste vi)
- **Modra puščica** — Dohodni klic (klicali so vas)
- **Rdeča puščica** — Neodgovorjen klic

Omogočite **Zgrešeni klici:**, da se neodgovorjeni klici prikažejo pred celotno zgodovino klicev. Ko odprete podrobnosti neodgovorjenega klica, se ta označi kot viden. Z možnostjo **Označi vse kot prebrano** označite preostale neodgovorjene klice. V **Nastavitve** → **Telefon** možnost **Prikaži klice, razen:** skrije izbrane vrste klicev iz dnevnika klicev.

---

4. del — 👥 Stiki

Ogled stikov



1. Tapnite **Telefon** → **Moji stiki**
2. Pomikajte se po seznamu ali uporabite iskalno polje, če je omogočeno
3. Tapnite poljuben stik, da si ogledate njegove podrobnosti

Podrobnosti stika lahko vključujejo: - Telefonske številke — Tapnite za klic ali pošiljanje sporočila SMS - E-poštne naslove — Tapnite za pošiljanje e-pošte - Spletna mesta, opombe, rojstni dan/obletnico

Stiki, označeni z zvezdico (priljubljeni)

1. Odprite podrobnosti stika
2. Tapnite **Dodajte zvezdico** — stik se prikaže na seznamu **Označeno z zvezdico**
3. Za razveljavitev tapnite **Odstranite zvezdico**

Dodajanje novega stika





1. Tapnite **Telefon** → **Dodaj stik**
2. V polje **Ime** vnesite ime stika
3. Tapnite **Dodaj telefon** in vnesite telefonsko številko
4. Dodate lahko več številk (domača, mobilna, službena)

5. Za dodajanje e-poštnih naslovov tapnite **Dodaj e-poštni naslov**
6. Tapnite **Shrani**

Dodajanje fotografije stiku





1. Odprite stik → tapnite **Nastavi fotografijo**
2. Izberite **Galerija** (obstoječa fotografija) ali **Fotoaparat** (posnemite novo)
3. Z orodjem za obrezovanje izberite želeno območje
4. Tapnite zeleni gumb **Shrani**

Urejanje stika

1. Odprite stik → tapnite **Uredi**
2. Opravite želene spremembe
3. Tapnite **Shrani**

Brisanje stika



> 🎬 **Poglejte:** Kako izbrisati zgodovino/SMS/stike

Brisanje je **privzeto onemogočeno**, da prepreči nenamerne izbrise. Omogočite ga tako: 1. **Nastavitve** → **Kontakti** → omogočite **Dodajte možnost za izbris informacije o stiku** 2. Ali znova zaženite **čarovnika za nastavitev** in spremenite dovoljenja za brisanje

---

Del 5 — 💬 Sporočila (SMS)

Branje sporočil



1. Na začetnem zaslonu tapnite **Sporočila**
2. Prikazani bodo nedavni pogovori z imeni stikov in zadnjim sporočilom
3. Tapnite pogovor, da preberete vsa sporočila

Barve sporočil: - **Zelena obroba** — Sporočila, ki ste jih poslali - **Rumena obroba** — Sporočila, ki ste jih prejeli - **Kljukica** — Sporočilo je bilo dostavljeno

Pošiljanje novega sporočila







1. Tapnite **Sporočila** → **Napišite novo**
2. Izberite stik ali ročno vnesite telefonsko številko
3. Vnesite sporočilo
4. Tapnite **Pošlji**

> 💡 **Omejitev znakov:** En SMS lahko vsebuje 160 znakov (70 z emodžiji ali posebnimi znaki). Daljša sporočila se razdelijo na več sporočil SMS.

Odgovarjanje na sporočilo

1. Odprite pogovor
2. Tapnite **Odgovori**
3. Vnesite sporočilo → tapnite **Pošlji**

Možnosti sporočil



Tapnite sporočilo, da odprete njegove podrobnosti. Na voljo so dejanja Pokliči zdaj, Odgovori, Pošlji znova, Posreduj in Izbriši (če je brisanje omogočeno).

Sporočila MMS (slike)

Če vam nekdo pošlje sliko ali videoposnetek: 1. V sporočilu je prikazano **"To je MMS"** 2. Tapnite **Prenesi**, da prenesete celotno sporočilo 3. Za ogled tapnite znova

BIG SMS lahko prejema sporočila MMS, vključno z besedilom in prilogami, ne more pa ustvariti novega sporočila MMS.

Predloge za SMS

Ustvarite predloge sporočil za hitre odgovore: 1. V urejevalniku sporočil tapnite **Predloge** 2. Tapnite **Ustvari** → vnesite sporočilo → shranite 3. Naslednjič tapnite **Predloge** in izberite shranjeno sporočilo

Podpora za dve kartici SIM

Na telefonu z dvema karticama SIM v meniju Nastavitve → Sporočila omogočite podporo za dve kartici SIM, da boste lahko pri pošiljanju sporočila izbrali kartico SIM.

Brisanje sporočil

> 🎬 **Poglejte:** Kako izbrisati zgodovino/SMS/stike

Brisanje je **privzeto onemogočeno**. Če ga želite omogočiti: 1. **Nastavitve** → **Sporočila** → omogočite **Prikaži gumb Izbriši**

Izbrišete lahko: - Posamezna sporočila - Celotne niti pogovorov - Vsa sporočila hkrati

> ⚠️ **Opozorilo:** Množičnega brisanja ni mogoče razveljaviti!

Obvestila o sporočilih SMS

Obvestila o sporočilih upravljajo tako BIG SMS kot kanali za obvestila v sistemu Android. Uporabite **Nastavitve** → **Sporočila** → **Obvestilo o sistemskem sporočilu** in **Zvočna in vizualna konfiguracija**. Za celozaslonski prikaz prek zaklenjenega zaslona bo morda potrebno dovoljenje za celozaslonska obvestila v sistemu Android.

> 🎬 **Oglejte si:** Obvestila o sporočilih SMS v sistemu Android 10+



Vrste obvestil

- **Utripajoč gumb** — Gumb za sporočila utripa na začetnem zaslonu
- **Zvok** — Predvaja se zvok obvestila
- **Vibriranje** — Telefon vibrira
- **Pojavno okno na zaslonu** — Sporočilo se prikaže na zaslonu
- **LED luč** — Lučka za obvestila na telefonu utripa

Nastavljanje obvestil v sistemu Android 10+

1. način — Prek vrstice z obvestili: 1. Povlecite vrstico z obvestili navzdol 2. Pritisnite in pridržite obvestilo **"BIG SMS for Seniors"** 3. Tapnite **Podrobnosti** → **Dohodno sporočilo** 4. Nastavite slog in zvok obvestil

2. način — Prek sistemskih nastavitev: 1. **Nastavitve sistema** → **Obvestila** → **Prikaži vse** → **BIG SMS for Seniors**

Trajanje vibracije

- Brez (0s) | Kratko (0.5s) | Optimalno (1s) | Dolgo (2s)

Ponavljajoča se obvestila

Nastavite ponavljanje obvestil vsakih 5, 15, 30 ali 60 minut, dokler ne preberete sporočila.

Odpravljanje težav z utripanjem gumba SMS

> 🎬 **Oglejte si:** Odpravljanje težav z utripanjem gumba SMS

Na nekaterih napravah gumb za SMS neprestano utripa, tudi ko ni neprebranih SMS sporočil. Za odpravo težave uporabite običajne možnosti v Nastavitvah:

1. Tapnite tri pike (⋮) → **Nastavitve** → **Možnosti zaslona**
2. Omogočite **Utripajoč gumb, ko aplikacija prikaže obvestilo**
3. Za BIG Launcher omogočite **Dostop do obvestil** → tapnite **Dovoli**
4. Če BIG SMS še vedno nepravilno utripa, onemogočite **BIG Apps Suite aplikacije imajo privilegije**
5. Vrnite se na začetni zaslon → tapnite tri pike → **Nastavi gumbe**
6. Tapnite gumb SMS → izberite **Aplikacija** → izberite **"BIG SMS for Seniors"**

Gumb bi moral zdaj delovati normalno.

---

6. del — 🔲 Zasloni in gumbi

Razumevanje zaslonov

Zaslone si predstavljajte kot **strani v knjigi**. Začetni zaslon je stran 1. Dodate lahko več strani z različnimi gumbi.



Dodajanje novega zaslona

> 🎬 **Oglejte si:** Kako dodati zaslone in prilagoditi gumbe





1. Tapnite tri pike (⋮) → **Nastavitve** → **Prilagodite gumbe in zaslone**
2. Tapnite **Dodaj zaslon**
3. Tapnite **Da**, da novi zaslon povežete z zadnjim gumbom na prejšnjem zaslonu
4. Dosedanji zadnji gumb (običajno Aplikacije) se premakne na novi zaslon



Premikanje med zasloni s potegom

Namesto da za preklapljanje med zasloni tapkate gumbe, lahko podrsate levo in desno.





1. Odprite **Nastavitve** → **Možnosti zaslona** in omogočite **S potegom se premikajte po zaslonih**.
2. Odprite **Način potega po ekranu** in izberite:
    - **Potegnite z domačega zaslona proti desni strani** — Začetni zaslon → Zaslon 2 → Zaslon 3 (na koncu se ustavi)
    - **Kroženje** — Po zadnjem zaslonu se s potegom vrnete na začetni zaslon

> ⚠️ **Opozorilo o pomnilniku:** Drsenje po zaslonih porabi več pomnilnika telefona. Če BIG Launcher postane počasen, izklopite drsenje ali zmanjšajte število zaslonov. Ko je drsenje po zaslonih omogočeno, gumbi niso dostopni s tipkovnico, zato ga bodo uporabniki tipkovnice ali stikal morda morali onemogočiti.

Prilagajanje gumbov

> 🎬 **Oglejte si:** Prilagajanje gumbov


16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. Tapnite tri pike (⋮) → **Nastavi gumbe**
2. Tapnite gumb, ki ga želite spremeniti
3. Izberite med razpoložljivimi možnostmi:

Možnost	Kaj počne
Aplikacija	Odpre poljubno aplikacijo
Podrobnosti kontakta	Prikaže podatke o osebi

Možnost	Kaj počne
Neposredni klic/SMS	Pokliče številko, odpre urejevalnik sporočil ali vpraša, katero dejanje želite uporabiti
Pojdi na zaslon	Poveže z drugim zaslonom
Bližnjica do spletne strani	Odpre spletno mesto
SOS	Odpre zaslon za nujne primere
Wi-Fi preklop	Vklopi/izklopi Wi-Fi (zelena=VKLOPLJENO, rdeča=IZKLOPLJENO)
Bluetooth preklop	Vklopi/izklopi Bluetooth
Letalski način	Vklopi/izklopi letalski način
Aplikacije	Odpre celoten seznam aplikacij
Nastavitve	Odpre nastavitve aplikacije BIG Launcher
Zunanji pripomoček	Na gumb doda mini aplikacijo (koledar, vreme)
Zunanja bližnjica	Bližnjice iz drugih aplikacij za njihova posebna opravila
Povrni	Obnovi prvotno delovanje gumba
Počisti	Odstrani funkcijo gumba (gumb ostane prazen)

> 💡 **O zunanjih gradnikih:** Prostor na gumbu je omejen — za ohranjanje berljivosti priporočamo uporabo **manjših gradnikov**. Ko tapnete gradnik na začetnem zaslonu, se običajno zažene aplikacija, ki ji gradnik pripada.
>
> 💡 **Vam zmanjkuje prostora?** Dodate lahko več zaslonov ali spremenite razporeditev, da bo vključevala več gumbov.

Dodeljevanje stika gumbu

> 🎬 **Oglejte si:** Dodeljevanje stika gumbu

1. Tapnite tri pike → **Nastavi gumbe**, nato tapnite gumb, ki ga želite spremeniti.
2. Izberite **Podrobnosti kontakta**, da odprete kontaktne podatke osebe, ali **Neposredni klic/SMS**, da pokličete določeno številko ali nanjo pošljete sporočilo.
3. Izberite kontakt. Pri možnosti **Neposredni klic/SMS** izberite telefonsko številko, nato pod **Delovanje gumba** izberite **Klic**, **Napišite sporočilo** ali **Vprašaj, ali naj pokličeš ali pošlješ sporočilo**.

Na gumbu se prikaže fotografija kontakta. Če želite ohraniti potrditev pred klicanjem, pustite možnost **Nastavitve** → **Kontakti** → **Brez menija pri klicanju** onemogočeno.

Dodelitev stika iz aplikacije WhatsApp

> 🎬 **Oglejte si:** Dodelitev stika iz aplikacije WhatsApp

1. Tri pike (⋮) → **Nastavi gumbe** → tapnite gumb
2. Izberite **Zunanja bližnjica**
3. Na seznamu poiščite **WhatsApp**
4. Izberite stik

Spreminjanje ikon gumbov



1. Med urejanjem gumba tapnite **Spremeni ikono**
2. Izbirate lahko med možnostmi: **Notranje** ikone, **Paketi ikon**, **Teme** ali **Iz aplikacije**
3. Za dodatne pakete ikon tapnite **Prenesite več**

Besedilne oznake gumbov

1. Med urejanjem gumba tapnite **Nastavi oznako**
2. Vnesite kratko ime (npr. »Sin«, »Zdravnik«, »Vreme«)
3. Odprite **Nastavitve** → **Možnosti zaslona**, da prilagodite velikost in položaj oznake, ali omogočite **Obrni barve oznak**.

> 💡 Omogočite **Nastavitve** → **Možnosti zaslona** → **Omogoči samodejne oznake**, da se na novo dodeljeni gumbi samodejno poimenujejo.

Utripanje gumbov ob obvestilih aplikacij

Ko gumbu dodelite aplikacijo, vas lahko BIG Launcher pozove, da omogočite dostop do obvestil, da lahko gumb utripa, ko ta aplikacija prejme obvestilo.

Nastavite utripanje gumbov, ko imajo aplikacije, kot sta WhatsApp ali Gmail, obvestila. Za aplikacije iz zbirke BIG Apps Suite lahko privilegirana notranja povezava uporablja boljše ikone in drugačne podatke za utripanje. Če se utripanje ne ujema z bližnjico do aplikacije, onemogočite **BIG Apps Suite aplikacije imajo privilegije** in ročno ustvarite običajno bližnjico.

> 🎬 **Oglejte si:** Nastavitev utripanja gumbov

1. Najprej ustvarite bližnjico do aplikacije na gumbu na začetnem zaslonu:
2. Tapnite tri pike (⋮) → **Nastavi gumbe**
3. Tapnite gumb, ki ga želite prilagoditi
4. Izberite **Aplikacija** in nato želeno aplikacijo (npr. WhatsApp)
5. Vrnite se na začetni zaslon → tapnite tri pike → **Nastavitve**
6. Tapnite **Možnosti zaslona**
7. Omogočite **Utripajoč gumb, ko aplikacija prikaže obvestilo**
8. Prikaže se sistemski zaslon — za BIG Launcher omogočite **Dostop do obvestil** in tapnite **Dovoli**
9. Vrnite se na začetni zaslon — ko aplikacija prejme novo obvestilo, bo gumb začel utripati

> 💡 Želite povečati vsa obvestila na telefonu? Preizkusite našo aplikacijo **BIG Notifications**.

Del 7 — 🎨 Teme in videz

Vgrajene teme

Tema	Opis
Svetla (privzeta)	Belo ozadje, črno besedilo — primerno za svetle prostore
Temna	Črno ozadje, belo besedilo — prijetnejše ponoči
Modra	Svetlo modra — alternativni videz



Za spremembo: Nastavitve → **Videz** → **Izberite temo**

Za prenos dodatnih tem: V izbirniku tem tapnite **Prenesite več**.

Velikost besedila

Nastavitve → Videz → Velikost besedila

- **Privzeto** — Običajna velikost
- **Večje** — Večja velikost
- **Največje** — Največja velikost

Usmerjenost zaslona

Nastavitve → Videz → Izberite orientacijo zaslona

- **Samodejno** — Zaslon se obrača skupaj s telefonom
- **Vodoravno** — Vedno ležeče
- **Navpično** — Vedno pokončno

Celozaslonski način

Celozaslonski način skrije vrstico stanja sistema Android na vrhu zaslona.

1. Odprite **Nastavitve → Videz** in omogočite **Celozaslonski način**.
2. Omogočite **Prikaži indikator močne baterije**, da velik kazalnik baterije ostane viden.
3. Odprite **Kazalnik signala** in izberite **Telefon** ali **Wi-Fi**, odvisno od tega, kateri signal želite videti.

V celozaslonskem načinu je dostop do podokna z obvestili manj neposreden, vendar sistemske nastavitve sistema Android niso blokirane.

Varni robovi

Preprečuje nenamerne dotike na zaslonih, ki segajo do robov naprave:

Nastavitve → Videz → Varna velikost robov. Izberite velikost robov od 0% do 15%.

---

8. del — 🆘 SOS v sili



Rdeči gumb **SOS** lahko samodejno: 1. Pošlje SMS za pomoč v sili z vašo lokacijo 2. Pokliče določeno telefonsko številko

Nastavitev sporočil SOS SMS

1. **Nastavitve** → **SOS**
2. Omogočite **Pošlji SMS**
3. V polje **SMS telefon** vnesite telefonske številke (ločite jih z vejicami)
4. V polje **SMS tekst** napišite sporočilo za pomoč v sili
5. Nastavite **Sekund počakati pred pošiljanjem SMS** — število sekund pred pošiljanjem (da imate čas za preklic)
6. Omogočite **Dodajte GPS lokacijo**, da vključite svojo lokacijo

Primer nastavitve: - Telefon: vnesite celotno telefonsko številko zaupanja vrednega stika; več številk ločite z vejicami. - Besedilo: `Pomagajte mi! Nujno je!` - Čakanje: `5 sekund` - GPS: omogočen

Nastavitev klica SOS

1. **Nastavitve** → **SOS**
2. Omogočite **Klic**
3. V polje **Kliči telefon** vnesite telefonsko številko
4. Nastavite **Sekund počakati pred klicem** — število sekund čakanja po pošiljanju SMS-a

Uporaba SOS

Samodejno pošiljanje deluje le, če je BIG SMS privzeta aplikacija za sporočila. Sicer se sporočilo SOS namesto tega kopira v privzeto aplikacijo za sporočila.

1. Na začetnem zaslonu tapnite **SOS**
2. Prikaže se odštevanje
3. Za preklic tapnite **Prekliči**
4. Po odštevanju: če je BIG SMS privzeta aplikacija za sporočila, se SMS pošlje; sicer se kopira v privzeto aplikacijo za sporočila. Nato se vzpostavi klic z **vklopljenim zvočnikom**.

> ⚠️ **Omejitve:** - Številk za klic v sili, kot sta 911 ali 112, **ne morete** uporabiti (omejitev sistema Android) - Namesto njih uporabite številke družinskih članov ali negovalcev - GPS je najnatančnejši na prostem; v zaprtih prostorih je manj natančen

Možnost pošiljanja dveh SMS-ov

Omogočite **Pošlji GPS SMS** za pošiljanje dveh sporočil: 1. Prvi SMS — takoj, s približno lokacijo 2. Drugi SMS — ko GPS natančneje določi lokacijo

---

Del 9 — 🔒 Varnost in omejitve

Zaščita z geslom

> 🎬 **Oglejte si:** Zaščita z geslom

Zaščitite nastavitve, da jih lahko spreminjate le vi ali negovalec:

1. Tri pike (⋮) → **Nastavitve** → **Meni nastavitev**
2. Omogočite **Zaščiti meni**
3. Tapnite **Geslo** in vnesite geslo
4. Geslo je lahko prazno (samo pritisnite V redu) ali pa določena koda

> ⚠️ **Opozorilo:** Geslo si zapišite. Če ga pozabite, preberite Pozabljeno geslo, preden izbrišete podatke aplikacije ali znova namestite BIG Launcher.

Kaj lahko zaščitite: - **Meni nastavitev** — za odpiranje nastavitev je potrebno geslo - **Nastavitve sistema** — za dostop do nastavitev sistema Android je potrebno geslo

> 💡 **Nasvet:** Tudi če so sistemske nastavitve zaščitene z geslom, lahko uporabnik do njih še vedno dostopa tako, da povleče zgornjo vrstico z obvestili navzdol (to je funkcija sistema Android, ki je ni mogoče onemogočiti). Da to otežite, omogočite **Celozaslonski način** v **Nastavitve** → **Videz** — s tem skrijete vrstico z obvestili na začetnem zaslonu, zato sta za dostop do nje potrebni dve ločeni potezi navzdol.

Nastavitve v BIG Phone / BIG SMS

Ko aplikacijo BIG Phone ali BIG SMS odprete iz aplikacije BIG Launcher, prevzame njene nastavitve in ne prikaže možnosti Nastavitve. Nastavite ju v aplikaciji BIG Launcher → **Nastavitve** → **Telefon** ali **Sporočila**. Brez aplikacije BIG Launcher najdete **Nastavitve** kot prvo možnost v njunem meniju.

> 💡 Če želite to možnost videti tudi, ko ju odprete iz aplikacije BIG Launcher, v sami aplikaciji odprite **Nastavitve** → **BIG Apps Suite** in označite **Prikaži gumb Nastavitev**.

Dedovanje nastavitev med aplikacijami

> 🎬 **Oglejte si:** Razlaga dedovanja nastavitev

Za usklajene nastavitve vnašajte spremembe v **BIG Launcher** → **Nastavitve**, v aplikacijah BIG Phone in BIG SMS pa pustite omogočeno možnost **Podeduj nastavitve**.

Priporočena nastavitev:

1. V aplikaciji BIG Launcher nastavite vse, dokler niste zadovoljni z nastavitvami.
2. Iz aplikacije BIG Launcher odprite **BIG Phone**, nato se vrnite v BIG Launcher.
3. Iz aplikacije BIG Launcher odprite **BIG SMS**, nato se vrnite v BIG Launcher.

Ko iz aplikacije BIG Launcher odprete posamezno spremljevalno aplikacijo, se nastavitve uveljavijo v njej. Po nadaljnjih spremembah v aplikaciji BIG Launcher ponovite zadnja dva koraka.

Spremembe, opravljene samo v BIG Phone ali BIG SMS, **ne** spremenijo nastavitev v BIG Launcher. Če na primer spremenite nastavitev v BIG Phone, nato pozneje spremenite nastavitve v BIG Launcher in iz njega odprete BIG Phone, BIG Phone prevzame nastavitve iz BIG Launcher. S tem se lahko prepišejo spremembe, ki ste jih opravili samo v BIG Phone. Enako velja za BIG SMS.

Če želite ohraniti ločene nastavitve: v spremljevalni aplikaciji odprite **Nastavitve** → **BIG Apps Suite** in onemogočite **Podeduj nastavitve**. Ta aplikacija bo nato ohranila svoje nastavitve, namesto da bi jih prevzela iz aplikacije BIG Launcher.

Upravljanje dovoljenj za brisanje

> 🎬 **Oglejte si:** Brisanje zgodovine/SMS-ov/stikov

Brisanje je zaradi varnosti **privzeto onemogočeno**. Če ga želite omogočiti:

Kaj želite izbrisati	Kje omogočite brisanje
Kontakti	Nastavitve → Kontakti → "Dodajte možnost za izbris informacije o stiku"
Zgodovina klicev	Nastavitve → Telefon → "Dovoli brisanje elementov dnevnika klicev"
SMS Sporočila	Nastavitve → Sporočila → "Prikaži gumb Izbriši"

Ali pa znova zaženite **čarovnika za namestitev** (Nastavitve → Zaženi čarovnika za namestitev) in spremenite dovoljenja na zaslonu s košem.

Možnosti množičnega brisanja (ko so omogočene): - Posamezni vnosi ali celotne niti pogovorov - Vsa zgodovina za določen stik - Vsa zgodovina klicev ali vsa sporočila

> ⚠️ **Množičnega brisanja ni mogoče razveljaviti!**

Skrivanje aplikacij

1. **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Dovoljene aplikacije**
2. Tapnite aplikacijo, da jo skrijete (prikazana je kot »onemogočena«)
3. Za množične spremembe uporabite **Onemogoči vse** / **Omogoči vse**

Dostop do nastavitev v sili

Na zaslonu **Začetni zaslon** pritisnite in držite **zgornji levi gumb 30 sekund**, da odprete nastavitve.

To deluje samo na začetnem zaslonu in **ne** obide zaščite z geslom. Če je omogočena možnost **Zaščiti meni**, še vedno potrebujete geslo.

Del 10 — ♿ Dostopnost

TalkBack (bralnik zaslona)

BIG Launcher deluje s funkcijo TalkBack v sistemu Android za slepe uporabnike: 1. Omogočite TalkBack v **nastavitvah dostopnosti** telefona 2. BIG Launcher na glas bere imena gumbov, naslove zaslonov, stike in sporočila

Optimizacije v nastavitvah: - **Talkback: ne beri ime aplikacije** — Pospeši branje naslovov zaslonov - **Talkback: slike gumbov** — Uporabite ta popravek združljivosti, če ima TalkBack težave s slikovnimi gumbi

Ko je TalkBack omogočen, izklopite možnost **Izgovori ob dolgem pritisku**, da preprečite podvojeno branje.

Izgovori ob dolgem pritisku

Tudi brez TalkBack: 1. **Nastavitve** → **Dostopnost** → omogočite **Izgovori ob dolgem pritisku** 2. Držite prst na poljubnem gumbu ali besedilu, da se njegova vsebina prebere na glas

Pojavno okno ob dolgem pritisku

1. **Nastavitve** → **Dostopnost** → omogočite **Pojavno okno ob dolgem pritisku**
2. Če pritisnete in držite gumb, se prikaže pojavno okno z njegovim opisom

Nasveti za visok kontrast in veliko besedilo

- Za največji kontrast uporabite **temno temo**
- Velikost besedila nastavite na **Največje**
- Nastavite možnost **Varna velikost robov**, da preprečite dotike ob robovih
- Uporabite **celozaslonski način** z velikim indikatorjem baterije in izbranim indikatorjem signala

Velike fotografije stikov

1. **Nastavitve** → **Telefon** → **Velikost slike stika**
2. Izberite, koliko prostora je rezerviranega za fotografijo klicatelja na zaslonu klica

Haptični odziv (vibriranje)

Nastavitve → **Dostopnost** → omogočite **Omogočite haptični povratni učinek**

Telefon ob vsakem pritisku gumba rahlo zavibrira.

Možnosti upravljanja

Način	Delovanje
Kratek pritisk	Kratek dotik aktivira gumb
Kratek in dolg pritisk	Tako kratek kot dolg pritisk aktivirata gumb. Če sta omogočeni, se lahko izvedeta tudi funkciji branja ob dolgem pritisku in prikaza pojavnega okna ob dolgem pritisku.

Fizična tipkovnica in stikala za dostopnost

Za upravljanje s tipkovnico ali stikalom onemogočite možnost **S potegom se premikajte po zaslonih**, saj premikanje s potegi onemogoči dostop do gumbov s tipkovnico. Omogočite možnost **Aktiven gumb okoli pripomočkov**, kadar morajo pripomočki prejeti fokus tipkovnice.

1. **Nastavitve** → **Možnosti zaslona** → omogočite **Aktiven gumb okoli pripomočkov**
2. Za premikanje uporabite smerne tipke, za izbiro tipko V redu/Vnos, za vrnitev pa tipko Nazaj

Tecla Shield: BIG Launcher prek vmesnika Tecla Shield za invalidske vozičke podpira zunanja stikala, naprave za upravljanje z vdihavanjem in pihanjem ter krmilne palice.

---

11. del — 📲 Aplikacije





Dostop do aplikacij

Na začetnem zaslonu tapnite **Aplikacije**, da si ogledate nameščene aplikacije. Element Nastavitve lahko skrijete ali ga postavite nad aplikacije ali pod njih v **Nastavitve → Aplikacije → Pokaži nastavitve elementa**.

Nedavne aplikacije

1. **Nastavitve → Aplikacije →** omogočite **Prikaži zadnje aplikacije**
2. Z možnostjo **Število nedavnih aplikacij** nastavite, koliko aplikacij naj bo prikazanih

Iskanje aplikacij

1. Tapnite iskalno polje na vrhu seznama aplikacij
2. Začnite vnašati ime aplikacije

> 💡 V Nastavitve → Aplikacije omogočite **Boljše iskanje aplikacij** za iskanje po delih imen (npr. »book« najde »Facebook«).

Prikaz nastavitev na seznamu aplikacij

Če vaš telefon nima gumba za meni: 1. **Nastavitve → Aplikacije → Pokaži nastavitve elementa** 2. Izberite: **Ne pokaži**, **Nad aplikacijami** ali **Pod aplikacijami**

---

12. del — ⚙️ Nastavitve in sistem

Prenos licence

Na nov telefon namestite kupljene aplikacije BIG in uporabite **isti račun Google** kot pri prvotnem nakupu.

1. Za **BIG Apps Suite PREMIUM** odprite **BIG Launcher**. Če ste kupili posamezno aplikacijo, odprite kupljeno aplikacijo.
2. Pojdite v **Nastavitve** → **Kupi/osveži celotno različico** → **Obnovi nakupe**.
3. Pri paketu se vrnite v BIG Launcher in neposredno iz njega odprite **BIG Phone** in **BIG SMS**, da aktivirate njuni licenci.

Obnovitev nakupa obnovi plačljivi dostop, ne pa prejšnje razporeditve začetnega zaslona ali nastavitev. Če dostop še vedno ni na voljo, sledite navodilom v razdelku Obnovitev licence.

Preverjanje različice aplikacije

> 🎬 **Oglejte si:** Kako preveriti različico

1. **Nastavitve sistema** → **Aplikacije** → tapnite **BIG Launcher** (ali BIG Phone / BIG SMS)
2. Pomaknite se na dno — tam je prikazana številka različice
3. Za različico sistema Android: **Nastavitve sistema** → **O telefonu** → **Informacije o programski opremi**

Preklop nazaj na prvotni zaganjalnik

1. **Nastavitve** → **Odstrani BIG Launcher kot osnovni zaganjalnik**
2. Pritisnite gumb Domov
3. Izberite prvotni zaganjalnik

Del 13 — ⚙️ Referenca Nastavitev

Pomembne povezave med nastavitvami

Nekatere Nastavitve delujejo skupaj in jih je treba razložiti pred podrobno referenco:

- Celozaslonski način skrije vrstico stanja sistema Android na vrhu zaslona. Ko je omogočen, postanejo kazalniki baterije in signala v aplikaciji BIG Launcher uporabnejši, saj običajni kazalniki sistema Android na začetnem zaslonu morda niso vidni.
- Zaščita sistemskih nastavitev lahko zahteva geslo pred odpiranjem sistemskih nastavitev Android iz aplikacije BIG Launcher. Sam sistem Android lahko še vedno omogoča dostop prek podokna z obvestili. Celozaslonski način to oteži, ker je vrstica z obvestili na začetnem zaslonu skrita.
- Utripanje gumbov za neodgovorjene klice, sporočila in druga obvestila aplikacij je odvisno od dostopa do obvestil in od tega, katera funkcija je dodeljena gumbu. Aplikacije iz zbirke BIG Apps Suite lahko uporabljajo notranje povezave s posebnimi pravicami. Če utripanje ne deluje po pričakovanjih, onemogočite možnost BIG Apps Suite aplikacije imajo privilegije in v razdelku Prilagodite gumbe in zaslone ročno ustvarite običajno bližnjico do aplikacije.
- Zaslon dohodnega klica je odvisen od dovoljenj sistema Android, kanalov za obvestila, upravljanja porabe baterije in tega, ali je BIG Phone privzeta aplikacija za telefoniranje. Če zaslona klica ni mogoče prikazati v celoti, lahko BIG Phone namesto tega prikaže pojavno obvestilo ali opozorilo samo v vrstici z obvestili.
- Možnosti neposrednega klicanja zmanjšajo število varnostnih pozivov. Možnosti "Brez menija med klicem" in "Brez menija v izbirniku" lahko pospešita klicanje, vendar tudi povečata tveganje za nenamerne klice.
- Brisanje se upravlja ločeno za stike, zgodovino klicev in sporočila. Brisanje stikov je v Nastavitve -> Kontakti, brisanje dnevnika klicev v Nastavitve -> Telefon, brisanje sporočil pa v Nastavitve -> Sporočila.
- Pomikanje med zasloni s podrsavanjem porabi veliko pomnilnika, ko je omogočeno, pa gumbi niso dostopni s tipkovnico. Pri uporabi tipkovnice, stikala ali bralnika TalkBack razmislite o onemogočenju pomikanja s podrsavanjem.
- Delovanje obvestil SMS se ureja tako v nastavitvah aplikacije BIG SMS kot v nastavitvah obvestil sistema Android. Za zvok, vibriranje, prikaz na zaklenjenem zaslonu in celozaslonski prikaz so lahko potrebna dovoljenja za obvestila in nastavitve kanalov v sistemu Android.
- Za samodejno pošiljanje sporočil SMS v sili mora biti BIG SMS privzeta aplikacija za sporočila. Sicer se sporočilo v sili namesto tega kopira v privzeto aplikacijo za sporočila.

Nastavitve odprite iz menija s tremi pikami na Domov zaslonu, s seznama Aplikacij, če je omogočeno, ali z uporabo geste za nujni dostop, opisane v razdelku Varnost tega priročnika.

Natančen seznam se lahko razlikuje glede na napravo, različico sistema Android, nameščene aplikacije iz zbirke BIG Apps Suite in dovoljenja. Nekatera dejanja odprejo sistemske nastavitve Android.

Glavni zaslon Nastavitev

Element	Kaj počne	Opombe
Kupi/osveži celotno različico	Odpre možnosti nakupa ali osvežitve licence.	Vsaka aplikacija BIG Apps Suite ima lahko svojo licenco. Uporabite isti Google račun, ki je bil uporabljen za nakup.
Zaženi čarovnika za namestitev	Znova zažene čarovnika za nastavitve.	Uporabno po namestitvi ali pri spreminjanju osnovnih nastavitev za novega uporabnika.
Izberite jezik	Spremeni jezik, ki ga uporablja BIG Launcher.	Aplikacija lahko uporablja svoj jezik neodvisno od jezika sistema Android.
Videz	Odpre vizualne nastavitve.	Tema, velikost besedila, indikatorji stanja, celozaslonski način in usmerjenost zaslona.
Dostopnost	Odpre nastavitve interakcije in pomožne uporabe.	Dolg pritisk, možnosti, povezane z bralnikom TalkBack, vibriranje in neaktivni gumbi.
Meni nastavitev	Nadzoruje dostop do Nastavitev in sistemskih nastavitev.	Vključuje zaščito z geslom.
Prilagodite gumbe in zaslone	Odpre urejevalnik zaslonov in gumbov.	Uporablja se za spreminjanje funkcij gumbov, oznak, ikon, postavitev in dodatnih zaslonov.
Možnosti zaslona	Odpre splošne možnosti obnašanja zaslonov.	Drsenje po zaslonih, utripajoči gumbi, oznake in obnašanje gumba menija.
Kontakti	Odpre seznam stikov, podrobnosti stika in možnosti urejanja stikov.	Nadzoruje tudi brisanje stikov in obnašanje pojavnih oken stikov.

Element	Kaj počne	Opombe
Telefon	Odpre možnosti dohodnega klica, aktivnega klica, dnevnika klicev in klicalnika.	Mnogi elementi zahtevajo, da je BIG Phone nameščen in nastavljen kot privzeta telefonska aplikacija.
Sporočila	Odpre možnosti SMS obvestil, podrobnosti sporočil, urejevalnika sporočil in filtrov.	Mnogi elementi zahtevajo, da je BIG SMS nameščen in nastavljen kot privzeta SMS aplikacija.
SOS	Odpre možnosti nujnih SMS in klicev.	Konfigurirajte telefonske številke, čas čakanja, SMS besedilo in obnašanje GPS lokacije.
Aplikacije	Odpre nastavitve za seznam aplikacij.	Zadnje aplikacije, skrite aplikacije, iskanje in bližnjica do Nastavitev na seznamu aplikacij.
Združljivostni popravki	Odpre popravke, specifične za napravo.	Uporabite samo, ko se pojavi opisana težava. Nekateri popravki lahko zmanjšajo zmogljivost.
Izjava o omejitvi odgovornosti in politika zasebnosti	Prikaže pravne informacije in informacije o zasebnosti.	Uporabnik se strinja s temi pogoji z uporabo aplikacije.
Odstrani BIG Launcher kot osnovni zaganjalnik	Odstrani BIG Launcher kot privzeto aplikacijo za začetni zaslon v sistemu Android.	Po pritisku na Domov, Android lahko vpraša, kateri zaganjalnik naj uporabi.
Navodila za uporabo	Odpre spletni uporabniški priročnik.	Zahteva brskalnik in dostop do interneta.
Preveri posodobitve	Prikaže nameščeno različico in informacije o posodobitvah.	Vedno posodobite na najnovejšo razpoložljivo različico.

Videz

Nastavitev	Možnosti	Kaj počne	Sorodne nastavitve in opozorila
Izberite temo	Svetla (privzeto), Temna, Modra, nameščene teme, Prenesi več	Spremeni barvno temo.	Temna lahko izboljša kontrast ponoči. Dodatne teme so lahko odvisne od nameščenih paketov tem.
Velikost besedila	Privzeto, Večje, Največje	Spremeni velikost besedila glavne aplikacije.	Možnost "Uporabi velikost pisave za nastavitve" določa, ali se izbrana velikost uporablja tudi v nastavitvah.
Izberite orientacijo zaslona	Samodejno (privzeto), Vodoravno, Navpično	Nadzoruje, ali BIG Launcher sledi vrtenju naprave ali zaklene usmerjenost.	Za telefone, ki jih uporabljate samo v pokončni legi, izberite Navpično. Za stalno ležečo postavitev izberite Vodoravno.
Varna velikost robov	0% do 15%	Doda neaktivne robove blizu robov zaslona za zmanjšanje nenamernih dotikov robov.	Uporabno na zaslonih od roba do roba in za uporabnike z motnjami motorike. Večji robovi zmanjšajo uporabno površino gumba.
Kazalnik signala	Brez indikatorja signala, Telefon, Wi-Fi	Izbere, kateri velik indikator signala prikazuje BIG Launcher.	Uporabno pri celozaslonskem prikazu, kjer je običajna vrstica stanja sistema Android lahko skrita.
Prikaži indikator močne baterije	Da/Ne	Prikaže velik kazalnik baterije aplikacije BIG Launcher.	Posebej uporabno pri celozaslonskem načinu.
Pokaži ikono alarma	Da/Ne	Prikaže ikono alarma blizu ure.	Onemogočite, če naprava napačno prikazuje ikono alarma, tudi ko alarm ni aktiven.
Celozaslonski način	Da/Ne	Skrije vrstico z obvestili oziroma vrstico stanja sistema Android na vrhu zaslona.	Oteži nenameren dostop do sistema, vendar skrije tudi običajne kazalnike baterije in signala sistema Android.

Nastavitev	Možnosti	Kaj počne	Sorodne nastavitve in opozorila
Črna navigacijska vrstica	Da/Ne	Spremeni ozadje spodnje Android navigacijske vrstice v črno.	Lahko povzroči zrušitev na nekaterih napravah Motorola, navedenih v opozorilu aplikacije. Uporabite le, če je potrebno.
Uporabi velikost pisave za nastavitve	Da/Ne	Prikaže nastavitve z velikostjo besedila, izbrano v aplikaciji BIG Launcher.	Uporabno za slabovidne, vendar zelo veliko besedilo lahko povzroči, da dolgi opisi nastavitev zavzamejo več prostora.

Dostopnost

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj počne	Sorodne nastavitve in opozorila
Nadzor	Kratek pritisk; Kratek in dolg pritisk	Izbere, kako se gumbi odzivajo na dotik.	Kratek in dolg pritisk aktivira gumbe, tudi če so pritisnjeni dolgo časa - primerno za starejše, ki imajo težave z zasloni na dotik.
Ob zunanjem stiku prekliči dialoge	Da/Ne	Zapre pogovorna okna, ko uporabnik tapne zunaj njih.	Onemogočite za uporabnike, ki pogosto nenamerno tapkajo zunaj pogovornih oken.
Omogočite haptični povratni učinek	Da/Ne	Vibrira ob dotiku gumbov menija.	Odvisno je od strojne opreme naprave za vibriranje in nastavitev vibriranja v sistemu Android.
Izgovori ob dolgem pritisku	Da/Ne	Prebere opis elementa naglas ob dolgem pritisku.	TalkBack mora biti nameščen. Uporabite skupaj z možnostjo "Omogoči gumbe brez funkcionalnosti", če naj bo mogoče odkriti tudi prazne elemente.

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj počne	Sorodne nastavitve in opozorila
Pojavno okno ob dolgem pritisku	Da/Ne	Prikaže opis elementa v pojavnem oknu ob dolgem pritisku.	Uporabno, ko skrbnik želi opise, ne da bi spremenil dejanje gumba.
Omogoči gumbe brez funkcionalnosti	Da/Ne	Omogoči interaktivnost vseh elementov, tudi če ne izvajajo nobene akcije.	Uporabno z možnostmi govora ob dolgem pritisku ali pojavnimi okni, saj se sicer neaktivni gumbi morda ne bodo odzvali.
Talkback: ne beri ime aplikacije	Da/Ne	Preskoči ponovno branje imena aplikacije.	Pospeši branje naslovov zaslonov za uporabnike funkcije TalkBack.

Meni nastavitev

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj počne	Sorodne nastavitve in opozorila
Uredite gumbe v meniju	Da/Ne	Doda hiter dostop do urejevalnika zaslona v meniju.	To je bližnjica »Nastavi gumbe«, ki jo uporabljajo skrbniki.
Sistemske nastavitve v meniju	Da/Ne	V meni doda hiter dostop do sistemskih nastavitev sistema Android.	Lahko je zaščiteno z možnostjo »Zaščiti sistemske nastavitve«.
Zaščiti meni	Da/Ne	Pred odpiranjem Nastavitev zahteva geslo za Nastavitve.	Uporabite za preprečevanje nenamernih ali nepooblaščenih sprememb.

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj počne	Sorodne nastavitve in opozorila
Zaščiti sistemske nastavitve	Da/Ne	Pred odpiranjem sistemskih nastavitev iz aplikacije BIG Launcher zahteva geslo za nastavitve.	Android lahko še vedno dovoli dostop do sistemskih nastavitev preko vrstice z obvestili. Celozaslonski način to otežuje.
Geslo	Dejanje besedila/gesla	Nastavi geslo, ki ga uporabljajo zaščitene Nastavitve in zaščitene sistemske nastavitve.	Prazno geslo se lahko uporablja kot preprosta potrditev. Če je geslo pozabljeno, bo obnovitev morda zahtevala ponovno namestitev ali ponastavitev podatkov aplikacije.

Možnosti zaslona

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj počne	Sorodne nastavitve in opozorila
Utripajoč gumb, ko aplikacija prikaže obvestilo	Da/Ne	Povzroči utripanje gumba za bližnjico aplikacije, ko aplikacija ustvari obvestilo v zgornji statusni vrstici.	Zahteva dostop do obvestil. Gumb mora biti dodeljen aplikaciji, katere obvestilo je treba spremljati.
Počisti hrambo utripajočih gumbov	Akcija	Počisti shranjene informacije o utripajočih obvestilih.	Zunanje aplikacije morajo ponovno ustvariti ali posodobiti obvestila, preden gumbi lahko ponovno utripajo.
BIG Apps Suite aplikacije imajo privilegije	Da/Ne	Interno poveže BIG Phone, BIG SMS in druge aplikacije iz zbirke BIG Apps Suite z aplikacijo BIG Launcher.	Zagotavlja boljše ikone in posebne podatke o utripanju. Onemogočite, če utripanje ne deluje pravilno, in ročno ustvarite običajno bližnjico aplikacije.
S potegom se premikajte po zaslonih	Da/Ne	Omogoča drsenje levo/desno med zasloni.	Intenzivno za pomnilnik. Ko je aktivno, gumbi niso dostopni s tipkovnico.

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj počne	Sorodne nastavitve in opozorila
Način potega po ekranu	Od domačega zaslona v desno; Zanka	Določa način premikanja med zasloni s podrsavanjem.	Zanka se vrne z zadnjega zaslona na Domov zaslon. Od domačega zaslona v desno se ustavi na koncu.
Uporabi gumb za meni na vseh zaslonih	Da/Ne	Prikaže meni Nastavitve na vseh zaslonih namesto samo na domačem zaslonu.	Uporabno, ko uporabnik preživlja čas na dodatnih zaslonih.
Aktiven gumb okoli pripomočkov	Da/Ne	Doda aktiven/fokusabilen okvir gumba okoli pripomočkov.	Namenjeno predvsem nadzoru s tipkovnico. S pritiskom na gumb se fokus preusmeri na pripomoček.
Omogoči samodejne oznake	Da/Ne	Samodejno doda besedilne oznake na novo ustvarjene gumbe.	Videz oznake je nadzorovan z nastavitvami barve, velikosti in položaja oznake spodaj.
Obrni barve oznak	Da/Ne	Uporablja belo besedilo s črnim obrisom.	Uporabno, ko so oznake postavljene preko ikon ali fotografij.
Velikost besedila	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	Nastavi velikost besedilne oznake na gumbih zaslona.	To vpliva na oznake gumbov, ne na glavno velikost besedila aplikacije v Videz.
Položaj besedilnih nalepk	Na vrhu, V središču, Na dnu	Izbere, kje se prikazujejo oznake gumbov.	Spodaj je običajno najbolje za ikone aplikacij; sredina lahko pomaga, ko je oznaka glavna informacija.

Kontakti

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj počne	Sorodne nastavitve in opozorila
Iščite stike glede na	Vsa razpoložljiva polja (Sistem); Ime; Priimek	Nadzoruje, katera polja stikov se preiščejo.	Iskanje po imenu in priimku morda ne deluje na vseh napravah.
Prikaži le stike s telefonskimi številkami	Da/Ne	Prikaže samo stike, ki vsebujejo telefonsko številko.	Priporočljivo za preprosto uporabo telefona, saj stikov brez telefonskih številk ni mogoče klicati.
Razvrsti po priimkih	Da/Ne	Razvrsti stike po priimku.	Morda ne deluje na vseh telefonih.
Prikaži preklop zaStike/Najljubše	Da/Ne	Doda preklopnik za preklapljanje med vsemi stiki in priljubljenimi stiki na seznamu stikov.	Uporabno, če uporabnik pogosto preklaplja med obema seznamoma.
Pokaži vse elemente stikov, vključno z dvojniki	Da/Ne	Prikaže podvojene vnose v podrobnostih stika.	Onemogočite, da skrijete podvojene elemente stikov.
Prikaži dodaj/odstrani zvezdico	Da/Ne	Doda možnost označevanja ali odznačevanja stika kot priljubljenega v podrobnostih stika.	Priljubljeni stiki se prikažejo na seznamu Priljubljeni in jih je mogoče uporabiti s filtri.
Dodajte možnost za izbris informacije o stiku	Da/Ne	Doda »Izbriši stik« na koncu podrobnosti stika.	Izbrisa ni mogoče razveljaviti. Onemogočite za uporabnike, ki bi lahko po nesreči izbrisali stike.

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj počne	Sorodne nastavitve in opozorila
Dodajte sistemske podrobnosti kontakta	Da/Ne	Doda dostop do zaslona s podrobnostmi sistemskega stika Android na koncu podrobnosti stika.	Uporabno, ko je potrebna posebna funkcija stika Android.
Uporabi sistemske podrobnosti kontakta	Da/Ne	Namesto podrobnosti stika v aplikaciji BIG Launcher uporablja sistemske podrobnosti stika v sistemu Android.	Uporabite samo, če ima sistemska aplikacija za stike zahtevane posebne funkcije.
Dodaj gumb Uredi	Da/Ne	Doda dostop do urejevalnika stikov v aplikaciji BIG Launcher.	To je preprost urejevalnik, zasnovan za BIG Launcher.
Dodaj gumb Uredi v sistemskem urejevalniku	Da/Ne	Doda dostop do urejevalnika sistemskih stikov Android.	Uporabno za polja stikov, ki jih urejevalnik v aplikaciji BIG Launcher ne podpira.
Pokaži možnost sporočila v klicnem pogovornem oknu	Da/Ne	Prikaže ali skrije »Pošlji sporočilo« po dotiku telefonske številke stika.	Skrivanje poenostavi pogovorno okno za klic, vendar ohranjanje pogovornega okna še vedno pomaga preprečiti nenamerne klice.
Brez menija pri klicanju	Da/Ne	Neposredno pokliče stik namesto prikazovanja možnosti.	Hitreje, vendar manj varno. Ni priporočljivo za uporabnike, ki bi lahko pomotoma tapnili.
Brez menija v klicalniku	Da/Ne	Neposredno kliče iz številčnice, namesto da bi prikazal možnosti.	Hitreje, vendar odstrani dodaten korak potrditve.
Pokaži Iskalno polje	Da/Ne	Prikaže ali skrije iskalno polje na seznamu stikov.	Skrijte ga za preprostejši seznam stikov.

Telefon

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj počne	Sorodne nastavitve in opozorila
Izberite zvonenje telefona	Dejanje	Odpira izbiro melodije zvonjenja za dohodne klice.	Delovanje je lahko odvisno od dovoljenj za melodije zvonjenja in nastavitev zvoka v sistemu Android.
Popravi: ni zvoka zvonjenja	Da/Ne	Omogoča rešitev, ko dohodni klici nimajo melodije zvonjenja.	Najprej preverite glasnost, način Ne moti in nastavitve obvestil v sistemu Android.
Pokaže zaslon klica takoj ob zvonjenju	Da/Ne	Poskusi prikazati zaslon klica takoj, ko dohodni klic začne zvoniti.	Morda ne bo delovalo na vseh napravah zaradi omejitev porabe baterije v sistemu Android in omejitev proizvajalca.
Popravi: ni zaslona klica takoj ob zvonjenju	Pomoč/akcija	Odpira navodila za telefone, ki blokirajo zaslon klica v ozadju.	Pogosto na napravah z agresivnim upravljanjem baterije.
Prikažite dohodni klic kot:	Zaslon za klic – če vaš Android to omogoča. Če ne, se prikaže pojavno obvestilo.; Pojavno obvestilo; Obvestilo samo v vrstici z obvestili	Izbere, kako so predstavljeni dohodni klici.	Celoten zaslon za klic je najboljši za starejše, vendar lahko Android zahteva preklop na načine, ki temeljijo na obvestilih.
Povlecite, če želite zavrniti klic	Da/Ne	Zavrne dohodni klic, ko s potegom odstranite obvestilo o klicu.	Pustite onemogočeno, če obstaja verjetnost, da boste obvestila pomotoma odstranili s potegom.
Sistemske nastavitve za Obvestilo dohodnega klica	Dejanje	Odpre nastavitve obvestil za dohodne klice v sistemu Android.	Uporabite za nastavitve zvoka, vibracije, prikaza na zaklenjenem zaslonu in druge nastavitve kanala.

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj počne	Sorodne nastavitve in opozorila
Privzeta zvočna naprava za klice	Privzeto, Slušalka, Bluetooth, Žične slušalke, Zvočnik	Izbere želeno zvočno pot za klice.	Med dejanskim klicem je mogoče uporabiti samo razpoložljive naprave.
Funkcionalnost gumba za zvočno napravo	Prikaži pogovorno okno z vsemi napravami; Kroži med napravami kot seznam	Izbere, kako se obnaša gumb Audio med klicem.	Pogovorno okno je jasnejše. Kroženje je hitrejše za izkušene uporabnike.
Zaklenite gumbe za glasnost	Da/Ne	Preprečuje nenamerne spremembe glasnosti, medtem ko je zaslon klica aktiven.	Deluje samo, ko je zaslon klica aktiven.
Zaprosite za prekinitev klica	Da/Ne	Prikaže dodatno potrditev pred prekinitvijo klica.	Priporočljivo za preprečevanje nenamernih prekinitev klica.
Potrdite vsa dejanja na zaslonu za klice	Da/Ne	Zahteva potrditev za vsako dejanje gumba na zaslonu klica.	Najmočnejša zaščita pred nenamernimi dotiki, vendar upočasnjuje nadzor klica.
Prazen prostor na vrhu zaslona aktivnih klicev	Izklopljeno / 0 do 11	Doda prazen prostor na vrhu zaslona aktivnega klica.	Pomaga preprečiti dotike ušesa ali lica med klicem. Večje vrednosti pustijo manj prostora za nadzor klica.
Velikost slike stika	0 do 11, z možnostmi polnjenja za prazen/ozadni prostor	Nastavi, koliko prostora je rezerviranega za fotografijo klicatelja.	Večje fotografije pomagajo pri prepoznavanju, vendar lahko premaknejo kontrole klica nižje.

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj počne	Sorodne nastavitve in opozorila
Prikaži gumb za tipkovnico	Da/Ne	Prikaže gumb za tipkovnico na zaslonu aktivnega klica.	Potrebno za avtomatizirane telefonske sisteme.
Prikaži preklopnik zvoka	Da/Ne	Prikaže gumb za zvočno napravo na zaslonu aktivnega klica.	Uporabite s Privzeto zvočno napravo in funkcionalnostjo gumba za zvok.
Prikaži gumb za trajanje	Da/Ne	Prikaže trajanje klica na zaslonu aktivnega klica.	Lahko se skrije za enostavnejši zaslon klica.
Prikaži gumb za čakanje	Da/Ne	Prikaže gumb za čakanje na zaslonu aktivnega klica.	Skrij, če bi uporabnik lahko po nesreči preusmeril klic na čakanje.
Prikaži gumb Izklopi zvok	Da/Ne	Prikaže gumb za utišanje na zaslonu aktivnega klica.	Skrij, če je nenamerno utišanje pogosta težava.
Prikaži gumb Aktivni klic	Da/Ne	Doda gumb Aktivni klic v meni Telefon.	Pomaga pri vrnitvi na potekajoči klic, če uporabnik zapusti zaslon klica.
Prikaži gumb Moji kontakti	Da/Ne	Prikaže Moje Stike v meniju Telefon.	Skrij za poenostavitev menija Telefon.
Prikaži gumb z zvezdico	Da/Ne	Prikaže Z zvezdico v meniju Telefon.	Uporabno za delovne tokove samo z priljubljenimi.
Prikaži gumb Pokliči številko	Da/Ne	Prikaže Pokliči številko v meniju Telefon.	Skrij, če bi uporabnik moral klicati samo shranjene stike.

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj počne	Sorodne nastavitve in opozorila
Prikaži gumb Dodaj stik	Da/Ne	Prikaže Dodaj stik v meniju Telefon.	Skrij, če bi stike moral dodajati samo negovalec.
Prikaži Nedavne klice	Da/Ne	Prikaže nedavne klice v meniju Telefon.	Povezano z brisanjem in združevanjem vnosov v dnevniku klicev.
Elemente dnevnika klicev razvrstite po	Onemogočeno; Telefonska številka; Telefonska številka in smer klica	Združuje vnose v dnevniku klicev.	Združevanje zmanjšuje nered, še posebej na telefonih z veliko ponavljajočimi se klici.
Prikaži gumb Izbriši	Da/Ne	Prikaže gumb za brisanje vnosov v dnevniku klicev.	Onemogočite za uporabnike, ki bi lahko pomotoma izbrisali zgodovino.
Sistemske nastavitve za obvestilo o Zgrešenih klicih	Dejanje	Odpri Nastavitve za obvestila Android za neodgovorjene klice.	Uporabite za zvok, vibriranje in vidnost obvestil o neodgovorjenih klicih.
Manjše številke v klicnem polju	Da/Ne	Pomanjša poklicane številke, tako da se prilega več številk.	Uporabno za dolge številke.
Držanje izbriše celotno klicano številko	Da/Ne	Držanje polja za poklicano številko počisti celotno številko.	Omogoča hitrejše popravljanje, vendar lahko pri tem pomotoma izbrišete celotno številko.
Zgrešeni klici:	Da/Ne	Prikaže neodgovorjene klice pred celotno zgodovino klicev.	Ko odprete podrobnosti neodgovorjenega klica, se ta označi kot viden. Z dejanjem Označi vse kot videne se označijo preostali neodgovorjeni klici.

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj počne	Sorodne nastavitve in opozorila
Prikaži klice, razen:	Izberite vrste klicev	Skrije izbrane vrste klicev v dnevniku klicev.	To spremeni le prikaz; klicev ne blokira.
Zamenjaj številčno predpono	Izvirna predpona; nova predpona	Pred klicem zamenja ujemajočo se predpono številke.	Spremenijo se samo številke, ki se začnejo z nastavljeno izvirno predpono.
Prikaži v pogovornem oknu »Simboli«:	Izberite simbole in dejanja	Določa vsebino pogovornega okna s simboli v klicalniku.	Med razpoložljivimi dejanji sta Prilepi iz odložišča in Zapri klicalnik.
Filter dohodnih klicev	Pravila za stike in stike z zvezdico; seznam blokiranih številk	Blokira dohodne klice v skladu z izbranimi pravili.	Zahteva, da je BIG Phone privzeta aplikacija za prepoznavanje klicateljev in zaznavanje neželenih klicev.
Potencialni neželeni klic	Brez dejanja; Prikaži gumb z informacijami; Samodejno zavrni	Določa, kaj se zgodi, ko Android prepozna morebiten neželen klic.	—
Takoj sprejmite seznam	Seznam telefonskih številk	Sprejme klice s številk na seznamu brez posredovanja uporabnika.	Blokiranje ima prednost. Omogočite le, če uporabnik želi, da se ti klici sprejmejo samodejno.
Filtriranje odhodnih klicev	Pravila za stike in stike z zvezdico; seznam blokiranih številk	Blokira odhodne klice iz aplikacije BIG Phone v skladu z izbranimi pravili.	Za blokiranje klicev, začetih v drugih aplikacijah, je potrebna ločena vloga za preusmerjanje klicev. Klicev v sili, začetih v drugih aplikacijah, ni mogoče blokirati.

Sporočila

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj to počne	Povezane Nastavitve in opozorila
Obvestilo o sistemskem sporočilu	Da/Ne	Prikaže obvestila SMS v vrstici z obvestili Android.	Delovanje je odvisno od različice sistema Android, dovoljenja za obvestila in dejavnosti aplikacije.
Zvočna in vizualna konfiguracija	Dejanje	Odpri Nastavitve za obvestila Android za obvestila o Sporočilih.	Uporabite za zvok, vibriranje, Prikaz na zaklenjenem zaslonu in obnašanje kanala.
Celoten zaslon na vrhu zaklenjenega zaslona	Da/Ne	Prikaže dohodno obvestilo SMS kot celozaslonsko okno prek zaklenjenega zaslona.	Zahteva dovoljenje za celozaslonska obvestila v sistemu Android.
Povlecite, da označite kot prebrano	Da/Ne	SMS označi kot prebrano, ko je njegovo obvestilo povlečeno stran.	Onemogočite, če bi lahko obvestila pomotoma odstranili.
Zahtevajte obvestilo o dostavi	Da/Ne	Zahteva informacije o dostavi SMS.	Nekateri mobilni operaterji lahko zaračunajo poročila o dostavi.
Ob pošiljanju/dostavi sporočila pokaži pojavno okno	Da/Ne	Prikaže pojavno okno, ko je pošiljanje ali dostava SMS uspešna.	Pojavna okna z napakami so vedno prikazana. V sistemu Android 11 ali novejšem aplikacija ne more povečati besedila pojavnega okna.
Prikaži gumb Pokliči zdaj	Da/Ne	Prikaže Pokliči zdaj v podrobnostih Sporočila.	Uporabno za hitro klicanje pošiljatelja.
Prikaži gumb Odgovori	Da/Ne	Prikaže Odgovori v podrobnostih Sporočila.	Skrij, da so podrobnosti Sporočila samo za branje.
Prikaži gumb Ponovno Pošlji	Da/Ne	Prikaže Ponovno Pošlji v podrobnostih Sporočila.	Uporabno po neuspešnem pošiljanju SMS.

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj to počne	Povezane Nastavitve in opozorila
Prikaži gumb Posreduj	Da/Ne	Prikaže Posreduj v podrobnostih Sporočila.	Skrij za poenostavitev možnosti Sporočila.
Prikaži gumb Izbriši	Da/Ne	Omogoča brisanje sporočil.	Onemogočite za uporabnike, ki bi lahko pomotoma izbrisali sporočila SMS.
Prikaži gumb Pošlji	Nad besedilom; Na dnu zaslona; Nad tipkovnico	Izbere, kje se gumb Pošlji Prikaže v urejevalniku Sporočila.	Pri možnosti "Nad tipkovnico" je gumb za pošiljanje blizu mesta tipkanja. Pri možnosti "Spodaj zaslon" ga je morda lažje najti.
Blokirane številke:	Noben; Ki niso med Stiki; Ki niso Z zvezdico; Vsi	Filtrira dohodne SMS po pošiljatelju.	Močni filtri lahko skrijejo pomembna Sporočila. Samo Z zvezdico je strogo in ga je treba uporabljati previdno.
Seznam blokiranih številk	Dejanje/seznam	Vedno zavrača Sporočila z naslovov na tem seznamu.	Uporabite za znane neželene pošiljatelje.
Podpora za dvojno kartico SIM	Da/Ne	Prikaže izbiro SIM pri pošiljanju SMS.	Uporabite samo na napravah z dvojno kartico SIM.
Popravi: pokaži manjkajoča sporočila	Da/Ne	Uporablja počasnejši združljivostni način za resne težave s podatkovno zbirko sporočil SMS na starejših telefonih.	Omogočite le, če sporočila manjkajo zaradi teh težav s podatkovno zbirko.
Sistemske nastavitve Sporočanja	Dejanje	Odpre ali preveri zahtevana dovoljenja za sporočila v sistemu Android.	BIG SMS mora imeti zahtevana dovoljenja za SMS in mora biti običajno privzeta aplikacija za sporočila.
Prilagodi razpored tipkovnice	Da/Ne	Zmanjša postavitev ali omogoči pomikanje po njej, ko tipkovnica prekrije besedilno polje.	Omogočite, če med tipkanjem ne vidite besedila sporočila.

SOS

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj to počne	Povezane Nastavitve in opozorila
Pošlji SMS	Da/Ne	Samodejno pošlje SMS po pritisku na gumb SOS.	Samodejno deluje le, če je BIG SMS privzeta aplikacija za sporočila. V nasprotnem primeru se lahko besedilo SOS kopira v privzeto aplikacijo za SMS.
SMS telefon	Besedilno polje za telefonsko številko	Nastavi številko ali številke, ki bodo prejele SOS SMS.	Uporabite telefonske številke družinskih članov ali skrbnikov, ne številk služb za nujno pomoč, ki so blokirane zaradi omejitev Android.
SMS tekst	Besedilno polje	Nastavi besedilo SOS Sporočila.	Naj bo Sporočilo kratko in jasno.
Sekund počakati pred pošilja-njem SMS	Sekunde	Nastavi zamik pred pošiljanjem SOS SMS.	Daje uporabniku čas, da prekliče nenamerno aktivacijo.
Dodajte GPS lokacijo	Da/Ne	Doda GPS lokacijo na konec SOS SMS, če je na voljo.	GPS je bolj natančen na prostem. V zaprtih prostorih je lahko približen ali nedosegljiv.
Pošlji GPS SMS	Da/Ne	Pošlje še en SMS, ko je na voljo zane-sljivejša lokacija.	Uporabno, kadar je prvo sporočilo poslano, preden GPS natančno določi položaj.
Klic	Da/Ne	Samodejno kliče po pritisku gumba SOS.	Običajno se uporabi po pošiljanju sporočila SOS SMS.
Kliči telefon	Besedilno polje za telefonsko številko	Nastavi številko za klicanje.	Uporabite zaupanja vreden stik ali negovalca.

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj to počne	Povezane Nastavitve in opozorila
Sekund počakati pred klicem	Sekunde	Nastavi, kako dolgo naj se čaka pred klicem po pošiljanju SMS.	Zakasnitev zmanjša možnost nenamernih klicev in omogoči, da se najprej pošlje SMS.

Aplikacije

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj to počne	Povezane Nastavitve in opozorila
Prikaži zadnje aplikacije	Da/Ne	Prikaže nedavno uporabljene aplikacije na seznamu Aplikacije.	Onemogoči za enostavnejši seznam fiksnih aplikacij.
Število nedavnih aplikacij	number	Nastavi, koliko nedavnih aplikacij je Prikazanih.	Manj nedavnih aplikacij poenostavi seznam.
Dovoljene aplikacije	Dejanje/seznam	Omogoča vam, da skrijete aplikacije s seznama aplikacij.	Skrite aplikacije niso odstranjene iz naprave, temveč le s seznama aplikacij v BIG Launcher.
Prikaži iskanje na vrhu	Da/Ne	Prikaže iskalno polje na vrhu seznama aplikacij.	Možnost lahko vklopite ali izklopite tudi s pritiskom na gumb za iskanje na napravah, ki ga imajo.
Pokaži nastavitve elementa	Ne prikaži; Nad aplikacijami; Pod aplikacijami	Na seznam aplikacij doda nastavitve aplikacije BIG Launcher.	Uporabno na napravah brez fizičnega gumba za meni ali kadar je meni začetnega zaslona skrit.
Boljše iskanje aplikacij	Da/Ne	Išče vneseno besedilo znotraj imen aplikacij, ne samo na začetku.	Primer: iskanje "book" lahko najde "Facebook".

Združljivostni popravki

Uporabite jih le, če se pojavi navedena težava. Nekateri lahko BIG Launcher upočasnijo ali porabijo več pomnilnika.

Nastavitev	Možnosti ali trenutni primer	Kaj počne	Povezane nastavitve in opozorila
Popravek: manjkajoče ikone v menijih	Da/Ne	Pomaga, ko se namesto ikon v seznamih pojavijo prazni kvadratki.	Lahko upočasni pomikanje.
Talkback: slike gumbov	Da/Ne	Prilagodi vedenje gumbov s slikami za TalkBack.	Uporabite, ko TalkBack napačno ali zmedeno napove gumbe s slikami.
Sprazni predpomnilnik ob pritisku tipke Domov	Da/Ne	Ob pritisku tipke Domov počisti predpomnilnik aplikacije.	Pomnilniško zahtevno; lahko pomaga pri težavah z zunanjimi temami.
DPI ikon	Privzeto, Majhen, Srednji, Velik, X-velik, XX-velik, XXX-velik	Izbere ločljivost ikon.	Višji DPI izgleda ostrejše, vendar zahteva več pomnilnika. Nižji DPI lahko izboljša zmogljivost.
Ponovno zaženite aplikacijo	Dejanje	Ponovno zažene BIG Launcher in počisti predpomnilnik.	Uporabite le, če drugi popravki ne uspejo.

Del 14 — 🔧 Odpravljanje težav

Pri dohodnih klicih ni zvonjenja

1. **Nastavitve** → **Telefon** → omogočite **Popravi: ni zvoka zvonjenja**
2. Preverite glasnost telefona in način Ne moti

Sporočila SMS niso prejeta

1. Prepričajte se, da je BIG SMS nastavljen kot privzeta aplikacija za sporočila.
2. V nastavitvah sistema Android preverite, ali ima BIG SMS potrebna dovoljenja za SMS.
3. Znova zaženite telefon.

Črn zaslon med dohodnim klicem

1. Prepričajte se, da je BIG Phone privzeta aplikacija za klice (navodila za nastavitev).
2. V aplikaciji BIG Launcher odprite **Nastavitve → Telefon → Prikažite dohodni klic kot:** in izberite **Zaslon za klice - če vaš Android to omogoča. Če ne, pokažite obvestilo o predpostavki.**
3. Če se zaslon za klice še vedno ne prikaže, odprite **Nastavitve → Telefon → Popravi: ni zaslona klica takoj ob zvonjenju** in sledite navodilom za svoj telefon.

Manjkajoča sporočila v pogovorih

Če sporočila manjkajo zaradi resnih težav s podatkovno zbirko SMS na starejšem telefonu, odprite **Nastavitve → Sporočila** in omogočite **Popravi: pokaži manjkajoča sporočila**.

Podvojena sporočila

Prepričajte se, da je BIG SMS privzeta aplikacija za sporočila. Če se sporočila še vedno prikazujejo dvakrat, se obrnite na podporo ter navedite model telefona, različico sistema Android in različico aplikacije BIG SMS.

BIG Launcher deluje počasi ali se sesuva

Če je preklapljanje med zasloni aplikacije BIG Launcher počasno, odprite **Nastavitve → Možnosti zaslona** in izklopite **S potegom se premikajte po zaslonih**.

Možnost **Sprazni predpomnilnik ob pritisku tipke Domov** uporabljajte samo pri težavah z zunanjimi temami, ne kot splošno nastavitev za pospešitev delovanja: porabi veliko pomnilnika.

Če se BIG Launcher nenehno zapira ali prikazuje napako, sledite korakom v razdelku **BIG Launcher se nenehno ustavlja** v poglavju Pogoste zahteve za podporo. Pri splošnem odpravljanju težav ne brišite podatkov aplikacije in je ne nameščajte znova, saj lahko s tem izbrišete svoje nastavitve.

Baterija se hitro prazni

V telefonu odprite nastavitve **Baterija** in na seznamu porabe baterije preverite, katera aplikacija jo porablja.

Če je poraba aplikacije BIG Launcher, BIG Phone ali BIG SMS neobičajno visoka, pišite na **contact@biglauncher.com** ter navedite ime aplikacije, model telefona, različici sistema Android in aplikacije ter priložite posnetek zaslona s seznamom porabe baterije. Izklopa obvestil o klicih ali sporočilih ne uporabljajte kot splošen ukrep za varčevanje z baterijo.

Pozabljeno geslo

Možnosti za obnovitev gesla ni. Preden izbrišete podatke aplikacije ali znova namestite BIG Launcher, pišite na **contact@biglauncher.com**.

Ponovna namestitev ponastavi vašo konfiguracijo. Obnovitev nakupa povrne plačljivi dostop, ne pa nastavitev, ki ste jih odstranili.

Odprava težave z možnostjo »Ne ohrani dejavnosti«

> 🎬 **Oglejte si:** Odprava težave z možnostjo »Ne ohrani dejavnosti«

Nekateri vodniki za varčevanje z baterijo priporočajo vklop možnosti »Ne ohrani dejavnosti« v možnostih za razvijalce. To **popolnoma onemogoči delovanje** aplikacije BIG Launcher.

1. **Nastavitve sistema** → **Možnosti za razvijalce** → poiščite **»Ne ohrani dejavnosti«**
2. **Prepričajte se, da je možnost IZKLOPLJENA**
3. Če možnosti za razvijalce niso vidne: **O telefonu** → **Informacije o programski opremi** → 7-krat tapnite **Številka gradnje**

Težave z obvestili

Če ne prejemate obvestil: 1. Preverite **Nastavitve sistema Android** → **Aplikacije** → BIG SMS/BIG Phone → **Obvestila** (omogočite vsa) 2. Onemogočite **optimizacijo baterije** za aplikacije BIG 3. Preverite način **Ne moti**

Težave, značilne za posamezne naprave

Znamka telefona	Pogosta težava	Rešitev
Samsung	Podvojena sporočila SMS	Preverite, ali je podvojeno samo sporočilo ali le obvestilo o njem; če so sporočila podvojena, se obrnite na podporo
Samsung	Črn zaslon med klici	Sledite zgornjim korakom v razdelku Črn zaslon med dohodnim klicem, da izberete način zaslona za klice in odprete popravek za svojo napravo.
Sony Xperia	Prazni kvadratki namesto ikon	Omogoči "Popravek: manjkajoče ikone v menijih"
Motorola	Sesuvanje po vklopu črne navigacijske vrstice	Izklopite **Nastavitve** → **Videz** → **Črna navigacijska vrstica**.
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	Blokirana obvestila	Dodajte aplikacije BIG med »zaščitene aplikacije« ali onemogočite »optimizacijo baterije«

Del 15 — 📬 Podpora in pomoč

Kontaktni podatki

- **E-pošta:** contact@biglauncher.com

- **Spletna stran** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

Preden se obrnete na podporo

Navedite: 1. **Model telefona** (npr. Samsung Galaxy S21) 2. **Različico sistema Android** (Nastavitve → O telefonu) 3. **Različico aplikacije BIG Launcher** (glejte Preverjanje različice aplikacije) 4. **Opis** težave 5. Kaj ste že poskusili

Pogosta vprašanja za podporo

Problem	Rešitev
Moj nakup ni aktiviran	Uporabite račun Google, s katerim ste opravili nakup. Za **BIG Apps Suite PREMIUM** odprite **BIG Launcher**; pri nakupu posamezne aplikacije odprite to aplikacijo. Pojdite v **Nastavitve** → **Kupi/osveži celotno različico** → **Obnovi nakupe**. Če nakup še vedno ni obnovljen, pišite na **contact@biglauncher.com** in navedite ID naročila v Google Play.
Pri dohodnih klicih se ne prikaže klicni zaslon aplikacije BIG Phone	1. Nastavite **BIG Phone** kot privzeto aplikacijo za klicanje po teh navodilih za nastavitev. 2. V aplikaciji **BIG Launcher** odprite **Nastavitve** → **Telefon** → **Prikažite dohodni klic kot:** in izberite **Zaslon za klice - če vaš Android to omogoča. Če ne, pokažite obvestilo o predpostavki.** 3. Če se klicni zaslon še vedno ne prikaže, v istih nastavitvah **Telefon** tapnite **Popravi: ni zaslona klica takoj ob zvonjenju** in sledite navodilom.
BIG Launcher se nenehno ustavlja	1. Če je v razdelku **Nastavitve sistema Android** → **Možnosti za razvijalce** omogočena možnost **Ne ohranjaj dejavnosti**, jo izklopite (navodila). 2. Odprite BIG Launcher v Google Play in tapnite **Posodobitev**, če je možnost na voljo. 3. Če se aplikacija še vedno ustavlja, pišite na **contact@biglauncher.com** ter navedite model telefona, različici sistema Android in aplikacije BIG Launcher ter kaj ste počeli, ko se je aplikacija ustavila. Preden se obrnete na podporo, ne brišite podatkov aplikacije in je ne nameščajte znova, saj lahko s tem izbrišete svoje nastavitve.

Dodatki

Dodatek A: Pregled potez in upravljanja

Dejanje	Kaj počne
Enkratni dotik	Izbira ali aktiviranje
Dolg pritisk (pridržanje)	Prikaže opis, če je omogočena možnost **Pojavno okno ob dolgem pritisku**; prebere ga na glas, če je omogočena možnost **Izgovori ob dolgem pritisku**. Obe možnosti sta v razdelku **Nastavitve → Dostopnost**.
Podrsanje levo/desno	Preklop med zasloni (če je podrsanje omogočeno)
Gumb Domov	Vrnitev v BIG Launcher
Gumb Nazaj	Vrnitev na prejšnji zaslon
Gumb Meni	Odpiranje nastavitev (telefoni s fizičnim gumbom)

Dodatek B: Podprti jeziki (70)

BIG Launcher 6.2.0 podpira 70 jezikov aplikacije. Jezik aplikacije lahko izberete neodvisno od sistemskega jezika Android v razdelku **Nastavitve → Izberite jezik**.

Jezikovne kode: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

Jeziki, ki se berejo od desne proti levi, kot so arabščina, hebrejščina, perzijščina in urdujščina, uporabljajo zrcalni vmesnik, kjer je to primerno.

Dodatek C: Razlaga dovoljenj

Dovoljenje	Zakaj je potrebno
Kontakti	Prikaz vaših stikov in fotografij
Telefon	Opravljanje in sprejemanje klicev
SMS	Pošiljanje in prejemanje besedilnih sporočil
Shramba	Shranjevanje fotografij in datotek varnostnih kopij
Fotoaparat	Fotografiranje za fotografije stikov
Lokacija	GPS za klic v sili SOS
Mikrofon	Telefonski klici

> 🔒 Vaši podatki se **nikoli** ne zbirajo ali pošiljajo v splet. Vse ostane v vašem telefonu.

Dodatek D: Združljivost s sistemom Android

Trenutne izdaje aplikacij BIG Launcher, BIG Phone in BIG SMS zahtevajo Android 6.0 ali novejši. Starejše različice aplikacij morda podpirajo starejše različice sistema Android.

Dodatek E: Kartica s kratkimi navodili

Za starejše: - 🟢 Zeleni gumb = Telefonski klici - 🟡 Rumeni gumb = Besedilna sporočila - 🔴 Rdeči gumb = Klic v sili SOS - ✨ Utripanje = Nekaj novega (sporočilo ali klic) - ⋮ Tri pike = Nastavitve

Za skrbnike: 1. Nastavite SOS s telefonskimi številkami družinskih članov 2. Po potrebi omogočite zaščito z geslom 3. Namestite spremljevalni aplikaciji (BIG Phone, BIG SMS) 4. Vse tri nastavite kot privzete aplikacije 5. Vse preizkusite skupaj z uporabnikom 6. Zaradi varnosti onemogočite brisanje

Dodatek F: Video navodila

Vsi videoposnetki so na voljo na youtube.com/@big_launcher

Tema	Link
Namesti BIG Launcher	Oglejte si
Nastavitev privzetega zaganjalnika	Oglejte si
Nastavitev privzete aplikacije za klice/SMS	Oglejte si
Dodajanje zaslonov in prilagajanje gumbov	Oglejte si
Prilagajanje gumbov	Oglejte si
Dodelitev stika gumbu	Oglejte si
Dodelitev stika iz aplikacije WhatsApp	Oglejte si
Utripanje gumba	Oglejte si
Odpravljanje utripanja SMS	Oglejte si
Brisanje zgodovine/SMS-a/stika	Oglejte si
Prikaži Nastavitve	Oglejte si
Nakup polne različice	Oglejte si
Obnovitev licence	Oglejte si
Informacije o ceni	Oglejte si
Zaščita z geslom	Oglejte si
Poenostavitev menija za klice	Oglejte si
Skrivanje nastavitev v aplikacijah za klice/SMS	Oglejte si
Privzeta zvočna naprava	Oglejte si
Dedovanje nastavitev	Oglejte si
Preverjanje različice	Oglejte si

Tema	Link
Obvestila o sporočilih SMS (Android 10+)	Oglejte si
Odpravljanje težave z možnostjo »Ne ohranjaj dejavnosti«	Oglejte si
Dodajanje kreditne kartice v račun	Oglejte si
Omejitve brezplačne različice	Oglejte si
Promocijski video (v angleščini)	Oglejte si

Različica priročnika 6.2.0 | © 2025 2BIG s.r.o. | Vse pravice pridržane.

Za najnovejše posodobitve in podporo obiščite biglauncher.com