📱 BIG Launcher 使用手冊

版本 6.2.0 | 適用於長者及視力不佳者

📖 目錄

1. 入門指南
2. 主畫面
3. 電話與通話
4. 聯絡人
5. 訊息 (SMS)
6. 螢幕與按鈕
7. 主題與外觀
8. SOS 緊急求救
9. 安全與限制
10. 無障礙功能
11. 應用程式
12. 設定與系統
13. 偏好設定參考
14. 疑難排解
15. 支援與說明
16. 附錄

第 1 部分 — 🚀 開始使用

什麼是 BIG Launcher？

BIG Launcher 將 Android 手機複雜的主畫面替換為簡單、易讀的介面。不再有小圖示和令人困惑的選單，取而代之的是**大字體的大按鈕**，讓您輕鬆查看和按下。

> 🎬 **觀看：** BIG Launcher 宣傳影片（英語）

BIG Launcher 適合誰使用？

- 覺得智慧型手機太複雜的長者
- 有視力問題或失明的人士
- 有行動困難、阿茲海默症或帕金森氏症的人士
- 任何想要更簡單、無壓力手機體驗的人

BIG Apps Suite

BIG Launcher 與兩個配套應用程式一起運作：

應用程序	用途
BIG Launcher	您的新主畫面，配有大按鈕
BIG Phone	處理電話通話，提供放大的通話畫面
BIG SMS	以大字體收發簡訊

您需要單獨安裝 BIG Phone 和 BIG SMS（自 2019 年 3 月起 Google Play 商店要求）。

免費版與完整版

> 🎬 **觀看：** 免費版限制

功能	免費版	完整版
自訂按鈕	僅右側欄位	所有按鈕
額外螢幕	最多 5 個	無限
密碼保護	無法使用	可使用
通話紀錄項目	僅限最近 5 筆	無限
簡訊對話	僅限最近 5 筆	無限
通話期間鍵盤	停用	可使用
訊息中的廣告	發送 20 則簡訊後添加連結	無廣告

安裝

> 🎬 **觀看：** 如何安裝 BIG Launcher

1. 在手機上開啟 **Google Play 商店**
2. 搜尋 「**BIG Launcher**」
3. 點擊 **安裝** 並等待下載完成
4. 點擊 **開啟** 執行應用程式

安裝 BIG Phone

1. 在主畫面上，輕觸 **電話** 按鈕
2. 選擇 **「下載並安裝電話應用程式」**
3. 在 Google Play 商店頁面上點擊 **安裝**

4. 安裝完成後，點擊 **開啟**
5. 授予所有要求的權限（通話、聯絡人、通話紀錄）— 沒有這些權限應用程式無法運作

安裝 BIG SMS

1. 在主畫面上，輕觸 **簡訊** 按鈕
2. 選擇 **「下載並安裝訊息應用程式」**
3. 在 Google Play 商店頁面上點擊 **安裝**
4. 安裝完成後，點擊 **開啟**
5. 出現提示時，將 **BIG SMS** 設為預設簡訊應用程式 — 輕觸 **是**

設定精靈

首次開啟 BIG Launcher 時，設定精靈會引導您完成基本設定：

步驟 1：語言



- 自動選擇您手機的語言
- 您可以在 偏好設定 → 選擇語言 中手動選擇應用程式語言
- 某些特殊字元可能無法在舊手機上顯示

步驟 2：文字大小



- **預設** — 標準大小（建議大多數使用者選用）
- **較大** — 較大的文字，更容易閱讀
- **最大** — 最大尺寸（適合有嚴重視力問題的使用者）

步驟 3：顏色主題



- **亮（預設）** — 白色背景，黑色文字
- **黑色** — 黑色背景，白色文字（夜間閱讀更輕鬆）
- **藍色** — 淺藍色主題（也適合色盲使用者）

步驟 4：刪除權限



- 啟用或停用通話紀錄、SMS 訊息和聯絡人的刪除功能
- 為了安全起見，對於可能意外刪除重要資訊的使用者**停用刪除功能**
- 輕觸每個選項下方的方框，然後選擇**允許**或**不允許**

步驟 5：完成



- 點擊綠色勾號完成
- BIG Launcher 會要求存取聯絡人、通話和訊息的權限
- 您的資料**從不**會被收集或傳送至網路

將 BIG Launcher 設為預設啟動器

> 🎬 **觀看：** 如何將 BIG Launcher 設為預設

當您按下**家用**按鈕時，系統會要求您選擇啟動器：

1. 從清單中選擇 **BIG Launcher**
2. 點擊 **「一律使用」** 或 **「設為預設」**

如果沒有出現此選單： 1. 開啟**系統設定** → **應用程式** → **預設應用程式** → **主頁面** 2. 選擇 **BIG Launcher**

設定預設電話與 SMS 應用程式

> 🎬 **觀看：** 如何設定預設電話/SMS 應用程式

將 BIG Phone 設為預設通話應用程式

自動 開啟 BIG Phone → 當系統詢問是否設為預設應用程式時，輕觸**是**。

手動： 1. 前往**系統設定** → **應用程式** 2. 輕觸三點圖示（⋮） → **預設應用程式** 3. 輕觸**通話應用程式** → 選擇 **BIG Phone for Seniors**

將 BIG SMS 設為預設訊息應用程式

自動 開啟 BIG SMS → 當系統詢問是否設為預設應用程式時，輕觸**是**。

手動： 1. 前往**系統設定** → **應用程式** → 三點圖示（⋮） → **預設應用程式** 2. 輕觸**簡訊應用程式** → 選擇 **BIG SMS for Seniors**

> ⚠️ **重要：** 只有預設電話應用程式才能顯示來電畫面並存取通話紀錄。只有預設 SMS 應用程式才能收發訊息。

購買完整版

> 🎬 **觀看：** 如何購買 | 價格資訊

請在我們的價格頁面比較所有單一應用程式方案和 BIG Apps Suite PREMIUM 方案的價格。

查看價格

1. 輕觸時鐘旁的三點圖示（⋮） → **偏好設定**
2. 輕觸**購買/重新整理完整版**

3. 價格會以您的當地貨幣顯示
4. 您可以單獨購買一款 BIG 應用程式，也可以透過 BIG Apps Suite PREMIUM 解鎖整個套件。

月繳和年繳方案都是訂閱方案，除非取消，否則會自動續訂。年繳方案會一次收取全年費用。終身方案只需購買一次，不會定期收費。輕觸**其他選項**即可比較可用方案。

BIG Apps Suite PREMIUM 的新客戶可享有**年繳方案的 7 天試用**。您必須提供付款方式。除非您在試用結束前取消，否則 Google Play 將收取畫面上顯示的年繳費用。

先前購買的終身方案對原先購買的應用程式仍然有效。

購買

1. 若要購買 **BIG Apps Suite PREMIUM**，請開啟 **BIG Launcher**。若只要購買 BIG Phone 或 BIG SMS，請開啟該應用程式。
2. 開啟**偏好設定** → **購買/重新整理完整版**。
3. 選擇您想要的方案。在 BIG Launcher 中，輕觸**其他選項**，即可比較套裝方案與僅含 BIG Launcher 的方案。主要的**開始我的免費試用**選項提供的是套裝年繳方案。
4. 確認 Google Play 顯示的金額、計費週期及任何試用條款，然後確認購買。
5. 返回應用程式。如果購買的是套裝方案，請直接從 BIG Launcher 開啟 **BIG Phone** 和 **BIG SMS**，以啟用這兩個應用程式的授權。

> ⚠️ **請保留您的 Google Play 收據**。收據內含訂單編號，若購買項目未被識別，客服人員可使用此編號協助處理。

若要管理或取消訂閱，請開啟您購買訂閱時使用的應用程式：套裝方案請開啟 BIG Launcher，單一應用程式方案則請開啟購買的應用程式。前往**偏好設定** → **購買/重新整理完整版** → **管理訂閱**。在 Google Play 中選擇該訂閱，若要停止日後續訂，請輕觸**取消訂閱**。您仍可繼續使用，直到已付費的期間結束。

購買終身方案**不會**自動取消現有訂閱。終身方案購買生效後，如果您不再需要相應的訂閱，請使用**管理訂閱**取消該訂閱。

還原您的授權

> 🎬 **觀看：** 如何恢復購買

如果您已付款，但仍無法使用完整版功能，請恢復購買：

1. 將手機連上網際網路。在 **Google Play** 中，選取**原先購買時使用的 Google 帳戶**。
2. 如果購買的是 **BIG Apps Suite PREMIUM**，請開啟 **BIG Launcher**。如果購買的是單一應用程式，請開啟您購買的應用程式：**BIG Launcher**、**BIG Phone** 或 **BIG SMS**。
3. 開啟**偏好設定**：在 BIG Launcher 中，輕觸時鐘旁的三個點，再輕觸**偏好設定**；在 BIG Phone 或 BIG SMS 中，輕觸**偏好設定**按鈕。
4. 輕觸**購買/重新整理完整版**，再輕觸**恢復購買**。
5. 恢復 **BIG Apps Suite PREMIUM** 的購買後，請返回 BIG Launcher。從 BIG Launcher 開啟 **BIG Phone**，返回後，再從 BIG Launcher 開啟 **BIG SMS**，以啟用這兩個應用程式的授權。

單一應用程式的購買只能恢復該應用程式的使用權限。重新安裝應用程式或換用新手機後，也適用這些步驟。

如果仍無法使用，請確認 Google Play 使用的是原先購買時的 Google 帳戶。如果是訂閱，請開啟**偏好設定** → **購買/重新整理完整版** → **管理訂閱**，確認訂閱仍然有效。如果仍需要協助，請寄電子郵件至 **contact@biglauncher.com**，並提供您的 Google Play 訂單編號。

為他人購買

> 🎬 **觀看：** 如何將信用卡新增到另一個帳戶

若要在他人的手機上使用您的付款方式購買終身方案：

1. 在對方的手機上，登入將擁有該購買項目的 Google 帳戶，然後開啟 Google Play → 付款方式。
2. 新增您的付款方式。
3. 若要購買單一應用程式的終身使用權，請開啟您想購買的應用程式。若要購買 BIG Apps Suite PREMIUM 的終身方案，請開啟 BIG Launcher。
4. 開啟偏好設定 →「購買完整版」→ **其他選項**，選擇終身使用，然後依照 Google Play 顯示的購買指示操作。
5. 購買後，返回 Google Play → 付款方式 → 更多付款設定，並從該帳戶中移除您的卡片。

移除信用卡後，已購買的終身使用權仍然有效。

第 2 部分 — 🏠 主畫面

主畫面版面配置



主畫面顯示：

- **頂端列：** 時鐘、日期、電池電量、訊號強度
- **主要區域：** 六個大按鈕，用於最重要的功能
- **選單：** 時鐘旁邊的三個點 (⋮) 用於設定

六個預設按鈕

按鈕	圖示	功能
電話	綠色	存取聯絡人、撥號器、通話紀錄
簡訊	黃色	讀取和傳送文字訊息
相機	—	拍照

按鈕	圖示	功能
相簿	—	檢視您的照片
SOS	紅色	緊急通話和發送訊息
應用程式	—	存取所有其他應用程式

螢幕版面配置選項

畫面配置範例：



版面配置	按鈕	最適合
3×5	15 個按鈕	在同一畫面上放置更多捷徑
3×4	12 個按鈕	在同一畫面上放置更多按鈕
3×3	9 個按鈕	較大的按鈕
2×4	8 個按鈕	較大的文字
2×2	4 個按鈕	視力非常差

版面配置	按鈕	最適合
1×1	1 個按鈕	單功能模式





> ⚠️ **關於 1×1 和 2×2 版面配置的警告：** 三個點選單在這些版面配置中會隱藏。左下角按鈕（2×2）或單一按鈕（1×1）會自動成為偏好設定捷徑。如果您變更它，可能會失去對設定的存取權。**緊急存取：** 按住左上角按鈕**30 秒**。

直向和橫向





閃爍按鈕

當按鈕閃爍時，表示有新事物。電話和訊息按鈕閃爍表示有未接來電或未讀訊息。其他應用程式捷徑按鈕閃爍表示相關聯的應用程式有 Android 通知。

- **電話閃爍** — 您有未接來電

- **簡訊閃爍** — 您有未讀文字訊息
- **其他應用程式閃爍** — 該應用程式有通知（例如 WhatsApp、Gmail）

應用程式通知的按鈕閃爍功能可在**偏好設定** → **頁面的選項** → **閃爍按鈕當應用程式顯示通知**中啟用。如果 BIG Phone、BIG SMS 或其他 BIG Apps Suite 捷徑的閃爍不正常，請參閱偏好設定參考說明中的 **BIG Apps Suite 應用程式享有優先權**。

設定鬧鐘

1. 點擊主畫面上的 **時鐘** 或 **日期**
2. 您手機的鬧鐘應用程式會開啟
3. 像平常一樣設定鬧鐘
4. 設定鬧鐘後，時鐘旁邊會出現一個小鈴鐺圖示 (🔔)

存取偏好設定

您可以從三點選單開啟偏好設定；若已啟用偏好設定項目，也可以從應用程式清單開啟，或透過主畫面的緊急存取方式開啟。照護者可在 **偏好設定** → **偏好設定選單** → **保護選單** 中設定存取保護。

> 🎬 **觀看：** 如何顯示偏好設定



方法 1 — 三點選單（最簡單）： - 輕觸時鐘旁的三點圖示（⋮）→ **偏好設定**

方法 2 — 從應用程式清單開啟： - 開啟 **應用程式** → 找到 **BIG Launcher 偏好設定**

方法 3 — 緊急存取： - 在主畫面上按住左上角按鈕**30 秒**

第 3 部分 — 📞 電話與通話

電話畫面



輕觸主畫面上的 **電話**，即可看到：

1. **通訊錄** — 所有設有電話號碼的聯絡人
2. **收藏** — 您收藏的聯絡人
3. **撥打電話** — 用於手動撥號的按鍵盤
4. **最近通話紀錄：** — 通話記錄

從通訊錄撥打電話



1. 輕觸 **電話** → **通訊錄**（或 **收藏**）
2. 捲動瀏覽聯絡人，或使用搜尋框（若已啟用）
3. 點擊您要撥打的聯絡人
4. 點擊電話號碼
5. 從選單中選擇 **撥號**

使用撥號器



1. 輕觸 **電話** → **撥打電話**
2. 點擊鍵盤上的數字
3. 要刪除最後一位數字，點擊頂端的號碼顯示區

4. 如果已在 偏好設定 → 電話 中啟用 **長按將刪除整個撥號號碼**，長按號碼顯示區即可清除號碼。
5. 輕觸綠色電話按鈕。如果出現操作選單，請選擇 **撥號**。

撥號器的符號對話方塊可包含 **從剪貼簿貼上** 和 **撥號終結器**。您可在 偏好設定 → 電話 中，透過 **在「符號」對話方塊中顯示：** 選擇可用的符號與操作。

如果通話在傳送其他數字前需要等待，BIG Phone 可能會詢問是否套用剩餘的代碼。選擇 **是**，即可透過 BIG Phone 傳送這些數字；或選擇 **否**，讓 Android 繼續處理。

通話期間

您可以在 **偏好設定** → **電話** 中簡化通話中的畫面。您可以隱藏按鍵盤、保留通話、靜音、音訊切換器、通話時間及其他按鈕。若要防止誤觸，請使用 **請求結束通話**、**確認通話螢幕上的所有操作** 或 **在活動通話螢幕上方空出空間**。

通話期間可用的按鈕：

- **結束通話**（紅色）— 掛斷電話
- **揚聲器** — 開啟／關閉擴音
- **靜音** — 開啟／關閉麥克風
- **按鍵盤** — 數字鍵盤（用於自動語音電話系統）
- **保留** — 保留通話

- **Bluetooth** — 切換至 Bluetooth 耳機

通話畫面安全功能

- **收合/展開按鈕** — 隱藏所有按鈕，除了結束通話
- **頂端空白區域** — 防止您的耳朵按下按鈕
- **結束通話確認** — 掛斷前的選用確認

簡化通話選單

> 🎬 **觀看：** 如何簡化通話選單

當您點擊聯絡人時，會出現一個選單，顯示通話和簡訊選項。您可以簡化此選單：

移除簡訊選項： 1. **偏好設定** → **通訊錄** → 停用 **在撥號對話框中顯示簡訊選項** 2. 現在只會顯示 **撥號** 選項 — 這可作為確認步驟，避免誤撥電話

直接撥號（完全不顯示選單）： 1. **偏好設定** → **通訊錄** → 啟用 **呼叫連絡人時沒有選單** 2. 輕觸聯絡人就會立即撥打電話

> ⚠️ 我們不建議停用確認選單 — 否則隨時可能在操作手機時觸發隨機撥號。

預設音訊裝置

> 🎬 **觀看：** 如何變更預設音訊裝置

1. 開啟 **偏好設定** → **電話** → **預設通話音訊裝置**。
2. 選擇您要使用的音訊裝置：
    - **預設** — 手機的一般運作方式
    - **聽筒** — 貼近耳朵使用的小型聽筒

- **藍牙** — 已連接的 Bluetooth 耳機
- **有線耳機** — 有線耳機
- **揚聲器** — 擴音喇叭

通話中切換：輕觸音訊裝置按鈕。按鈕會依照 **偏好設定** → **電話** → **音訊裝置按鈕功能** 的設定，顯示裝置清單或依序切換裝置。只能選擇可用的裝置。

雙 SIM 卡手機

在雙 SIM 卡手機上，出現提示時，選擇要用來撥打電話的 SIM 卡。

通話紀錄





1. 輕觸 **電話** → **最近通話紀錄：**。
2. 若要撥打通話紀錄中的號碼，請輕觸該筆紀錄；若出現選單，請選擇撥打電話的選項。
3. 若已啟用刪除功能，請開啟要移除的紀錄，然後輕觸 **刪除**。

通話類型圖示：

- **綠色箭頭** — 撥出（您撥打）
- **藍色箭頭** — 撥入（對方撥打）
- **紅色箭頭** — 未接來電

啟用 **未接來電:**，即可在完整通話紀錄前顯示未接來電。開啟未接來電的詳細資料後，該通來電就會標記為已讀。使用 **將所有訊息標記為已讀** 可將其餘未接來電標記為已讀。在 **偏好設定** → **電話** 中，**顯示呼叫，但以下情況除外：** 可從通話紀錄中隱藏所選的通話類型。

第 4 部分 — 👥 聯絡人

檢視聯絡人



1. 輕觸 **電話** → **通訊錄**
2. 捲動清單，或使用搜尋框（若已啟用）
3. 點擊任何聯絡人可查看其詳細資料

聯絡人詳細資料可能包括： - 電話號碼 — 點擊可撥打或傳送簡訊 - 電子郵件地址 — 點擊可傳送電子郵件 - 網站、備註、生日/週年紀念日

收藏（最愛）聯絡人

1. 開啟聯絡人的詳細資料
2. 輕觸 **收藏** — 該聯絡人就會出現在 **收藏** 清單中
3. 輕觸 **從收藏中刪除** 即可取消收藏

新增聯絡人





1. 輕觸 **電話** → **新增聯絡人**
2. 輸入聯絡人的**名稱**
3. 輕觸 **新增電話號碼**，然後輸入電話號碼

4. 您可以新增多個號碼（住家、手機、公司）
5. 點擊 **新增電子郵件** 以新增電子郵件地址
6. 點擊 **儲存**

為聯絡人新增照片





1. 開啟聯絡人 → 輕觸 **設定頭像**
2. 選擇 **相簿**（使用現有照片）或 **相機**（拍攝新照片）
3. 使用裁剪工具選擇您要的區域
4. 點擊綠色 **儲存** 按鈕

編輯聯絡人

1. 開啟聯絡人 → 輕觸 **編輯**
2. 進行變更
3. 點擊 **儲存**

刪除聯絡人



> 🎬 **觀看：** 如何刪除通話紀錄/簡訊/聯絡人

為避免誤刪，刪除功能**預設為停用**。啟用方式： 1. **偏好設定** → **通訊錄** → 啟用 **增加聯絡人刪除選項** 2. 或重新執行**設定精靈**，並變更刪除權限

第 5 部分 — 💬 訊息（簡訊）

讀取訊息



1. 在主畫面上輕觸 **簡訊**
2. 您會看到最近的對話，顯示聯絡人名稱和最後一則訊息
3. 點擊對話可讀取所有訊息

訊息顏色： - **綠色邊框** — 您傳送的訊息 - **黃色邊框** — 您收到的訊息 - **勾號** — 訊息已送達

傳送新訊息


11:35
Select contact
phone number
message text
Send


11:35
Carol Baker
Mobile
800110100
message text
Send



1. 輕觸 **簡訊** → **撰寫新訊息**
2. 選擇聯絡人或手動輸入電話號碼
3. 輸入您的訊息
4. 輕觸 **傳送**

> 💡 **字元限制：** 一則 SMS 可容納 160 個字元（使用表情符號/特殊字元時為 70 個）。較長的訊息會分割成多則 SMS。

回覆訊息

1. 開啟對話
2. 輕觸 **回覆**
3. 輸入訊息 → 輕觸 **傳送**

訊息選項



輕觸訊息即可開啟詳細資料。可用的操作包括立即撥打、回覆、重新傳送、轉寄，以及刪除（若已啟用刪除功能）。

MMS 訊息（圖片）

如果有人傳送圖片或影片給您： 1. 訊息會顯示**「這是多媒體簡訊」** 2. 輕觸 **下載** 以取得完整訊息 3. 再次輕觸即可檢視

BIG SMS 可以接收包含文字和附件的多媒體簡訊，但無法建立新的多媒體簡訊。

簡訊範本

建立訊息範本以便快速回覆： 1. 在訊息編輯器中，輕觸 **範本** 2. 輕觸 **建立** → 輸入訊息 → 儲存 3. 下次使用時，輕觸 **範本**，然後選擇已儲存的訊息

雙 SIM 卡支援

在雙 SIM 卡手機上，請前往 偏好設定 → 簡訊 啟用雙 SIM 卡支援，即可在傳送簡訊時選擇 SIM 卡。

刪除訊息

> 🎬 **觀看：** 如何刪除通話紀錄/簡訊/聯絡人

刪除功能**預設為停用**。啟用方式： 1. **偏好設定** → **簡訊** → 啟用 **顯示刪除按鈕**

您可以刪除： - 個別訊息 - 整個對話串 - 所有訊息一次刪除

> ⚠️ **警告：** 大量刪除無法復原！

簡訊通知

簡訊通知由 BIG SMS 和 Android 通知管道共同控制。請使用 **偏好設定** → **簡訊** → **系統訊息通知** 和 **聲音和視覺配置** 進行設定。若要在鎖定畫面上以全螢幕顯示，可能需要 Android 的全螢幕通知權限。

> 🎬 **觀看：** Android 10+ 上的簡訊通知



通知類型

- **閃爍按鈕** — 主畫面上的簡訊按鈕會閃爍
- **音效** — 播放通知音
- **震動** — 手機震動
- **螢幕彈出視窗** — 訊息顯示在螢幕上
- **LED燈** — 手機的通知指示燈會閃爍

在 Android 10+ 上設定通知

方法 1 — 透過通知列： 1. 向下拉出通知列 2. 長按 「**BIG SMS for Seniors**」通知 3. 輕觸**詳細資料** → **收到的簡訊** 4. 設定通知樣式和音效

方法 2 — 透過系統設定： 1. **系統設定** → **通知** → **查看全部** → **BIG SMS for Seniors**

震動週期

- 無 (0 秒) | 短 (0.5 秒) | 最佳 (1 秒) | 長 (2 秒)

重複通知

將通知設定為每 5、15、30 或 60 分鐘重複一次，直到您讀取訊息。

修正簡訊按鈕閃爍問題

> 🎬 **觀看：** 修正簡訊閃爍

在某些裝置上，即使沒有未讀簡訊，簡訊按鈕也會持續閃爍。若要修復此問題，請使用一般偏好設定選項：

1. 輕觸三點圖示（⋮） → **偏好設定** → **頁面的選項**
2. 啟用 **閃爍按鈕當應用程式顯示通知**
3. 為 BIG Launcher 啟用**通知存取權** → 輕觸 **允許**
4. 如果 BIG SMS 仍然出現異常閃爍，請停用 **BIG Apps Suite 應用程式享有優先權**
5. 返回主畫面 → 輕觸三點圖示 → **設定按鈕**
6. 輕觸簡訊按鈕 → 選擇 **應用程式** → 選取「**BIG SMS for Seniors**」

按鈕現在應該會正常運作。

第 6 部分 — 🔲 頁面與按鈕

了解螢幕

將螢幕想像成**書中的頁面**。主畫面是第 1 頁。您可以添加更多頁面，並放置不同的按鈕。



新增螢幕

> 🎬 **觀看：** 如何新增螢幕與自訂按鈕





1. 輕觸三點圖示（⋮） → **偏好設定** → **自訂按鈕和頁面**
2. 輕觸 **新增頁面**
3. 輕觸 **是**，將新頁面連結至上一個頁面的最後一個按鈕
4. 上一個最後的按鈕（通常是應用程式）會移動到新螢幕



透過滑動在螢幕之間切換

除了輕觸按鈕切換頁面外，您也可以向左或向右滑動。





1. 開啟 **偏好設定** → **頁面的選項**，並啟用 **使用滑動手勢來瀏覽頁面**。
2. 開啟 **滑動手勢類型** 並選擇：
    - **從主頁面到右邊** — 主頁面 → 頁面 2 → 頁面 3（到最後一頁時停止）
    - **循環** — 在最後一個頁面繼續滑動，會返回主頁面

> ⚠️ **記憶體警告：** 滑動導航會佔用更多手機記憶體。如果 BIG Launcher 變慢，請關閉滑動功能或減少螢幕數量。當滑動導航啟用時，按鈕無法透過鍵盤存取，因此鍵盤或切換開關使用者可能需要將其停用。

自訂按鈕

> 🎬 **觀看：** 自訂按鈕


16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. 輕觸三點圖示（⋮） → **設定按鈕**
2. 點擊您要變更的按鈕
3. 從可用選項中選擇：

選項	功能
應用程序	開啟任何應用程式

選項	功能
聯絡人詳細資料	顯示人員資訊
直接撥號/簡訊	撥打電話號碼、開啟簡訊編輯器，或詢問要使用哪一種操作
到頁面	連結到另一個螢幕
網站捷徑	開啟網站
SOS	開啟緊急畫面
開關 Wi-Fi	開啟/關閉 Wi-Fi（綠色=開啟，紅色=關閉）
藍牙開關	開啟或關閉 Bluetooth
飛航模式	開啟/關閉飛航模式
應用程式	開啟完整應用程式清單
偏好設定	開啟 BIG Launcher 設定
外部小工具	在按鈕上添加迷你應用程式（行事曆、天氣）
外部捷徑	來自其他應用程式的應用程式特定捷徑
還原	還原按鈕的原始功能
清除	移除按鈕功能（使其為空）

> 💡 **關於外部小工具：** 按鈕上的空間有限 — 我們建議使用**較小的小工具**以維持可讀性。當您點擊主畫面上的小工具時，通常會啟動父應用程式。
>
> 💡 **空間不足？** 您可以新增更多螢幕或變更版面配置以包含更多按鈕。

將聯絡人指派給按鈕

> 🎬 **觀看：** 將聯絡人指派給按鈕

1. 輕觸三點選單 → **設定按鈕**，然後輕觸要變更的按鈕。
2. 選擇 **聯絡人詳細資料** 以開啟該聯絡人的詳細資料，或選擇 **直接撥號/簡訊** 以撥打特定號碼或傳送簡訊至該號碼。
3. 選擇聯絡人。如果選擇的是 **直接撥號/簡訊**，請選擇電話號碼，然後在 **按鈕功能** 下選擇 **撥號**、**編輯簡訊** 或 **詢問是打電話還是傳訊息**。

聯絡人的照片會顯示在按鈕上。若要保留撥號前的確認步驟，請讓 **偏好設定** → **通訊錄** → **呼叫連絡人時沒有選單** 維持停用。

指派 WhatsApp 聯絡人

> 🎬 **觀看：** 指派 WhatsApp 聯絡人

1. 三點選單（⋮） → **設定按鈕** → 輕觸按鈕
2. 選擇 **外部捷徑**
3. 在清單中找到 **WhatsApp**
4. 選擇聯絡人

變更按鈕圖示



1. 編輯按鈕時，輕觸 **更改圖示**
2. 從以下選項中選擇：**內部**圖示、**圖示包**、**主題**或**來自應用程式**
3. 輕觸 **下載更多** 以取得更多圖示套件

按鈕文字標籤

1. 編輯按鈕時，輕觸 **設定的標籤**
2. 輸入簡短名稱（例如「兒子」、「醫生」、「天氣」）
3. 開啟 **偏好設定** → **頁面的選項** 以調整標籤的大小和位置，或啟用 **更改文本標籤顏色**。

> 💡 啟用 **偏好設定** → **頁面的選項** → **啟用自動文字標籤**，即可自動為新指派的按鈕命名。

以按鈕閃爍提示應用程式通知

將應用程式指派給按鈕時，BIG Launcher 可能會要求您啟用通知存取權，讓按鈕在該應用程式收到通知時閃爍。

讓按鈕在 WhatsApp 或 Gmail 等應用程式有通知時閃爍。對於 BIG Apps Suite 應用程式，具優先權的內部連結可使用更合適的圖示和不同的閃爍資料。如果閃爍與應用程式捷徑不符，請停用 **BIG Apps Suite 應用程式享有優先權**，並手動建立一般捷徑。

> 🎬 **觀看：** 按鈕閃爍設定

1. 首先，在主畫面按鈕上建立應用程式捷徑：
2. 輕觸三點選單（⋮） → **設定按鈕**
3. 點擊您要自訂的按鈕
4. 選擇 **應用程式**，再選擇所需的應用程式（例如 WhatsApp）
5. 返回主畫面 → 輕觸三點選單 → **偏好設定**
6. 輕觸 **頁面的選項**
7. 啟用 **閃爍按鈕當應用程式顯示通知**
8. 系統畫面將會出現 — 為 BIG Launcher 啟用**通知存取權**，然後輕觸 **允許**
9. 返回主畫面 — 當應用程式收到新通知時，按鈕會開始閃爍

> 💡 想要放大手機上的所有通知嗎？試試我們的應用程式 **BIG Notifications**。

第 7 部分 — 🎨 主題與外觀

內建主題

主題	說明
淺色（預設）	白色背景，黑色文字 — 適合明亮房間
黑色	黑色背景，白色文字 — 夜間較易使用
藍色	淺藍色 — 替代外觀



變更方式：偏好設定 → **外觀** → **選擇主題**

下載更多主題：在主題選擇器中輕觸 **下載更多**。

文字大小

偏好設定 → 外觀 → 文字大小

- **預設** — 標準
- **較大** — 較大
- **最大** — 最大

螢幕方向

偏好設定 → 外觀 → 選擇螢幕方向

- **自動** — 隨手機旋轉
- **水平** — 一律橫向顯示
- **垂直** — 一律直向顯示

全螢幕模式

全螢幕模式會隱藏螢幕頂端的 Android 狀態列。

1. 開啟 **偏好設定 → 外觀**，並啟用 **全螢幕**。
2. 啟用 **使用大電池圖示**，讓大型電量指示器保持顯示。
3. 開啟 **訊號指示器**，依您想查看的訊號選擇 **電話** 或 **Wi-Fi**。

全螢幕模式會讓通知面板較不容易直接開啟，但不會封鎖 Android 系統設定。

安全邊框

防止邊緣到邊緣螢幕上的意外觸控：

偏好設定 → 外觀 → 安全邊界大小。選擇 0% 到 15% 之間的邊界大小。

第 8 部分 — 🆘 緊急求救



紅色的 **SOS** 按鈕可自動： 1. 傳送含有您位置的緊急簡訊 2. 撥打指定的電話號碼

設定 SOS 簡訊

1. **偏好設定** → **SOS**
2. 啟用 **傳送簡訊**
3. 在 **簡訊電話** 中輸入電話號碼（以逗號分隔）
4. 在 **簡訊內容** 中撰寫您的緊急訊息
5. 設定 **簡訊等待**，也就是傳送前等待的秒數（讓您有時間取消）
6. 啟用 **附加GPS位置**，以附上您的位置

設定範例： - 電話：輸入您信任的聯絡人的完整電話號碼；多個號碼請以逗號分隔。 - 內容：`救救我！緊急狀況！` - 等待：`5 秒` - 全球定位系統：已啟用

設定 SOS 通話

1. **偏好設定** → **SOS**

2. 啟用 **撥號**
3. 在 **撥打電話** 中輸入電話號碼
4. 設定 **撥號等待**，也就是簡訊傳送後等待的秒數

使用 SOS

只有在 BIG SMS 是預設簡訊應用程式時，才能自動傳送。否則，求救訊息會改為複製到預設簡訊應用程式。

1. 輕觸主畫面上的 **SOS**
2. 會出現倒數計時
3. 若要取消，請輕觸 **取消**
4. 倒數結束後：如果 BIG SMS 是預設簡訊應用程式，就會傳送簡訊；否則，簡訊會複製到預設簡訊應用程式。接著會以**擴音模式**撥打電話。

> ⚠️ **限制：** - 您**無法**使用 911 或 112 等緊急號碼（Android 限制） - 請改用家人或照護者的號碼 - GPS 在戶外最準確；室內較不精確

雙重 SMS 選項

啟用 **傳送GPS位置簡訊** 以傳送兩則訊息： 1. 第一則簡訊 — 立即傳送，附上大約位置 2. 第二則簡訊 — 全球定位系統取得更精確的位置後傳送

第 9 部分 — 🔒 安全性與限制

密碼保護

> 🎬 **觀看：** 密碼保護

保護設定，只有您或照護者可以變更：

1. 三點圖示（⋮） → **偏好設定** → **偏好設定選單**
2. 啟用 **保護選單**
3. 輕觸 **密碼** 並輸入您的密碼
4. 密碼可以留空（直接按確定）或特定代碼

> ⚠️ **警告：**請記下您的密碼。如果忘記密碼，請先閱讀忘記密碼，再清除應用程式資料或重新安裝 BIG Launcher。

可保護的項目： - **偏好設定選單** — 開啟設定時需要密碼 - **系統設定** — 存取 Android 設定時需要密碼

> 💡 **提示：**即使系統設定已受密碼保護，使用者仍可下拉頂端通知列來存取系統設定（這是 Android 的功能，無法停用）。若要增加操作難度，請在 **偏好設定** → **外觀** 中啟用 **全螢幕**，這會隱藏主畫面上的通知列，必須分別下拉兩次才能開啟。

BIG Phone / BIG SMS 中的偏好設定

從 BIG Launcher 開啟 BIG Phone 或 BIG SMS 時，它們會沿用 BIG Launcher 的設定，且不會顯示偏好設定選單項目。請在 BIG Launcher → **偏好設定** → **電話** 或 **簡訊** 中進行設定。未使用 BIG Launcher 時，**偏好設定** 是其選單中的第一個項目。

> 💡 如果從 BIG Launcher 開啟時也需要此項目，請在它們本身的 **偏好設定** → **BIG Apps Suite** 中勾選 **顯示偏好設定按鈕**。

應用程式之間的設定繼承

> 🎬 **觀看：** 設定繼承說明

為了讓設定保持一致，請在 **BIG Launcher → 偏好設定** 中進行變更，並在 BIG Phone 和 BIG SMS 中保持啟用 **繼承設定**。

建議設定方式：

1. 在 BIG Launcher 中完成所有設定，直到符合您的需求。
2. 從 BIG Launcher 開啟 **BIG Phone**，然後返回 BIG Launcher。
3. 從 BIG Launcher 開啟 **BIG SMS**，然後返回 BIG Launcher。

從 BIG Launcher 開啟各個配套應用程式，就會將設定套用至該應用程式。之後若在 BIG Launcher 中進一步變更設定，請重複最後兩個步驟。

僅在 BIG Phone 或 BIG SMS 中所做的變更，**不會**改變 BIG Launcher 的設定。例如，如果您在 BIG Phone 中變更某項設定，之後又在 BIG Launcher 中變更設定，並從中開啟 BIG Phone，BIG Phone 就會採用 BIG Launcher 的設定。這可能會覆寫您僅在 BIG Phone 中所做的變更。BIG SMS 也適用相同規則。

若要保留各自的設定：開啟配套應用程式的 **偏好設定 → BIG Apps Suite**，並停用 **繼承設定**。該應用程式之後就會保留自己的設定，而不會採用 BIG Launcher 的設定。

控制刪除權限

> 🎬 **觀看：** 刪除紀錄/簡訊/聯絡人

為了安全起見，**預設停用刪除功能**。若要啟用：

要刪除的項目	啟用位置
通訊錄	偏好設定 → 通訊錄 → "增加聯絡人刪除選項"
通話紀錄	偏好設定 → 電話 → "允許刪除通話紀錄"
SMS 訊息	偏好設定 → 簡訊 → "顯示刪除按鈕"

或重新執行**設定精靈**（偏好設定 → 「執行設定精靈」）並在垃圾桶畫面上變更權限。

大量刪除選項（啟用時）：- 個別項目或整個串 - 特定聯絡人的所有紀錄 - 所有通話紀錄或所有訊息

> ⚠️ **大量刪除無法復原！**

隱藏應用程式

1. **偏好設定** → **應用程式** → **允許的應用程式**
2. 點擊應用程式以隱藏它（顯示為「停用」）
3. 使用 **全部停用** / **全部啟用** 進行大量變更

緊急存取偏好設定

在**主頁面**上，**按住左上角的按鈕 30 秒**即可開啟偏好設定。

此方法僅適用於主頁面，且**無法**繞過密碼保護。如果已啟用**保護選單**，仍然需要輸入密碼。

第 10 部分 — ♿ 輔助功能

TalkBack（螢幕閱讀器）

BIG Launcher 可與 Android 的 TalkBack 搭配使用，供盲人使用者使用： 1. 在手機的**無障礙設定**中啟用 TalkBack 2. BIG Launcher 會朗讀按鈕名稱、螢幕標題、聯絡人和訊息

偏好設定中的最佳化選項： - **Talkback: 不讀出應用程式的名字** — 加快朗讀畫面標題的速度 - **Talkback: 圖片按鈕** — 如果 TalkBack 在使用圖片按鈕時發生問題，請使用此相容性修正功能

啟用 TalkBack 時，請關閉**長按朗讀**，以免重複朗讀。

長按朗讀

即使未使用 TalkBack，也可以： 1. **偏好設定** → **輔助功能** → 啟用**長按朗讀** 2. 按住任何按鈕或文字，即可聽到朗讀內容

長按後彈出視窗

1. **偏好設定** → **輔助功能** → 啟用**長按後彈出視窗**
2. 按住按鈕會顯示帶有其說明的彈出視窗

高對比與大字體提示

- 使用**深色主題**以獲得最大對比度
- 將文字大小設為**最大**
- 設定**安全邊界大小**，以免誤觸邊緣
- 使用 **全螢幕模式** 搭配大電量指示器和選定的訊號指示器

大聯絡人照片

1. **偏好設定** → **電話** → **聯絡人照片尺寸**
2. 選擇通話畫面中為來電者照片保留多少空間

觸覺回饋（震動）

偏好設定 → **輔助功能** → 啟用**啟用觸感回饋**

每次按下按鈕時，您的手機會輕微震動。

控制選項

模式	行為
短按	快速點擊啟動
短按與長按	短按和長按都會啟動按鈕。如果已啟用「長按朗讀」和「長按彈出視窗」功能，這些功能也會同時執行。

硬體鍵盤與無障礙開關

使用鍵盤或開關控制時，請停用**使用滑動手勢來瀏覽頁面**，因為滑動瀏覽會使鍵盤無法存取按鈕。當小工具需要取得鍵盤焦點時，請啟用**啟用小工具周圍的按鈕**。

1. **偏好設定** → **頁面的選項** → 啟用**啟用小工具周圍的按鈕**
2. 使用方向鍵瀏覽，按確定鍵或輸入鍵選取，按返回鍵返回

Tecla Shield： BIG Launcher 支援透過 Tecla Shield 輪椅介面使用外部開關、吸管控制裝置和搖桿。

第 11 部分 — 應用程式


11:40
Search
Applications:
AccuWeather
Adobe Reader
Angry Birds
Angry Birds
Apollo
BIG Launcher


11:41
Search
Most recent:
Dropbox
Chrome
Applications:
AccuWeather
Adobe Reader
Angry Birds

存取應用程式

輕觸主頁面上的**應用程式**即可查看已安裝的應用程式。您可以在**偏好設定** → **應用程式** → **顯示偏好設定**中，將偏好設定項目隱藏、放在應用程式上方或放在應用程式下方。

最近使用的應用程式

1. **偏好設定** → **應用程式** → 啟用**顯示最近使用的應用程式**
2. 使用**最近應用程式數量**設定要顯示的數量

搜尋應用程式

1. 點擊應用程式清單頂端的搜尋方塊
2. 開始輸入應用程式名稱

> 💡 在 偏好設定 → 應用程式 中啟用**較好的應用程式搜尋**，即可搜尋名稱中的任意部分（例如，搜尋「book」可找到「Facebook」）。

在應用程式清單中顯示偏好設定

如果您的手機沒有選單按鈕： 1. **偏好設定** → **應用程式** → **顯示偏好設定** 2. 選擇：**不顯示**、**顯示在程式列表上方**或**顯示在程式列表下方**

第 12 部分 — ⚙️ 設定與系統

授權轉移

在新手機上安裝您購買的 BIG 應用程式，並使用**原先購買時使用的同一個 Google 帳戶**。

1. 若購買的是 **BIG Apps Suite PREMIUM**，請開啟 **BIG Launcher**。若是單獨購買應用程式，請開啟您購買的應用程式。
2. 前往 **偏好設定** → **購買/重新整理完整版** → **恢復購買**。
3. 若購買的是套裝，請返回 BIG Launcher，並直接從中開啟 **BIG Phone** 和 **BIG SMS**，以啟用這兩個應用程式的授權。

恢復購買會恢復付費使用權限，但不會還原您先前的主畫面配置或設定。如果仍無法取得使用權限，請依照恢復您的授權中的說明操作。

檢查您的應用程式版本

> 🎬 **觀看：** 如何檢查您的版本

1. **系統設定** → **應用程式** → 點選 **BIG Launcher**（或 BIG Phone / BIG SMS）
2. 捲動到底部 — 會顯示版本號碼
3. 查看 Android 版本：**系統設定** → **關於手機** → **軟體資訊**

切換回原始啟動器

1. **偏好設定** → **移除 BIG Launcher 作為預設啟動器**
2. 按下主畫面按鈕
3. 選擇您的原始啟動器

第 13 部分 — ⚙️ 偏好設定參考

設定之間的重要關係

某些偏好設定是相互關聯的，在詳細參考之前應先加以說明：

- 全螢幕模式會隱藏螢幕頂部的 Android 狀態列。當啟用此功能時，BIG Launcher 的電量和訊號指示器會變得更有用，因為正常的 Android 指示器可能不會在主畫面上顯示。
- 保護系統設定功能可要求使用者先輸入密碼，才能從 BIG Launcher 開啟 Android 系統設定。不過，Android 本身可能仍允許透過下拉式通知面板存取系統設定。全螢幕模式會隱藏主畫面上的通知列，因此較難透過這種方式存取系統設定。
- 未接來電、訊息及其他應用程式通知的按鈕是否會閃爍，取決於通知存取權限及按鈕的指派方式。BIG Apps Suite 應用程式可以使用內部特權連結。如果閃爍功能未如預期運作，請停用 BIG Apps Suite 應用程式享有優先權，並在 自訂按鈕和頁面 中手動建立一般的應用程式捷徑。
- 來電畫面的顯示取決於 Android 權限、通知管道、電池管理，以及 BIG Phone 是否為預設電話應用程式。如果無法顯示完整的來電畫面，BIG Phone 可改用浮動通知，或僅在通知列顯示提醒。
- 直接撥號選項會減少安全提示。呼叫連絡人時沒有選單 和 拔號程序無菜單 可以加快撥號速度，但也會增加誤撥電話的風險。
- 聯絡人、通話紀錄和簡訊的刪除功能分別控制。聯絡人刪除功能位於 偏好設定 -> 通訊錄，通話紀錄刪除功能位於 偏好設定 -> 電話，簡訊刪除功能則位於 偏好設定 -> 簡訊。
- 螢幕間的滑動導航會佔用大量記憶體，且啟用時，按鈕無法透過鍵盤存取。對於鍵盤、切換開關或 TalkBack 使用者，請考慮停用滑動導航。
- 簡訊通知行為分為 BIG SMS 設定和 Android 通知設定兩部分。聲音、震動、鎖定螢幕顯示和全螢幕顯示可能需要 Android 通知權限和頻道設定。
- 若要自動傳送 SOS 簡訊，必須將 BIG SMS 設為預設簡訊應用程式。否則，SOS 訊息會改為複製到預設簡訊應用程式。

從主畫面的三個點選單中開啟偏好設定，如果已啟用，也可以從應用程式清單中開啟，或者使用本手冊「安全性」部分描述的緊急存取手勢開啟。

實際清單可能因裝置、Android 版本、已安裝的 BIG Apps Suite 應用程式及權限而異。部分操作會開啟 Android 系統設定。

主要偏好設定畫面

項目	功能	備註
購買/重新整理完整版	開啟購買或授權重新整理選項。	每個 BIG Apps Suite 應用程式都可以有各自的授權。請使用購買時使用的同一個 Google 帳戶。
執行設定精靈	再次啟動設定精靈。	在安裝後或為新使用者變更基本設定時很有用。
選擇語言	變更 BIG Launcher 使用的語言。	應用程式可以使用其自己的語言，與 Android 系統語言獨立。
外觀	開啟視覺設定。	主題、文字大小、狀態指示器、全螢幕和螢幕方向。
輔助功能	開啟互動和輔助使用設定。	長按、TalkBack 相關選項、震動和非作用中按鈕。
偏好設定選單	控制對偏好設定和系統設定的存取。	包括密碼保護。
自訂按鈕和頁面	開啟螢幕和按鈕編輯器。	用於變更按鈕功能、標籤、圖示、版面配置和額外螢幕。
頁面的選項	開啟一般螢幕行為選項。	滑動導航、閃爍按鈕、標籤和選單按鈕行為。
通訊錄	開啟聯絡人清單、聯絡人詳細資料和聯絡人編輯選項。	也控制聯絡人刪除和聯絡人彈出行為。
電話	開啟來電、通話中、通話紀錄和撥號器選項。	許多項目需要安裝 BIG Phone 並將其設定為預設電話應用程式。
簡訊	開啟簡訊通知、訊息詳細資料、訊息編輯器和篩選器選項。	許多項目需要安裝 BIG SMS 並將其設定為預設簡訊應用程式。
SOS	開啟緊急簡訊和通話選項。	配置電話號碼、等待時間、簡訊內容和 GPS 位置行為。
應用程式	開啟應用程式清單的設定。	應用程式清單中的最近應用程式、隱藏應用程式、搜尋和偏好設定捷徑。

項目	功能	備註
相容性修復	開啟裝置專用修正。	僅在描述的問題出現時使用。某些修正可能會降低效能。
免責聲明與隱私政策	顯示法律和隱私權資訊。	使用者使用此應用程式即表示同意這些條款。
移除 BIG Launcher 作為預設啟動器	清除 BIG Launcher 作為 Android 預設主頁應用程式。	按下主畫面鍵後，Android 可能會詢問要使用哪個啟動器。
使用者手冊	開啟線上使用者手冊。	需要瀏覽器和網路存取。
檢查更新	顯示已安裝版本和更新資訊。	始終更新到可用的最新版本。

外觀

偏好設定項目	選項	功能	相關設定和注意事項
選擇主題	淺色 (預設)、深色、藍色、已安裝主題、下載更多	變更顏色主題。	深色可以在夜間改善對比度。額外主題可能取決於已安裝的主題包。
文字大小	預設, 較大, 最大	變更主要應用程式文字大小。	「套用文字大小到偏好設定」控制偏好設定是否也使用所選的文字大小。
選擇螢幕方向	自動（預設）, 水平, 垂直	控制 BIG Launcher 是遵循裝置旋轉還是鎖定方向。	僅以直向使用的手機，請選擇「垂直」。固定以橫向使用的裝置，請選擇「水平」。
安全邊界大小	0% 至 15%	在螢幕邊緣附近添加非作用中邊距，以減少意外觸摸邊緣。	適用於全螢幕顯示器以及有運動困難的使用者。較大的邊界會減少可用的按鈕區域。

偏好設定項目	選項	功能	相關設定和注意事項
訊號指示器	無信號指示燈, 電話, 無線上網	選擇 BIG Launcher 顯示哪個大型訊號指示器。	與全螢幕模式搭配使用時很有用，因為 Android 的正常狀態列可能會隱藏。
使用大電池圖示	是/否	顯示一個大型的 BIG Launcher 電量指示器。	尤其與全螢幕模式搭配使用時很有用。
顯示鬧鐘圖示	是/否	在時鐘附近顯示鬧鐘圖示。	如果裝置在沒有鬧鐘啟動時錯誤地顯示鬧鐘圖示，請停用此功能。
全螢幕	是/否	隱藏螢幕頂部的 Android 通知/狀態列。	使意外的系統存取更困難，但也會隱藏正常的 Android 電量和訊號指示器。
黑色巡覽列	是/否	將底部 Android 導航列的背景變更為黑色。	可能在應用程式警告中列出的一些 Motorola 裝置上崩潰。僅在需要時使用。
套用文字大小到偏好設定	是/否	使用選定的 BIG Launcher 文字大小顯示偏好設定。	對於視力不佳者很有用，但非常大的文字可能會使長偏好設定描述佔用更多空間。

輔助功能

偏好設定項目	選項或目前範例	功能	相關設定和注意事項
控制	短按；短按與長按	選擇按鈕如何響應觸摸。	短按與長按即使在長時間按壓時也能啟動按鈕 - 適合難以使用觸控螢幕的長者。
當觸碰到外部時取消對話	是/否	當使用者點擊對話框外部時，關閉對話視窗。	對於經常意外觸摸對話框外部的使用者，請停用此功能。
啟用觸感回饋	是/否	觸摸選單按鈕時會震動。	取決於裝置的震動硬體和 Android 震動設定。

偏好設定項目	選項或目前範例	功能	相關設定和注意事項
長按朗讀	是/否	長按時語音讀出項目描述。	必須先安裝 TalkBack。如果也要讓空白項目可被探索到，請搭配「啟用沒有功能的按鈕」使用。
長按後彈出視窗	是/否	長按時在彈出視窗中顯示項目描述。	當照護者想要查看描述而不改變按鈕動作時很有用。
啟用沒有功能的按鈕	是/否	即使項目沒有執行動作，也能使其全部可互動。	當使用長按朗讀或彈出選項時很有用，因為否則不活躍的按鈕可能不會有反應。
Talkback: 不讀出應用程式的名字	是/否	跳過重複朗讀應用程式名稱。	加快 TalkBack 使用者螢幕標題的朗讀速度。

偏好設定選單

偏好設定	選項或目前範例	作用	相關設定與注意事項
在選單中編輯按鈕	是/否	在選單中新增快速存取螢幕編輯器。	這是照護者使用的「設定按鈕」捷徑。
選單中的系統設定	是/否	在選單中新增快速存取 Android 系統設定。	可以使用「保護系統設定」來保護。
保護選單	是/否	在開啟「偏好設定」之前，需要輸入「偏好設定」密碼。	用於防止意外或未經授權的變更。
保護系統設定	是/否	在從 BIG Launcher 開啟系統設定之前，需要輸入「偏好設定」密碼。	Android 可能仍允許透過通知欄存取系統設定。全螢幕模式會使其更困難。

偏好設定	選項或目前範例	作用	相關設定與注意事項
密碼	文字/密碼動作	設定受保護的「偏好設定」和受保護的系統設定所使用的密碼。	空白密碼可用作簡單確認。如果忘記密碼，復原可能需要重新安裝或重設應用程式資料。

頁面的選項

偏好設定	選項或目前範例	作用	相關設定與注意事項
閃爍按鈕當應用程式顯示通知	是/否	當應用程式在頂部狀態欄建立通知時，使應用程式捷徑按鈕閃爍。	需要通知存取權限。該按鈕必須分配給應受監控通知的應用程式。
清除閃爍按鈕快取	動作	清除已儲存的閃爍通知資訊。	外部應用程式必須再次建立或更新通知，按鈕才能再次閃爍。
BIG Apps Suite 應用程式享有優先權	是/否	將 BIG Phone、BIG SMS 及其他 BIG Apps Suite 應用程式在內部連結至 BIG Launcher。	提供更好的圖示和特殊的閃爍資料。如果閃爍行為不正確，請停用此功能並手動建立一般應用程式捷徑。
使用滑動手勢來瀏覽頁面	是/否	允許在螢幕之間左右滑動。	記憶體密集型。啟用時，按鈕無法透過鍵盤存取。
滑動手勢類型	從主畫面到右側；循環	選擇滑動導航如何在螢幕之間移動。	「循環」會從最後一個螢幕返回主畫面。「從主畫面到右側」會在結尾處停止。
在所有頁面上都使用選單鍵	是/否	在所有螢幕上顯示「偏好設定」選單，而不僅限於主畫面。	當使用者花時間在額外螢幕上時很有用。
啟用小工具周圍的按鈕	是/否	在小工具周圍新增一個活躍/可聚焦的按鈕框架。	主要用於鍵盤控制。按下按鈕會將焦點移至小工具。

偏好設定	選項或目前範例	作用	相關設定與注意事項
啟用自動文字標籤	是/否	自動為新建立的按鈕新增文字標籤。	標籤外觀由下方標籤顏色、大小和位置設定控制。
更改文本標籤顏色	是/否	使用白色文字和黑色輪廓。	當標籤放置在圖示或照片上時很有用。
文字大小	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	設定螢幕按鈕上的文字標籤大小。	這會影響按鈕標籤，而不是「外觀」中的主要應用程式文字大小。
文字標籤位置	在頂部, 在中心, 在底部	選擇按鈕標籤出現的位置。	底部通常最適合應用程式圖示；當標籤是主要資訊時，置中可能會有幫助。

通訊錄

偏好設定	選項或目前範例	作用	相關設定與注意事項
以……搜尋聯絡人	所有可用欄位(系統)；姓名；姓氏	控制搜尋哪些聯絡人欄位。	姓名和姓氏搜尋可能無法在所有裝置上運作。
只顯示有電話的連絡人	是/否	僅顯示包含電話號碼的聯絡人。	建議用於簡單的電話使用，因為沒有電話號碼的聯絡人無法撥打。
按姓氏排序	是/否	依姓氏排序聯絡人。	可能無法在所有手機上運作。
顯示聯絡人/星標聯絡人開關	是/否	在聯絡人列表中新增一個開關，用於切換所有聯絡人和收藏聯絡人。	如果使用者經常在兩個列表之間切換，此功能會很有用。

偏好設定	選項或目前範例	作用	相關設定與注意事項
顯示所有連絡人，包括重複項	是/否	在聯絡人詳細資料中顯示重複條目。	停用可隱藏重複的聯絡人項目。
顯示新增/刪除收藏	是/否	在聯絡人詳細資料中新增將聯絡人標記為收藏或取消標記的功能。	收藏的聯絡人會出現在「收藏」列表並可供篩選器使用。
增加聯絡人刪除選項	是/否	在聯絡人詳細資料末尾新增「刪除聯絡人」。	刪除無法撤銷。對於可能意外刪除聯絡人的使用者，請停用此功能。
新增系統聯絡人的詳細資料	是/否	在聯絡人詳細資料末尾新增存取 Android 系統聯絡人詳細資料螢幕的功能。	當需要特殊的 Android 聯絡人功能時很有用。
使用系統聯絡人的詳細資料	是/否	使用 Android 的系統聯絡人詳細資料，而不是 BIG Launcher 的聯絡人詳細資料。	僅當系統聯絡人應用程式具有所需的特殊功能時才使用。
新增編輯聯絡人按鈕	是/否	新增存取 BIG Launcher 聯絡人編輯器的功能。	這是專為 BIG Launcher 設計的簡易編輯器。
新增系統編輯	是/否	新增存取 Android 系統聯絡人編輯器的功能。	對於 BIG Launcher 編輯器不支援的聯絡人欄位很有用。
在撥號對話框中顯示簡訊選項	是/否	在點擊聯絡人的電話號碼後顯示或隱藏「傳送訊息」。	隱藏它可以簡化通話對話框，但保留對話框仍有助於防止意外撥打電話。
呼叫連絡人時沒有選單	是/否	直接撥打聯絡人，而不是顯示選項。	更快，但安全性較低。不建議可能意外點擊的使用者使用。
撥號程式無選單	是/否	直接從撥號器撥號，而不是顯示選項。	更快，但移除了額外的確認步驟。
顯示搜尋欄	是/否	顯示或隱藏聯絡人清單中的搜尋欄位。	隱藏搜尋欄位可讓聯絡人清單更簡潔。

電話

偏好設定	選項或目前範例	作用	相關設定與注意事項
選擇電話鈴聲	動作	開啟來電鈴聲選擇。	行為可能取決於 Android 鈴聲權限和聲音設定。
修復：無鈴聲	是/否	當來電沒有鈴聲時，啟用一個解決方法。	首先檢查音量、勿擾模式和 Android 通知設定。
鈴聲響起時立即顯示通話螢幕	是/否	當有來電開始響鈴時，嘗試立即顯示通話螢幕。	由於 Android 和製造商的電池限制，可能無法在所有裝置上運作。
修正：鈴聲響起時沒有立即顯示通話螢幕	說明/動作	開啟針對在背景阻擋通話螢幕的手機的說明。	在具有積極電池管理的裝置上很常見。
來電顯示為：	來電畫面（如果您的 Android 允許；否則顯示浮動通知）；浮動通知；僅在通知列中顯示通知	選擇來電的呈現方式。	完整的通話螢幕最適合長者，但 Android 可能需要退回基於通知的模式。
滑過以拒絕來電通話	是/否	當通話通知被滑走時，拒絕來電。	如果可能意外滑動通知，請保持停用。
來電通知的系統設定	動作	開啟 Android 來電通知設定。	用於聲音、震動、鎖定螢幕顯示和其他通道設定。
預設通話音訊裝置	預設, 耳塞式耳機, 藍牙, 有綫耳機, 揚聲器	選擇通話的首選音訊路徑。	只有可用裝置才能在實際通話期間使用。
音訊裝置按鈕功能	顯示包含所有裝置的對話框；將裝置列表循環切換	選擇通話期間「音訊」按鈕的行為方式。	對話框更清晰。對於有經驗的使用者，循環切換更快。

偏好設定	選項或目前範例	作用	相關設定與注意事項
鎖定音量按鈕	是/否	在通話螢幕啟用時防止意外的音量變更。	僅在通話螢幕啟用時運作。
請求結束通話	是/否	在結束通話前顯示額外確認。	建議使用以防止意外掛斷。
確認通話螢幕上的所有操作	是/否	需要對每個通話螢幕按鈕動作進行確認。	最能有效防止意外觸摸，但會使通話控制變慢。
在活動通話螢幕上方空出空間	關閉 / 0 到 11	在活躍通話螢幕的頂部新增空白空間。	有助於防止通話期間耳朵或臉頰觸碰。較大的值會為通話控制留下較少的空間。
聯絡人照片尺寸	0 至 11，可填補空白/背景空間	設定為來電者照片預留多少空間。	較大的照片有助於辨識，但可能會讓通話控制項向下移動。
顯示數字鍵盤按鈕	是/否	在通話中畫面顯示數字鍵盤按鈕。	使用自動電話系統時需要此按鈕。
顯示音訊切換器	是/否	在通話中畫面顯示音訊裝置按鈕。	搭配「預設音訊裝置」和「音訊按鈕功能」一起使用。
顯示通話時間按鈕	是/否	在通話中畫面顯示通話時間。	可以隱藏以簡化通話畫面。
顯示保留按鈕	是/否	在通話中畫面顯示保留按鈕。	如果使用者可能不小心將通話保留，請隱藏此功能。
顯示靜音按鈕	是/否	在通話中畫面顯示靜音按鈕。	如果意外靜音是常見問題，請隱藏此功能。
顯示活動呼叫按鈕	是/否	在「電話」選單中新增「進行中通話」按鈕。	如果使用者離開通話畫面，有助於返回進行中的通話。

偏好設定	選項或目前範例	作用	相關設定與注意事項
顯示我的連絡人按鈕	是/否	在「電話」選單中顯示「我的通訊錄」。	隱藏以簡化「電話」選單。
顯示星號按鈕	是/否	在「電話」選單中顯示「收藏」。	適用於僅限收藏的流程。
顯示撥打電話按鈕	是/否	在「電話」選單中顯示「撥打電話」。	如果使用者只能撥打已儲存的聯絡人，請隱藏此功能。
顯示新增聯絡人按鈕	是/否	在「電話」選單中顯示「新增聯絡人」。	如果只有照護者可以新增聯絡人，請隱藏此功能。
顯示最近通話紀錄	是/否	在「電話」選單中顯示最近通話紀錄。	與通話紀錄刪除和分組有關。
將通話紀錄項分組	停用；電話號碼；電話號碼和通話方向	將通話紀錄條目分組。	分組可減少雜亂，特別是對於有許多重複通話的手機。
顯示刪除按鈕	是/否	顯示通話紀錄項目的刪除按鈕。	對於可能不小心刪除歷史記錄的使用者，請停用此功能。
未接來電通知的系統設定	動作	開啟 Android 未接來電通知設定。	用於設定未接來電通知的聲音、震動和可見性。
較小的數位在撥號器框中	是/否	使撥號數字變小，以便容納更多位數。	適用於長號碼。
長按將刪除整個撥號號碼	是/否	按住撥號號碼欄位會清除整個號碼。	更快的修正，但可能會不小心清除整個號碼。

偏好設定	選項或目前範例	作用	相關設定與注意事項
未接來電:	是/否	在完整通話記錄之前顯示未接來電。	開啟未接來電的詳細資訊後，該來電就會標示為已查看。「全部標示為已查看」會將其餘未接來電標示為已查看。
顯示呼叫，但以下情況除外：	選擇通話類型	在通話記錄中隱藏所選類型。	這只會變更顯示內容，不會封鎖通話。
替換號碼前綴	原始前綴；新前綴	在撥打電話前替換相符的號碼前綴。	只會變更以所設定的原始前綴開頭的號碼。
在「符號」對話方塊中顯示：	選擇符號與動作	選擇撥號器符號對話框中的內容。	可用的動作包括「從剪貼簿貼上」和「離開撥號器」。
來電過濾	聯絡人／已加星號聯絡人規則；封鎖號碼清單	根據所選規則封鎖來電。	必須將 BIG Phone 設為預設的來電顯示與騷擾電話偵測應用程式。
潛在的垃圾電話	不採取動作；顯示資訊按鈕；自動拒接	選擇 Android 識別出疑似騷擾來電時要採取的動作。	—
立即接受清單	電話號碼清單	自動接聽清單中號碼的來電，無需使用者操作。	封鎖規則優先。只有在使用者希望自動接聽這些來電時才啟用。
撥出電話篩選器	聯絡人／已加星號聯絡人規則；封鎖號碼清單	根據所選規則，封鎖從 BIG Phone 撥出的通話。	若要封鎖由其他應用程式發起的通話，需另外取得通話重新導向角色。無法封鎖由其他應用程式發起的緊急通話。

簡訊

偏好設定	選項或目前範例	功能說明	相關設定和注意事項
系統訊息通知	是/否	在 Android 通知列中顯示簡訊通知。	行為取決於 Android 版本、通知權限和應用程式活動。
聲音和視覺配置	操作	開啟 Android 訊息通知設定。	用於設定聲音、震動、鎖定畫面顯示和頻道行為。
鎖定螢幕上的全螢幕	是/否	將傳入的簡訊通知顯示為覆蓋鎖定畫面的全螢幕視窗。	需要 Android 全螢幕通知權限。
輕掃以標記為已讀	是/否	當簡訊通知被滑開時，將其標記為已讀。	如果通知可能被意外關閉，請停用此功能。
要求推送通知	是/否	請求簡訊傳送資訊。	某些行動電信業者可能會對傳送報告收費。
發出/送達訊息時顯示彈出訊息	是/否	簡訊傳送或送達成功時顯示彈出視窗。	錯誤彈出視窗總是會顯示。在 Android 11 或更新版本上，應用程式無法放大彈出視窗文字。
顯示立即通話按鈕	是/否	在訊息詳細資料中顯示「立即通話」。	便於快速撥打給寄件者。
顯示回覆按鈕	是/否	在訊息詳細資料中顯示「回覆」。	隱藏以使訊息詳細資料為唯讀。
顯示重新傳送按鈕	是/否	在訊息詳細資料中顯示「重新傳送」。	簡訊傳送失敗後很有用。
顯示轉寄按鈕	是/否	在訊息詳細資料中顯示「轉寄」。	隱藏以簡化訊息選項。
顯示刪除按鈕	是/否	允許刪除訊息。	對於可能不小心刪除簡訊的使用者，請停用此功能。
顯示傳送按鈕	文字上方；螢幕底部；鍵盤上方	選擇傳送按鈕在訊息編輯器中顯示的位置。	「鍵盤上方」使傳送按鈕靠近打字區域。「螢幕底部」可能更容易找到。

偏好設定	選項或目前範例	功能說明	相關設定和注意事項
封鎖號碼：	無；不在通訊錄中；不在收藏中；所有	依寄件者篩選傳入的簡訊。	強大的篩選器可能會隱藏重要訊息。「僅限收藏」是嚴格的，應謹慎使用。
已封鎖號碼清單	操作/清單	始終拒絕此清單中地址的訊息。	用於已知的不受歡迎寄件者。
雙SIM卡支援	是/否	傳送簡訊時顯示 SIM 卡選擇。	僅在雙 SIM 卡裝置上使用。
修正：顯示遺漏的簡訊	是/否	針對舊款手機上嚴重的簡訊資料庫問題，使用速度較慢的相容模式。	只有在這些資料庫問題導致訊息遺失時才啟用。
消息傳遞系統權限	操作	開啟或檢查所需的 Android 訊息權限。	BIG SMS 必須具有所需的簡訊權限，並且通常必須是預設訊息應用程式。
調整鍵盤佈局	是/否	當鍵盤遮住文字欄位時，縮小版面配置或使其可捲動。	如果輸入時看不到訊息文字，請啟用此功能。

SOS

偏好設定	選項或目前範例	功能說明	相關設定和注意事項
傳送簡訊	是/否	按下 SOS 按鈕後自動傳送簡訊。	僅當 BIG SMS 是預設訊息應用程式時才能自動運作。否則，SOS 文字可能會被複製到預設簡訊應用程式中。
簡訊電話	電話號碼文字欄位	設定接收 SOS 簡訊的號碼。	使用家人或照護者號碼，而不是被 Android 限制封鎖的緊急服務號碼。
簡訊內容	文字欄位	設定 SOS 訊息文字。	保持訊息簡短清晰。
簡訊等待	秒	設定傳送 SOS 簡訊前的延遲時間。	給予使用者時間取消意外啟用。

偏好設定	選項或目前範例	功能說明	相關設定和注意事項
附加GPS位置	是/否	如果可用，將 GPS 位置新增到 SOS 簡訊的末尾。	GPS 在室外更準確。室內可能為近似值或不可用。
傳送GPS位置簡訊	是/否	當有更確切的位置資訊時，傳送另一則簡訊。	在 GPS 尚未精確定位前傳送第一則訊息時很有用。
撥號	是/否	按下 SOS 按鈕後自動撥打電話。	通常在 SOS 簡訊傳送後使用。
撥打電話	電話號碼文字欄位	設定要撥打的號碼。	使用信任的聯絡人或照護者。
撥號等待	秒	設定簡訊傳送後撥打電話前的等待時間。	延遲可以減少意外撥打電話，並給予簡訊時間先傳送。

應用程式

偏好設定	選項或目前範例	功能說明	相關設定和注意事項
顯示最近使用的應用程式	是/否	在「應用程式」清單中顯示最近使用的應用程式。	停用以獲得更簡單的固定應用程式清單。
最近應用程式數量	number	設定顯示多少個最近使用的應用程式。	較少的最近使用應用程式使清單更簡單。
允許的應用程式	操作/清單	允許您從應用程式清單中隱藏應用程式。	隱藏的應用程式不會被解除安裝；它們只會從 BIG Launcher 的應用程式清單中移除。
在上方顯示搜尋框	是/否	在應用程式列表頂部顯示搜尋欄位。	也可以透過按下有搜尋按鈕的裝置上的搜尋按鈕來切換。

偏好設定	選項或目前範例	功能說明	相關設定和注意事項
顯示偏好設定	不要顯示；在應用程式上方；在應用程式下方	將 BIG Launcher 偏好設定添加到應用程式列表。	對於沒有硬體/選單按鈕的裝置，或當主畫面選單被隱藏時很有用。
較好的應用程式搜尋	是/否	在應用程式名稱中搜尋輸入的文字，而不僅限於開頭。	範例：搜尋「book」可以找到「Facebook」。

相容性修復

僅當出現列出的問題時才使用這些功能。有些可能會使 BIG Launcher 變慢或使用更多記憶體。

偏好設定	選項或目前範例	功能	相關設定與注意事項
修復: 選單中的圖示消失	是/否	當列表中出現空白方塊而不是圖示時，此功能有幫助。	可能會使捲動變慢。
Talkback: 圖片按鈕	是/否	調整 TalkBack 的圖像按鈕行為。	當 TalkBack 對圖片按鈕的語音報讀有誤或令人困惑時使用。
按 Home 鍵後清除快取	是/否	按下主畫面鍵時清除應用程式快取。	記憶體密集型；有助於解決外部主題問題。
DPI圖示	預設, 低, 中, 高, X-高, XX-高, XXX-高	選擇圖示解析度。	較高的 DPI 看起來更清晰，但需要更多記憶體。較低的 DPI 有助於提升效能。
重啟應用程式	動作	重新啟動 BIG Launcher 並清除快取。	僅在其他修正無效時使用。

第 14 部分 — 🔧 疑難排解

來電時沒有鈴聲

1. **偏好設定** → **電話** → 啟用 **修復：無鈴聲**
2. 檢查手機的音量和勿擾模式

收不到 SMS 訊息

1. 確認 BIG SMS 已設為預設簡訊應用程式。
2. 在 Android 設定中，檢查 BIG SMS 是否已取得必要的簡訊權限。
3. 重新啟動手機。

來電時黑畫面

1. 確認 BIG Phone 已設為預設通話應用程式（設定步驟）。
2. 在 BIG Launcher 中，開啟 **偏好設定** → **電話** → **來電顯示為：**，然後選取 **通話螢幕 - 如果您的安卓系統允許。否則，請顯示提前通知。**
3. 如果仍未顯示通話畫面，請開啟 **偏好設定** → **電話** → **修正：鈴聲響起時沒有立即顯示通話螢幕**，並依照適用於您手機的指示操作。

對話中缺少訊息

如果舊手機因簡訊資料庫發生嚴重問題而導致訊息遺漏，請開啟 **偏好設定** → **簡訊**，並啟用 **修正：顯示遺漏的簡訊**。

重複訊息

確認 BIG SMS 已設為預設簡訊應用程式。如果訊息仍重複顯示兩次，請聯絡支援人員，並提供手機型號、Android 版本和 BIG SMS 版本。

BIG Launcher 變慢或當機

如果 BIG Launcher 頁面之間的切換速度緩慢，請開啟 **偏好設定** → **頁面的選項**，並關閉 **使用滑動手勢來瀏覽頁面**。

僅在外部主題發生問題時使用 **按 Home 鍵後清除快取**，不要將其當作一般的加速設定：此功能會耗用大量記憶體。

如果 BIG Launcher 持續關閉或顯示錯誤，請依照常見支援問題中的「**BIG Launcher 不斷停止運作**」步驟操作。請勿將清除應用程式資料或重新安裝當作一般疑難排解步驟；這可能會清除您的設定。

電池快速耗盡

開啟手機的**電池**設定，並檢查電池用量清單，查看哪個應用程式正在耗電。

如果 BIG Launcher、BIG Phone 或 BIG SMS 的耗電量異常偏高，請聯絡 **contact@biglauncher.com**，並提供應用程式名稱、手機型號、Android 和應用程式版本，以及電池用量清單的螢幕截圖。請勿將停用來電或訊息通知當作一般省電步驟。

忘記密碼

沒有密碼復原選項。清除應用程式資料或重新安裝 BIG Launcher 之前，請先聯絡 **contact@biglauncher.com**。

重新安裝會重設您的組態。還原購買項目只會恢復付費使用權，不會還原您已移除的設定。

「不保留活動」修正

> 🎬 **觀看：** 修正「不保留活動」

有些電池指南建議在開發人員選項中啟用「不保留活動」。這會**完全破壞** BIG Launcher。

1. **系統設定** → **開發人員選項** → 找到**「不要保留活動」**
2. **確保它已關閉**

3. 如果看不到開發人員選項：**關於手機** → **軟體資訊** → 點擊**版本號碼** 7 次

通知問題

如果您收不到通知： 1. 檢查 **Android 設定** → **應用程式** → BIG SMS/BIG Phone → **通知**（全部啟用） 2. 停用 BIG 應用程式的**電池最佳化** 3. 檢查**勿擾**模式

裝置特定問題

手機品牌	常見問題	修正
三星	重複 SMS	檢查是訊息本身重複，還是只有通知重複；如果訊息重複，請聯絡支援人員
三星	通話時黑畫面	依照上方「來電時黑畫面」的步驟，選取通話畫面模式，並開啟適用於該裝置的修正功能。
Sony Xperia	圖示顯示為空白方框	啟用「修復: 選單中的圖示消失」
Motorola	啟用黑色導覽列後當機	關閉 **偏好設定** → **外觀** → **黑色巡覽列**。
Xiaomi/Huawei/Oppo	通知被封鎖	將 BIG 應用程式新增到「受保護的應用程式」或停用「電池最佳化」

第 15 部分 — 📬 支援與說明

聯絡資訊

- **電子郵件：** contact@biglauncher.com
- **網站** biglauncher.com
- **YouTube**： youtube.com/@big_launcher

聯絡支援前

請提供： 1. 您的**手機型號**（例如 Samsung Galaxy S21） 2. **Android 版本**（設定 → 關於手機） 3. **BIG Launcher 版本**（請參閱檢查您的應用程式版本） 4. 問題的**說明** 5. 您已經嘗試過的步驟

常見支援請求

問題	解決方案
我購買的項目尚未啟用	請使用購買時所用的 Google 帳戶。如果購買的是 **BIG Apps Suite PREMIUM**，請開啟 **BIG Launcher**；如果購買的是單一應用程式，請開啟該應用程式。前往 **偏好設定** → **購買/重新整理完整版** → **恢復購買**。如果仍未恢復購買，請將您的 Google Play 訂單編號以電子郵件寄至 **contact@biglauncher.com**。
來電時未顯示 BIG Phone 通話畫面	1. 請依照這些設定步驟，將 **BIG Phone** 設為預設通話應用程式。 2. 在 **BIG Launcher** 中，開啟 **偏好設定** → **電話** → **來電顯示為：**，然後選取 **通話螢幕 - 如果您的安卓系統允許。否則，請顯示提前通知。** 3. 如果仍未顯示通話畫面，請在同一個 **電話** 設定中點選 **修正：鈴聲響起時沒有立即顯示通話螢幕**，並依照指示操作。
BIG Launcher 不斷停止運作	1. 如果已在 **Android 設定** → **開發人員選項**中啟用**不要保留活動**，請將其關閉（操作說明）。 2. 開啟 Google Play 上的 BIG Launcher 頁面，如果有 **更新** 按鈕，請點選。 3. 如果仍會停止運作，請寄電子郵件至 **contact@biglauncher.com**，提供您的手機型號、Android 和 BIG Launcher 版本，以及停止運作時您正在進行的操作。在聯絡支援人員之前，請勿清除應用程式資料或重新安裝；這可能會清除您的設定。

附錄

附錄 A：手勢與控制參考

動作	功能
單點	選擇或啟動
長按（按住）	啟用 **長按後彈出視窗** 時會顯示說明；啟用 **長按朗讀** 時會朗讀說明。這兩個選項都位於 **偏好設定** → **輔助功能**。
向左/向右滑動	變更螢幕（如果啟用滑動）
主畫面按鈕	返回 BIG Launcher
返回按鈕	返回上一個畫面
選單按鈕	開啟偏好設定（有實體按鈕的手機）

附錄 B：支援的語言 (70)

BIG Launcher 6.2.0 支援 70 種應用程式語言。您可以在 **偏好設定** → **選擇語言** 中選擇應用程式語言，不受 Android 系統語言影響。

語言代碼： af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

從右到左的語言，例如阿拉伯語、希伯來語、波斯語和烏爾都語，在適用的情況下會使用鏡像介面。

附錄 C：權限說明

權限	需要原因
通訊錄	顯示您的聯絡人和照片
電話	撥打和接聽電話
SMS	收發文字訊息
儲存空間	儲存照片和備份檔案
相機	拍攝聯絡人照片
位置	SOS 緊急 GPS
麥克風	電話通話

> 🔒 您的資料**從不**會被收集或傳送到網路上。所有資料都保留在您的手機上。

附錄 D：Android 相容性

目前的 BIG Launcher、BIG Phone 和 BIG SMS 版本需要 Android 6.0 或更新版本。較舊的應用程式版本可能支援較舊的 Android 版本。

附錄 E：快速參考卡

給長者： - 🟢 綠色按鈕 = 電話通話 - 🟡 黃色按鈕 = 文字訊息 - 🔴 紅色按鈕 = 緊急 SOS - ✨ 閃爍 = 有新事物（訊息或通話） - ⋮ 三個點 = 設定

給照護者： 1. 使用家人電話號碼設定 SOS 2. 如有需要，啟用密碼保護 3. 安裝配套應用程式（BIG Phone、BIG SMS） 4. 將所有三個設為預設應用程式 5. 與使用者一起測試所有功能 6. 為安全起見，停用刪除功能

附錄 F：影片教學

所有影片均可在 youtube.com/@big_launcher 取得

主題	連結
安裝 BIG Launcher	觀看
設定預設啟動器	觀看
設定預設電話/SMS 應用程式	觀看
新增螢幕與自訂按鈕	觀看
自訂按鈕	觀看
將聯絡人指派給按鈕	觀看
指派 WhatsApp 聯絡人	觀看
按鈕閃爍	觀看
修正簡訊閃爍	觀看
刪除紀錄/簡訊/聯絡人	觀看
顯示偏好設定	觀看
購買完整版	觀看
還原授權	觀看
價格資訊	觀看
密碼保護	觀看
簡化通話選單	觀看
在電話/簡訊中隱藏偏好設定	觀看
預設音訊裝置	觀看
設定繼承	觀看

主題	連結
檢查版本	觀看
簡訊通知 (Android 10+)	觀看
修正「不保留活動」	觀看
將信用卡新增到帳戶	觀看
免費版限制	觀看
宣傳片（英語）	觀看

手冊版本 *6.2.0* | *© 2025 2BIG s.r.o.* | 保留所有權利。

如需最新更新和支援，請造訪 *biglauncher.com*