📱 BIG Launcher उपयोगकर्ता पुस्तिका

संस्करण 6.2.0 | वरिष्ठ नागरिकों और दृष्टि संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए

📖 विषय सूची

1. शुरुआत करें
2. होम स्क्रीन
3. फ़ोन और कॉलिंग
4. कॉन्टैक्ट्स
5. संदेश (SMS)
6. स्क्रीन और बटन
7. थीम और रूप-रंग
8. SOS आपातकाल
9. सुरक्षा और प्रतिबंध
10. सुलभता
11. एप्लिकेशंस
12. सेटिंग्स और सिस्टम
13. प्रीफेरेंस संदर्भ
14. समस्या निवारण
15. सहायता
16. परिशिष्ट

भाग 1 — 🚀 शुरुआत करें

BIG Launcher क्या है?

BIG Launcher आपके Android फ़ोन की जटिल होम स्क्रीन को एक सरल, आसानी से पढ़ने योग्य इंटरफ़ेस से बदल देता है। छोटे आइकन और भ्रमित करने वाले मेनू की जगह, आपको **बड़े बटन और बड़ा टेक्स्ट** मिलता है जिन्हें देखना और दबाना आसान है।

> 🎬 **देखें:** BIG Launcher का प्रचार वीडियो (अंग्रेज़ी)

BIG Launcher किसके लिए है?

- वरिष्ठ जिन्हें स्मार्टफ़ोन बहुत जटिल लगता है
- दृष्टि संबंधित समस्याओं या अंधापन वाले लोग
- मोटर कठिनाइयों, अल्जाइमर या पार्किंसन रोग वाले लोग
- कोई भी जो सरल, तनाव-मुक्त फ़ोन अनुभव चाहता है

BIG Apps Suite

BIG Launcher दो साथी ऐप्स के साथ काम करता है:

ऐप	उद्देश्य
BIG Launcher	बड़े बटनों वाली आपकी नई होम स्क्रीन
BIG Phone	बड़ी कॉल स्क्रीन के साथ फ़ोन कॉल संभालता है
BIG SMS	बड़े टेक्स्ट के साथ संदेश भेजता और प्राप्त करता है

आपको BIG Phone और BIG SMS अलग से इंस्टॉल करना होगा (मार्च 2019 से Google Play Store नियमों के अनुसार आवश्यक)।

फ्री बनाम फुल वर्शन

> 🎬 **देखें:** फ्री वर्शन की सीमाएँ

सुविधा	फ्री वर्शन	फुल वर्शन
अनुकूलित बटन	केवल दायाँ कॉलम	सभी बटन
अतिरिक्त स्क्रीन	अधिकतम 5	असीमित
पासवर्ड सुरक्षा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध
कॉल लॉग आइटम	केवल 5 हाल के	असीमित
SMS थ्रेड	केवल 5 हाल के	असीमित
कॉल के दौरान कीपैड	अक्षम	उपलब्ध
संदेशों में विज्ञापन	20 SMS के बाद लिंक जोड़ा जाता है	कोई विज्ञापन नहीं

इंस्टॉलेशन

> 🎬 **देखें:** BIG Launcher कैसे इंस्टॉल करें

1. अपने फ़ोन पर **Google Play Store** खोलें
2. **"BIG Launcher"** खोजें
3. **इंस्टॉल** पर टैप करें और डाउनलोड पूरा होने तक प्रतीक्षा करें
4. ऐप चलाने के लिए **खोलें** पर टैप करें

BIG Phone इंस्टॉल करना

1. होम स्क्रीन पर **फ़ोन** बटन पर टैप करें
2. **"फ़ोन ऐप को डाउनलोड और इनस्टॉल करें"** चुनें
3. Google Play Store पेज पर **इंस्टॉल** पर टैप करें
4. इंस्टॉलेशन के बाद, **खोलें** पर टैप करें

5. सभी अनुरोधित अनुमतियाँ दें (कॉल, कोन्टैक्ट्स, कॉल लॉग) — इनके बिना ऐप काम नहीं करेगा

BIG SMS इंस्टॉल करना

1. होम स्क्रीन पर **संदेश** बटन पर टैप करें
2. **"संदेश ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें"** चुनें
3. Google Play Store पेज पर **इंस्टॉल** पर टैप करें
4. इंस्टॉलेशन के बाद, **खोलें** पर टैप करें
5. पूछे जाने पर **BIG SMS** को अपना डिफ़ॉल्ट SMS ऐप बनाएँ — **हाँ** पर टैप करें

सेटअप विज़ार्ड

पहली बार BIG Launcher खोलने पर, एक सेटअप विज़ार्ड आपको बुनियादी सेटिंग्स में मार्गदर्शन करता है:

चरण 1: भाषा



- आपके फ़ोन की भाषा स्वचालित रूप से चुनी जाती है
- आप प्रीफेरेंस → भाषा चुनें में जाकर ऐप की भाषा स्वयं चुन सकते हैं
- कुछ विशेष अक्षर पुराने फ़ोन पर प्रदर्शित नहीं हो सकते

चरण 2: टेक्स्ट का आकार



- **पूर्व निर्धारित** — मानक आकार (अधिकांश उपयोगकर्ताओं के लिए अनुशंसित)
- **उससे बड़ा** — आसानी से पढ़ने के लिए बड़ा पाठ
- **सबसे बड़ा** — अधिकतम आकार (दृष्टि संबंधी गंभीर समस्याओं के लिए)

चरण 3: रंग थीम



- **लाइट (डिफ़ॉल्ट)** — सफ़ेद पृष्ठभूमि, काला पाठ
- **अंधेरा** — काली पृष्ठभूमि, सफ़ेद पाठ (रात में पढ़ना आसान)
- **नीला** — हल्के नीले रंग की थीम (रंगों में अंतर पहचानने में कठिनाई वाले उपयोगकर्ताओं के लिए भी उपयुक्त)

चरण 4: हटाने की अनुमतियाँ



- कॉल इतिहास, SMS संदेश और कोन्टैक्ट्स हटाना सक्षम या अक्षम करें
- सुरक्षा के लिए, उन उपयोगकर्ताओं के लिए **हटाना अक्षम करें** जो गलती से महत्वपूर्ण जानकारी हटा सकते हैं
- हर विकल्प के नीचे दिए गए बॉक्स पर टैप करें और **अनुमति दीजिये** या **अनुमति मत दीजिये** चुनें

चरण 5: पूर्ण



- समाप्त करने के लिए हरे चेकमार्क पर टैप करें
- BIG Launcher कोन्टैक्ट्स, कॉल और संदेशों तक पहुँचने की अनुमति माँगेगा
- आपका डेटा **कभी नहीं** एकत्र किया जाता या ऑनलाइन भेजा जाता

BIG Launcher को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करना

> 🎬 **देखें:** BIG Launcher को डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करें

जब आप **घर** बटन दबाएँगे, तो आपसे एक लॉन्चर चुनने के लिए कहा जाएगा:

1. सूची में से **BIG Launcher** चुनें
2. **"हमेशा"** या **"डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करें"** पर टैप करें

यदि यह मेन्यू दिखाई न दे: 1. **प्रणाली सेटिंग्स** → **ऐप्स** → **डिफ़ॉल्ट ऐप्स** → **होम स्क्रीन** खोलें 2. **BIG Launcher** चुनें

डिफ़ॉल्ट फ़ोन और SMS ऐप सेट करना

> 🎬 **देखें:** डिफ़ॉल्ट फ़ोन/SMS ऐप कैसे सेट करें

BIG Phone को डिफ़ॉल्ट कॉलिंग ऐप के रूप में

स्वचालित BIG Phone खोलें → डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करने के लिए पूछे जाने पर **हाँ** पर टैप करें।

स्वयं सेट करें: 1. **प्रणाली सेटिंग्स** → **ऐप्स** पर जाएँ 2. तीन बिंदुओं (⋮) पर टैप करें → **डिफ़ॉल्ट ऐप्स** 3. **कॉल करने वाला ऐप** पर टैप करें → **BIG Phone for Seniors** चुनें

BIG SMS को डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप के रूप में

स्वचालित BIG SMS खोलें → डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करने के लिए पूछे जाने पर **हाँ** पर टैप करें।

स्वयं सेट करें: 1. **प्रणाली सेटिंग्स** → **ऐप्स** → तीन बिंदुओं (⋮) → **डिफ़ॉल्ट ऐप्स** पर जाएँ 2. **मैसेज भेजने वाला ऐप** पर टैप करें → **BIG SMS for Seniors** चुनें

> ⚠️ **महत्वपूर्ण:** केवल डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप ही इनकमिंग कॉल स्क्रीन दिखा सकता है और कॉल इतिहास तक पहुँच सकता है। केवल डिफ़ॉल्ट SMS ऐप ही संदेश भेज और प्राप्त कर सकता है।

फुल वर्शन खरीदना

> 🎬 **देखें:** कैसे खरीदें | कीमत की जानकारी

हमारे मूल्य पृष्ठ पर सभी एकल-ऐप और BIG Apps Suite PREMIUM योजनाओं की कीमतों की तुलना करें।

कीमत देखना

1. घड़ी के बगल में तीन बिंदुओं (⋮) पर टैप करें → **प्रीफेरेंस**
2. **पूर्ण संस्करण खरीदें / रीफ्रेश करें** पर टैप करें
3. कीमत आपकी स्थानीय मुद्रा में दिखाई देगी

4. आप एक BIG ऐप अलग से खरीद सकते हैं, या BIG Apps Suite PREMIUM से पूरा सुइट अनलॉक कर सकते हैं।

मासिक और वार्षिक योजनाएँ ऐसी सदस्यताएँ हैं जो रद्द न किए जाने पर अपने-आप नवीनीकृत होती हैं। वार्षिक योजनाओं में पूरे वर्ष का शुल्क एक साथ लिया जाता है। आजीवन योजना एक बार की खरीद है, जिसमें बार-बार भुगतान नहीं करना पड़ता। उपलब्ध योजनाओं की तुलना करने के लिए **अन्य विकल्प** पर टैप करें।

BIG Apps Suite PREMIUM के नए ग्राहकों को **वार्षिक योजना का 7-दिन का परीक्षण** मिलता है। भुगतान का तरीका देना आवश्यक है। यदि आप परीक्षण समाप्त होने से पहले रद्द नहीं करते हैं, तो Google Play दिखाई गई वार्षिक कीमत का शुल्क लेता है।

पहले की गई आजीवन खरीद उन्हीं ऐप्स के लिए मान्य रहती हैं जिन्हें मूल रूप से खरीदा गया था।

खरीदना

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** के लिए **BIG Launcher** खोलें। केवल BIG Phone या BIG SMS खरीदने के लिए वह ऐप खोलें।
2. **प्रीफेरेंस** → **पूर्ण संस्करण खरीदें / रीफ्रेश करें** खोलें।
3. अपनी पसंद की योजना चुनें। BIG Launcher में सूट योजनाओं और केवल BIG Launcher की योजनाओं की तुलना करने के लिए **अन्य विकल्प** पर टैप करें। मुख्य **मेरा मुफ़्त परीक्षण शुरू करें** प्रस्ताव सूट की वार्षिक योजना के लिए है।
4. Google Play द्वारा दिखाई गई राशि, बिलिंग अवधि और परीक्षण की शर्तों, यदि कोई हों, की समीक्षा करें, फिर खरीद की पुष्टि करें।
5. ऐप में वापस लौटें। यदि आपने सूट खरीदा है, तो **BIG Phone** और **BIG SMS** के लाइसेंस सक्रिय करने के लिए उन्हें सीधे BIG Launcher से खोलें।

> ⚠️ **अपनी Google Play रसीद सँभालकर रखें।** इसमें ऑर्डर आईडी होती है, जिसका उपयोग सहायता टीम तब कर सकती है जब किसी खरीद की पहचान नहीं हो रही हो।

सदस्यता प्रबंधित करने या रद्द करने के लिए वह ऐप खोलें जिसमें आपने उसे खरीदा था: सूट के लिए BIG Launcher, या एकल-ऐप योजना के लिए खरीदा गया ऐप। **प्रीफेरेंस** → **पूर्ण संस्करण खरीदें / रीफ्रेश करें** → **सदस्यताएँ प्रबंधित करें** पर जाएँ। Google Play में सदस्यता चुनें, फिर यदि आप भविष्य के नवीनीकरण रोकना चाहते हैं तो **सदस्यता रद्द करें** पर टैप करें। भुगतान की गई अवधि के अंत तक उपयोग की सुविधा जारी रहती है।

आजीवन योजना खरीदने से मौजूदा सदस्यता अपने-आप रद्द **नहीं** होती। आजीवन खरीद सक्रिय हो जाने के बाद, यदि आपको संबंधित सदस्यता की आवश्यकता नहीं है, तो उसे रद्द करने के लिए **सदस्यताएँ प्रबंधित करें** का उपयोग करें।

अपना लाइसेंस पुनर्स्थापित करना

> 🎬 **देखें:** खरीदारी कैसे पुनर्स्थापित करें

यदि आप पहले ही भुगतान कर चुके हैं, लेकिन पूर्ण संस्करण की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, तो अपनी खरीदारी पुनर्स्थापित करें:

1. फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करें। **Google Play** में, **मूल खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया गया Google खाता** चुनें।
2. **BIG Apps Suite PREMIUM** के लिए, **BIG Launcher** खोलें। यदि आपने केवल एक ऐप खरीदा है, तो वही ऐप खोलें: **BIG Launcher**, **BIG Phone** या **BIG SMS**।
3. **प्रीफेरेंस** खोलें: BIG Launcher में, घड़ी के पास मौजूद तीन बिंदुओं पर टैप करें, फिर **प्रीफेरेंस** पर टैप करें; BIG Phone या BIG SMS में, **प्रीफेरेंस** बटन पर टैप करें।
4. **पूर्ण संस्करण खरीदें / रीफ्रेश करें** पर टैप करें, फिर **खरीदारी पुनर्स्थापित करें** पर टैप करें।
5. **BIG Apps Suite PREMIUM** को बहाल करने के बाद, BIG Launcher पर वापस जाएँ। उनके लाइसेंस सक्रिय करने के लिए, BIG Launcher से **BIG Phone** खोलें, वापस आएँ, फिर BIG Launcher से **BIG SMS** खोलें।

केवल एक ऐप की खरीदारी पुनर्स्थापित करने से सिर्फ़ उसी ऐप का ऐक्सेस वापस मिलता है। ऐप को फिर से इंस्टॉल करने या नए फ़ोन पर जाने के बाद भी यही चरण लागू होते हैं।

यदि अब भी ऐक्सेस नहीं मिला है, तो जाँचें कि Google Play में मूल Google खाते का ही इस्तेमाल हो रहा है। सदस्यता के लिए, **प्रीफेरेंस** → **पूर्ण संस्करण खरीदें / रीफ्रेश करें** → **सदस्यताएँ प्रबंधित करें** खोलें और जाँचें कि सदस्यता अब भी सक्रिय है। यदि आपको अब भी मदद चाहिए, तो अपनी Google Play ऑर्डर आईडी के साथ **contact@biglauncher.com** पर ईमेल करें।

किसी और के लिए खरीदना

> 🎬 **देखें:** दूसरे अकाउंट में क्रेडिट कार्ड कैसे जोड़ें

अपनी भुगतान विधि का उपयोग करके किसी और के फ़ोन पर आजीवन योजना खरीदने के लिए:

1. उनके फ़ोन पर उस Google अकाउंट में साइन इन करें जो खरीद का मालिक होगा और Google Play → पेमेंट के तरीके खोलें।
2. अपनी भुगतान विधि जोड़ें।
3. किसी एक ऐप के लिए आजीवन खरीदारी करने के लिए, वह ऐप खोलें जिसे आप खरीदना चाहते हैं। BIG Apps Suite PREMIUM की आजीवन योजना के लिए, BIG Launcher खोलें।
4. प्रीफेरेंस → "पूर्ण संस्करण खरीदें / पुनश्चर्या करें" → **अन्य विकल्प** खोलें, आजीवन योजना चुनें और Google Play द्वारा दिखाए गए खरीदारी के निर्देशों का पालन करें।

5. खरीद के बाद, Google Play → पेमेंट के तरीके → पेमेंट की ज़्यादा सेटिंग पर वापस जाएँ और अकाउंट से अपना कार्ड हटा दें।

कार्ड हटाने के बाद भी आजीवन खरीदारी सक्रिय रहती है।

भाग 2 — 🏠 होम स्क्रीन

होम स्क्रीन लेआउट



होम स्क्रीन दिखाती है:

- **ऊपरी पट्टी:** घड़ी, तारीख, बैटरी स्तर, सिगनल शक्ति
- **मुख्य क्षेत्र:** सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए छह बड़े बटन
- **मेनू:** सेटिंग्स के लिए घड़ी के बगल में तीन बिंदु (⋮)

छह डिफ़ॉल्ट बटन

बटन	आइकन	यह क्या करता है
फ़ोन	हरा	कोन्टैक्ट्स, डाइलर, कॉल इतिहास तक पहुँच
संदेश	पीला	संदेश पढ़ें और भेजें
कैमरा	—	फ़ोटो लें
गैलरी	—	अपनी फ़ोटो देखें
SOS	लाल	आपातकालीन कॉलिंग और मैसेजिंग
एप्लिकेशंस	—	अन्य सभी ऐप्स तक पहुँच

स्क्रीन लेआउट विकल्प

स्क्रीन लेआउट के उदाहरण:



लेआउट	बटन	सबसे अच्छा
3×5	15 बटन	एक स्क्रीन पर अधिक शॉर्टकट
3×4	12 बटन	एक स्क्रीन पर अधिक बटन
3×3	9 बटन	बड़े बटन
2×4	8 बटन	बड़ा टेक्स्ट
2×2	4 बटन	बहुत कमज़ोर दृष्टि
1×1	1 बटन	एकल-कार्य मोड





⚠️ **1×1 और 2×2 लेआउट के बारे में चेतावनी:** इन लेआउट में तीन बिंदु मेनू छिपा होता है। निचला-बायाँ बटन (2×2) या एकल बटन (1×1) स्वचालित रूप से प्रीफेरेंस शॉर्टकट बन जाता है। यदि आप इसे बदलते हैं, तो सेटिंग्स तक पहुँच खो सकती है। **आपातकालीन पहुँच:** ऊपरी-बाएँ बटन को **30 सेकंड** तक दबाए रखें।

पोर्ट्रेट और लैंडस्केप





ब्लिंकिंग बटन

जब कोई बटन झपकाता है, तो इसका मतलब है कि कुछ नया है। फ़ोन और संदेश मिस्ड कॉल या अपठित संदेशों के लिए झपक सकते हैं। अन्य ऐप शॉर्टकट बटन तब झपक सकते हैं जब लिंक किया गया ऐप एक Android सूचना पोस्ट करता है।

- **फ़ोन ब्लिंक** — आपकी मिस्ड कॉल हैं
- **संदेश ब्लिंक** — आपके अपठित संदेश हैं
- **अन्य ऐप्स ब्लिंक** — उस ऐप में एक नोटिफिकेशन है (जैसे WhatsApp, Gmail)

ऐप की सूचना आने पर बटन का झपकना **प्रीफेरेंस → स्क्रीन के विकल्प → जब कोई एप नोटिफिकेशन दिखाता है तो ब्लिंकिंग बटन** में सक्षम किया जाता है। यदि BIG Phone, BIG SMS या BIG Apps Suite का कोई अन्य शॉर्टकट गलत तरीके से झपकता है, तो प्राथमिकताओं की संदर्भ मार्गदर्शिका में **BIG Apps Suite एप्पस विशेषाधिकृत है** देखें।

अलार्म सेट करना

1. होम स्क्रीन पर **घड़ी** या **तारीख** पर टैप करें
2. आपके फ़ोन का अलार्म ऐप खुलता है
3. अपना अलार्म सामान्य रूप से सेट करें
4. जब अलार्म सेट होता है, तो घड़ी के बगल में एक छोटा घंटी आइकन (🔔) दिखाई देता है

प्रीफेरेंस तक पहुँचना

प्राथमिकताएँ तीन-बिंदु वाले मेनू से, प्राथमिकताओं का विकल्प सक्षम होने पर एप्लिकेशन सूची से, या होम स्क्रीन पर आपातकालीन पहुँच के ज़रिए खोली जा सकती हैं। देखभाल करने वाले व्यक्ति **प्रीफेरेंस** → **प्रीफेरेंस का मेनू** → **मेनू को सुरक्षित रखें** में इन तक पहुँच सुरक्षित कर सकते हैं।

> 🎬 **देखें:** प्रीफेरेंस कैसे दिखाएं



तरीका 1 — तीन बिंदु (सबसे आसान): - घड़ी के पास मौजूद तीन बिंदुओं (⋮) पर टैप करें → **प्रीफेरेंस**

तरीका 2 — ऐप सूची से: - **एप्लिकेशंस** खोलें → **BIG Launcher प्रीफेरेंस** खोजें

तरीका 3 — आपातकालीन पहुँच: - होम स्क्रीन पर ऊपरी-बाएँ बटन को **30 सेकंड** तक दबाए रखें

भाग 3 — 📞 फ़ोन और कॉलिंग

फ़ोन स्क्रीन



होम स्क्रीन पर **फ़ोन** पर टैप करने पर ये विकल्प दिखेंगे:

1. **मेरे कॉन्टैक्ट्स** — फ़ोन नंबर वाले सभी संपर्क
2. **तारांकित** — आपके पसंदीदा संपर्क
3. **नंबर डायल करें** — खुद नंबर डायल करने के लिए कीपैड
4. **हाल ही के कॉल्स:** — कॉल का इतिहास

कोन्टैक्ट्स से कॉल करना



1. **फ़ोन** → **मेरे कॉन्टैक्ट्स** (या **तारांकित**) पर टैप करें
2. संपर्कों की सूची में स्क्रॉल करें या खोज बॉक्स सक्षम हो तो उसका उपयोग करें
3. जिस कोन्टैक्ट को कॉल करना चाहते हैं उस पर टैप करें
4. फ़ोन नंबर पर टैप करें
5. मेनू से **कॉल** चुनें

डाइलर का उपयोग



1. **फ़ोन** → **नंबर डायल करें** पर टैप करें
2. कीपैड पर नंबर टैप करें
3. अंतिम अंक हटाने के लिए, ऊपर नंबर डिस्प्ले पर टैप करें

4. यदि प्रीफेरेंस → फ़ोन में **अधिक समय तक दबाने पर पूरा डायल किया गया नंबर डिलीट हो जाता है** सक्षम है, तो नंबर मिटाने के लिए नंबर दिखाने वाले हिस्से को दबाकर रखें।
5. हरे फ़ोन बटन पर टैप करें। यदि कार्रवाइयों का मेनू दिखाई दे, तो **कॉल** चुनें।

डायलर के चिह्नों वाले संवाद बॉक्स में **क्लिपबोर्ड से पेस्ट करें** और **निकास डायलर** शामिल हो सकते हैं। उपलब्ध चिह्नों और कार्रवाइयों को चुनने के लिए प्रीफेरेंस → फ़ोन में **संकेतों में दिखाएँ संवाद:** का उपयोग करें।

यदि कॉल के दौरान अतिरिक्त अंक भेजने से पहले प्रतीक्षा होती है, तो BIG Phone पूछ सकता है कि शेष कोड लागू करने हैं या नहीं। BIG Phone के ज़रिए अंक भेजने के लिए **हाँ** चुनें, या Android को आगे बढ़ने देने के लिए **नहीं** चुनें।

कॉल के दौरान

चालू कॉल की स्क्रीन को **प्रीफेरेंस → फ़ोन** में सरल बनाया जा सकता है। आप कीपैड, होल्ड, म्यूट, ऑडियो बदलने, अवधि और अन्य बटन छिपा सकते हैं। गलती से छू जाने से बचाव के लिए **कॉल का अंत करने के लिए पूछें**, **कॉल स्क्रीन पर सभी क्रियाओं की पुष्टि करें** या **सक्रिय कॉल स्क्रीन के शीर्ष पर खाली स्थान** का उपयोग करें।

कॉल के दौरान उपलब्ध बटन:

- **कॉल अंत करें** (लाल) — कॉल समाप्त करें
- **स्पीकर** — स्पीकरफ़ोन चालू/बंद करें
- **म्यूट** — माइक्रोफ़ोन चालू/बंद करें
- **कीपैड** — अंकों वाला कीपैड (स्वचालित फ़ोन प्रणालियों के लिए)

- **होल्ड** — कॉल होल्ड पर रखें
- **Bluetooth** — Bluetooth हेडसेट पर स्विच करें

कॉल स्क्रीन सुरक्षा सुविधाएँ

- **छोटा/बढ़ा बटन** — कॉल अंत करें के अलावा सभी बटन छुपाता है
- **ऊपर खाली जगह** — आपके कान को बटन दबाने से रोकती है
- **कॉल अंत करने की पुष्टि** — कॉल काटने से पहले वैकल्पिक पुष्टि

कॉल मेनू को सरल बनाना

> 🎬 **देखें:** कॉल मेनू को कैसे सरल बनाएं

जब आप किसी कोन्टैक्ट पर टैप करते हैं, तो कॉल और SMS विकल्पों का एक मेनू दिखाई देता है। आप इसे सरल बना सकते हैं:

एसएमएस का विकल्प हटाएँ: 1. **प्रीफेरेंस** → **कॉन्टैक्ट्स** → **कॉल डायलॉग में संदेश विकल्प दिखाएँ** बंद करें 2. अब केवल **कॉल** विकल्प दिखाई देगा — यह पुष्टि के तौर पर काम करता है और गलती से कॉल लगने से रोकता है

सीधे कॉल करें (बिना किसी मेनू के): 1. **प्रीफेरेंस** → **कॉन्टैक्ट्स** → **कोन्टैक्ट को कॉल करने के दौरान कोई मेनू नहीं** चालू करें 2. किसी संपर्क पर टैप करते ही कॉल शुरू हो जाएगी

> ⚠️ हम पुष्टि मेनू को अक्षम करने की अनुशंसा नहीं करते — अन्यथा फ़ोन को संभालते समय किसी भी समय गलती से कॉल हो सकती है।

डिफ़ॉल्ट ऑडियो डिवाइस

> 🎬 **देखें:** डिफ़ॉल्ट ऑडियो डिवाइस कैसे बदलें

1. **प्रीफेरेंस** → **फ़ोन** → **कॉल्स के लिए डिफ़ॉल्ट ऑडियो डिवाइस** खोलें।

2. वह ऑडियो उपकरण चुनें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं:
    - **पूर्व निर्धारित** — फ़ोन का सामान्य व्यवहार
    - **इयरपीस** — कान के पास वाला छोटा स्पीकर
    - **ब्लूटूथ** — जुड़ा हुआ Bluetooth हेडसेट
    - **वायर्ड हेडसेट** — तार वाले हेडफ़ोन
    - **स्पीकर** — लाउडस्पीकर

कॉल के दौरान उपकरण बदलना: ऑडियो उपकरण के बटन पर टैप करें। **प्रीफेरेंस** → **फ़ोन** → **ऑडियो डिवाइस बटन की कार्यक्षमता** की सेटिंग के अनुसार, यह या तो उपकरणों की सूची दिखाता है या एक-एक करके उपकरण बदलता है। केवल उपलब्ध उपकरण ही चुने जा सकते हैं।

दोहरी SIM फ़ोन

दो सिम वाले फ़ोन पर, पूछे जाने पर कॉल के लिए सिम चुनें।

कॉल इतिहास





1. **फ़ोन** → **हाल ही के कॉल्स:** पर टैप करें।
2. कॉल इतिहास में मौजूद किसी नंबर पर कॉल करने के लिए, उसकी प्रविष्टि पर टैप करें और यदि मेनू दिखाई दे, तो कॉल करने का विकल्प चुनें।
3. किसी प्रविष्टि को हटाने के लिए, उसे खोलें और यदि हटाने की सुविधा चालू है, तो **हटाएँ** पर टैप करें।

कॉल के प्रकार के चिह्न:

- **हरा तीर** — आउटगोइंग (आपने कॉल किया)
- **नीला तीर** — इनकमिंग (उन्होंने कॉल किया)
- **लाल तीर** — मिस्ड कॉल

पूरे कॉल इतिहास से पहले छूटी हुई कॉल दिखाने के लिए **मिस्ड कॉल्स:** चालू करें। किसी छूटी हुई कॉल का विवरण खोलने पर उसे देखा हुआ चिह्नित कर दिया जाता है। बाकी छूटी हुई कॉल को देखा हुआ चिह्नित करने के लिए **सभी को देखा हुआ चिह्नित करें** का उपयोग करें। **प्रीफेरेंस** → **फ़ोन** में, **कॉल दिखाएँ सिवाय:** कॉल इतिहास से चुने हुए प्रकार की कॉल छिपा देता है।

भाग 4 — 👥 कोन्टैक्ट्स

कोन्टैक्ट्स देखना



1. **फ़ोन** → **मेरे कॉन्टैक्ट्स** पर टैप करें
2. सूची में स्क्रॉल करें या, यदि खोज बॉक्स चालू है, तो उसका उपयोग करें
3. विवरण देखने के लिए किसी भी कोन्टैक्ट पर टैप करें

कोन्टैक्ट विवरण में शामिल हो सकते हैं: - फ़ोन नंबर — कॉल या SMS भेजने के लिए टैप करें - ई-मेल पते — ईमेल भेजने के लिए टैप करें - वेबसाइट, नोट्स, जन्मदिन/सालगिरह

तारांकित (पसंदीदा) कोन्टैक्ट्स

1. कोन्टैक्ट का विवरण खोलें
2. **स्टार जोड़ें** पर टैप करें — संपर्क **तारांकित** सूची में दिखाई देगा
3. इस बदलाव को वापस लेने के लिए **स्टार हटाएं** पर टैप करें

नया कोन्टैक्ट जोड़ना





1. **फ़ोन** → **कॉन्टैक्ट जोड़ें** पर टैप करें
2. संपर्क का **नाम** दर्ज करें
3. **फोन जोड़ें** पर टैप करें और फ़ोन नंबर दर्ज करें
4. आप कई नंबर जोड़ सकते हैं (घर, मोबाइल, कार्यालय)

5. ई-मेल पतों के लिए **ई-मेल जोड़ें** पर टैप करें
6. **सेव करें** पर टैप करें

कोन्टैक्ट में फ़ोटो जोड़ना





1. संपर्क खोलें → **फोटो सेट करें** पर टैप करें
2. **गैलरी** (पहले से मौजूद फ़ोटो) या **कैमरा** (नई फ़ोटो लें) चुनें
3. जो क्षेत्र चाहें उसे चुनने के लिए क्रॉप टूल का उपयोग करें
4. हरे **सुरक्षित करें** बटन पर टैप करें

कोन्टैक्ट संपादित करना

1. संपर्क खोलें → **संपादित करें** पर टैप करें
2. अपने परिवर्तन करें
3. **सेव करें** पर टैप करें

कोन्टैक्ट हटाना



> 🎬 **देखें:** इतिहास/SMS/कोन्टैक्ट्स कैसे डिलीट करें

गलती से संपर्क हटने से बचाने के लिए, हटाने की सुविधा **डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहती है** । इसे चालू करने के लिए: 1. **प्रीफेरेंस** → **कॉन्टैक्ट्स** → **कॉनटेक्ट हटाने का विकल्प जोड़ें** चालू करें 2. या **सेटअप विज़ार्ड** दोबारा चलाएँ और हटाने की अनुमतियाँ बदलें

भाग 5 — 💬 संदेश (SMS)

संदेश पढ़ना



1. होम स्क्रीन पर **संदेश** पर टैप करें
2. आपको कोन्टैक्ट नाम और अंतिम संदेश के साथ हाल की बातचीत दिखाई देगी
3. सभी संदेश पढ़ने के लिए बातचीत पर टैप करें

संदेश रंग: - **हरी बॉर्डर** — आपने भेजे हुए संदेश - **पीली बॉर्डर** — आपको प्राप्त हुए संदेश - **चेकमार्क** — संदेश डिलीवर हो गया

नया संदेश भेजना


11:35
Select contact
phone number
message text
Send


11:35
Carol Baker
Mobile
800110100
message text
Send



1. **संदेश** → **नया लिखें** पर टैप करें
2. कोन्टैक्ट चुनें या मैन्युअल रूप से फ़ोन नंबर दर्ज करें
3. अपना संदेश टाइप करें
4. **भेजना** पर टैप करें

> 💡 **अक्षर सीमा:** एक SMS में 160 अक्षर होते हैं (इमोजी/विशेष अक्षरों के साथ 70)। लंबे संदेश कई SMS में विभाजित होते हैं।

संदेश का उत्तर देना

1. बातचीत खोलें
2. **उत्तर देना** पर टैप करें
3. अपना संदेश लिखें → **भेजना** पर टैप करें

संदेश विकल्प



किसी संदेश का विवरण खोलने के लिए उस पर टैप करें। उपलब्ध कार्रवाइयों में अभी कॉल करें, उत्तर दें, दोबारा भेजें, आगे भेजें और हटाएँ (यदि हटाना सक्षम है) शामिल हैं।

MMS संदेश (चित्र)

यदि कोई तस्वीर या वीडियो भेजता है: 1. संदेश में **"यह MMS है"** दिखाई देता है 2. पूरा संदेश प्राप्त करने के लिए **डाउनलोड करें** पर टैप करें 3. देखने के लिए फिर से टैप करें

BIG SMS पाठ और संलग्नकों सहित MMS प्राप्त कर सकता है, लेकिन नया MMS नहीं बना सकता।

SMS टेंपलेट्स

जल्दी उत्तर देने के लिए संदेश टेम्पलेट बनाएँ: 1. संदेश संपादक में **टेंपलेट्स** पर टैप करें 2. **बनाएँ** पर टैप करें → अपना संदेश लिखें → सहेजें 3. अगली बार **टेंपलेट्स** पर टैप करें और अपना सहेजा हुआ संदेश चुनें

दोहरी SIM सहायता

दो SIM वाले फ़ोन पर संदेश भेजते समय SIM चुनने की सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रीफेरेंस → संदेश में दो SIM कार्ड का समर्थन सक्षम करें।

संदेश हटाना

> 🎬 **देखें:** इतिहास/SMS/कोन्टैक्ट्स कैसे डिलीट करें

हटाने की सुविधा **डिफ़ॉल्ट रूप से अक्षम** है। इसे सक्षम करने के लिए: 1. **प्रीफेरेंस** → **संदेश** → **डिलीट बटन दिखाएँ** सक्षम करें

आप हटा सकते हैं: - व्यक्तिगत संदेश - पूरी बातचीत थ्रेड - सभी संदेश एक बार में

> ⚠️ **चेतावनी:** बल्क हटाना पूर्ववत नहीं किया जा सकता!

SMS नोटिफिकेशन

संदेशों की सूचनाएँ BIG SMS और Android के सूचना चैनलों, दोनों से नियंत्रित होती हैं। **प्रीफेरेंस** → **संदेश** → **सिस्टम संदेश सूचना** और **ध्वनि और दृश्य विन्यास** का उपयोग करें। लॉक स्क्रीन के ऊपर पूर्ण स्क्रीन में दिखाने के लिए Android की पूर्ण-स्क्रीन सूचना अनुमति आवश्यक हो सकती है।

> 🎬 **देखें:** Android 10+ पर SMS नोटिफिकेशन



नोटिफिकेशन प्रकार

- **टिमटिमाता बटन** — होम स्क्रीन पर संदेश बटन टिमटिमाता है
- **ध्वनि** — नोटिफिकेशन ध्वनि बजती है
- **वाइब्रेशन** — फ़ोन वाइब्रेट करता है
- **स्क्रीन पॉपअप** — संदेश स्क्रीन पर दिखाई देता है
- **LED लाइट** — फ़ोन की सूचना लाइट टिमटिमाती है

Android 10+ पर नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर करना

तरीका 1 — सूचना बार के ज़रिए: 1. सूचना बार को नीचे खींचें 2. **"BIG SMS for Seniors"** की सूचना को देर तक दबाएँ 3. **विवरण** → **आने वाले संदेश** पर टैप करें 4. सूचना की शैली और ध्वनि सेट करें

तरीका 2 — सिस्टम सेटिंग्स के ज़रिए: 1. **प्रणाली सेटिंग्स** → **सूचनाएँ** → **सभी देखें** → **BIG SMS for Seniors**

वाइब्रेशन कि अवधि

- शुन्य (0s) | संक्षिप्त (0.5s) | इष्टतम (1s) | लंबी (2s)

नोटिफिकेशन दोहराना

जब तक आप संदेश नहीं पढ़ लेते, तब तक हर 5, 15, 30 या 60 मिनट में नोटिफिकेशन दोहराने के लिए सेट करें।

SMS बटन ब्लिंकिंग समस्या ठीक करना

> 🎬 **देखें:** SMS ब्लिंकिंग ठीक करें

कुछ डिवाइसों पर, SMS बटन लगातार झपकता रहता है, भले ही कोई अपठित SMS संदेश न हो। इसे ठीक करने के लिए, सामान्य प्रीफेरेंस विकल्पों का उपयोग करें:

1. तीन बिंदुओं (⋮) पर टैप करें → **प्रीफेरेंस** → **स्क्रीन के विकल्प**
2. **जब कोई एप नोटिफिकेशन दिखाता है तो ब्लिंकिंग बटन** सक्षम करें
3. BIG Launcher के लिए **सूचनाओं तक पहुँच** सक्षम करें → **अनुमति दीजिये** पर टैप करें
4. यदि BIG SMS अब भी गलत तरीके से टिमटिमाता है, तो **BIG Apps Suite एप्पस विशेषाधिकृत है** अक्षम करें
5. होम स्क्रीन पर वापस जाएँ → तीन बिंदुओं पर टैप करें → **बटन सेट करें**
6. SMS बटन पर टैप करें → **ऐप** चुनें → **"BIG SMS for Seniors"** चुनें

बटन अब सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए।

भाग 6 — 🔲 स्क्रीन और बटन

स्क्रीन को समझना

स्क्रीन को **किताब के पन्नों** की तरह समझें। होम स्क्रीन पन्ना 1 है। आप विभिन्न बटनों के साथ और पन्ने जोड़ सकते हैं।



नई स्क्रीन जोड़ना

> 🎬 **देखें:** स्क्रीन कैसे जोड़ें और बटन कस्टमाइज़ करें





1. तीन बिंदुओं (⋮) → **प्रीफेरेंस** → **बटन और स्क्रीन को अनुकूलित करें** पर टैप करें
2. **स्क्रीन जोड़ें** पर टैप करें
3. नई स्क्रीन को पिछली स्क्रीन के आखिरी बटन से जोड़ने के लिए **हाँ** पर टैप करें
4. पिछला अंतिम बटन (आमतौर पर एप्लिकेशंस) नई स्क्रीन पर चला जाता है



स्क्रीन के बीच स्वाइप नेविगेशन

स्क्रीन बदलने के लिए बटनों पर टैप करने के बजाय, आप बाएँ और दाएँ स्वाइप कर सकते हैं।





1. **प्रीफेरेंस** → **स्क्रीन के विकल्प** खोलें और **स्क्रीन नेविगेट करने के लिए स्वाइप का प्रयोग करें** को सक्षम करें।
2. **स्वाइप का प्रकार** खोलें और चुनें:
    - **मुख्य पृष्ठ से दायीं ओर** — मुख्य स्क्रीन → स्क्रीन 2 → स्क्रीन 3 (अंत में रुक जाता है)
    - **चक्र** — आखिरी स्क्रीन के बाद स्वाइप करने पर मुख्य स्क्रीन पर वापस आ जाते हैं

> ⚠️ **मेमोरी चेतावनी:** स्वाइप नेविगेशन अधिक फ़ोन मेमोरी का उपयोग करता है। यदि BIG Launcher धीमा हो जाता है, तो स्वाइप बंद कर दें या स्क्रीन की संख्या कम कर दें। जब स्वाइप नेविगेशन सक्षम होता है, तो बटन कीबोर्ड द्वारा सुलभ नहीं होते हैं, इसलिए कीबोर्ड या स्विच उपयोगकर्ताओं को इसे अक्षम करने की आवश्यकता हो सकती है।

बटन कस्टमाइज़ करना

> 🎬 **देखें:** बटन कस्टमाइज़ करें


16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. तीन बिंदुओं (⋮) → **बटन सेट करें** पर टैप करें
2. जो बटन बदलना चाहते हैं उस पर टैप करें
3. उपलब्ध विकल्पों में से चुनें:

विकल्प	यह क्या करता है
ऐप	कोई भी ऐप खोलता है
कोन्टैक्ट जानकारी	किसी व्यक्ति की जानकारी दिखाता है

विकल्प	यह क्या करता है
सीधे कॉल/ SMS	किसी नंबर पर कॉल करता है, संदेश संपादक खोलता है या पूछता है कि कौन-सी कार्रवाई करनी है
स्क्रीन पर जाएँ	दूसरी स्क्रीन से लिंक करता है
वेबसाइट शॉर्टकट	वेबसाइट खोलता है
SOS	आपातकालीन स्क्रीन खोलता है
वाई-फाई टॉगल	Wi-Fi चालू/बंद करता है (हरा=चालू, लाल=बंद)
ब्लूटूथ टॉगल	Bluetooth चालू/बंद करता है
एयरप्लेन मोड	एयरप्लेन मोड चालू/बंद
एप्लिकेशंस	पूरी ऐप्स सूची खोलता है
प्रीफेरेंस	BIG Launcher सेटिंग्स खोलता है
बाहरी विजेट	बटन पर मिनी-ऐप (कैलेंडर, मौसम) जोड़ता है
बाहरी शॉर्टकट	अन्य ऐप्स से ऐप-विशिष्ट शॉर्टकट
पूर्ववत करें	बटन की मूल कार्यक्षमता पुनर्स्थापित करता है
हटाएं	बटन कार्यक्षमता हटाता है (इसे खाली बनाता है)

> 💡 **बाहरी विजेट के बारे में:** बटन पर जगह सीमित है — हम पठनीयता बनाए रखने के लिए **छोटे विजेट** का उपयोग करने की अनुशंसा करते हैं। जब आप होम स्क्रीन पर विजेट पर टैप करते हैं तो आमतौर पर पैरेंट ऐप लॉन्च होता है।
>
> 💡 **जगह कम हो रही है?** आप और स्क्रीन जोड़ सकते हैं या अधिक बटन शामिल करने के लिए लेआउट बदल सकते हैं।

बटन पर कोन्टैक्ट असाइन करना

> 🎬 **देखें:** बटन पर कोन्टैक्ट असाइन करें

1. तीन बिंदुओं → **बटन सेट करें** पर टैप करें, फिर उस बटन पर टैप करें जिसे आप बदलना चाहते हैं।

2. व्यक्ति का संपर्क विवरण खोलने के लिए **कोन्टैक्ट जानकारी** चुनें, या किसी खास नंबर पर कॉल करने या संदेश भेजने के लिए **सीधे कॉल/ SMS** चुनें।
3. संपर्क चुनें। **सीधे कॉल/ SMS** के लिए फ़ोन नंबर चुनें, फिर **बटन क्रिया** के अंतर्गत **कॉल**, **संदेश लिखें** या **कॉल करें या संदेश भेजें, यह पूछें।** चुनें।

संपर्क की फ़ोटो बटन पर दिखाई देती है। कॉल करने से पहले पुष्टि का चरण बनाए रखने के लिए, **प्रीफेरेंस** → **कॉन्टैक्ट्स** → **कोन्टैक्ट को कॉल करने के दौरान कोई मेनू नहीं** को अक्षम रहने दें।

WhatsApp कोन्टैक्ट असाइन करना

> 🎬 **देखें:** WhatsApp कोन्टैक्ट असाइन करें

1. तीन बिंदु (⋮) → **बटन सेट करें** → बटन पर टैप करें
2. **बाहरी शॉर्टकट** चुनें
3. सूची में **WhatsApp** खोजें
4. कोन्टैक्ट चुनें

बटन आइकन बदलना



1. बटन संपादित करते समय, **आईकन बदलें** पर टैप करें
2. इनमें से चुनें: **आंतरिक** आइकन, **आइकन पैक**, **थीम**, या **ऐप से**
3. अतिरिक्त आइकन पैक पाने के लिए **और अधिक डाऊनलोड करें** पर टैप करें

बटन टेक्स्ट लेबल

1. बटन संपादित करते समय, **लेबल सेट करें** पर टैप करें
2. एक छोटा नाम टाइप करें (जैसे "बेटा", "डॉक्टर", "मौसम")
3. लेबल का आकार और स्थान बदलने के लिए **प्रीफेरेंस** → **स्क्रीन के विकल्प** खोलें, या **टेक्स्ट लेबल के रंगों को उलट दें** सक्षम करें।

> 💡 नए असाइन किए गए बटनों को अपने आप नाम देने के लिए **प्रीफेरेंस** → **स्क्रीन के विकल्प** → **ऑटोमैटिक टेक्स्ट लेबल सक्रिय करें** सक्षम करें।

ऐप नोटिफिकेशन के लिए बटन ब्लिंकिंग

जब आप किसी बटन को कोई ऐप असाइन करते हैं, तो BIG Launcher आपसे सूचनाओं तक पहुँच सक्षम करने के लिए कह सकता है, ताकि उस ऐप को सूचना मिलने पर बटन झपक सके।

WhatsApp या Gmail जैसे ऐप में सूचनाएँ होने पर बटनों को झपकने दें। BIG Apps Suite के ऐप के लिए, विशेषाधिकार प्राप्त आंतरिक लिंक बेहतर आइकन और झपकने के लिए अलग डेटा का उपयोग कर सकता है। यदि झपकना ऐप के शॉर्टकट से मेल नहीं खाता है, तो **BIG Apps Suite एप्पस विशेषाधिकृत है** अक्षम करें और स्वयं एक सामान्य शॉर्टकट बनाएँ।

> 🎬 **देखें:** बटन ब्लिंकिंग सेटअप

1. पहले, होम स्क्रीन बटन पर ऐप शॉर्टकट बनाएं:
2. तीन बिंदुओं (⋮) पर टैप करें → **बटन सेट करें**
3. जो बटन कस्टमाइज़ करना चाहते हैं उस पर टैप करें
4. **ऐप** चुनें और मनचाहा ऐप (जैसे, WhatsApp) चुनें
5. होम स्क्रीन पर वापस जाएँ → तीन बिंदुओं पर टैप करें → **प्रीफेरेंस**
6. **स्क्रीन के विकल्प** पर टैप करें
7. **जब कोई एप नोटिफिकेशन दिखाता है तो ब्लिंकिंग बटन** सक्षम करें
8. एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई देगी — BIG Launcher के लिए **सूचनाओं तक पहुँच** सक्षम करें और **अनुमति दीजिये** पर टैप करें
9. होम स्क्रीन पर वापस जाएं — जब ऐप को नया नोटिफिकेशन मिलता है, तो बटन ब्लिंक करना शुरू कर देगा

> 💡 अपने फ़ोन पर सभी नोटिफिकेशन बड़ा करना चाहते हैं? हमारा ऐप **BIG Notifications** आज़माएं।

भाग 7 — 🎨 थीम और रूप-रंग

बिल्ट-इन थीम

थीम	विवरण
लाइट (डिफ़ॉल्ट)	सफेद पृष्ठभूमि, काला टेक्स्ट — उज्ज्वल कमरों के लिए अच्छा
अंधेरा	काली पृष्ठभूमि, सफेद टेक्स्ट — रात में आसान
नीला	हल्का नीला — वैकल्पिक रूप



बदलने के लिए: प्राथमिकताएँ → **दिखावट** → **थीम चुनें**

और डाउनलोड करने के लिए: थीम चयनकर्ता में **और अधिक डाऊनलोड करें** पर टैप करें।

टेक्स्ट का आकार

प्रीफेरेंस → **दिखावट** → **टेक्स्ट का आकार**

- **पूर्व निर्धारित** — मानक
- **उससे बड़ा** — बड़ा
- **सबसे बड़ा** — अधिकतम

स्क्रीन अभिविन्यास

प्रीफेरेंस → **दिखावट** → **स्क्रीन अभिविन्यास का चयन करें**

- **स्वचालित** — आपके फ़ोन के साथ घूमता है
- **क्षैतिज** — हमेशा क्षैतिज
- **लम्बा** — हमेशा लंबवत

पूरी स्क्रीन मोड

पूर्ण स्क्रीन मोड डिस्प्ले के ऊपरी हिस्से में मौजूद Android की स्थिति पट्टी को छिपा देता है।

1. **प्रीफेरेंस** → **दिखावट** खोलें और **पूरी स्क्रीन** सक्षम करें।
2. बड़ा बैटरी सूचक दिखाई देते रहने के लिए **बड़ा बैटरी सूचक दिखाएँ** सक्षम करें।
3. **संकेत सूचक** खोलें और आप जो सिग्नल देखना चाहते हैं, उसके लिए **फ़ोन** या **Wi-Fi** चुनें।

पूर्ण स्क्रीन मोड में सूचना पैनल तक तुरंत पहुँचना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यह Android की सिस्टम सेटिंग तक पहुँच नहीं रोकता।

सुरक्षित बॉर्डर

एज-टू-एज स्क्रीन पर आकस्मिक स्पर्श को रोकता है:

प्रीफेरेंस → **दिखावट** → **सुरक्षित बॉर्डर आकार**। बॉर्डर का आकार 0% से 15% के बीच चुनें।

भाग 8 — 🆘 SOS आपातकाल



लाल **SOS** बटन अपने-आप ये काम कर सकता है: 1. आपकी लोकेशन के साथ आपातकालीन SMS भेजना 2. किसी खास फ़ोन नंबर पर कॉल करना

SOS SMS सेट करना

1. **प्रीफेरेंस** → **SOS**
2. **SMS भेजें** चालू करें
3. **SMS फोन** में फ़ोन नंबर दर्ज करें (उन्हें कॉमा से अलग करें)
4. **SMS टेक्स्ट** में अपना आपातकालीन संदेश लिखें
5. **SMS प्रतीक्षा** सेट करें — भेजने से पहले कितने सेकंड रुकना है (इससे आपको रद्द करने का समय मिलता है)
6. अपनी लोकेशन शामिल करने के लिए **GPS लोकेशन जोड़ें** चालू करें

सेटअप का उदाहरण: - फ़ोन: अपने भरोसेमंद संपर्क का पूरा फ़ोन नंबर दर्ज करें; एक से ज़्यादा नंबरों को कॉमा से अलग करें। - संदेश: `मेरी मदद करें! आपात स्थिति है!` - प्रतीक्षा: `5 सेकंड` - GPS: चालू

SOS कॉल सेट करना

1. **प्रीफेरेंस** → **SOS**
2. **कॉल** चालू करें
3. **कॉल फोन** में फ़ोन नंबर दर्ज करें
4. **कॉल प्रतीक्षा** सेट करें — SMS भेजे जाने के बाद कितने सेकंड रुकना है

SOS का उपयोग

अपने-आप संदेश भेजना तभी काम करता है जब BIG SMS डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप हो। अन्यथा, SOS संदेश को डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप में कॉपी कर दिया जाता है।

1. होम स्क्रीन पर **SOS** पर टैप करें
2. एक उल्टी गिनती दिखाई देती है
3. रद्द करने के लिए, **रद्द करें** पर टैप करें
4. उलटी गिनती के बाद: अगर BIG SMS डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप है, तो SMS भेज दिया जाता है; अन्यथा, उसे डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप में कॉपी कर दिया जाता है। इसके बाद **स्पीकरफ़ोन** पर कॉल की जाती है।

> ⚠️ **सीमाएँ:** - आप 911 या 112 जैसे आपातकालीन नंबरों का उपयोग **नहीं कर सकते** (Android प्रतिबंध) - इसके बजाय परिवार के सदस्यों या देखभालकर्ताओं के नंबरों का उपयोग करें - GPS बाहर सबसे सटीक है; अंदर कम सटीक

दोहरे SMS का विकल्प

दो संदेश भेजने के लिए **GPS SMS भेजें** चालू करें: 1. पहला SMS — अनुमानित लोकेशन के साथ तुरंत 2. दूसरा SMS — जब GPS से अधिक सटीक लोकेशन मिल जाए

भाग 9 — 🔒 सुरक्षा और प्रतिबंध

पासवर्ड सुरक्षा

> 🎬 **देखें:** पासवर्ड सुरक्षा

सेटिंग्स को सुरक्षित रखें ताकि केवल आप या देखभालकर्ता ही बदल सके

1. तीन बिंदु (⋮) → **प्रीफेरेंस** → **प्रीफेरेंस का मेनू**
2. **मेनू को सुरक्षित रखें** चालू करें
3. **पासवर्ड** पर टैप करें और अपना पासवर्ड दर्ज करें
4. पासवर्ड खाली हो सकता है (बस ठीक है दबाएं) या एक विशिष्ट कोड

> ⚠️ **चेतावनी:** अपना पासवर्ड लिखकर सुरक्षित रखें। अगर आप इसे भूल जाएँ, तो ऐप का डेटा मिटाने या BIG Launcher को फिर से इंस्टॉल करने से पहले पासवर्ड भूल गए पढ़ें।

किन चीज़ों को सुरक्षित किया जा सकता है: - **प्रीफेरेंस का मेनू** — सेटिंग्स खोलने के लिए पासवर्ड ज़रूरी है - **प्रणाली सेटिंग्स** — Android की सेटिंग्स तक पहुँचने के लिए पासवर्ड ज़रूरी है

> 💡 **सुझाव:** सिस्टम सेटिंग्स पासवर्ड से सुरक्षित होने पर भी, उपयोगकर्ता ऊपर की सूचना पट्टी को नीचे खींचकर सिस्टम सेटिंग्स तक पहुँच सकता है (यह Android की एक सुविधा है जिसे बंद नहीं किया जा सकता)। ऐसा करना कठिन बनाने के लिए, **प्रीफेरेंस** → **दिखावट** में **पूरी स्क्रीन** चालू करें — इससे होम स्क्रीन पर सूचना पट्टी छिप जाती है और उस तक पहुँचने के लिए दो अलग-अलग बार नीचे खींचना पड़ता है।

BIG Phone / BIG SMS में प्रीफेरेंस

जब आप BIG Launcher से BIG Phone या BIG SMS खोलते हैं, तो वे BIG Launcher की सेटिंग्स अपनाते हैं और उनमें प्रीफेरेंस आइटम नहीं दिखता। इन्हें BIG Launcher → **प्रीफेरेंस** → **फ़ोन** या **संदेश** में सेट करें। BIG Launcher के बिना, **प्रीफेरेंस** उनके मेनू का पहला आइटम होता है।

> 💡 अगर BIG Launcher से खोलने पर भी आपको यह आइटम चाहिए, तो उनके अपने **प्रीफेरेंस** → **BIG Apps Suite** में **प्रीफेरेंस बटन को दिखाएं** को चेक करें।

ऐप्स के बीच सेटिंग्स विरासत

> 🎬 **देखें:** सेटिंग्स विरासत की व्याख्या

सभी ऐप में एक जैसा सेटअप रखने के लिए, अपने बदलाव **BIG Launcher** → **प्रीफेरेंस** में करें और BIG Phone तथा BIG SMS में **सेटिंग्स को जारी रखें** चालू रखें।

सुझाया गया सेटअप:

1. BIG Launcher में सब कुछ तब तक सेट करें, जब तक सेटिंग्स आपकी पसंद के अनुसार न हो जाएँ।
2. BIG Launcher से **BIG Phone** खोलें, फिर BIG Launcher पर लौटें।
3. BIG Launcher से **BIG SMS** खोलें, फिर BIG Launcher पर लौटें।

हर सहयोगी ऐप को BIG Launcher से खोलने पर उस ऐप में सेटिंग्स लागू हो जाती हैं। BIG Launcher में आगे कोई बदलाव करने के बाद पिछले दो चरण दोहराएँ।

केवल BIG Phone या BIG SMS में किए गए बदलावों से BIG Launcher **नहीं** बदलता। उदाहरण के लिए, अगर आप BIG Phone में कोई सेटिंग बदलते हैं, फिर बाद में BIG Launcher में सेटिंग्स बदलकर उससे BIG Phone खोलते हैं, तो BIG Phone,

BIG Launcher की सेटिंग्स अपना लेता है। इससे केवल BIG Phone में किए गए आपके बदलावों की जगह नई सेटिंग्स लागू हो सकती हैं। यही बात BIG SMS पर भी लागू होती है।

अलग-अलग सेटिंग्स रखने के लिए: सहयोगी ऐप में **प्रीफेरेंस → BIG Apps Suite** खोलें और **सेटिंग्स को जारी रखें** बंद करें। इसके बाद वह ऐप BIG Launcher से सेटिंग्स लेने के बजाय अपनी सेटिंग्स बनाए रखेगा।

हटाने की अनुमतियाँ नियंत्रित करना

> 🎬 **देखें:** इतिहास/SMS/कोन्टैक्ट्स हटाएं

सुरक्षा के लिए हटाना **डिफ़ॉल्ट रूप से अक्षम** है। सक्षम करने के लिए:

क्या हटाना है	कहाँ सक्षम करें
कॉन्टैक्ट्स	प्रीफेरेंस → कॉन्टैक्ट्स → "कॉनटेक्ट हटाने का विकल्प जोड़ें"
कॉल इतिहास	प्रीफेरेंस → फ़ोन → "कॉल लॉग आइटम हटाने की अनुमति दें"
SMS संदेश	प्रीफेरेंस → संदेश → "डिलीट बटन दिखाएँ"

या **सेटअप विज़ार्ड** फिर से चलाएं (प्रीफेरेंस → "सेटअप विज़ार्ड चलाएँ") और ट्रैश कैन स्क्रीन पर अनुमतियाँ बदलें।

बल्क हटाने के विकल्प (सक्षम होने पर): - व्यक्तिगत प्रविष्टियाँ या पूरी थ्रेड - किसी विशिष्ट कोन्टैक्ट का पूरा इतिहास - सभी कॉल इतिहास या सभी संदेश

> ⚠️ **बल्क हटाना पूर्ववत नहीं किया जा सकता!**

एप्लिकेशंस छुपाना

1. **प्रीफेरेंस → एप्लिकेशंस → अनुमति प्राप्त एप्लीकेशन**
2. छुपाने के लिए किसी ऐप पर टैप करें ("अक्षम" के रूप में दिखाई देती है)
3. एक साथ कई बदलावों के लिए **सभी अक्षम करें** / **सभी सक्षम करें** का उपयोग करें

प्रीफेरेंस तक आपातकालीन पहुँच

प्रीफेरेंस खोलने के लिए **होम स्क्रीन** पर **ऊपर बाईं ओर के बटन को 30 सेकंड तक** दबाए रखें।

यह केवल होम स्क्रीन पर काम करता है और पासवर्ड सुरक्षा को दरकिनार **नहीं** करता। यदि **मेनू को सुरक्षित रखें** चालू है, तो आपको फिर भी पासवर्ड की आवश्यकता होगी।

भाग 10 — ♿ सुलभता

TalkBack (स्क्रीन रीडर)

BIG Launcher दृष्टिहीन उपयोगकर्ताओं के लिए Android के TalkBack के साथ काम करता है: 1. अपने फ़ोन की **सुलभता सेटिंग्स** में TalkBack चालू करें 2. BIG Launcher बटनों के नाम, स्क्रीन के शीर्षक, संपर्क और संदेश ज़ोर से पढ़ता है

प्रीफेरेंस में अनुकूलन: - **टॉकबैक: ऐप का नाम नहीं पढ़ें** — स्क्रीन के शीर्षक पढ़ने की गति बढ़ाता है - **टॉक बैक: छवि बटन** — यदि TalkBack को चित्र वाले बटनों के साथ समस्या हो, तो अनुकूलता के लिए इस सुधार का उपयोग करें

TalkBack चालू होने पर, एक ही बात दो बार सुनाई देने से बचने के लिए **लॉन्ग प्रेस पर बोलें** बंद करें।

लॉन्ग प्रेस पर बोलें

TalkBack के बिना भी: 1. **प्रीफेरेंस** → **सुलभता** → **लॉन्ग प्रेस पर बोलें** चालू करें 2. किसी भी बटन या पाठ को पढ़कर सुनाए जाते हुए सुनने के लिए उस पर उंगली रखे रहें

लॉन्ग प्रेस पर पॉपअप करें

1. **प्रीफेरेंस** → **सुलभता** → **लॉन्ग प्रेस पर पॉपअप करें** चालू करें
2. बटन दबाए रखने से उसके विवरण के साथ एक पॉपअप दिखाई देता है

उच्च कंट्रास्ट और बड़े टेक्स्ट सुझाव

- अधिकतम कंट्रास्ट के लिए **अंधेरा थीम** का उपयोग करें

- पाठ का आकार **सबसे बड़ा** पर सेट करें
- किनारों पर स्पर्श से बचने के लिए **सुरक्षित बॉर्डर आकार** सेट करें
- बड़े बैटरी संकेतक और चयनित सिग्नल संकेतक के साथ **पूर्ण-स्क्रीन मोड** का उपयोग करें

बड़ी कोन्टैक्ट फ़ोटो

1. **प्रीफेरेंस** → **फ़ोन** → **संपर्क फोटो का माप**
2. कॉल स्क्रीन पर कॉलर फोटो के लिए कितनी जगह आरक्षित की जाए, यह चुनें

स्पर्श प्रतिक्रिया (वाइब्रेशन)

प्रीफेरेंस → **सुलभता** → **स्पर्श प्रतिक्रिया सक्षम करें** चालू करें

आपका फ़ोन हर बटन दबाने पर हल्का वाइब्रेट करता है।

नियंत्रण विकल्प

मोड	व्यवहार
कम समय दबाएँ	त्वरित टैप सक्रिय करता है
थोड़ी देर दबाना और देर तक दबाना	थोड़ी देर दबाने और देर तक दबाने, दोनों से बटन सक्रिय होता है। देर तक दबाने पर बोलने और पॉपअप दिखाने की सुविधाएँ भी चालू होने पर काम कर सकती हैं।

हार्डवेयर कीबोर्ड और एक्सेसिबिलिटी स्विच

कीबोर्ड या स्विच से नियंत्रण के लिए **स्क्रीन नेविगेट करने के लिए स्वाइप का प्रयोग करें** बंद करें, क्योंकि स्वाइप करके नेविगेट करने पर कीबोर्ड से बटनों तक पहुँचना संभव नहीं रहता। जब विजेट को कीबोर्ड फ़ोकस की आवश्यकता हो, तो **विजेट के आसपास वाले सक्रिय बटन** चालू करें।

1. **प्रीफेरेंस** → **स्क्रीन के विकल्प** → **विजेट के आसपास वाले सक्रिय बटन** चालू करें
2. नेविगेट करने के लिए एरो कुंजियों का, चुनने के लिए OK/Enter का, वापस जाने के लिए Back का उपयोग करें

Tecla Shield: BIG Launcher Tecla Shield व्हीलचेयर इंटरफ़ेस के माध्यम से बाहरी स्विच, सिप-एंड-पफ डिवाइस और जॉयस्टिक का समर्थन करता है।

भाग 11 — 📲 एप्लिकेशंस


11:40
Search
Applications:
AccuWeather
Adobe Reader
Angry Birds
Angry Birds
Apollo
BIG Launcher


11:41
Search
Most recent:
Dropbox
Chrome
Applications:
AccuWeather
Adobe Reader
Angry Birds

ऐप्स तक पहुँचना

इंस्टॉल किए गए ऐप देखने के लिए होम स्क्रीन पर **एप्लिकेशंस** पर टैप करें। **प्रीफेरेंस → एप्लिकेशंस → प्रीफेरेंस वाले आइटम दिखाएँ** में प्रेफरेंस वाले आइटम को छिपाया जा सकता है या ऐप्स के ऊपर या नीचे रखा जा सकता है।

हाल के एप्लिकेशंस

1. **प्रीफेरेंस → एप्लिकेशंस → हाल की एप्लिकेशंस को दिखाएँ** चालू करें
2. **हाल ही में उपयोग हुए एप्लीकेशन की गणना** से तय करें कि कितने ऐप दिखाने हैं

ऐप्स खोजना

1. ऐप्स सूची के शीर्ष पर खोज बॉक्स पर टैप करें
2. ऐप का नाम टाइप करना शुरू करें

> 💡 नामों के बीच में भी खोजने के लिए प्रीफेरेंस → एप्लिकेशंस में **बेहतर एप खोज** चालू करें (जैसे, "book" खोजने पर "Facebook" मिलता है)।

ऐप्स सूची में प्रीफेरेंस दिखाना

अगर आपके फ़ोन में मेन्यू बटन नहीं है: 1. **प्रीफेरेंस → एप्लिकेशंस → प्रीफेरेंस वाले आइटम दिखाएँ** 2. चुनें: **मत दिखाइये**, **एप्लीकेशन के ऊपर**, या **एप्लीकेशन के नीचे**

भाग 12 — ⚙️ सेटिंग्स और सिस्टम

लाइसेंस ट्रांसफ़र

नए फ़ोन पर अपने खरीदे हुए BIG ऐप्स इंस्टॉल करें और **उसी Google खाते** का उपयोग करें जिससे मूल खरीदारी की गई थी।

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** के लिए **BIG Launcher** खोलें। अगर आपने कोई एक ऐप खरीदा है, तो वही ऐप खोलें।

2. **प्रीफेरेंस → पूर्ण संस्करण खरीदें / रीफ्रेश करें → खरीदारी पुनर्स्थापित करें** पर जाएँ।
3. सुइट के लिए, BIG Launcher पर वापस जाएँ और सीधे वहीं से **BIG Phone** और **BIG SMS** खोलें ताकि उनके लाइसेंस सक्रिय हो जाएँ।

खरीदारी पुनर्स्थापित करने से सशुल्क सुविधाओं की पहुँच वापस मिलती है, आपकी पिछली होम स्क्रीन की व्यवस्था या सेटिंग्स नहीं। अगर पहुँच अब भी नहीं मिली है, तो अपना लाइसेंस पुनर्स्थापित करना में दिए निर्देशों का पालन करें।

ऐप वर्शन देखना

> 🎬 **देखें:** अपना वर्शन कैसे देखें

1. **प्रणाली सेटिंग्स → ऐप्स → BIG Launcher** (या BIG Phone / BIG SMS) पर टैप करें
2. नीचे स्क्रॉल करें — वर्शन नंबर दिखाया गया है
3. Android संस्करण के लिए: **प्रणाली सेटिंग्स → फ़ोन के बारे में → सॉफ़्टवेयर की जानकारी**

मूल लॉन्चर पर वापस जाना

1. **प्रीफेरेंस → क्लिअर। BIG Launcher अब डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है ।**
2. होम बटन दबाएं
3. अपना मूल लॉन्चर चुनें

भाग 13 — ⚙️ प्रीफेरेंस संदर्भ

सेटिंग्स के बीच महत्वपूर्ण संबंध

कुछ प्रीफेरेंस एक साथ काम करते हैं और विस्तृत संदर्भ से पहले समझाए जाने चाहिए:

- पूर्ण स्क्रीन डिस्प्ले के शीर्ष पर Android स्टेटस बार को छिपाती है। जब यह सक्षम होता है, तो BIG Launcher बैटरी और सिग्नल संकेतक अधिक उपयोगी हो जाते हैं, क्योंकि सामान्य Android संकेतक होम स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे सकते हैं।

- सिस्टम सेटिंग्स को सुरक्षित करना BIG Launcher से Android सिस्टम सेटिंग्स खोलने से पहले पासवर्ड मांग सकता है। Android स्वयं अभी भी अधिसूचना शेड के माध्यम से एक्सेस की अनुमति दे सकता है। पूर्ण स्क्रीन इसे कठिन बनाती है क्योंकि अधिसूचना बार होम स्क्रीन पर छिपा होता है।
- मिस्ड कॉल, संदेशों और अन्य ऐप सूचनाओं के लिए बटनों का झपकना सूचनाओं तक पहुँच की अनुमति और बटन को सौंपे गए कार्य पर निर्भर करता है। BIG Apps Suite के ऐप आंतरिक विशेषाधिकार-प्राप्त लिंक का उपयोग कर सकते हैं। यदि बटन अपेक्षा के अनुसार नहीं झपकते हैं, तो BIG Apps Suite एप्पस विशेषाधिकृत है को बंद करें और बटन और स्क्रीन को अनुकूलित करें में सामान्य ऐप शॉर्टकट मैन्युअल रूप से बनाएँ।
- आने वाली कॉल की स्क्रीन Android की अनुमतियों, सूचना चैनलों, बैटरी प्रबंधन और इस बात पर निर्भर करती है कि BIG Phone डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप है या नहीं। अगर पूरी कॉल स्क्रीन नहीं दिखाई जा सकती, तो BIG Phone इसके बजाय स्क्रीन के ऊपर उभरने वाली सूचना या केवल सूचना पट्टी में अलर्ट दिखा सकता है।
- सीधे कॉल करने के विकल्प सुरक्षा के लिए दिखाए जाने वाले पुष्टि संदेशों को कम करते हैं। "कोन्टैक्ट को कॉल करने के दौरान कोई मेनू नहीं" और "डायलर में कोई मेनू नहीं" से कॉल करना तेज़ हो सकता है, लेकिन इनसे गलती से कॉल लगने का जोखिम भी बढ़ जाता है।
- संपर्कों, कॉल इतिहास और संदेशों को मिटाने के नियंत्रण अलग-अलग हैं। संपर्क मिटाने का नियंत्रण प्रीफेरेंस -> कोन्टैक्ट्स में, कॉल लॉग मिटाने का नियंत्रण प्रीफेरेंस -> फ़ोन में और संदेश मिटाने का नियंत्रण प्रीफेरेंस -> संदेश में है।
- स्वाइप करके एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने में अधिक मेमोरी लगती है और इसके चालू होने पर कीबोर्ड से बटन इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। कीबोर्ड, स्विच या TalkBack का उपयोग करते समय स्वाइप नेविगेशन बंद करने पर विचार करें।
- SMS अधिसूचना व्यवहार BIG SMS सेटिंग्स और Android अधिसूचना सेटिंग्स के बीच विभाजित है। ध्वनि, कंपन, लॉक-स्क्रीन डिस्प्ले और पूर्ण-स्क्रीन डिस्प्ले के लिए Android अधिसूचना अनुमतियों और चैनल सेटिंग्स की आवश्यकता हो सकती है।
- SOS SMS अपने-आप भेजने के लिए BIG SMS का डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप होना ज़रूरी है। अन्यथा, SOS संदेश भेजने के बजाय उसे डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप में कॉपी कर दिया जाता है।

होम स्क्रीन पर तीन-बिंदु वाले मेनू से, यदि सक्षम हो तो एप्लिकेशंस सूची से, या इस मैनुअल के सुरक्षा अनुभाग में वर्णित आपातकालीन एक्सेस जेस्चर का उपयोग करके प्रीफेरेंस खोलें।

सटीक सूची डिवाइस, Android संस्करण, इंस्टॉल किए गए BIG Apps Suite ऐप्स और अनुमतियों के अनुसार भिन्न हो सकती है। कुछ कार्रवाइयां Android सिस्टम सेटिंग्स खोलती हैं।

मुख्य प्रीफेरेंस स्क्रीन

आइटम	यह क्या करता है	नोट्स
पूर्ण संस्करण खरीदें / रीफ्रेश करें	खरीद या लाइसेंस रीफ्रेश विकल्प खोलता है।	प्रत्येक BIG Apps Suite ऐप का अपना लाइसेंस हो सकता है। खरीद के लिए उपयोग किए गए उसी Google अकाउंट का उपयोग करें।

आइटम	यह क्या करता है	नोट्स
सेटअप विज़ार्ड चलाएँ	सेटअप विज़ार्ड को फिर से शुरू करता है।	इंस्टॉलेशन के बाद या किसी नए उपयोगकर्ता के लिए बुनियादी सेटिंग्स बदलते समय उपयोगी।
भाषा चुनें	BIG Launcher द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा बदलता है।	ऐप Android सिस्टम भाषा से स्वतंत्र रूप से अपनी भाषा का उपयोग कर सकता है।
दिखावट	दृश्य सेटिंग्स खोलता है।	थीम, टेक्स्ट का आकार, स्थिति संकेतक, पूर्णस्क्रीन और स्क्रीन ओरिएंटेशन।
सुलभता	इंटरैक्शन और सहायक-उपयोग सेटिंग्स खोलता है।	देर तक दबाना, TalkBack से संबंधित विकल्प, कंपन और निष्क्रिय बटन।
प्रीफेरेंस का मेनू	प्रीफेरेंस और सिस्टम सेटिंग्स तक पहुंच को नियंत्रित करता है।	पासवर्ड सुरक्षा शामिल है।
बटन और स्क्रीन को अनुकूलित करें	स्क्रीन और बटन संपादक खोलता है।	बटन फ़ंक्शन, लेबल, आइकन, लेआउट और अतिरिक्त स्क्रीन बदलने के लिए उपयोग किया जाता है।
स्क्रीन के विकल्प	सामान्य स्क्रीन व्यवहार विकल्प खोलता है।	स्वाइप नेविगेशन, झपकते बटन, लेबल और मेनू बटन व्यवहार।
कॉन्टैक्ट्स	कोन्टैक्ट सूची, कोन्टैक्ट विवरण और कोन्टैक्ट संपादन विकल्प खोलता है।	कोन्टैक्ट डिलीट करने और कोन्टैक्ट पॉपअप व्यवहार को भी नियंत्रित करता है।
फ़ोन	इनकमिंग कॉल, सक्रिय कॉल, कॉल लॉग और डायलर विकल्प खोलता है।	कई आइटमों के लिए BIG Phone को इंस्टॉल करना और उसे डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप के रूप में सेट करना आवश्यक है।
संदेश	SMS सूचना, संदेश विवरण, संदेश संपादक और फ़िल्टर विकल्प खोलता है।	कई आइटमों के लिए BIG SMS को इंस्टॉल करना और उसे डिफ़ॉल्ट SMS ऐप के रूप में सेट करना आवश्यक है।
SOS	आपातकालीन SMS और कॉल विकल्प खोलता है।	फ़ोन नंबर, प्रतीक्षा समय, SMS टेक्स्ट और GPS स्थान व्यवहार कॉन्फ़िगर करें।
एप्लिकेशंस	ऐप्स सूची के लिए सेटिंग्स खोलता है।	हाल के ऐप्स, छिपे हुए ऐप्स, खोज और ऐप्स सूची में प्रीफेरेंस शॉर्टकट।
अनुकूलता फिक्सेस	डिवाइस-विशिष्ट समाधान खोलता है।	केवल तभी उपयोग करें जब वर्णित समस्या दिखाई दे। कुछ समाधान प्रदर्शन को कम कर सकते हैं।

आइटम	यह क्या करता है	नोट्स
अस्वीकृति और गोपनीयता नीति	कानूनी और गोपनीयता जानकारी दिखाता है।	उपयोगकर्ता ऐप का उपयोग करके इन शर्तों से सहमत होता है।
क्लिअर। BIG Launcher अब डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है ।	BIG Launcher को Android डिफ़ॉल्ट होम ऐप के रूप में हटाता है।	होम दबाने के बाद, Android पूछ सकता है कि किस लॉन्चर का उपयोग करना है।
उपयोग पुस्तिका	ऑनलाइन उपयोगकर्ता पुस्तिका खोलता है।	एक ब्राउज़र और इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता है।
अपडेट के लिए देखें	इंस्टॉल किया गया संस्करण और अपडेट जानकारी दिखाता है।	हमेशा उपलब्ध नवीनतम संस्करण में अपडेट करें।

दिखावट

प्रीफेरेंस	विकल्प	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
थीम चुनें	लाइट (डिफ़ॉल्ट), डार्क, नीला, इंस्टॉल की गई थीम, और डाउनलोड करें	रंग थीम बदलता है।	डार्क रात में कंट्रास्ट को बेहतर बना सकता है। अतिरिक्त थीम इंस्टॉल किए गए थीम पैक पर निर्भर हो सकती हैं।
टेक्स्ट का आकार	पूर्व निर्धारित, उससे बड़ा, सबसे बड़ा	मुख्य ऐप टेक्स्ट का आकार बदलता है।	"टेक्स्ट साइज़ को प्रीफेरेंस के लिए लागू करें" यह नियंत्रित करता है कि प्रीफेरेंस में भी चुने गए आकार का उपयोग हो या नहीं।
स्क्रीन अभिविन्यास का चयन करें	स्वचालित (डिफ़ॉल्ट), क्षैतिज, लम्बा	नियंत्रित करता है कि क्या BIG Launcher डिवाइस रोटेशन का पालन करता है या ओरिएंटेशन को लॉक करता है।	केवल पोर्ट्रेट में उपयोग किए जाने वाले फ़ोन के लिए लम्बा चुनें। स्थायी लैंडस्केप व्यवस्था के लिए क्षैतिज चुनें।
सुरक्षित बॉर्डर आकार	0% से 15%	आकस्मिक किनारे के स्पर्शों को कम करने के लिए स्क्रीन किनारों के पास निष्क्रिय मार्जिन जोड़ता है।	किनारे से किनारे तक डिस्प्ले और मोटर कठिनाइयों वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी। बड़े बॉर्डर उपयोगी बटन क्षेत्र को कम करते हैं।
संकेत सूचक	कोई संकेत संकेतक नहीं, फ़ोन, वाई - फाई	चुनता है कि BIG Launcher कौन सा बड़ा सिग्नल संकेतक दिखाता है।	पूर्ण स्क्रीन के साथ उपयोगी, जहां Android का सामान्य स्टेटस बार छिपा हो सकता है।

प्रीफेरेंस	विकल्प	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
बड़ा बैटरी सूचक दिखाएँ	हाँ/नहीं	एक बड़ा BIG Launcher बैटरी संकेतक दिखाता है।	विशेष रूप से पूर्ण स्क्रीन के साथ उपयोगी।
अलार्म आइकोन दिखाएं	हाँ/नहीं	घड़ी के पास अलार्म आइकन दिखाता है।	यदि डिवाइस गलत तरीके से अलार्म आइकन दिखाता है, भले ही कोई अलार्म सक्रिय न हो, तो अक्षम करें।
पूरी स्क्रीन	हाँ/नहीं	स्क्रीन के शीर्ष पर Android अधिसूचना/स्टेटस बार को छिपाता है।	आकस्मिक सिस्टम एक्सेस को कठिन बनाता है, लेकिन सामान्य Android बैटरी और सिग्नल संकेतक को भी छिपाता है।
काली नेविगेशन पट्टी	हाँ/नहीं	नीचे की Android नेविगेशन बार पृष्ठभूमि को काला कर देता है।	ऐप चेतावनी में सूचीबद्ध कुछ मोटोरोला डिवाइसों पर क्रैश हो सकता है। केवल तभी उपयोग करें जब आवश्यक हो।
टेक्स्ट साइज़ को प्रीफेरेंस के लिए लागू करें	हाँ/नहीं	चयनित BIG Launcher टेक्स्ट आकार का उपयोग करके प्रीफेरेंस दिखाता है।	कम दृष्टि वाले लोगों के लिए उपयोगी, लेकिन बहुत बड़ा टेक्स्ट लंबी प्रीफेरेंस विवरणों को अधिक स्थान ले सकता है।

सुलभता

प्रीफेरेंस	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
नियंत्रण	छोटा दबाना; छोटा और लंबा दबाना	चुनता है कि बटन स्पर्श पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं।	छोटा और लंबा दबाना बटन को तब भी सक्रिय करता है जब उन्हें लंबे समय तक दबाया जाता है - टचस्क्रीन से जूझने वाले वरिष्ठों के लिए उपयुक्त है।
बाहर से छुने पर बातचीत रद्द करें	हाँ/नहीं	जब उपयोगकर्ता उनके बाहर टैप करता है तो डायलॉग विंडो बंद कर देता है।	उन उपयोगकर्ताओं के लिए अक्षम करें जो अक्सर गलती से डायलॉग के बाहर स्पर्श करते हैं।
स्पर्श प्रतिक्रिया सक्षम करें	हाँ/नहीं	मेनू बटन स्पर्श करने पर कंपन करता है।	डिवाइस कंपन हार्डवेयर और Android कंपन सेटिंग्स पर निर्भर करता है।

प्रीफेरेंस	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
लॉन्ग प्रेस पर बोलें	हाँ/नहीं	लंबा दबाने पर आइटम विवरण जोर से पढ़ता है।	TalkBack इंस्टॉल होना चाहिए। यदि खाली आइटम भी खोजे जा सकने चाहिए, तो इसे "बिना किसी फंक्शनलिटी वाले बटन को सक्रिय करें" के साथ उपयोग करें।
लॉन्ग प्रेस पर पॉपअप करें	हाँ/नहीं	लंबा दबाने पर आइटम विवरण को एक पॉपअप में दिखाता है।	जब कोई देखभालकर्ता बटन कार्रवाई को बदले बिना विवरण चाहता है तो सहायक होता है।
बिना किसी फंक्शनलिटी वाले बटन को सक्रिय करें	हाँ/नहीं	सभी आइटम को इंटरैक्टिव बनाता है, भले ही वे कोई कार्रवाई न करें।	लॉन्ग-प्रेस स्पीक या पॉपअप विकल्पों के साथ उपयोगी है, क्योंकि अन्यथा निष्क्रिय बटन प्रतिक्रिया नहीं दे सकते।
टॉकबैक: ऐप का नाम नहीं पढ़ें	हाँ/नहीं	ऐप का नाम बार-बार पढ़ने को छोड़ देता है।	TalkBack उपयोगकर्ताओं के लिए स्क्रीन का शीर्षक पढ़ने की गति बढ़ाता है।

प्रीफेरेंस का मेनू

प्रीफेरेंस	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
मेनू में बटन्स को संपादित करें	हाँ/नहीं	मेनू में स्क्रीन एडिटर तक त्वरित पहुँच जोड़ता है।	यह वह "बटन सेट करें" शॉर्टकट है जिसका उपयोग देखभाल करने वाले करते हैं।
मेनू में सिस्टम सेटिंग्स	हाँ/नहीं	मेनू में Android सिस्टम सेटिंग्स तक त्वरित पहुँच जोड़ता है।	"सिस्टम सेटिंग्स को सुरक्षित रखें" से सुरक्षित किया जा सकता है।
मेनू को सुरक्षित रखें	हाँ/नहीं	प्रीफेरेंस खोलने से पहले प्रीफेरेंस पासवर्ड की आवश्यकता होती है।	आकस्मिक या अनधिकृत परिवर्तनों को रोकने के लिए उपयोग करें।

प्रीफेरेंस	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
सिस्टम सेटिंग्स को सुरक्षित रखें	हाँ/नहीं	BIG Launcher से सिस्टम सेटिंग्स खोलने से पहले प्रीफेरेंस पासवर्ड की आवश्यकता होती है।	Android अभी भी नोटिफिकेशन शेड के माध्यम से सिस्टम सेटिंग्स की अनुमति दे सकता है। पूर्ण स्क्रीन इसे कठिन बनाती है।
पासवर्ड	टेक्स्ट/ पासवर्ड कार्रवाई	संरक्षित प्रीफेरेंस और संरक्षित सिस्टम सेटिंग्स द्वारा उपयोग किया जाने वाला पासवर्ड सेट करता है।	खाली पासवर्ड का उपयोग साधारण पुष्टि के रूप में किया जा सकता है। यदि पासवर्ड भूल जाएँ, तो दोबारा पहुँच पाने के लिए ऐप को फिर से इंस्टॉल करना या ऐप डेटा रीसेट करना पड़ सकता है।

स्क्रीन के विकल्प

प्रीफेरेंस	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
जब कोई एप नोटिफिकेशन दिखाता है तो ब्लिंकिंग बटन	हाँ/नहीं	जब ऐप शीर्ष स्टेटस बार में कोई नोटिफिकेशन बनाता है तो ऐप शॉर्टकट बटन को झपकाता है।	नोटिफिकेशन एक्सेस की आवश्यकता है। बटन को उस ऐप को असाइन किया जाना चाहिए जिसकी नोटिफिकेशन देखी जानी चाहिए।
टिमटिमाने वाले बटन का कैश साफ़ करें	कार्रवाई	संग्रहीत चमकते-नोटिफिकेशन की जानकारी साफ़ करता है।	बटन के फिर से चमकने से पहले बाहरी ऐप्स को नोटिफिकेशन को फिर से बनाना या अपडेट करना होगा।
BIG Apps Suite एप्पस विशेषाधिकृत है	हाँ/नहीं	BIG Phone, BIG SMS, और अन्य BIG Apps Suite ऐप्स को आंतरिक रूप से BIG Launcher से जोड़ता है।	बेहतर आइकन और विशेष चमकते डेटा देता है। यदि चमकना गलत व्यवहार करता है तो अक्षम करें और मैन्युअल रूप से एक सामान्य ऐप शॉर्टकट बनाएं।
स्क्रीन नेविगेट करने के लिए स्वाइप का प्रयोग करें	हाँ/नहीं	स्क्रीन के बीच बाएं/दाएं स्वाइप की अनुमति देता है।	मेमोरी-इंटेंसिव। जब सक्रिय होता है, तो बटन कीबोर्ड द्वारा सुलभ नहीं होते हैं।
स्वाइप का प्रकार	होम से दाएं; लूप	चुनता है कि स्वाइप नेविगेशन स्क्रीन के माध्यम से कैसे चलता है।	लूप अंतिम स्क्रीन से होम पर लौटता है। होम से दाएं अंत में रुकता है।

प्रीफेरेंस	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
सभी स्क्रीन पर मेनू बटन का उपयोग करें	हाँ/नहीं	केवल होम स्क्रीन के बजाय सभी स्क्रीन पर प्रीफेरेंस मेनू दिखाता है।	उपयोगी जब उपयोगकर्ता अतिरिक्त स्क्रीन पर समय बिताता है।
विजेट के आसपास वाले सक्रिय बटन	हाँ/नहीं	विजेट के चारों ओर एक सक्रिय/फोकस करने योग्य बटन फ़्रेम जोड़ता है।	मुख्य रूप से कीबोर्ड नियंत्रण के लिए अभिप्रेत है। बटन दबाने से विजेट पर फोकस होता है।
ऑटोमैटिक टेक्स्ट लेबल सक्रिय करें	हाँ/नहीं	नए बनाए गए बटनों में स्वचालित रूप से टेक्स्ट लेबल जोड़ता है।	लेबल कैसा दिखेगा, यह नीचे दी गई लेबल के रंग, आकार और स्थिति की सेटिंग से तय होता है।
टेक्स्ट लेबल के रंगों को उलट दें	हाँ/नहीं	काली रूपरेखा के साथ सफेद टेक्स्ट का उपयोग करता है।	उपयोगी जब लेबल आइकन या तस्वीरों के ऊपर रखे जाते हैं।
टेक्स्ट का आकार	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	स्क्रीन बटनों पर टेक्स्ट-लेबल का आकार सेट करता है।	यह बटन लेबल को प्रभावित करता है, न कि अपीयरेंस में मुख्य ऐप टेक्स्ट आकार को।
पाठ लेबल स्थिति	शीर्ष पर, बीच में, तल पर	चुनता है कि बटन लेबल कहाँ दिखाई देते हैं।	ऐप आइकन के लिए आमतौर पर नीचे सबसे अच्छा होता है; केंद्र तब मदद कर सकता है जब लेबल मुख्य जानकारी हो।

कॉन्टैक्ट्स

प्रीफेरेंस	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
संपर्क खोजें	सभी उपलब्ध फ़ील्ड (सिस्टम); नाम; उपनाम	नियंत्रित करता है कि कौन से कोन्टैक्ट फ़ील्ड खोजे जाते हैं।	नाम और उपनाम खोज सभी डिवाइस पर काम नहीं कर सकती है।
कोन्टैक्ट्स केवल फोन के साथ दिखाएँ	हाँ/नहीं	केवल उन कोन्टैक्ट्स को दिखाता है जिनमें फ़ोन नंबर शामिल होता है।	सरल फ़ोन उपयोग के लिए अनुशंसित, क्योंकि फ़ोन नंबर के बिना कोन्टैक्ट्स को कॉल नहीं किया जा सकता है।

प्रीफेरेंस	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
उपनाम के हिसाब से क्रम में रखें	हाँ/नहीं	कोन्टैक्ट्स को उपनाम के अनुसार क्रमबद्ध करता है।	सभी फ़ोन पर काम नहीं कर सकता है।
संपर्क / पसंदीदा टॉगल दिखाएं	हाँ/नहीं	कोन्टैक्ट सूची में सभी कोन्टैक्ट्स और पसंदीदा कोन्टैक्ट्स के बीच स्विच करने के लिए एक टॉगल जोड़ता है।	उपयोगी है यदि उपयोगकर्ता अक्सर दोनों सूचियों के बीच स्विच करता है।
डुप्लिकेट सहित सभी कॉन्टेक्ट आइटम दिखाएं	हाँ/नहीं	कोन्टैक्ट विवरण में डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ दिखाता है।	डुप्लिकेट कोन्टैक्ट आइटम छिपाने के लिए अक्षम करें।
स्टार को जोड़ें/हटाएं दिखाएं	हाँ/नहीं	कोन्टैक्ट विवरण में किसी कोन्टैक्ट को तारांकित के रूप में चिह्नित या अचिह्नित करने की क्षमता जोड़ता है।	तारांकित कोन्टैक्ट्स तारांकित सूची में दिखाई देते हैं और फ़िल्टर द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं।
कॉनटेक्ट हटाने का विकल्प जोड़ें	हाँ/नहीं	कोन्टैक्ट विवरण के अंत में "कोन्टैक्ट हटाएँ" जोड़ता है।	हटाए गए को वापस नहीं लिया जा सकता है। उन उपयोगकर्ताओं के लिए अक्षम करें जो गलती से कोन्टैक्ट्स हटा सकते हैं।
सिस्टम की कोन्टैक्ट जानकारी जोड़ें	हाँ/नहीं	कोन्टैक्ट विवरण के अंत में Android सिस्टम कोन्टैक्ट विवरण स्क्रीन तक पहुंच जोड़ता है।	उपयोगी जब किसी विशेष Android कोन्टैक्ट फ़ंक्शन की आवश्यकता हो।
सिस्टम की कॉन्टैक्ट्स जानकारी का उपयोग करें	हाँ/नहीं	BIG Launcher के कोन्टैक्ट विवरण के बजाय Android के सिस्टम कोन्टैक्ट विवरण का उपयोग करता है।	केवल तभी उपयोग करें जब सिस्टम कोन्टैक्ट ऐप में आवश्यक विशेष कार्य हों।
संपादन को जोड़ें	हाँ/नहीं	BIG Launcher के कोन्टैक्ट एडिटर तक पहुँच जोड़ता है।	यह BIG Launcher के लिए डिज़ाइन किया गया सरल एडिटर है।
सिस्टम संपादन को जोड़ें	हाँ/नहीं	Android सिस्टम कोन्टैक्ट एडिटर तक पहुँच जोड़ता है।	BIG Launcher के एडिटर द्वारा समर्थित न होने वाले कोन्टैक्ट फ़ील्ड के लिए उपयोगी है।
कॉल डायलॉग में संदेश विकल्प दिखाएँ	हाँ/नहीं	किसी कोन्टैक्ट के फ़ोन नंबर पर टैप करने के बाद "संदेश भेजें" को दिखाता या छिपाता है।	इसे छिपाने से कॉल डायलॉग सरल हो जाता है, लेकिन डायलॉग रखने से आकस्मिक कॉल को रोकने में अभी भी मदद मिलती है।

प्रीफेरेंस	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
कोन्टैक्ट को कॉल करने के दौरान कोई मेनू नहीं	हाँ/नहीं	विकल्प दिखाने के बजाय सीधे कोन्टैक्ट को डायल करता है।	तेज़, लेकिन कम सुरक्षित। उन उपयोगकर्ताओं के लिए अनुशंसित नहीं है जो गलती से टैप कर सकते हैं।
डायलर में कोई मेनू नहीं	हाँ/नहीं	विकल्प दिखाने के बजाय सीधे डायलर से डायल करता है।	तेज़, लेकिन एक अतिरिक्त पुष्टि चरण को हटा देता है।
दिखाओ खोज क्षेत्र	हाँ/नहीं	संपर्क सूची में खोज फ़ील्ड को दिखाता या छिपाता है।	संपर्क सूची को सरल बनाने के लिए इसे छिपाएँ।

फ़ोन

प्रीफेरेंस	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
फोन के रिंगटोन की ध्वनि चुनें	कार्रवाई	इनकमिंग कॉल के लिए रिंगटोन चयन खोलता है।	व्यवहार Android रिंगटोन अनुमतियों और ध्वनि सेटिंग्स पर निर्भर कर सकता है।
फिक्स करें: नो रिंगटोन साउंड	हाँ/नहीं	जब इनकमिंग कॉल में कोई रिंगटोन नहीं होती है तो एक वर्कअराउंड सक्षम करता है।	पहले वॉल्यूम, डू नॉट डिस्टर्ब और Android नोटिफिकेशन सेटिंग्स की जांच करें।
रिंगिंग पर तुरंत कॉल स्क्रीन दिखाएं	हाँ/नहीं	इनकमिंग कॉल बजना शुरू होने पर तुरंत कॉल स्क्रीन दिखाने का प्रयास करता है।	Android और निर्माता बैटरी प्रतिबंधों के कारण सभी डिवाइस पर काम नहीं कर सकता है।
फिक्स: रिंगिंग पर तुरंत कोई कॉल स्क्रीन नहीं	सहायता/कार्रवाई	उन फ़ोन के लिए निर्देश खोलता है जो बैकग्राउंड में कॉल स्क्रीन को ब्लॉक करते हैं।	आक्रामक बैटरी प्रबंधन वाले डिवाइस पर सामान्य है।

प्रीफेरेंस	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
आने वाली कॉल को इस रूप में दिखाएं:	कॉल स्क्रीन - यदि आपका Android इसकी अनुमति देता है। यदि नहीं, तो स्क्रीन के ऊपर पॉप-अप सूचना दिखाएँ।; स्क्रीन के ऊपर पॉप-अप सूचना; केवल सूचना बार में सूचना	चुनता है कि इनकमिंग कॉल कैसे प्रस्तुत की जाती हैं।	पूर्ण कॉल स्क्रीन वरिष्ठों के लिए सबसे अच्छी है, लेकिन Android को नोटिफिकेशन-आधारित मोड पर वापस जाने की आवश्यकता हो सकती है।
कॉल रिजेक्ट करने के लिए स्वाइप करें	हाँ/नहीं	जब कॉल नोटिफिकेशन को स्वाइप करके हटा दिया जाता है तो इनकमिंग कॉल को अस्वीकार करता है।	यदि गलती से नोटिफिकेशन स्वाइप करने की संभावना है तो अक्षम छोड़ दें।
इनकमिंग कॉल अधिसूचना के लिए सिस्टम सेटिंग्स	कार्रवाई	इनकमिंग कॉल के लिए Android नोटिफिकेशन सेटिंग्स खोलता है।	ध्वनि, कंपन, लॉक-स्क्रीन डिस्प्ले और अन्य चैनल सेटिंग्स के लिए उपयोग करें।
कॉल्स के लिए डिफ़ॉल्ट ऑडियो डिवाइस	पूर्व निर्धारित, इयरपीस, ब्लूटूथ, वायर्ड हेडसेट, स्पीकर	कॉल के लिए पसंदीदा ऑडियो मार्ग चुनता है।	वास्तविक कॉल के दौरान केवल उपलब्ध डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है।
ऑडियो डिवाइस बटन की कार्यक्षमता	सभी डिवाइस वाला संवाद दिखाएँ; सूची में डिवाइसों के बीच बारी-बारी से बदलें	चुनता है कि कॉल के दौरान ऑडियो बटन कैसे व्यवहार करता है।	संवाद अधिक स्पष्ट है। अनुभवी उपयोगकर्ताओं के लिए डिवाइसों के बीच बारी-बारी से बदलना अधिक तेज़ है।
वॉल्यूम बटन लॉक करें	हाँ/नहीं	कॉल स्क्रीन सक्रिय होने पर आकस्मिक वॉल्यूम परिवर्तनों को रोकता है।	केवल तभी काम करता है जब कॉल स्क्रीन सक्रिय हो।
कॉल का अंत करने के लिए पूछें	हाँ/नहीं	कॉल समाप्त करने से पहले एक अतिरिक्त पुष्टि दिखाता है।	आकस्मिक कटने से रोकने के लिए अनुशंसित।
कॉल स्क्रीन पर सभी क्रियाओं की पुष्टि करें	हाँ/नहीं	हर कॉल-स्क्रीन बटन कार्रवाई के लिए पुष्टि की आवश्यकता होती है।	आकस्मिक स्पर्शों के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा, लेकिन कॉल नियंत्रण को धीमा कर देती है।
सक्रिय कॉल स्क्रीन के शीर्ष पर खाली स्थान	बंद / 0 से 11	सक्रिय कॉल स्क्रीन के शीर्ष पर खाली जगह जोड़ता है।	कॉल के दौरान कान या गाल के स्पर्श को रोकने में मदद करता है। बड़े मान कॉल नियंत्रणों के लिए कम जगह छोड़ते हैं।

प्रीफेरेंस	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
संपर्क फोटो का माप	0 से 11 तक, खाली/पृष्ठभूमि स्थान के लिए भरण विकल्पों के साथ	कॉलर फोटो के लिए कितनी जगह आरक्षित की जाती है, यह निर्धारित करता है।	बड़ी तस्वीरें पहचान में मदद करती हैं, लेकिन कॉल नियंत्रण को नीचे ले जा सकती हैं।
कीपैड बटन दिखाएँ	हाँ/नहीं	सक्रिय कॉल स्क्रीन पर कीपैड बटन दिखाता है।	स्वचालित फ़ोन प्रणालियों के लिए आवश्यक है।
ऑडियो स्विचर दिखाएँ	हाँ/नहीं	सक्रिय कॉल स्क्रीन पर ऑडियो-डिवाइस बटन दिखाता है।	डिफ़ॉल्ट ऑडियो डिवाइस और ऑडियो बटन कार्यक्षमता के साथ उपयोग करें।
अवधि बटन दिखाएँ	हाँ/नहीं	सक्रिय कॉल स्क्रीन पर कॉल की अवधि दिखाता है।	एक सरल कॉल स्क्रीन के लिए छिपाया जा सकता है।
होल्ड बटन दिखाएँ	हाँ/नहीं	सक्रिय कॉल स्क्रीन पर होल्ड बटन दिखाता है।	यदि उपयोगकर्ता गलती से कॉल होल्ड पर रख सकता है तो इसे छिपाएँ।
म्यूट बटन दिखाएं	हाँ/नहीं	सक्रिय कॉल स्क्रीन पर म्यूट बटन दिखाता है।	यदि गलती से म्यूट करना एक सामान्य समस्या है तो इसे छिपाएँ।
एक्टिव कॉल बटन दिखाएं	हाँ/नहीं	फ़ोन मेनू में एक सक्रिय कॉल बटन जोड़ता है।	यदि उपयोगकर्ता कॉल स्क्रीन छोड़ देता है तो चल रही कॉल पर लौटने में मदद करता है।
मेरे संपर्क बटन दिखाएं	हाँ/नहीं	फ़ोन मेनू में मेरे कोन्टैक्ट्स दिखाता है।	फ़ोन मेनू को सरल बनाने के लिए छिपाएँ।
महत्वपूर्ण बटन दिखाएं	हाँ/नहीं	फ़ोन मेनू में तारांकित दिखाता है।	केवल पसंदीदा-कार्यप्रवाह के लिए उपयोगी।
नंबर डायल करें बटन दिखाएँ	हाँ/नहीं	फ़ोन मेनू में डायल नंबर दिखाता है।	छिपाएँ यदि उपयोगकर्ता को केवल सहेजे गए कोन्टैक्ट्स पर कॉल करनी चाहिए।
कोन्टैक्ट जोड़ने का बटन दर्शायें	हाँ/नहीं	फ़ोन मेनू में कोन्टैक्ट जोड़ें दिखाता है।	छिपाएँ यदि केवल एक देखभालकर्ता को कोन्टैक्ट्स जोड़ने चाहिए।
हाल की कॉल्स दिखाएँ	हाँ/नहीं	फ़ोन मेनू में हाल की कॉल्स दिखाता है।	कॉल-लॉग हटाने और समूहीकरण से संबंधित।

प्रीफेरेंस	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
द्वारा समूह कॉल लॉग आइटम	अक्षम; फ़ोन नंबर; फ़ोन नंबर और कॉल दिशा	कॉल-लॉग प्रविष्टियों को समूहबद्ध करता है।	समूहीकरण अव्यवस्था को कम करता है, खासकर उन फ़ोनों पर जिनमें कई बार-बार कॉल आती हैं।
डिलीट बटन दिखाएँ	हाँ/नहीं	कॉल-लॉग आइटम के लिए डिलीट बटन दिखाता है।	उन उपयोगकर्ताओं के लिए अक्षम करें जो गलती से इतिहास हटा सकते हैं।
छूटी हुई कॉल्स की अधिसूचना के लिए सिस्टम सेटिंग्स	कार्रवाई	मिस्ड कॉल के लिए Android नोटिफिकेशन सेटिंग्स खोलता है।	मिस्ड-कॉल नोटिफिकेशन की ध्वनि, कंपन और दृश्यता के लिए उपयोग करें।
डायलर बॉक्स में छोटे नंबर	हाँ/नहीं	डायल किए गए नंबरों को छोटा बनाता है ताकि अधिक अंक फिट हो सके।	लंबे नंबरों के लिए उपयोगी।
अधिक समय तक दबाने पर पूरा डायल किया गया नंबर डिलीट हो जाता है	हाँ/नहीं	डायल किए गए-नंबर फ़ील्ड को दबाए रखने से पूरा नंबर साफ़ हो जाता है।	तेजी से सुधार, लेकिन गलती से पूरा नंबर मिटा सकता है।
मिस्ड कॉल्स:	हाँ/नहीं	पूरे कॉल इतिहास से पहले छूटे हुए कॉल दिखाता है।	किसी छूटे हुए कॉल का विवरण खोलने पर उसे देखा गया के रूप में चिह्नित कर दिया जाता है। सभी को देखा गया चिह्नित करें से बाकी छूटे हुए कॉल भी देखे गए के रूप में चिह्नित हो जाते हैं।
कॉल दिखाएँ सिवाय:	कॉल के प्रकार चुनें	चुने गए प्रकार के कॉल को कॉल लॉग से छिपाता है।	इससे केवल यह बदलता है कि क्या दिखाया जाता है; कॉल ब्लॉक नहीं होते।
संख्या उपसर्ग बदलें	मूल उपसर्ग; नया उपसर्ग	कॉल करने से पहले नंबर के मेल खाने वाले उपसर्ग को बदलता है।	केवल वे नंबर बदले जाते हैं जो निर्धारित मूल उपसर्ग से शुरू होते हैं।

प्रीफेरेंस	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
संकेतों में दिखाएँ संवाद:	प्रतीक और कार्रवाइयाँ चुनें	डायलर के प्रतीक संवाद में क्या दिखेगा, यह चुनता है।	उपलब्ध कार्रवाइयों में क्लिपबोर्ड से चिपकाना और डायलर से बाहर निकलना शामिल हैं।
इनकमिंग कॉल फ़िल्टर	संपर्कों/तारांकित संपर्कों से जुड़े नियम; ब्लॉक किए गए नंबरों की सूची	चुने गए नियमों के अनुसार आने वाले कॉल ब्लॉक करता है।	इसके लिए BIG Phone का कॉल करने वाले की पहचान और स्पैम का पता लगाने वाला डिफ़ॉल्ट ऐप होना ज़रूरी है।
संभावित स्पैम कॉल	कोई कार्रवाई नहीं; जानकारी बटन दिखाएँ; अपने-आप अस्वीकार करें	जब Android किसी कॉल को संभावित स्पैम के रूप में पहचानता है, तो क्या करना है, यह चुनता है।	—
तुरंत स्वीकार सूची	फ़ोन नंबरों की सूची	उपयोगकर्ता की किसी कार्रवाई के बिना सूची में दिए गए नंबरों से आने वाले कॉल उठा लेता है।	कॉल ब्लॉक करने को प्राथमिकता दी जाती है। इसे तभी चालू करें जब उपयोगकर्ता चाहता हो कि ये कॉल अपने-आप उठा लिए जाएँ।
आउटगोइंग कॉल फ़िल्टर	संपर्कों/तारांकित संपर्कों से जुड़े नियम; ब्लॉक किए गए नंबरों की सूची	चुने गए नियमों के अनुसार BIG Phone से किए जाने वाले कॉल ब्लॉक करता है।	दूसरे ऐप से शुरू किए गए कॉल ब्लॉक करने के लिए कॉल को दूसरी ओर भेजने की अलग भूमिका ज़रूरी है। दूसरे ऐप से शुरू किए गए आपातकालीन कॉल ब्लॉक नहीं किए जा सकते।

संदेश

वरीयता	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
सिस्टम संदेश सूचना	हाँ/नहीं	Android नोटिफिकेशन बार में SMS नोटिफिकेशन दिखाता है।	व्यवहार Android संस्करण, नोटिफिकेशन अनुमति और ऐप गतिविधि पर निर्भर करता है।
ध्वनि और दृश्य विन्यास	कार्य	संदेश नोटिफिकेशन्स के लिए Android नोटिफिकेशन सेटिंग्स खोलता है।	ध्वनि, कंपन, लॉक-स्क्रीन डिस्प्ले और चैनल व्यवहार के लिए उपयोग करें।

वरीयता	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
लॉक स्क्रीन के ऊपर पूरी स्क्रीन	हाँ/नहीं	आने वाले SMS नोटिफिकेशन को लॉक स्क्रीन पर एक पूर्ण-स्क्रीन विंडो के रूप में दिखाता है।	Android पूर्ण-स्क्रीन नोटिफिकेशन अनुमति की आवश्यकता है।
पढ़ने के लिए चिह्नित करने के लिए स्वाइप करें	हाँ/नहीं	एक SMS को पढ़ा हुआ चिह्नित करता है जब उसकी नोटिफिकेशन स्वाइप करके हटा दी जाती है।	यदि नोटिफिकेशन गलती से खारिज हो सकती हैं तो अक्षम करें।
डिलवरी नोटिफिकेशन का अनुरोध करें	हाँ/नहीं	SMS डिलीवरी जानकारी का अनुरोध करता है।	कुछ मोबाइल ऑपरेटर डिलीवरी रिपोर्ट के लिए शुल्क ले सकते हैं।
संदेश भेजने / मिलने पर सूचना पॉपअप दिखाएं	हाँ/नहीं	SMS भेजने या डिलीवर होने पर एक पॉपअप दिखाता है।	त्रुटि पॉपअप हमेशा दिखाए जाते हैं। Android 11 या नए पर, ऐप द्वारा पॉपअप टेक्स्ट को बड़ा नहीं किया जा सकता है।
अभी कॉल करें बटन दिखाएँ	हाँ/नहीं	संदेश विवरण में 'अभी कॉल करें' दिखाता है।	प्रेषक को तुरंत कॉल करने के लिए उपयोगी।
उत्तर दें बटन दिखाएँ	हाँ/नहीं	संदेश विवरण में 'उत्तर दें' दिखाता है।	संदेश विवरण को केवल-पढ़ने योग्य बनाने के लिए छिपाएँ।
पुनः भेजें बटन दिखाएँ	हाँ/नहीं	संदेश विवरण में 'पुनः भेजें' दिखाता है।	SMS भेजने में विफलता के बाद उपयोगी।
आगे भेजें बटन दिखाएँ	हाँ/नहीं	संदेश विवरण में 'आगे भेजें' दिखाता है।	संदेश विकल्पों को सरल बनाने के लिए छिपाएँ।
डिलीट बटन दिखाएँ	हाँ/नहीं	संदेशों को हटाने की अनुमति देता है।	उन उपयोगकर्ताओं के लिए अक्षम करें जो गलती से SMS हटा सकते हैं।
भेजें बटन दिखाएँ	टेक्स्ट के ऊपर; स्क्रीन के नीचे; कीबोर्ड के ऊपर	चुनता है कि संदेश संपादक में भेजें बटन कहाँ दिखाई देता है।	"कीबोर्ड के ऊपर" भेजें बटन को टाइपिंग के करीब रखता है। "स्क्रीन के नीचे" ढूंढना आसान हो सकता है।
नंबर ब्लॉक करें:	कोई नहीं; जो कोन्टैक्ट्स में नहीं हैं; जो तारांकित नहीं हैं; सभी	प्रेषक द्वारा आने वाले SMS को फ़िल्टर करता है।	मजबूत फ़िल्टर महत्वपूर्ण संदेशों को छिपा सकते हैं। केवल तारांकित सख्त है और इसका सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए।

वरीयता	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
ब्लॉक सूची	कार्य/सूची	इस सूची में पतों से संदेशों को हमेशा अस्वीकार करता है।	ज्ञात अवांछित प्रेषकों के लिए उपयोग करें।
दोहरी सिम कार्ड को सपोर्ट	हाँ/नहीं	SMS भेजते समय SIM चयन दिखाता है।	केवल डुअल-SIM उपकरणों पर उपयोग करें।
फिक्स: मिस्सिंग संदेश दिखाएं	हाँ/नहीं	पुराने फ़ोन पर SMS डेटाबेस की गंभीर समस्याओं के लिए धीमे संगतता मोड का उपयोग करता है।	इसे केवल तभी चालू करें जब डेटाबेस की इन समस्याओं के कारण संदेश गायब हों।
संदेश प्रणाली (मैसेजिंग सिस्टम) की अनुमतियाँ	कार्य	आवश्यक Android मैसेजिंग अनुमतियों को खोलता या जाँचता है।	BIG SMS के पास आवश्यक SMS अनुमतियाँ होनी चाहिए और आमतौर पर डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप होना चाहिए।
कीबोर्ड के लिए लेआउट समायोजित करें	हाँ/नहीं	जब कीबोर्ड टेक्स्ट फ़ील्ड को ढक लेता है, तो लेआउट को छोटा करता है या उसे स्क्रॉल करने योग्य बनाता है।	यदि टाइप करते समय आपको संदेश का टेक्स्ट दिखाई नहीं देता है, तो इसे चालू करें।

SOS

वरीयता	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
SMS भेजें	हाँ/नहीं	SOS बटन दबाने के बाद स्वचालित रूप से एक SMS भेजता है।	स्वचालित रूप से तभी काम करता है जब BIG SMS डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप हो। अन्यथा SOS टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट SMS ऐप में कॉपी किया जा सकता है।
SMS फोन	फ़ोन नंबर टेक्स्ट फ़ील्ड	SOS SMS प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक फ़ोन नंबर सेट करता है।	परिवार या देखभालकर्ता नंबरों का उपयोग करें, Android प्रतिबंधों द्वारा ब्लॉक किए गए आपातकालीन-सेवा नंबरों का नहीं।
SMS टेक्स्ट	टेक्स्ट फ़ील्ड	SOS संदेश टेक्स्ट निर्धारित करता है।	संदेश को छोटा और स्पष्ट रखें।

वरीयता	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
SMS प्रतीक्षा	सेकंड	SOS SMS भेजने से पहले की देरी निर्धारित करता है।	उपयोगकर्ता को आकस्मिक सक्रियण रद्द करने का समय देता है।
GPS लोकेशन जोड़ें	हाँ/नहीं	उपलब्ध होने पर SOS SMS के अंत में GPS स्थान जोड़ता है।	GPS बाहर अधिक सटीक होता है। घर के अंदर यह अनुमानित या अनुपलब्ध हो सकता है।
GPS SMS भेजें	हाँ/नहीं	जब अधिक निश्चित स्थान उपलब्ध होता है तो एक और SMS भेजता है।	उपयोगी जब पहला संदेश GPS के सटीक स्थान प्राप्त करने से पहले भेजा जाता है।
कॉल	हाँ/नहीं	SOS बटन दबाने के बाद स्वचालित रूप से कॉल करता है।	आमतौर पर SOS SMS भेजे जाने के बाद उपयोग किया जाता है।
कॉल फोन	फ़ोन नंबर टेक्स्ट फ़ील्ड	कॉल करने के लिए नंबर निर्धारित करता है।	एक विश्वसनीय कोन्टैक्ट या देखभालकर्ता का उपयोग करें।
कॉल प्रतीक्षा	सेकंड	SMS भेजने के बाद कॉल से पहले कितनी देर प्रतीक्षा करनी है, यह निर्धारित करता है।	एक देरी आकस्मिक कॉल्स को कम करती है और SMS को पहले भेजने का समय देती है।

एप्लिकेशंस

वरीयता	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
हाल की एप्लिकेशंस को दिखाएँ	हाँ/नहीं	एप्लिकेशंस सूची में हाल ही में उपयोग किए गए ऐप्स दिखाता है।	एक सरल निश्चित ऐप्स सूची के लिए अक्षम करें।
हाल ही में उपयोग हुए एप्लीकेशन की गणना	number	निर्धारित करता है कि कितने हाल के ऐप्स प्रदर्शित किए जाते हैं।	कम हाल के ऐप्स सूची को सरल बनाते हैं।
अनुमति प्राप्त एप्लीकेशन	कार्य/सूची	आपको ऐप्स सूची से ऐप्स छिपाने की अनुमति देता है।	छिपे हुए ऐप्स अनइंस्टॉल नहीं होते हैं; उन्हें केवल BIG Launcher की ऐप्स सूची से हटा दिया जाता है।

वरीयता	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियां
खोज को शीर्ष पर दिखाएँ	हाँ/नहीं	ऐप सूची के शीर्ष पर खोज फ़ील्ड दिखाता है।	उन डिवाइसों पर खोज बटन दबाकर भी इसे टॉगल किया जा सकता है जिनमें यह होता है।
प्रीफेरेंस वाले आइटम दिखाएँ	न दिखाएँ; ऐप्स के ऊपर; ऐप्स के नीचे	ऐप सूची में BIG Launcher वरीयताएँ जोड़ता है।	हार्डवेयर/मेनू बटन रहित डिवाइसों पर या जब होम-स्क्रीन मेनू छिपा हो, तब उपयोगी है।
बेहतर एप खोज	हाँ/नहीं	केवल शुरुआत में ही नहीं, बल्कि ऐप नामों के भीतर टाइप किए गए टेक्स्ट को खोजता है।	उदाहरण: "book" खोजने पर "Facebook" मिल सकता है।

अनुकूलता फिक्सेस

इनका उपयोग तभी करें जब सूचीबद्ध समस्या दिखाई दे। कुछ BIG Launcher को धीमा कर सकते हैं या अधिक मेमोरी का उपयोग कर सकते हैं।

वरीयता	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियाँ
फिक्स: मेन्यू में मिसिंग आइकॉन्स	हाँ/नहीं	जब सूचियों में आइकनों के बजाय खाली वर्ग दिखाई देते हैं तो यह मदद करता है।	स्क्रॉलिंग को धीमा कर सकता है।
टॉक बैक: छवि बटन	हाँ/नहीं	TalkBack के लिए चित्र वाले बटनों के व्यवहार को समायोजित करता है।	जब TalkBack चित्र वाले बटनों की घोषणा गलत या भ्रमित करने वाले ढंग से करे, तब इसका उपयोग करें।
होम बटन (की) दबाने पर कैश को साफ कर दें	हाँ/नहीं	जब होम दबाया जाता है तो ऐप कैश साफ़ करता है।	मेमोरी-इंटेंसिव; बाहरी थीम समस्याओं में मदद कर सकता है।
आइकन्स की डीपीआई	पूर्व निर्धारित, नीचे, मध्य, ऊंचा, x ऊंचा, xx ऊंचा, xxx ऊंचा	आइकन रिज़ॉल्यूशन चुनता है।	उच्च DPI अधिक तीक्ष्ण दिखता है लेकिन अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है। कम DPI प्रदर्शन में मदद कर सकता है।

वरीयता	विकल्प या वर्तमान उदाहरण	यह क्या करता है	संबंधित सेटिंग्स और सावधानियाँ
ऐप को रीस्टार्ट करें	क्रिया	BIG Launcher को रीस्टार्ट करता है और कैश साफ़ करता है।	केवल तभी उपयोग करें जब अन्य समाधान विफल हो जाएँ।

भाग 14 — 🔧 समस्या निवारण

इनकमिंग कॉल पर कोई रिंगटोन नहीं

1. **प्रीफेरेंस** → **फ़ोन** → **फिक्स करें: नो रिंगटोन साउंड** चालू करें
2. अपने फ़ोन का वॉल्यूम और परेशान ना करें मोड जाँचें

SMS संदेश प्राप्त नहीं हो रहे

1. सुनिश्चित करें कि BIG SMS डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप के रूप में सेट है।
2. जाँचें कि Android की सेटिंग में BIG SMS को SMS से जुड़ी ज़रूरी अनुमतियाँ मिली हुई हैं।
3. अपना फ़ोन रीस्टार्ट करें।

इनकमिंग कॉल के दौरान काली स्क्रीन

1. सुनिश्चित करें कि BIG Phone डिफ़ॉल्ट कॉलिंग ऐप है (सेटअप के चरण)।
2. BIG Launcher में **प्रीफेरेंस** → **फ़ोन** → **आने वाली कॉल को इस रूप में दिखाएं:** खोलें और **कॉल स्क्रीन - यदि आपका Android इसे अनुमति देता है। यदि नहीं, तो हेड-अप अधिसूचना दिखाएं।** चुनें
3. अगर कॉल स्क्रीन अब भी नहीं दिखती है, तो **प्रीफेरेंस** → **फ़ोन** → **फिक्स: रिंगिंग पर तुरंत कोई कॉल स्क्रीन नहीं** खोलें और अपने फ़ोन के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें।

थ्रेड में गायब संदेश

अगर पुराने फ़ोन पर SMS डेटाबेस की गंभीर समस्याओं के कारण संदेश गायब हैं, तो **प्रीफेरेंस** → **संदेश** खोलें और **फिक्स: मिस्सिंग संदेश दिखाएं** चालू करें।

डुप्लिकेट संदेश

सुनिश्चित करें कि BIG SMS डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप है। अगर संदेश अब भी दो बार दिखते हैं, तो अपने फ़ोन के मॉडल, Android के संस्करण और BIG SMS के संस्करण की जानकारी के साथ सहायता टीम से संपर्क करें।

BIG Launcher धीमा है या क्रैश हो रहा है

अगर BIG Launcher की एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने में समय लगता है, तो **प्रीफेरेंस** → **स्क्रीन के विकल्प** खोलें और **स्क्रीन नेविगेट करने के लिए स्वाइप का प्रयोग करें** बंद करें।

होम बटन (की) दबाने पर कैश को साफ कर दें का उपयोग केवल बाहरी थीम से जुड़ी समस्याओं के लिए करें, गति बढ़ाने की सामान्य सेटिंग के रूप में नहीं: इसमें बहुत अधिक मेमोरी इस्तेमाल होती है।

अगर BIG Launcher बार-बार बंद हो रहा है या कोई त्रुटि दिखा रहा है, तो सहायता के सामान्य अनुरोध में दिए गए **BIG Launcher बार-बार बंद हो रहा है** के चरणों का पालन करें। समस्या निवारण के सामान्य उपाय के तौर पर ऐप का डेटा साफ़ न करें और न ही ऐप को दोबारा इंस्टॉल करें; इससे आपका सेटअप मिट सकता है।

बैटरी तेज़ी से खत्म हो रही है

अपने फ़ोन की **बैटरी** सेटिंग खोलें और बैटरी के उपयोग की सूची में देखें कि कौन-सा ऐप बैटरी इस्तेमाल कर रहा है।

अगर BIG Launcher, BIG Phone या BIG SMS की बैटरी खपत असामान्य रूप से अधिक दिखती है, तो ऐप के नाम, अपने फ़ोन के मॉडल, Android और ऐप के संस्करणों तथा बैटरी के उपयोग की सूची के स्क्रीनशॉट के साथ **contact@biglauncher.com** पर संपर्क करें। बैटरी बचाने के सामान्य उपाय के तौर पर कॉल या संदेशों की सूचनाएँ बंद न करें।

पासवर्ड भूल गए

पासवर्ड वापस पाने का कोई विकल्प नहीं है। ऐप का डेटा साफ़ करने या BIG Launcher को दोबारा इंस्टॉल करने से पहले **contact@biglauncher.com** पर संपर्क करें।

दोबारा इंस्टॉल करने से आपका कॉन्फ़िगरेशन रीसेट हो जाता है। खरीदारी बहाल करने से सशुल्क सुविधाओं का उपयोग फिर से मिल जाता है, लेकिन आपकी हटाई गई सेटिंग बहाल नहीं होतीं।

"गतिविधियाँ न रखें" से जुड़ी समस्या का समाधान

> 🎬 **देखें:** "Don't Keep Activities" ठीक करें

कुछ बैटरी गाइड डेवलपर विकल्पों में "Don't keep activities" सक्षम करने की सलाह देते हैं। यह BIG Launcher को **पूरी तरह से तोड़ देता है**।

1. **प्रणाली सेटिंग्स** → **डेवलपर विकल्प** → **"गतिविधियाँ न रखें"** खोजें
2. **सुनिश्चित करें कि यह बंद है**
3. यदि डेवलपर विकल्प दिखाई नहीं दे रहा: **फ़ोन के बारे में** → **सॉफ़्टवेयर जानकारी** → **बिल्ड नंबर** 7 बार टैप करें

नोटिफिकेशन समस्याएं

अगर आपको सूचनाएँ नहीं मिल रही हैं: 1. **Android की सेटिंग** → **ऐप्स** → BIG SMS/BIG Phone → **सूचनाएँ** जाँचें (सभी चालू करें) 2. BIG ऐप्स के लिए **बैटरी ऑप्टिमाइज़ेशन** बंद करें 3. **परेशान न करें** मोड जाँचें

डिवाइस-विशिष्ट समस्याएं

फ़ोन ब्रांड	आम समस्या	समाधान
सैमसंग	डुप्लिकेट SMS	जाँचें कि संदेश दो बार आ रहा है या केवल उसकी सूचना; अगर संदेश दो बार आ रहे हैं, तो सहायता टीम से संपर्क करें
सैमसंग	कॉल पर काली स्क्रीन	कॉल स्क्रीन का मोड चुनने और अपने डिवाइस के लिए दिए गए समाधान को खोलने के लिए ऊपर दिए गए आने वाली कॉल के दौरान काली स्क्रीन वाले चरणों का पालन करें।
Sony Xperia	आइकन की जगह खाली वर्ग	"फिक्स: मेन्यू में मिसिंग आइकॉन्स" सक्षम करें
Motorola	काली नेविगेशन पट्टी चालू करने के बाद ऐप क्रैश होता है	**प्रीफेरेंस** → **रूप-रंग** → **काली नेविगेशन पट्टी** बंद करें।

फ़ोन ब्रांड	आम समस्या	समाधान
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	नोटिफिकेशन ब्लॉक	BIG ऐप्स को "संरक्षित ऐप्स" में जोड़ें या "बैटरी ऑप्टिमाइज़ेशन" अक्षम करें

भाग 15 — 📬 सहायता और समर्थन

संपर्क जानकारी

- **ईमेल:** contact@biglauncher.com
- **वेबसाइट** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

सहायता से संपर्क करने से पहले

कृपया प्रदान करें: 1. आपका **फ़ोन मॉडल** (जैसे Samsung Galaxy S21) 2. **Android वर्शन** (सेटिंग्स → फ़ोन के बारे में) 3. **BIG Launcher वर्शन** (देखें ऐप वर्शन देखना) 4. समस्या का **विवरण** 5. आपने पहले से क्या प्रयास किए हैं

आम सहायता अनुरोध

समस्या	समाधान
मेरी खरीदारी सक्रिय नहीं हुई है	उस Google खाते का उपयोग करें जिससे खरीदारी की गई थी। **BIG Apps Suite PREMIUM** के लिए **BIG Launcher** खोलें; किसी एक ऐप की खरीदारी के लिए वह ऐप खोलें। **प्रीफेरेंस → पूर्ण संस्करण खरीदें / रीफ्रेश करें → खरीदारी पुनर्स्थापित करें** पर जाएँ। यदि खरीदारी अब भी बहाल नहीं होती है, तो अपनी Google Play ऑर्डर आईडी के साथ **contact@biglauncher.com** पर ईमेल करें।

समस्या	समाधान
आने वाली कॉल पर BIG Phone की कॉल स्क्रीन नहीं दिखती	1. सेटअप के इन चरणों का पालन करके **BIG Phone** को डिफ़ॉल्ट कॉलिंग ऐप बनाएँ। 2. **BIG Launcher** में **प्रीफेरेंस → फ़ोन → आने वाली कॉल को इस रूप में दिखाएं:** खोलें और **कॉल स्क्रीन - यदि आपका Android इसे अनुमति देता है। यदि नहीं, तो हेड-अप अधिसूचना दिखाएं।** चुनें। 3. यदि कॉल स्क्रीन अब भी नहीं दिखती है, तो उसी **फ़ोन** सेटिंग में **फिक्स: रिंगिंग पर तुरंत कोई कॉल स्क्रीन नहीं** पर टैप करें और निर्देशों का पालन करें।
BIG Launcher बार-बार बंद हो जाता है	1. यदि **Android सेटिंग → डेवलपर विकल्प** में **गतिविधियाँ बनाए न रखें** चालू है, तो इसे बंद करें (निर्देश)। 2. Google Play में BIG Launcher खोलें और यदि **अपडेट** उपलब्ध हो, तो उस पर टैप करें। 3. यदि यह अब भी बंद हो जाता है, तो अपने फ़ोन के मॉडल, Android और BIG Launcher के संस्करणों और ऐप बंद होते समय आप क्या कर रहे थे, इस जानकारी के साथ **contact@biglauncher.com** पर ईमेल करें। सहायता टीम से संपर्क करने से पहले ऐप का डेटा न मिटाएँ और न ही ऐप दोबारा इंस्टॉल करें; इससे आपका सेटअप मिट सकता है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट A: जेस्चर और नियंत्रण संदर्भ

क्रिया	यह क्या करता है
एक बार टैप	चुनें या सक्रिय करें
लॉन्ग प्रेस (दबाए रखें)	यदि **लॉन्ग प्रेस पर पॉपअप करें** चालू है, तो विवरण दिखाएँ; यदि **लॉन्ग प्रेस पर बोलें** चालू है, तो उसे बोलकर पढ़ें। दोनों विकल्प **प्रीफेरेंस → सुलभता** में हैं।
बाएं/दाएं स्वाइप	स्क्रीन बदलें (यदि स्वाइप सक्षम है)
होम बटन	BIG Launcher पर लौटें
बैक बटन	पिछली स्क्रीन पर जाएं
मेनू बटन	प्रीफेरेंस खोलें (फिजिकल बटन वाले फ़ोन)

परिशिष्ट B: समर्थित भाषाएँ (70)

BIG Launcher 6.2.0 में ऐप के लिए 70 भाषाएँ उपलब्ध हैं। **प्रीफेरेंस** → **भाषा चुनें** में ऐप की भाषा Android सिस्टम की भाषा से स्वतंत्र रूप से चुनी जा सकती है।

भाषा कोड: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

दाएँ से बाएँ लिखी जाने वाली भाषाएँ जैसे अरबी, हिब्रू, फ़ारसी और उर्दू, जहाँ उपयुक्त हो, एक मिरर किए गए इंटरफ़ेस का उपयोग करती हैं।

परिशिष्ट C: अनुमतियों की व्याख्या

अनुमति	क्यों आवश्यक है
कॉन्टैक्ट्स	आपके कोन्टैक्ट्स और फ़ोटो दिखाना
फ़ोन	कॉल करना और प्राप्त करना
SMS	संदेश भेजना और प्राप्त करना
स्टोरेज	फ़ोटो और बैकअप फ़ाइलें सहेजना
कैमरा	कोन्टैक्ट फ़ोटो लेना
लोकेशन	SOS आपातकालीन GPS
माइक्रोफ़ोन	फ़ोन कॉल

> 🔒 आपका डेटा **कभी नहीं** एकत्र किया जाता है या ऑनलाइन भेजा जाता है। सब कुछ आपके फ़ोन पर ही रहता है।

परिशिष्ट D: Android संगतता

BIG Launcher, BIG Phone और BIG SMS के वर्तमान संस्करणों के लिए Android 6.0 या उसके बाद का संस्करण आवश्यक है। ऐप के पुराने संस्करण Android के पुराने संस्करणों पर काम कर सकते हैं।

परिशिष्ट E: त्वरित संदर्भ कार्ड

वरिष्ठों के लिए: - 🟢 हरा बटन = फ़ोन कॉल - 🟡 पीला बटन = संदेश - 🔴 लाल बटन = आपातकालीन SOS - ✨ ब्लिंकिंग = कुछ नया (संदेश या कॉल) - ⋮ तीन बिंदु = सेटिंग्स

देखभालकर्ताओं के लिए: 1. परिवार के फ़ोन नंबरों के साथ SOS सेट करें 2. आवश्यक हो तो पासवर्ड सुरक्षा सक्षम करें 3. साथी ऐप्स इंस्टॉल करें (BIG Phone, BIG SMS) 4. तीनों को डिफ़ॉल्ट ऐप के रूप में सेट करें 5. उपयोगकर्ता के साथ सब कुछ परीक्षण करें 6. सुरक्षा के लिए हटाना अक्षम करें

परिशिष्ट F: वीडियो ट्यूटोरियल

सभी वीडियो youtube.com/@big_launcher पर उपलब्ध हैं

विषय	लिंक
BIG Launcher इंस्टॉल करें	देखें
डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सेट करें	देखें
डिफ़ॉल्ट फ़ोन/SMS ऐप सेट करें	देखें
स्क्रीन जोड़ें और बटन कस्टमाइज़ करें	देखें
बटन कस्टमाइज़ करें	देखें
बटन पर कोन्टैक्ट असाइन करें	देखें
WhatsApp कोन्टैक्ट असाइन करें	देखें
बटन ब्लिंकिंग	देखें
SMS ब्लिंकिंग ठीक करें	देखें
इतिहास/SMS/कोन्टैक्ट हटाएं	देखें
प्रीफेरेंस दिखाएं	देखें
फुल वर्शन खरीदें	देखें
लाइसेंस पुनर्स्थापित करें	देखें
कीमत की जानकारी	देखें

विषय	लिंक
पासवर्ड सुरक्षा	देखें
कॉल मेनू सरल बनाएं	देखें
फ़ोन/एसएमएस में प्राथमिकताएँ छिपाएँ	देखें
डिफ़ॉल्ट ऑडियो डिवाइस	देखें
सेटिंग्स विरासत	देखें
वर्शन देखें	देखें
SMS नोटिफिकेशन (Android 10+)	देखें
"गतिविधियाँ बनाए न रखें" की समस्या ठीक करें	देखें
अकाउंट में क्रेडिट कार्ड जोड़ें	देखें
फ्री वर्शन सीमाएँ	देखें
प्रचार (अंग्रेज़ी)	देखें

मार्गदर्शिका संस्करण *6.2.0* | *© 2025 2BIG s.r.o.* | सर्वाधिकार सुरक्षित।

नवीनतम अपडेट और सहायता के लिए, *biglauncher.com* पर जाएँ