📱 BIG Launcher ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା

ସଂସ୍କରଣ 6.2.0 | ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ

📖 ସୂଚୀପତ୍ର

1. ଆରମ୍ଭ କରିବା
2. ମୂଳ ପରଦା
3. ଫୋନ୍ ଓ କଲ୍ କରିବା
4. ଯୋଗାଯୋଗ
5. ବାର୍ତ୍ତା (SMS)
6. ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓ ବଟନ୍
7. ଥିମ୍ ଓ ରୂପସଜ୍ଜା
8. ଏସ୍ଓଏସ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା
9. ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
10. ଅଭିଗମ୍ୟତା
11. ଆପ୍ସ
12. ସେଟିଂସ୍ ଓ ସିଷ୍ଟମ୍
13. ସେଟିଂସ୍ ସୂଚନା
14. ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
15. ସହାୟତା ଓ ସାହାଯ୍ୟ
16. ପରିଶିଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ

ଭାଗ 1 — 🚀 ଆରମ୍ଭ କରିବା

BIG Launcher କ'ଣ?

BIG Launcher ଆପଣଙ୍କ Android ଫୋନ୍‌ର ଜଟିଳ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବଦଳରେ ଏକ ସରଳ, ସହଜରେ ପଢ଼ିହେଉଥିବା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦିଏ। ଛୋଟ ଆଇକନ୍ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମେନୁ ବଦଳରେ, ଆପଣ **ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଥିବା ବଡ଼ ବଟନ୍** ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଦେଖି ଓ ଦବାଇ ହୁଏ।

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** BIG Launcher ପ୍ରଚାର ଭିଡିଓ (ଇଂରାଜୀ)

BIG Launcher କାହା ପାଇଁ?

- ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଲାଗେ
- ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ଥିବା ବା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି
- ଶାରୀରିକ ଚଳନରେ ଅସୁବିଧା ଥିବା, ଆଲ୍‌ଜାଇମର୍ସ କିମ୍ବା ପାର୍କିନ୍‌ସନ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି
- ଯିଏ ବି ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ଚାପମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି

BIG Apps Suite

BIG Launcher ଦୁଇଟି ସହଯୋଗୀ ଆପ୍ ସହିତ ମିଶି କାମ କରେ:

ଆପ୍	ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
BIG Launcher	ବଡ଼ ବଟନ୍ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍
BIG Phone	ବଡ଼ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପରିଚାଳନା କରେ
BIG SMS	ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ପାଠ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଏ ଓ ଗ୍ରହଣ କରେ

ଆପଣଙ୍କୁ BIG Phone ଓ BIG SMS ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ (ମାର୍ଚ୍ଚ2019 ଠାରୁ Google Play ଷ୍ଟୋର୍‌ର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ)।

ମାଗଣା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣର ତୁଳନା

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** ମାଗଣା ସଂସ୍କରଣର ସୀମାବଦ୍ଧତା

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ	ମାଗଣା ସଂସ୍କରଣ	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ
ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ହେଉଥିବା ବଟନ୍	କେବଳ ଡାହାଣ ସ୍ତମ୍ଭ	ସମସ୍ତ ବଟନ୍
ଅତିରିକ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍	ସର୍ବାଧିକ 5	ଅସୀମିତ
ପାସୱାର୍ଡ ସୁରକ୍ଷା	ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ	ଉପଲବ୍ଧ
କଲ୍ ଇତିହାସର ଏଣ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକ	କେବଳ ସଦ୍ୟତମ 5ଟି	ଅସୀମିତ
ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କଥୋପକଥନଗୁଡ଼ିକ	କେବଳ ସଦ୍ୟତମ 5ଟି	ଅସୀମିତ
କଲ୍ ସମୟରେ କୀପ୍ୟାଡ୍	ନିଷ୍କ୍ରିୟ	ଉପଲବ୍ଧ
ବାର୍ତ୍ତାରେ ବିଜ୍ଞାପନ	20 ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପରେ ଲିଙ୍କ୍ ଯୋଡ଼ାଯାଏ	କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ନାହିଁ

ସଂସ୍ଥାପନ

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** BIG Launcher କିପରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ

1. ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ରେ **Google Play ଷ୍ଟୋର୍** ଖୋଲନ୍ତୁ ।
2. **"BIG Launcher"** ଖୋଜନ୍ତୁ ।
3. **ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ** ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।
4. ଆପ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ **ଖୋଲନ୍ତୁ** ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।

BIG Phone ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା

1. ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ **ଫୋନ୍** ବଟନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
2. **"ଫୋନ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ"** ବାଛନ୍ତୁ ।
3. Google Play Store ପୃଷ୍ଠାରେ **ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ୍** ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
4. ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ୍ ହେବା ପରେ, **ଖୋଲନ୍ତୁ** ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।

5. ମଗାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁମତି(କଲ୍ ସମ୍ପର୍କକଲ୍ ରେକର୍ଡ଼) ଦିଅନ୍ତୁ — ଏଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଆପ୍ କାମ କରିବ ନାହିଁ

BIG SMS ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା

1. ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ **ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡିକ** ବଟନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
2. **"ବାର୍ତ୍ତା ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ"** ବାଛନ୍ତୁ
3. Google Play Store ପୃଷ୍ଠାରେ **ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ୍** ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ
4. ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ୍ ହେବା ପରେ, **ଖୋଲନ୍ତୁ** ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ
5. ପଚରାଗଲେ, **BIG SMS**କୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଫଲ୍ଟ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ଆପ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ — **ହଁ** ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ

ସେଟଅପ୍ ସହାୟକ

ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର BIG Launcher ଖୋଲିବାବେଳେ, ଏକ ସେଟଅପ୍ ସହାୟକ ମୌଳିକ ସେଟିଂଗୁଡ଼ିକ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ:

ପଦକ୍ଷେପ 1: ଭାଷା



- ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ର ଭାଷା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଚୟନ ହୁଏ
- ଆପଣ ପସନ୍ଦ → ଭାଷା ଚୟନ କରନ୍ତୁ | ରେ ନିଜେ ଆପ୍‌ର ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ
- ପୁରୁଣା ଫୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକ ବିଶେଷ ଅକ୍ଷର ଦେଖାଯାଇ ନ ପାରେ

ପଦକ୍ଷେପ 2: ଅକ୍ଷର ଆକାର



- **ଡିଫଲ୍ଟ** — ସାଧାରଣ ଆକାର (ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପାରିସ କରାଯାଏ)
- **ବଡ** — ସହଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର
- **ସବୁଠାରୁ ବଡ** — ସର୍ବାଧିକ ଆକାର (ଗୁରୁତର ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ)

ପଦକ୍ଷେପ 3: ରଙ୍ଗ ଥିମ୍



- **ହାଲୁକା (ଡିଫଲ୍ଟ)** — ଧଳା ପୃଷ୍ଠଭୂମିକଳା ଅକ୍ଷର
- **ଅନ୍ଧାର** — କଳା ପୃଷ୍ଠଭୂମିଧଳା ଅକ୍ଷର (ରାତିରେ ପଢ଼ିବା ସହଜ)
- **ନୀଳ** — ହାଲୁକା ନୀଳ ଥିମ୍ (ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିବାରେ ଅସୁବିଧା ଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ)

ପଦକ୍ଷେପ 4: ବିଲୋପ କରିବାର ଅନୁମତି



- କଲ୍ ଇତିହାସ, SMS ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲୋପ କରିବାର ଅନୁମତି ସକ୍ରିୟ କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ ।
- ଭୁଲବଶତଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ହଟାଇ ଦେଇପାରୁଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ **ବିଲୋପ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।**
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକଳ୍ପ ତଳେ ଥିବା ବାକ୍ସରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି **ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ।** କିମ୍ବା **ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।** ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ପଦକ୍ଷେପ 5: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ



- ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଜ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
- ଯୋଗାଯୋଗ, କଲ୍ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ BIG Launcher ଅନୁମତି ମାଗିବ
- ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ପଠାଯିବା — **କେବେ ନୁହେଁ**

BIG Launcher କୁ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ସେଟ୍ କରିବା

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** BIG Launcher କୁ କିପରି ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ସେଟ୍ କରିବେ

ଆପଣ **ଘର** ବଟନ୍ ଦବାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲଞ୍ଚର୍ ଚୟନ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ:

1. ତାଲିକାରୁ **BIG Launcher** ଚୟନ କରନ୍ତୁ
2. **"ସର୍ବଦା"** କିମ୍ବା **"ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ"** ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ

ଯଦି ଏହି ମେନୁ ଦେଖା ନ ଯାଏ: 1. **ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍ସ** → **ଆପ୍ସଗୁଡ଼ିକ** → **ଡିଫଲ୍ଟ ଆପ୍ସଗୁଡ଼ିକ** → **ମୂଳ ପରଦା** | ଖୋଲନ୍ତୁ 2. **BIG Launcher** ଚୟନ କରନ୍ତୁ

ଡିଫଲ୍ଟ ଫୋନ୍ ଏବଂ SMS ଆପ୍ ସେଟ୍ କରିବା

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** ଡିଫଲ୍ଟ ଫୋନ୍/SMS ଆପ୍ କିପରି ସେଟ୍ କରିବେ

ଡିଫଲ୍ଟ କଲ୍ ଆପ୍ ଭାବେ BIG Phone

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ | BIG Phone ଖୋଲନ୍ତୁ → ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଚରାଗଲେ **ହଁ** ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।

ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ 1. **ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍ସ** → **ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ** କୁ ଯାଆନ୍ତୁ 2. ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ (⋮) ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ → **ଡିଫଲ୍ଟ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ** 3. **କଲ୍ ଆପ୍** ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ → **ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ BIG Phone** ଚୟନ କରନ୍ତୁ

ଡିଫଲ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଆପ୍ ଭାବେ BIG SMS

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ | BIG SMS ଖୋଲନ୍ତୁ → ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଚରାଗଲେ **ହଁ** ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।

ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ 1. **ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍ସ** → **ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ** → ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ (⋮) → **ଡିଫଲ୍ଟ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ** କୁ ଯାଆନ୍ତୁ 2. **ବାର୍ତ୍ତା ଆପ୍** ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ → **ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ BIG SMS** ଚୟନ କରନ୍ତୁ

> ⚠️ **ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ** କେବଳ ଡିଫଲ୍ଟ ଫୋନ୍ ଆପ୍ ଆସୁଥିବା କଲ୍‌ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଇପାରେ ଏବଂ କଲ୍ ଇତିହାସକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରେ। କେବଳ ଡିଫଲ୍ଟ SMS ଆପ୍ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇପାରେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ।

ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ କିଣିବା

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** କିପରି କିଣିବେ | ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା

ଆମର ମୂଲ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ସମସ୍ତ ଏକକ-ଆପ୍ ଏବଂ BIG Apps Suite PREMIUM ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ।

ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବା

1. ଘଣ୍ଟା ପାଖରେ ଥିବା ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ (⋮) ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ → **ପସନ୍ଦ**
2. **ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ କିଣ / ସତେଜ କର |** ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
3. ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ

4. ଆପଣ ଗୋଟିଏ BIG ଆପ୍ ଅଲଗାରେ କିଣିପାରିବେ, କିମ୍ବା BIG Apps Suite PREMIUM ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଇଟ୍ ଅନଲକ୍ କରିପାରିବେ।

ମାସିକ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଦସ୍ୟତା, ଯାହା ବାତିଲ ନ କଲେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ନବୀକରଣ ହୁଏ। ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପୂରା ବର୍ଷର ଦେୟ ନିଆଯାଏ। ଆଜୀବନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକକାଳୀନ କ୍ରୟ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁନଃପୁନଃ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଉପଲବ୍ଧ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ **ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ** ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।

ନୂଆ **BIG Apps Suite PREMIUM** ଗ୍ରାହକମାନେ **ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର 7-ଦିନିଆ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବହାର** ପାଆନ୍ତି। ଏକ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଅବଧି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବାତିଲ ନ କଲେ, Google Play ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ କରେ।

ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ଆଜୀବନ କ୍ରୟଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ କିଣାଯାଇଥିବା ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ।

କିଣିବା

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** ପାଇଁ **BIG Launcher** ଖୋଲନ୍ତୁ। କେବଳ BIG Phone କିମ୍ବା BIG SMS କିଣିବା ପାଇଁ ସେହି ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ।
2. **ପସନ୍ଦ** → **ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ କିଣ / ସତେଜ କର |** ଖୋଲନ୍ତୁ।
3. ଆପଣ ଚୁଣ୍ଟିବା ଯୋଜନା ଚୟନ କରନ୍ତୁ। BIG Launcher ରେ, ସୁଇଟ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ କେବଳ BIG Launcher ପାଇଁ ଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା କରିବାକୁ **ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ** ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ **ମୋର ମାଗଣା ଟ୍ରାୟାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ** ପ୍ରସ୍ତାବଟି ବାର୍ଷିକ ସୁଇଟ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଟେ।
4. Google Play ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଦେୟ ରାଶିବିଲିଂ ଅବଧି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବହାରର କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲେ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ କ୍ରୟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
5. ଆପ୍‌କୁ ଫେରନ୍ତୁ। ସୁଇଟ୍ କିଣିଥିଲେ, **BIG Phone** ଏବଂ **BIG SMS** ର ଲାଇସେନ୍ସ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ BIG Launcher ରୁ ଖୋଲନ୍ତୁ।

> ⚠️ **ଆପଣଙ୍କ Google Play ରସିଦ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ।** ଏଥିରେ ଅର୍ଡର୍ ଆଇଡି ଥାଏ, ଯାହାକୁ କ୍ରୟ ଚିହ୍ନଟ ନ ହେଲେ ସହାୟତା ଦଳ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ।

ସଦସ୍ୟତା ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆପ୍‌ରେ ଏହା କିଣିଥିଲେ ସେହି ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ: ସୁଇଟ୍ ପାଇଁ BIG Launcher, କିମ୍ବା ଏକକ-ଆପ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ କିଣିଥିବା ଆପ୍। **ପସନ୍ଦ** → **ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ କିଣ / ସତେଜ କର |** → **ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ** କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। Google Play ରେ ସଦସ୍ୟତା ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନବୀକରଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚୁଣ୍ଟିଲେ **ସଦସ୍ୟତା ବାତିଲ କରନ୍ତୁ** ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ଆଜୀବନ ଯୋଜନା କିଣିଲେ ଚାଲୁଥିବା ସଦସ୍ୟତା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବାତିଲ ହୁଏ **ନାହିଁ**। ଆଜୀବନ କ୍ରୟ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଦସ୍ୟତା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନ ଥିଲେ ତାହାକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ **ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ** ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଆପଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** କିଣିଥିବା ସୁବିଧା କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ

ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣର ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ:

1. ଫୋନ୍‌କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। **Google Play**ରେ **ମୂଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା Google ଖାତା** ବାଛନ୍ତୁ।
2. **BIG Apps Suite PREMIUM** ପାଇଁ **BIG Launcher** ଖୋଲନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଆପ୍ କିଣିଥିଲେ, ଆପଣ କିଣିଥିବା ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ: **BIG Launcher**, **BIG Phone** କିମ୍ବା **BIG SMS**।
3. **ପସନ୍ଦ** ଖୋଲନ୍ତୁ: BIG Launcherରେ ଘଣ୍ଟା ପାଖରେ ଥିବା ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ **ପସନ୍ଦ**କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ: BIG Phone କିମ୍ବା BIG SMSରେ **ପସନ୍ଦ** ବଟନ୍‌କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
4. **ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ କିଣ / ସତେଜ କର |**କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ **କ୍ରୟଗୁଡିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ**କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
5. **BIG Apps Suite PREMIUM** ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ BIG Launcherକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଲାଇସେନ୍ସ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ BIG Launcherରୁ **BIG Phone** ଖୋଲନ୍ତୁ। ଫେରିଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ BIG Launcherରୁ **BIG SMS** ଖୋଲନ୍ତୁ।

ଗୋଟିଏ ଆପ୍‌ର କ୍ରୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ କେବଳ ସେହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁବିଧା ଫେରିମିଳେ। କୌଣସି ଆପ୍ ପୁନଃସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ କିମ୍ବା ନୂଆ ଫୋନ୍‌କୁ ବଦଳାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।

ଯଦି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ, Google Play ମୂଳ Google ଖାତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ **ପସନ୍ଦ** → **ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ କିଣ / ସତେଜ କର |** → **ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ** ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦସ୍ୟତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତଥାପି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ Google Play ଅର୍ଡର୍ ପରିଚୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ **contact@biglauncher.com**କୁ ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ।

ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କିଣିବା

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** ଅନ୍ୟ ଏକ ଖାତାରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିପରି ଯୋଡ଼ିବେ

ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟ କାହାର ଫୋନ୍‌ରେ ଆଜୀବନ ଯୋଜନା କିଣିବା ପାଇଁ

1. ତାଙ୍କ ଫୋନ୍‌ରେ, କ୍ରୟର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଥିବା Google ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ Google Play → Payment methods ଖୋଲନ୍ତୁ।
2. ନିଜ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ।

3. ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ପାଇଁ ଆଜୀବନ କ୍ରୟ କରିବାକୁଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ।BIG Apps Suite PREMIUM ପାଇଁ ଆଜୀବନ ଯୋଜନା କିଣିବାକୁBIG Launcher ଖୋଲନ୍ତୁ।
4. ପସନ୍ଦ → ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ କିଣ / ସତେଜ କର | → **ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ** ଖୋଲନ୍ତୁ।ଆଜୀବନ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ Google Play ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା କ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।
5. କ୍ରୟ ପରେ, Google Play → Payment methods → More payment settings କୁ ଫେରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନିଜ କାର୍ଡ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ।

କାର୍ଡ ହଟାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜୀବନ କ୍ରୟ ସକ୍ରିୟ ରହେ।

ଭାଗ 2 — 🏠 ମୁଖ୍ୟ ପରଦା

ମୁଖ୍ୟ ପରଦାର ବିନ୍ୟାସ



ମୁଖ୍ୟ ପରଦାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ:

- **ଉପର ପଟି** ଘଣ୍ଟା, ତାରିଖ, ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ତର, ସିଗ୍ନାଲ୍ ଶକ୍ତି
- **ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ:** ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଛଅଟି ବଡ଼ ବଟନ୍
- **ମେନୁ** ସେଟିଂସ୍ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ପାଖରେ ଥିବା ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ :)

ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଛଅଟି ବଟନ୍

ବଟନ୍	ଆଇକନ୍	ଏହା କ'ଣ କରେ
ଫୋନ୍	ସବୁଜ	ଯୋଗାଯୋଗ ତାଲିକା, ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କରିବା ସୁବିଧା ଓ କଲ୍ ଇତିହାସ ଖୋଲନ୍ତୁ
ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡିକ	ହଳଦିଆ	ପାଠ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପଠାନ୍ତୁ
କ୍ୟାମେରା |	—	ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ
ଗ୍ୟାଲେରୀ	—	ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ
SOS	ନାଲି	ଜରୁରୀକାଳୀନ କଲ୍ କରିବା ଓ ପାଠ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇବା
ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ	—	ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ

ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଜ୍ଜା ବିକଳ୍ପ

ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଜ୍ଜାର ଉଦାହରଣ:



ବିନ୍ୟାସ	ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ	ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ
3×5	15ଟି ବଟନ୍	ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଅଧିକ ସର୍ଟକଟ୍
3×4	12ଟି ବଟନ୍	ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଅଧିକ ବଟନ୍
3×3	9ଟି ବଟନ୍	ଅଧିକ ବଡ଼ ବଟନ୍
2×4	8ଟି ବଟନ୍	ଆହୁରି ବଡ଼ ଅକ୍ଷର
2×2	4ଟି ବଟନ୍	ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି
1×1	1ଟି ବଟନ୍	ଏକକ-କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଡ୍





⚠️ **1×1 ଓ 2×2 ସଜ୍ଜା ବିଷୟରେ ସତର୍କବାଣୀ:** ଏହି ସଜ୍ଜାଗୁଡ଼ିକରେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ମେନୁ ଲୁଚି ରହେ। ତଳ ବାମପଟ ବଟନ୍(2×2) କିମ୍ବା ଏକମାତ୍ର ବଟନ୍(1×1) ଆପେଆପେ ପସନ୍ଦର ସର୍ଟକଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ବଦଳାଇଲେ, ସେଟିଂସ୍ ଖୋଲିବାର ସୁବିଧା ହରାଇପାରନ୍ତି। **ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରବେଶ:** ଉପର ବାମପଟ ବଟନ୍‌କୁ **30 ସେକେଣ୍ଡ** ଧରି ଚାପି ରଖନ୍ତୁ।

ଲମ୍ବା ଓ ଆଡ଼ଆ ଦୃଶ୍ୟ



ମିଟିମିଟି କରୁଥିବା ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ

ଯେତେବେଳେ ଏକ ବଟନ୍ ଝଲସି ଉଠେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ନୂଆ ଅଛି। ଫୋନ୍ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ମିସ୍ ହୋଇଥିବା କଲ୍ କିମ୍ବା ଅପଢ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଝଲସିପାରେ। ଅନ୍ୟ ଆପ୍ ଶର୍ଟକଟ୍ ବଟନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଝଲସିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଆପ୍ ଏକ Android ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ କରେ।

- **ଫୋନ୍ ବଟନ୍ ଝଲସୁଛି** — ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍ କଲ୍ ଅଛି
- **ସନ୍ଦେଶ ବଟନ୍ ମିଟିମିଟି କରୁଛି** — ଆପଣଙ୍କର ଅପଠିତ ପାଠ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଅଛି
- **ଅନ୍ୟ ଆପ୍‌ର ବଟନ୍ ମିଟିମିଟି କରୁଛି** — ସେହି ଆପ୍‌ରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଛି(ଯଥା, WhatsApp, Gmail)

ଆପ୍‌ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ବଟନ୍ ମିଟିମିଟି କରିବାକୁ **ପସନ୍ଦ** → **ପରଦାଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ |** → **ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆପ୍ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖାଏ ସେତେବେଳେ ଝଲସି ବଟନ୍‌|** ରେ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଏ। ଯଦି BIG Phone, BIG SMS କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି

BIG Apps Suite ସର୍ଟକଟ୍ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ମିଟିମିଟି କରେ, ତେବେ ପସନ୍ଦ ସନ୍ଦର୍ଭରେ **BIG Apps Suite ଆପ୍ସକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି** ଦେଖନ୍ତୁ।

ଆଲାର୍ମ ସେଟ୍ କରିବା

1. ମୁଖ୍ୟ ପରଦାରେ ଥିବା **ଘଣ୍ଟା** କିମ୍ବା **ତାରିଖ**କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
2. ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ର ଆଲାର୍ମ ଆପ୍ ଖୋଲିବ
3. ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲାର୍ମ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ
4. ଆଲାର୍ମ ସେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଘଣ୍ଟା ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ (🔔) ଦେଖାଯାଏ

ପସନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା

ତିନିବିନ୍ଦୁ ମେନୁରୁପସନ୍ଦ ଆଇଟମ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଆପ୍ ତାଲିକାରୁକିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ପରଦାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପସନ୍ଦ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଦେଖାଶୁଣାକାରୀମାନେ **ପସନ୍ଦ → ପସନ୍ଦ ମେନୁ→ ମେନୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ |** ରେ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ।

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** ପସନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଇବେ



ପଦ୍ଧତି — ତିନି ବିନ୍ଦୁସବୁଠାରୁ ସହଜ): - ଘଣ୍ଟା ପାଖରେ ଥିବା ତିନି ବିନ୍ଦୁ :)କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ → **ପସନ୍ଦ**

ପଦ୍ଧତି — ଆପ୍ ତାଲିକାରୁ - **ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ** ଖୋଲନ୍ତୁ → **BIG Launcher ପସନ୍ଦ** ଖୋଜନ୍ତୁ

ପଦ୍ଧତି — ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରବେଶ: - ମୁଖ୍ୟ ପରଦାର ଉପର ବାମ କୋଣରେ ଥିବା ବଟନ୍‌କୁ **30 ସେକେଣ୍ଡ** ଧରି ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ

ଭାଗ 3 — 📞 ଫୋନ୍ ଓ କଲ୍ କରିବା

ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍



ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପରଦାରେ **ଫୋନ୍** କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ:

1. **ମୋର ସମ୍ପର୍କ** — ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ
2. **ତାରକା** — ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ
3. **ଡାଏଲ୍ ନମ୍ବର |** — ନିଜେ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କୀପ୍ୟାଡ୍
4. **ସାମ୍ପ୍ରତିକ କଲ୍** — କଲ୍ ଇତିହାସ

ସମ୍ପର୍କ ତାଲିକାରୁ କଲ୍ କରିବା



1. **ଫୋନ୍** → **ମୋର ସମ୍ପର୍କ** (କିମ୍ବା **ତାରକା**)କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
2. ସମ୍ପର୍କ ତାଲିକାକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସନ୍ଧାନ ବାକ୍ସ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
3. ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
4. ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
5. ମେନୁରୁ **କଲ୍ କରନ୍ତୁ** ବାଛନ୍ତୁ ।

ଡାଏଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା



1. **ଫୋନ୍** → **ଡାଏଲ୍ ନମ୍ବର** |କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
2. କୀପ୍ୟାଡ୍‌ରେ ଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
3. ଶେଷ ଅଙ୍କଟି ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।

4. ପସନ୍ଦ → ଫୋନ୍‌ରେ **ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେସ୍ ପୁରା ଡାଏଲ୍ ହୋଇଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଡିଲିଟ୍ କରେ |** ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ପୂରା ନମ୍ବର ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ।
5. ସବୁଜ ଫୋନ୍ ବଟନ୍‌କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ମେନୁ ଦେଖାଗଲେ **କଲ୍ କରନ୍ତୁ |** ବାଛନ୍ତୁ।

ଡାଏଲର୍‌ର ଚିହ୍ନ ସଂଳାପରେ **କ୍ଲିପବୋର୍ଡରୁ ପେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ** ଓ **ଡାଏଲରରୁ ବାହାରନ୍ତୁ** ରହିପାରେ। ଉପଲବ୍ଧ ଚିହ୍ନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ → ଫୋନ୍‌ରେ ଥିବା **ଚିହ୍ନ ସଂଳାପରେ ଦେଖାନ୍ତୁ:** ମାଧ୍ୟମରେ ବାଛନ୍ତୁ।

କୌଣସି କଲ୍‌ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଙ୍କ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ, ଅବଶିଷ୍ଟ କୋଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି BIG Phone ପଚାରିପାରେ। BIG Phone ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପଠାଇବା ପାଇଁ **ହଁ** ବାଛନ୍ତୁ, କିମ୍ବା Androidକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ **ନା** ବାଛନ୍ତୁ।

କଲ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ

ଚାଲୁଥିବା କଲ୍‌ର ପରଦାକୁ **ପସନ୍ଦ** → **ଫୋନ୍** ରେ ସରଳ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ କୀପ୍ୟାଡ୍ କଲ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ରଖିବା, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ନିରବ କରିବା, ଅଡିଓ ବଦଳାଇବା, କଲ୍ ଅବଧି ଓ ଅନ୍ୟ ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇପାରିବେ। ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ସ୍ପର୍ଶରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ **କଲ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ଜୁହନ୍ତୁ |**, **କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |** କିମ୍ବା **ଆକ୍ଟିଭ୍ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ |** ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

କଲ୍ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ:

- **ଶେଷ କଲ୍** (ଲାଲ୍) — କଲ୍ କାଟନ୍ତୁ
- **ସ୍ପିକର୍** — ସ୍ପିକର୍‌ଫୋନ୍ ଚାଲୁ/ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

- **ମ୍ୟୁକ** — ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଚାଲୁଥିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ
- **କୀପ୍ୟାଡ୍** — ଅଙ୍କ ପ୍ୟାଡ୍(ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ)
- **ଧରନ୍ତୁ** — କଲ୍‌କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରଖନ୍ତୁ
- **Bluetooth** — Bluetooth ହେଡ୍‌ସେଟ୍‌କୁ ବଦଳାନ୍ତୁ

କଲ୍ ପରଦାର ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ

- **ସଙ୍କୁଚିତ/ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ବଟନ୍** — କଲ୍ ଶେଷ କରିବା ବଟନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଟନ୍ ଲୁଚାଇଦିଏ
- **ଉପରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ** — ଆପଣଙ୍କ କାନ ଲାଗି ବଟନ୍ ଦବାଇ ହୋଇଯିବାକୁ ରୋକେ
- **କଲ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ** — କଲ୍ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ନିଶ୍ଚିତକରଣ

କଲ୍ ମେନୁକୁ ସରଳ କରିବା

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** କଲ୍ ମେନୁକୁ କିପରି ସରଳ କରିବେ

ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଟାପ୍ କଲେ, କଲ୍ ଓ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ବିକଳ୍ପ ଥିବା ଏକ ମେନୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସରଳ କରିପାରିବେ:

ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ବିକଳ୍ପ ହଟାନ୍ତୁ: 1. **ପସନ୍ଦ** → **ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ** → **କଲ୍ ଡାୟଲଗ୍ ରେ ମେସେଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ** କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ 2. ଏବେ କେବଳ **କଲ୍ କରନ୍ତୁ** ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯିବ — ଏହା ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଭାବେ କାମ କରେ ଏବଂ ଭୁଲବଶତଃ କଲ୍ ହେବାକୁ ରୋକେ

ସିଧାସଳଖ ଡାଏଲ୍(ଆଦୌ ମେନୁ ନାହିଁ): 1. **ପସନ୍ଦ** → **ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ** → **ଯୋଗାଯୋଗକୁ କଲ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ମେନୁ ନାହିଁ** କୁ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ 2. କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଟାପ୍ କଲେ ତୁରନ୍ତ କଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ

> ⚠️ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ମେନୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉନାହୁଁ— ନଚେତ୍ ଫୋନ୍ ଧରାଧରି କରିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଲବଶତଃ କାହାକୁ କଲ୍ ଲାଗିଯାଇପାରେ।

ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଧ୍ୱନି ଉପକରଣ

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** ଡିଫଲ୍ଟ ଅଡିଓ ଉପକରଣ କିପରି ବଦଳାଇବେ

1. **ପସନ୍ଦ** → **ଫୋନ୍** → **କଲ୍ ପାଇଁ ଡିଫଲ୍ଟ ଅଡିଓ ଉପକରଣ** | ଖୋଲନ୍ତୁ।
2. ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅଡିଓ ଉପକରଣ ବାଛନ୍ତୁ:
    - **ଡିଫଲ୍ଟ** — ଫୋନ୍‌ର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ
    - **ଇୟରପିସ୍** — କାନ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ସ୍ପିକର୍
    - **ହେଡ୍‌ସେଟ୍** — ସଂଯୁକ୍ତ Bluetooth ହେଡ୍‌ସେଟ୍
    - **ତାରଯୁକ୍ତ ହେଡସେଟ୍** — ତାର ଥିବା ହେଡ୍‌ଫୋନ୍
    - **ସ୍ପିକର୍** — ଲାଉଡ୍‌ସ୍ପିକର୍

କଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବଦଳାଇବା: ଅଡିଓ ଉପକରଣ ବଟନ୍‌ରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ। **ପସନ୍ଦ** → **ଫୋନ୍** → **ଅଡିଓ ଡିଭାଇସ ବଟନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା**ର ସେଟିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦେଖାଏ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଦଳାଏ। କେବଳ ଉପଲବ୍ଧ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବଛାଯାଇପାରିବ।

ଦୁଇଟି ସିମ୍ ଥିବା ଫୋନ୍

ଦୁଇଟି ସିମ୍ ଥିବା ଫୋନ୍‌ରେ, ବାଛିବାକୁ କୁହାଗଲେ କଲ୍ ପାଇଁ ସିମ୍ ବାଛନ୍ତୁ।

କଲ୍ ଇତିହାସ





1. **ଫୋନ୍** → **ସାମ୍ପ୍ରତିକ କଲ୍** ରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
2. କଲ୍ ଇତିହାସରୁ କୌଣସି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁସେହି ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମେନୁ ଦେଖାଗଲେ କଲ୍ କରିବା ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ।
3. କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହଟାଇବା ପାଇଁତାହା ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଲୋପ ସୁବିଧା ଚାଲୁ ଥିଲେ **ବିଲୋପ କରନ୍ତୁ** ରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।

କଲ୍ ପ୍ରକାରର ଚିହ୍ନ:

- **ସବୁଜ ତୀର** — କରାଯାଇଥିବା କଲ୍(ଆପଣ କଲ୍ କରିଥିଲେ)
- **ନୀଳ ତୀର** — ଆସିଥିବା କଲ୍(ସେମାନେ କଲ୍ କରିଥିଲେ)
- **ଲାଲ୍ ତୀର** — ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା କଲ୍

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଇତିହାସ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା କଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ **ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା କଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ:**କୁ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା କଲ୍‌ର ବିବରଣୀ ଖୋଲିଲେ ତାହା ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା କଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ **ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ** ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। **ପସନ୍ଦ** → **ଫୋନ୍** ରେ, **ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାନ୍ତୁ:** ବଛାଯାଇଥିବା କଲ୍ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକୁ କଲ୍ ତାଲିକାରୁ ଲୁଚାଇଦିଏ।

ଭାଗ 4 — 👥 ଯୋଗାଯୋଗଗୁଡ଼ିକ

ଯୋଗାଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା



1. **ଫୋନ୍** → **ମୋର ସମ୍ପର୍କ**ରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ
2. ତାଲିକାରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସନ୍ଧାନ ବାକ୍ସ ଚାଲୁ ଥିଲେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
3. କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ବିବରଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ

ସମ୍ପର୍କର ବିବରଣୀରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥାଇପାରେ: - ଫୋନ୍ ନମ୍ବର — କଲ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ - ଇମେଲ୍ ଠିକଣା — ଇମେଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ - ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଟିପ୍ପଣୀ, ଜନ୍ମଦିନ/ବାର୍ଷିକୀ

ତାରକା ଚିହ୍ନିତ (ପ୍ରିୟ) ଯୋଗାଯୋଗଗୁଡ଼ିକ

1. ଏକ ଯୋଗାଯୋଗର ବିବରଣୀ ଖୋଲନ୍ତୁ
2. **ତାରା ଯୋଡନ୍ତୁ** ରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ — ସମ୍ପର୍କଟି **ତାରକା** ତାଲିକାରେ ଦେଖାଯିବ
3. ଏହାକୁ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ **ତାରା ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ** ରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ

ଏକ ନୂଆ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବା





1. **ଫୋନ୍** → **ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡନ୍ତୁ** ରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
2. ସମ୍ପର୍କର **ନାମ** ଲେଖନ୍ତୁ ।
3. **ଫୋନ୍ ଯୋଡନ୍ତୁ** ରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ ।
4. ଆପଣ ଏକାଧିକ ନମ୍ବର (ଘର, ମୋବାଇଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ) ଯୋଡ଼ିପାରିବେ
5. ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପାଇଁ **ଇମେଲ୍ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ** ରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
6. **ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ** ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।

ସମ୍ପର୍କରେ ଫଟୋ ଯୋଡ଼ିବା





1. ସମ୍ପର୍କଟି ଖୋଲନ୍ତୁ → **ଫଟୋ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ** ରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
2. **ଗ୍ୟାଲେରୀ** (ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଫଟୋ) କିମ୍ବା **କ୍ୟାମେରା** | (ନୂଆ ଫଟୋ ଉଠାଇବା) ବାଛନ୍ତୁ ।
3. ଆପଣ ଚୁଣ୍ଢିବା ଅଂଶ ବାଛିବା ପାଇଁ ଫଟୋ କାଟିବା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
4. ସବୁଜ **ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ** ବଟନ୍‌ରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପାଦନ କରିବା

1. ସମ୍ପର୍କଟି ଖୋଲନ୍ତୁ → **ସଂପାଦନା କରନ୍ତୁ** ରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ
2. ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ
3. **ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ** ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ

ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଲୋପ କରିବା



> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** ଇତିହାସ/SMS/ଯୋଗାଯୋଗ କିପରି କାଢ଼ିବେ

ଭୁଲବଶତଃ ବିଲୋପ ହେବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଲୋପ ସୁବିଧା **ତିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହେ**। ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ1. **ପସନ୍ଦ** → **ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ** → **କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଯୋଡନ୍ତୁ** କୁ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ 2. କିମ୍ବା **ସେଟ୍‌ଅପ୍ ସହାୟକ** ପୁଣି ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଲୋପ କରିବାର ଅନୁମତି ବଦଳାନ୍ତୁ

ଭାଗ 5 — 💬 ବାର୍ତ୍ତା (SMS)

ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ିବା



1. ମୁଖ୍ୟ ପରଦାରେ **ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡିକ** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
2. ଆପଣ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏବଂ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କଥୋପକଥନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ
3. ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ କଥୋପକଥନ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ

ବାର୍ତ୍ତାର ରଙ୍ଗ: - **ସବୁଜ ଧାର** — ଆପଣ ପଠାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା - **ହଳଦିଆ ଧାର** — ଆପଣ ପାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା - **ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ** — ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି

ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା


11:35
Select contact
phone number
message text
Send


11:35
Carol Baker
Mobile
800110100
message text
Send



1. **ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡିକ** → **ନୂତନ ଲେଖନ୍ତୁ** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
2. ଏକ ସମ୍ପର୍କ ବାଛନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜେ ଏକ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ
3. ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ
4. **ପଠାନ୍ତୁ** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ

> 💡 **ଅକ୍ଷର ସୀମା:** ଗୋଟିଏ SMS ରେ 160 ଅକ୍ଷର ରହିପାରେ (ଇମୋଜି/ବିଶେଷ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ 70)। ଲମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକ SMS ରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ।

ବାର୍ତ୍ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା

1. କଥୋପକଥନ ଖୋଲନ୍ତୁ
2. **ଉତ୍ତର ଦିଅ** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
3. ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ → **ପଠାନ୍ତୁ** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ

ବାର୍ତ୍ତା ବିକଳ୍ପ



ଏକ ବାର୍ତ୍ତାର ବିବରଣୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତାହା ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଉପଲବ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ କଲ୍ କରିବା, ଉତ୍ତର ଦେବା, ପୁଣି ପଠାଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ପଠାଇବା ଏବଂ ବିଲୋପ କରିବା (ଯଦି ବିଲୋପ ସକ୍ଷମ ଅଛି)ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

MMS ବାର୍ତ୍ତା (ଛବି

ଯଦି କେହି ଛବି କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ପଠାନ୍ତି: 1. ବାର୍ତ୍ତାରେ **"ଏହା MMS ଅଟେ"** ଦେଖାଯାଏ 2. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ **ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ 3. ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।

BIG SMS ଲେଖା ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଫାଇଲ୍ ସମେତ MMS ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ MMS ତିଆରି କରିପାରେ ନାହିଁ।

SMS ନମୁନା

ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଛାଞ୍ଚ ତିଆରି କରନ୍ତୁ: 1. ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକରେ **ଟେମ୍ପଲେଗ୍** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ 2. **ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ → ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ → ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ 3. ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର **ଟେମ୍ପଲେଗ୍** ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ବାର୍ତ୍ତା ବାଛନ୍ତୁ ।

ଦୁଇଟି SIM ପାଇଁ ସମର୍ଥନ

ଦୁଇଟି SIM ଥିବା ଫୋନ୍‌ରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ସମୟରେ SIM ବାଛିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ → ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡିକ ରେ ଦୁଇଟି SIM କାର୍ଡ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।

ବାର୍ତ୍ତା ବିଲୋପ କରିବା

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** ଇତିହାସ/SMS/ଯୋଗାଯୋଗ କିପରି କାଢ଼ିବେ

ବିଲୋପ କରିବା **ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥାଏ**। ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ1. **ପସନ୍ଦ** → **ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡିକ** → **ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ |** ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ ।

ଆପଣ ବିଲୋପ କରିପାରିବେ: - ପୃଥକ୍ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ - ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥୋପକଥନଗୁଡ଼ିକ - ଏକାଥରେ ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା

> ⚠️ **ଚେତାବନୀ:** ଏକାଥରେ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ବିଲୋପ କଲେ ତାହା ପୂର୍ବବତ୍ କରିହେବ ନାହିଁ!

SMS ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ବାର୍ତ୍ତା ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ BIG SMS ଏବଂ Android ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। **ପସନ୍ଦ** → **ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡିକ** → **ସିଷ୍ଟମ୍ ବାର୍ତ୍ତା ବିଜ୍ଞପ୍ତି** ଏବଂ **ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଭିବ୍ରୁଆଲ୍ ବିନ୍ୟାସକରଣ |** ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ ପରଦା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଦାରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ Android ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଦା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** Android 10+ ରେ SMS ବିଜ୍ଞପ୍ତି



ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ପ୍ରକାର

- **ଝଲସି ବଟନ୍|** — ମୁଖ୍ୟ ପରଦାରେ ବାର୍ତ୍ତା ବଟନ୍ ଦପଦପ କରେ
- **ଶବ୍ଦ** — ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଧ୍ୱନି ବାଜେ
- **କମ୍ପନ** — ଫୋନ୍ କମ୍ପନ କରେ
- **ପରଦାରେ ପପ୍‌ଅପ୍** — ପରଦାରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖାଯାଏ
- **LED ଆଲୋକ |** — ଫୋନ୍‌ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଲୋକ ଦପଦପ କରେ

Android 10+ ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିନ୍ୟାସ କରିବା

ପଦ୍ଧତି — ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଟି ମାଧ୍ୟମରେ: 1. ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଟିକୁ ତଳକୁ ଟାଣନ୍ତୁ 2. **"ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଇଁ BIG SMS"** ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଧରିରଖନ୍ତୁ 3. **ବିବରଣୀ** → **ଆସୁଥିବା ବାର୍ତ୍ତା |** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ 4. ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ୁ

ପଦ୍ଧତି — ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ: 1. **ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍|** → **ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡିକ** → **ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ** ୁ→ **ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଇଁ BIG SMS**

କମ୍ପନ ଅବଧି

- କିଛି ନାହିଁ (0s) | ସ୍ୱଳ୍ପ (0.5s) | ସର୍ବୋତ୍ତମ (1s) | ଦୀର୍ଘ(2s)

ପୁନରାବୃତ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି 5, 15, 30, କିମ୍ବା 60 ମିନିଟ୍‌ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପୁନରାବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ।

SMS ବଟନ୍ ଦପଦପ କରିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** SMS ଦପଦପ କରିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ

କେତେକ ଡିଭାଇସ୍ ରେ, SMS ବଟନ୍ ନିରନ୍ତର ଝଲସିଥାଏ ଯଦିଓ କୌଣସି ଅପଢ଼ା SMS ବାର୍ତ୍ତା ନଥାଏ। ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ସେଟିଂସ୍ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:

1. ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ⋮ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ → **ପସନ୍ଦ** → **ପରଦାଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ |**
2. **ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆପ୍ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖାଏ ସେତେବେଳେ ଝଲସି ବଟନ୍‌|** ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ
3. BIG Launcher ପାଇଁ **ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆକ୍ସେସ୍** ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ → **ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ |** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
4. ଯଦି BIG SMS ତଥାପି ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଦପଦପ କରେ, **BIG Apps Suite ଆପ୍ସକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି** ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ
5. ମୁଖ୍ୟ ପରଦାକୁ ଫେରନ୍ତୁ → ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ → **ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |**
6. SMS ବଟନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ → **ଆପ୍** ବାଛନ୍ତୁ → **"ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଇଁ BIG SMS"** ବାଛନ୍ତୁ

ଏବେ ବଟନ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ।

ଭାଗ 6 — 🔲 ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓ ବଟନ୍

ସ୍କ୍ରିନ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ **ବହିର ପୃଷ୍ଠା** ଭଳି ଭାବନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଉଛି ପୃଷ୍ଠା 1। ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଟନ୍ ଥିବା ଆହୁରି ପୃଷ୍ଠା ଯୋଡ଼ିପାରିବେ।



ନୂଆ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଡ଼ିବା

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** କିପରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଡ଼ିବେ ଓ ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସଜାଇବେ





1. ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ :) → **ପସନ୍ଦ** → **ବଟନ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ |** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
2. **ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଡନ୍ତୁ |** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
3. ନୂଆ ସ୍କ୍ରିନ୍‌କୁ ପୂର୍ବ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ଶେଷ ବଟନ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ **ହଁ** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
4. ପୂର୍ବର ଶେଷ ବଟନ୍(ସାଧାରଣତଃ ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ) ନୂଆ ସ୍କ୍ରିନ୍‌କୁ ଚାଲିଯାଏ



ସ୍ୱାଇପ୍ କରି ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା

ସ୍କ୍ରିନ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବଟନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ବଦଳରେ, ଆପଣ ବାମ ଓ ଡାହାଣକୁ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିପାରିବେ।





1. **ପସନ୍ଦ → ପରଦାଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ |** ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ **ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |** ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ।
2. **ସ୍ୱାଇପ୍ ପ୍ରକାର |** ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଛନ୍ତୁ:
    - **ଘରୁ ଡାହାଣକୁ** — ମୁଖ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ → ସ୍କ୍ରିନ୍2 → ସ୍କ୍ରିନ୍3 (ଶେଷରେ ଅଟକିଯାଏ)
    - **ଚକ୍ରାକାର** — ଶେଷ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପରେ ସ୍ୱାଇପ୍ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍‌କୁ ଫେରିଯାଏ

> ⚠️ **ମେମୋରୀ ଚେତାବନୀ:** ସ୍ୱାଇପ୍ ନେଭିଗେସନ୍ ଅଧିକ ଫୋନ୍ ମେମୋରୀ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯଦି BIG Launcher ଧୀର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସ୍ୱାଇପ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଇପ୍ ନେଭିଗେସନ୍ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ, ବଟନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୀବୋର୍ଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ ତେଣୁ କୀବୋର୍ଡ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱିଚ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଅକ୍ଷମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି।

ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସଜାଇବା

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସଜାନ୍ତୁ


16:38
Home
Set buttons
Appearance:
Set name
Set icon
Set background

1. ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ :) → **ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ୁ
2. ଆପଣ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବଟନ୍‌କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ୁ
3. ଉପଲବ୍ଧ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛନ୍ତୁ:ୁ

ବିକଳ୍ପ	ଏହା କ'ଣ କରେ
ଆପ୍	ଯେକୌଣସି ଆପ୍ ଖୋଲେ
ସମ୍ପର୍କ ଠିକଣା	ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଖାଏ

ବିକଳ୍ପ	ଏହା କ'ଣ କରେ
ସିଧାସଳଖ କଲ୍/ SMS |	ଏକ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରେ, ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ ଖୋଲେ, କିମ୍ବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପଚାରେ
ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ |	ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହ ଯୋଡ଼େ
ୱେବସାଇଟ୍ ସର୍ଟକଟ୍	ଏକ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍ ଖୋଲେ
SOS	ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଖୋଲେ
ୱାଇ-ଫାଇ ଟୋଗଲ୍	Wi-Fi ଚାଲୁ/ବନ୍ଦ କରେ (ସବୁଜ=ଚାଲୁ/ଲାଲ=ବନ୍ଦ)
ବ୍ଲୁଥ୍ ଟୋଗଲ୍	Bluetooth ଚାଲୁ/ବନ୍ଦ କରେ
ବିମାନ ମୋଡ୍	ବିମାନ ମୋଡ୍ ଚାଲୁ/ବନ୍ଦ କରେ
ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ	ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଖୋଲେ
ପସନ୍ଦ	BIG Launcher ସେଟିଂସ୍ ଖୋଲେ
ବାହ୍ୟ ୱିଜେଟ୍	ଏକ ବଟନ୍‌ରେ ଛୋଟ ଆପ୍ (କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ପାଣିପାଗ) ଯୋଡ଼େ
ବାହ୍ୟ ସର୍ଟକଟ୍	ଅନ୍ୟ ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକରୁ ସେହି ଆପ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍
ପୂର୍ବବତ୍ କରନ୍ତୁ	ବଟନ୍‌ର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଫେରାଇ ଆଣେ
ସଫା କରନ୍ତୁ	ବଟନ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହଟାଏ (ଏହାକୁ ଖାଲି କରିଦିଏ)

> 💡 **ବାହ୍ୟ ୱିଜେଟ୍ ବିଷୟରେ:** ବଟନ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ସୀମିତ — ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପଢ଼ିହେବା ପାଇଁ ଆମେ **ଛୋଟ ୱିଜେଟ୍** ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ୱିଜେଟ୍‌କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ ସାଧାରଣତଃ ତାହାର ମୂଳ ଆପ୍ ଖୋଲେ।
>
> 💡 **ସ୍ଥାନ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି କି** ଆପଣ ଆହୁରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବଟନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବିନ୍ୟାସ ବଦଳାଇପାରିବେ।

ଏକ ବଟନ୍‌ରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** ବଟନ୍‌ରେ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ

1. ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ → **ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ \|** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବଟନ୍‌କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।

2. ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିବରଣୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ **ସମ୍ପର୍କ ଠିକଣା** ବାଛନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବା ବା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପାଇଁ **ସିଧାସଳଖ କଲ୍/ SMS |** ବାଛନ୍ତୁ।
3. ସମ୍ପର୍କ ବାଛନ୍ତୁ। **ସିଧାସଳଖ କଲ୍/ SMS |** ପାଇଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବାଛନ୍ତୁ, ତାପରେ **ବଟନ କାର୍ଯ୍ୟ** ଅଧୀନରେ **କଲ୍ କରନ୍ତୁ |**, **ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ |**, କିମ୍ବା **କଲ୍ କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା କରିବେ କି ପଚାରନ୍ତୁ** ବାଛନ୍ତୁ।

ସମ୍ପର୍କର ଫଟୋ ବଟନ୍‌ରେ ଦେଖାଯାଏ। କଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ **ପସନ୍ଦ** → **ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ** → **ଯୋଗାଯୋଗକୁ କଲ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ମେନୁ ନାହିଁ |** ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରଖନ୍ତୁ।

ଏକ WhatsApp ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** WhatsApp ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ

1. ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ :) → **ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |** → ବଟନ୍‌କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
2. **ବାହ୍ୟ ସର୍ଟକଟ୍** ବାଛନ୍ତୁ
3. ତାଲିକାରେ **WhatsApp** ଖୋଜନ୍ତୁ
4. ସମ୍ପର୍କଟି ଚୟନ କରନ୍ତୁ

ବଟନ୍ ଆଇକନ୍ ବଦଳାଇବା



1. ବଟନ୍ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସମୟରେ **ଆଇକନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ |** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
2. ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛନ୍ତୁ: **ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ** ଆଇକନ୍ **ଆଇକନ୍ ପ୍ୟାକ୍**, **ଥିମ୍**, କିମ୍ବା **ଆପ୍ରୁ**
3. ଅତିରିକ୍ତ ଆଇକନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ **ଅଧିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ

ବଟନ୍‌ର ପାଠ୍ୟ ଲେବଲ୍

1. ବଟନ୍ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସମୟରେ **ଲେବଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
2. ଏକ ଛୋଟ ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ (ଯଥା, "ପୁଅ", "ଡାକ୍ତର", "ପାଣିପାଗ")
3. ଲେବଲ୍‌ର ଆକାର ଓ ସ୍ଥାନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ **ପସନ୍ଦ** → **ପରଦାଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ |** ଖୋଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା **ଟେକ୍ସଟ୍ ଲେବଲ୍ ରଙ୍ଗକୁ ଓଲଟାନ୍ତୁ |** ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।

> 💡 ନୂଆକରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଦେବା ପାଇଁ **ପସନ୍ଦ** → **ପରଦାଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ |** → **ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଠ୍ୟ ଲେବଲ୍ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ |** ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।

ଆପ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ବଟନ୍ ଝଲସିବା

ଆପଣ ଏକ ବଟନ୍‌ରେ କୌଣସି ଆପ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ, BIG Launcher ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆକ୍ସେସ୍ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ କହିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଆପ୍‌ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିଲେ ବଟନ୍‌ଟି ଝଲସିପାରିବ।

WhatsApp କିମ୍ବା Gmail ଭଳି ଆପ୍‌ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଥିଲେ ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଝଲସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। BIG Apps Suite ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଲିଙ୍କ୍ ଉନ୍ନତ ଆଇକନ୍ ଓ ଭିନ୍ନ ଝଲସିବା ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଯଦି ଝଲସିବା ଆପ୍ ସର୍ଟକଟ୍ ସହ ମେଳ ନଖାଏ, ତେବେ **BIG Apps Suite ଆପ୍ସକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି** ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଏକ ସାଧାରଣ ସର୍ଟକଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** ବଟନ୍ ଝଲସିବା ସେଟ୍‌ଅପ୍

1. ପ୍ରଥମେ, ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ଏକ ବଟନ୍‌ରେ ଆପ୍ ସର୍ଟକଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ:
2. ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ (⋮) ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ → **ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ**।
3. ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସଜାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବଟନ୍‌କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
4. **ଆପ୍** ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାହୁଁଥିବା ଆପ୍ (ଯଥା, WhatsApp) ବାଛନ୍ତୁ
5. ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌କୁ ଫେରନ୍ତୁ → ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ → **ପସନ୍ଦ**
6. **ପରଦାଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
7. **ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆପ୍ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖାଏ ସେତେବେଳେ ଝଲସି ବଟନ୍‌ଗୁ** ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ
8. ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯିବ — BIG Launcher ପାଇଁ **ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆକ୍ସେସ୍** ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ **ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
9. ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌କୁ ଫେରନ୍ତୁ — ଆପ୍‌ରେ ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିଲେ ବଟନ୍‌ଟି ଝଲସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ

> 💡 ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ର ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆମର **BIG Notifications** ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ।

ଭାଗ 7 — 🎨 ଥିମ୍ ଓ ରୂପ

ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଥିମ୍

ଥିମ୍	ବିବରଣୀ
ହାଲୁକା (ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ)	ଧଳା ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଳା ପାଠ୍ୟ — ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କୋଠରି ପାଇଁ ଭଲ
ଅନ୍ଧାର	କଳା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଧଳା ପାଠ୍ୟ — ରାତିରେ ପଢ଼ିବା ସହଜ

ଥିମ୍	ବିବରଣୀ
ନୀଳ	ହାଲୁକା ନୀଳ — ବିକଳ୍ପ ରୂପ



ବଦଳାଇବା ପାଇଁ: ପସନ୍ଦ → **ରୂପ** → **ଥିମ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |**

ଅଧିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥିମ୍ ଚୟନକାରୀରେ **ଅଧିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।

ପାଠ୍ୟ ଆକାର |

ପସନ୍ଦ → ରୂପ → ପାଠ୍ୟ ଆକାର |

- **ଡିଫଲ୍ଟ** — ସାଧାରଣ
- **ବଡ** — ଅଧିକ ବଡ଼
- **ସବୁଠାରୁ ବଡ** — ସର୍ବାଧିକ

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ଦିଗ

ପସନ୍ଦ → ରୂପ → ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

- **ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |** — ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସହିତ ଘୂରେ

- **ଭୂସମାନ୍ତର** — ସବୁବେଳେ ଭୂସମାନ୍ତର
- **ଭୂଲମ୍ବ |** — ସବୁବେଳେ ଭୂଲମ୍ବ

ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ୍

ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସ୍‌ପ୍ଲେର ଉପର ଭାଗରେ ଥିବା Android ସ୍ଥିତି ପଟିକୁ ଲୁଚାଇଦିଏ।

1. **ପସନ୍ଦ** → **ରୂପ** ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ **ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଦା |** ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।
2. ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୂଚକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ରଖିବା ପାଇଁ **ବଡ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୂଚକ ଦେଖାନ୍ତୁ |** ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।
3. **ସଙ୍କେତ ସୂଚକ** ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସଙ୍କେତ ପାଇଁ **ଫୋନ୍|** କିମ୍ବା **Wi-Fi** ବାଛନ୍ତୁ।

ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ୟାନେଲ୍‌କୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବା କିଛିଟା କଷ୍ଟକର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା Android ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂସ୍‌କୁ ଅବରୋଧ କରେ ନାହିଁ।

ସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା

ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ପରଦାରେ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ସ୍ପର୍ଶକୁ ରୋକେ:

ପସନ୍ଦ → **ରୂପରେଖା** → **ସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା ଆକାର |**। 0% ରୁ 5% ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୀମା ଆକାର ବାଛନ୍ତୁ।

ଭାଗ ୫ — 🆘 SOS ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା



ଲାଲ୍ **SOS** ବଟନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଏହି କାମଗୁଡ଼ିକ କରିପାରେ: 1. ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ସହିତ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ SMS ପଠାଇବା 2. ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବା

SOS SMS ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବା

1. **ପସନ୍ଦ** → **SOS**
2. **SMS ପଠାନ୍ତୁ |** ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ
3. **SMS ଫୋନ୍|** ରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ଲେଖନ୍ତୁ (କମା ଦେଇ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ)
4. **SMS ପାଠ**ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ
5. **SMS ଅପେକ୍ଷା କର |** ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ — ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ, ସେକେଣ୍ଡରେ (ବାତିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଏ)
6. ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ସାମିଲ କରିବାକୁ **GPS ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଡନ୍ତୁ |** ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ

ସେଟ୍ ଅପ୍ ଉଦାହରଣ: - ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ; ଏକାଧିକ ନମ୍ବରକୁ କମା ଦେଇ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ। - ବାର୍ତ୍ତା: `ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ! ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି!` - ଅପେକ୍ଷା: `5 ସେକେଣ୍ଡ` - GPS: ସକ୍ଷମ

SOS କଲ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବା

1. **ପସନ୍ଦ** → **SOS**
2. **କଲ୍ କରନ୍ତୁ** ଚଲାଇ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ
3. **ଫୋନ୍ କଲ୍ କରନ୍ତୁ** ରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ
4. **କଲ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ** ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ — SMS ପଠାଯିବା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ, ସେକେଣ୍ଡରେ

SOS ବ୍ୟବହାର କରିବା

BIG SMS ଡିଫଲ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଆପ୍ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ପଠାଇବା କାମ କରେ। ନଚେତ୍ SOS ବାର୍ତ୍ତାଟି ତାହା ବଦଳରେ ଡିଫଲ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଆପ୍‌କୁ କପି ହୁଏ।

1. ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ **SOS** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
2. ଏକ ଓଲଟା ଗଣନା ଦେଖାଯାଏ
3. ବାତିଲ୍ କରିବାକୁ **ବାତିଲ୍ କରନ୍ତୁ** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
4. ଓଲଟା ଗଣନା ପରେ: BIG SMS ଡିଫଲ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଆପ୍ ହୋଇଥିଲେ SMS ପଠାଯାଏ; ନଚେତ୍ ଏହା ଡିଫଲ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଆପ୍‌କୁ କପି ହୁଏ। ତା'ପରେ **ସ୍ପିକରଫୋନ୍**ରେ କଲ୍ କରାଯାଏ।

> ⚠️ **ସୀମାବଦ୍ଧତା:** - ଆପଣ 911 କିମ୍ବା 112 ପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର **କରିପାରିବେ ନାହିଁ** (Android ପ୍ରତିବନ୍ଧକ) - ତାହା ବଦଳରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଯତ୍ନକାରୀଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ - GPS ବାହାରେ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ହୁଏ; ଘର ଭିତରେ କମ୍ ସଠିକ୍ ହୁଏ

ଦୁଇଟି SMS ପଠାଇବା ବିକଳ୍ପ

ଦୁଇଟି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାକୁ **GPS SMS ପଠାନ୍ତୁ** ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ: 1. ପ୍ରଥମ SMS — ଆନୁମାନିକ ଅବସ୍ଥାନ ସହିତ ତୁରନ୍ତ 2. ଦ୍ୱିତୀୟ SMS — GPS ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପରେ

ଭାଗ 9 — 🔒 ସୁରକ୍ଷା & ପ୍ରତିବନ୍ଧକ

ପାସୱାର୍ଡ ସୁରକ୍ଷା

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** ପାସୱାର୍ଡ ସୁରକ୍ଷା

ସେଟିଂଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆପଣ କିମ୍ବା ଜଣେ ଯତ୍ନକାରୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇପାରିବେ:

1. ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ⋮) → **ପସନ୍ଦ** → **ପସନ୍ଦ ମେନୁ**
2. **ମେନୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ |** ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ
3. **ପାସୱାର୍ଡ** ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ଲେଖନ୍ତୁ
4. ପାସୱାର୍ଡ ଖାଲି ରହିପାରେ (କେବଳ ଠିକ୍ ଅଛି ଦବାନ୍ତୁ) କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ୍ ହୋଇପାରେ

> ⚠️ **ଚେତାବନୀ:** ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଆପ୍ ତଥ୍ୟ ସଫା କରିବା କିମ୍ବା BIG Launcher ପୁନଃସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲିଗଲେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।

କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ: - **ପସନ୍ଦ ମେନୁ** — ସେଟିଂ ଖୋଲିବାକୁ ପାସୱାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ - **ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍ସ** — Android ସେଟିଂକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପାସୱାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ

> 💡 **ପରାମର୍ଶ** ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂ ପାସୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉପର ସୂଚନା ପଟିକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ (ଏହା Androidର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ)। ଏହାକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କରିବାକୁ **ପସନ୍ଦ** → **ରୂପରେଖା**ରେ **ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଦା |** ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ — ଏହା ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ସୂଚନା ପଟିକୁ ଲୁଚାଇଦିଏ, ଫଳରେ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦୁଇଥର ଅଲଗା ଅଲଗା ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ ହୁଏ।

BIG Phone / BIG SMSରେ ପସନ୍ଦ

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ BIG Launcherରୁ BIG Phone କିମ୍ବା BIG SMS ଖୋଲନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ BIG Launcherର ସେଟିଂସ୍ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପସନ୍ଦ ଆଇଟମ୍ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ BIG Launcher → **ପସନ୍ଦ** → **ଫୋନ୍ସ** କିମ୍ବା **ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡିକ**ରେ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। BIG Launcher ବିନା, **ପସନ୍ଦ** ସେଗୁଡ଼ିକର ମେନୁରେ ପ୍ରଥମ ଆଇଟମ୍ ଅଟେ।

> 💡 ଯଦି BIG Launcherରୁ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଇଟମ୍ ଦରକାର, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ **ପସନ୍ଦ** → **BIG Apps Suite**ରେ **ପସନ୍ଦ ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ |** ବିକଳ୍ପକୁ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ।

ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେଟିଂ ଗ୍ରହଣ

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** ସେଟିଂ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା

ଏକରୂପ ସେଟ୍ ଅପ୍ ପାଇଁ **BIG Launcher** → **ପସନ୍ଦ**ରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ BIG Phone ଓ BIG SMSରେ **ସେଟିଙ୍ଗ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ |** ସକ୍ଷମ ରଖନ୍ତୁ।

ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ସେଟ୍ ଅପ୍

1. ସେଟିଂଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BIG Launcherରେ ସବୁକିଛି ବିନ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।
2. BIG Launcherରୁ **BIG Phone** ଖୋଲନ୍ତୁ, ତା'ପରେ BIG Launcherକୁ ଫେରନ୍ତୁ।
3. BIG Launcherରୁ **BIG SMS** ଖୋଲନ୍ତୁ, ତା'ପରେ BIG Launcherକୁ ଫେରନ୍ତୁ।

BIG Launcherରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହଯୋଗୀ ଆପ୍ ଖୋଲିଲେ ସେହି ଆପ୍‌ରେ ସେଟିଂଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ ହୁଏ। BIG Launcherରେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ପଦକ୍ଷେପ ପୁଣି କରନ୍ତୁ।

କେବଳ BIG Phone କିମ୍ବା BIG SMSରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ BIG Launcherକୁ ବଦଳାଏ **ନାହିଁ**। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ BIG Phoneରେ ଏକ ସେଟିଂ ବଦଳାନ୍ତି, ତା'ପରେ BIG Launcherରେ ସେଟିଂ ବଦଳାଇ ସେଥିରୁ BIG Phone ଖୋଲନ୍ତି, ତେବେ BIG Phone, BIG Launcherରୁ ସେଟିଂଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ଆପଣ କେବଳ BIG Phoneରେ କରିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇଦେଇପାରେ। BIG SMS ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।

ଅଲଗା ସେଟିଂ ରଖିବାକୁ ସହଯୋଗୀ ଆପ୍‌ର **ପସନ୍ଦ** → **BIG Apps Suite** ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ **ସେଟିଙ୍ଗ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ |** ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ସେହି ଆପ୍ BIG Launcherରୁ ସେଟିଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ସେଟିଂ ରଖିବ।

ବିଲୋପ ଅନୁମତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** ଇତିହାସ/ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଯୋଗାଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲୋପ କରନ୍ତୁ

ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଲୋପ କରିବା **ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥାଏ**। ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ

କ'ଣ ବିଲୋପ କରିବେ	କେଉଁଠାରେ ସକ୍ଷମ କରିବେ
ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ	ପସନ୍ଦ → ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ → "କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଯୋଡନ୍ତୁ |"
କଲ୍ ଇତିହାସ	ପସନ୍ଦ → ଫୋନ୍	→ "କଲ୍ ଲଗ୍ ଆଇଟମ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ |"
SMS ବାର୍ତ୍ତା	ପସନ୍ଦ → ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡିକ → "ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ |"

କିମ୍ବା **ସେଟଅପ୍ ୱିଜାର୍ଡ** (ପସନ୍ଦ → ସେଟଅପ୍ ୱିଜାର୍ଡ ଚଲାନ୍ତୁ |) ପୁଣି ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ପାତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଅନୁମତିଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାନ୍ତୁ।

ଏକାଥରକେ ଏକାଧିକ ବିଲୋପ କରିବାର ବିକଳ୍ପ (ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ): - ପୃଥକ ଏଣ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ - ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ଇତିହାସ - ସମସ୍ତ କଲ୍ ଇତିହାସ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା

> ⚠️ **ଏକାଥରକେ ଏକାଧିକ ବିଲୋପ କରିବା ପରେ ତାହାକୁ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇହେବ ନାହିଁ!**

ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇବା

1. **ପସନ୍ଦ → ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ → ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |**
2. ଏକ ଆପ୍‌କୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ("ନିଷ୍କ୍ରିୟ" ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ)
3. ଏକାଥରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ **ସବୁ ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ / ସବୁ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ** ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଜରୁରୀ ସମୟରେ ପସନ୍ଦ ଖୋଲିବା

ପସନ୍ଦ ଖୋଲିବା ପାଇଁ **ମୂଳ ପରଦା |**ରେ **ଉପର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ବଟନ୍‌କୁ 0 ସେକେଣ୍ଡ ଧରି ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ ।**

ଏହା କେବଳ ମୂଳ ପରଦାରେ କାମ କରେ ଏବଂ ପାସ୍‌ୱାର୍ଡ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରେ **ନାହିଁ**। **ମେନୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ |** ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍‌ୱାର୍ଡ ଦରକାର ହେବ।

ଭାଗ 10 — ♿ ଅଭିଗମ୍ୟତା

TalkBack (ପରଦା ପାଠକ)

ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ BIG Launcher, Androidର TalkBack ସହିତ କାମ କରେ: 1. ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ର **ଅଭିଗମ୍ୟତା ସେଟିଂସ୍**ରେ TalkBack ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ 2. BIG Launcher ବଟନ୍‌ର ନାମ, ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ଶୀର୍ଷକ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼େ

ପସନ୍ଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସୁଧାରିବାର ବିକଳ୍ପ: - **ଟକବ୍ୟାକ୍ ଆପ୍ ନାମ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ |** — ପରଦାର ଶୀର୍ଷକ ପଢ଼ିବାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ - **ଟକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରତିଛବି ବଟନ୍|** — ଛବି ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସହ TalkBackରେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଏହି ସୁସଙ୍ଗତତା ସମାଧାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

TalkBack ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ, ଏକା କଥା ଦୁଇଥର ଶୁଣିବାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ **ଲମ୍ବା ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ |** ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

ଲମ୍ବା ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ |

TalkBack ବିନା ମଧ୍ୟ: 1. **ପସନ୍ଦ** → **ଅଭିଗମ୍ୟତା** → **ଲମ୍ବା ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ |** ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ 2. କୌଣସି ବଟନ୍ କିମ୍ବା ଲେଖାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ାଯିବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାହା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖି ଧରି ରଖନ୍ତୁ

ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେସ୍ ରେ ପପ୍‌ଅପ୍|

1. **ପସନ୍ଦ** → **ଅଭିଗମ୍ୟତା** → **ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେସ୍ ରେ ପପ୍‌ଅପ୍|** ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ
2. ଏକ ବଟନ୍‌କୁ ଦବାଇ ରଖିଲେ ତାହାର ବିବରଣୀ ସହ ଏକ ପପ୍‌ଅପ୍ ଦେଖାଯାଏ

ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ & ବଡ଼ ଲେଖା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ

- ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ପାଇଁ **ଗାଢ଼ ଥିମ୍** ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
- ଲେଖାର ଆକାରକୁ **ସବୁଠାରୁ ବଡ**ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ
- ଧାରରେ ସ୍ପର୍ଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ **ସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା ଆକାର |** ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ
- ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୂଚକ ଏବଂ ଚୟନିତ ସିଗନାଲ୍ ସୂଚକ ସହିତ **ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ୍** ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ଯୋଗାଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ବଡ଼ ଫଟୋ

1. **ପସନ୍ଦ** → **ଫୋନ୍** → **ଫଟୋ ଆକାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |**
2. କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ କଲର୍ ଫଟୋ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାହା ବାଛନ୍ତୁ ।

ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (କମ୍ପନ)

ପସନ୍ଦ → **ଅଭିଗମ୍ୟତା** → **ହାପ୍ଟିକ୍ ମତାମତ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ |** ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବଟନ୍ ଦବାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ପନ କରେ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିକଳ୍ପ

ମୋଡ୍	କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ
ସର୍ଟ ପ୍ରେସ୍|	ଶୀଘ୍ର ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ
ଅଳ୍ପ ସମୟ & ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦବାଇବା	ଅଳ୍ପ ସମୟ ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦବାଇଲେ, ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଟନ୍ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦବାଇଲେ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦବାଇଲେ ପପ୍‌ଅପ୍ ଦେଖାଇବା ବିକଳ୍ପ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରେ।

ହାର୍ଡୱେର୍ କୀବୋର୍ଡ଼ & ଅଭିଗମ୍ୟତା ସ୍ୱିଚ୍

କୀବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ସ୍ୱିଚ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ **ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |** ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସ୍ୱାଇପ୍ କରି ପରଦା ବଦଳାଇବା ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ କୀବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚିହୁଏ ନାହିଁ। ୱିଜେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ କୀବୋର୍ଡ ଫୋକସ୍ ଦରକାର ହେଲେ **ୱିଜେଟ୍ ଚାରିପାଖରେ ସକ୍ରିୟ ବଟନ୍|** ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ।

1. **ପସନ୍ଦ** → **ପରଦାଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ |** → **ୱିଜେଟ୍ ଚାରିପାଖରେ ସକ୍ରିୟ ବଟନ୍|** ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ ।
2. ଘୁରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ତୀର କୀ, ବାଛିବା ପାଇଁ ଓକେ/ଏଣ୍ଟର୍ ଏବଂ ପଛକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ଯିବା କୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

Tecla Shield: Tecla Shield ହ୍ୱିଲ୍‌ଚେୟାର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ BIG Launcher ବାହ୍ୟ ସ୍ୱିଚ୍ ମୁହଁରେ ବାୟୁ ଟାଣିବା ଓ ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉପକରଣ ଏବଂ ଜୟଷ୍ଟିକ୍‌କୁ ସମର୍ଥନ କରେ।

ଭାଗ 11 — 📲 ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ


11:40
Search
Applications:
AccuWeather
Adobe Reader
Angry Birds
Angry Birds
Apollo
BIG Launcher


11:41
Search
Most recent:
Dropbox
Chrome
Applications:
AccuWeather
Adobe Reader
Angry Birds

ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା

ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଥିବା ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ **ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ** ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। **ପସନ୍ଦ** → **ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ** → **ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ |** ରେ ପସନ୍ଦ ଆଇଟମ୍‌କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରିବେ, ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କିମ୍ବା ତଳେ ରଖିପାରିବେ।

ନିକଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆପ୍ସ

1. **ପସନ୍ଦ** → **ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ** → **ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡିକ ଦେଖାନ୍ତୁ |** ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ
2. କେତୋଟି ଦେଖାଯିବ ତାହା **ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଗଣନା |** ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ

ଆପ୍ ଖୋଜିବା

1. ଆପ୍ ତାଲିକାର ଉପରେ ଥିବା ସନ୍ଧାନ ବାକ୍ସକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ
2. ଆପ୍‌ର ନାମ ଟାଇପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ

> 💡 ନାମର ମଝିରେ ଥିବା ଅଂଶ ଖୋଜିବାକୁ ପସନ୍ଦ → ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ରେ **ଉତ୍ତମ ଆପ୍ ସନ୍ଧାନ |** ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, "book" ଖୋଜିଲେ "Facebook" ମିଳିବ)।

ଆପ୍ ତାଲିକାରେ ପସନ୍ଦ ଦେଖାଇବା

ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ରେ ମେନୁ ବଟନ୍ ନଥିଲେ: 1. **ପସନ୍ଦ** → **ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ** → **ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ |** 2. ବାଛନ୍ତୁ: **ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ |**, **ଆପ୍ ଉପରେ |**, କିମ୍ବା **ଆପ୍ ତଳେ |**

ଭାଗ 12 — ⚙️ ସେଟିଂସ୍ & ସିଷ୍ଟମ୍

ଲାଇସେନ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର

ନୂଆ ଫୋନ୍‌ରେ ଆପଣ କିଣିଥିବା BIG ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଳ କ୍ରୟ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା **ସେହି Google ଆକାଉଣ୍ଟ** ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

1. **BIG Apps Suite PREMIUM** ପାଇଁ **BIG Launcher** ଖୋଲନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଆପ୍ କିଣିଥିଲେ, ଆପଣ କିଣିଥିବା ସେହି ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ।
2. **ପସନ୍ଦ** → **ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ କିଣ / ସତେଜ କର |** → **କ୍ରୟଗୁଡିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ** କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
3. ସୁଇଚ୍ ପାଇଁBIG Launcherକୁ ଫେରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଲାଇସେନ୍ସ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ **BIG Phone** ଓ **BIG SMS** ଖୋଲନ୍ତୁ।

କ୍ରୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ଦେୟଯୁକ୍ତ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକାର ଫେରିମିଳେ, ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ସଜ୍ଜା କିମ୍ବା ସେଟିଂସ୍ ନୁହେଁ। ତଥାପି ବ୍ୟବହାର ଅଧିକାର ନମିଳିଲେ, [ଆପଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା](#)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।

ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍‌ର ସଂସ୍କରଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** [ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କରଣ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ](#)

1. **ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍ସ** → **ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ** → **BIG Launcher** (କିମ୍ବା BIG Phone / BIG SMS) ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
2. ସବୁଠୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ — ସଂସ୍କରଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯିବ
3. Android ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ **ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍ସ** → **ଫୋନ୍ ବିଷୟରେ** → **ସଫ୍ଟୱେର୍ ସୂଚନା**

ମୂଳ ଲଞ୍ଚର୍‌କୁ ଫେରିବା

1. **ପସନ୍ଦ** → **ଡିଫଲ୍ଟ ଲଞ୍ଚର୍ ଭାବରେ BIG Launcher ସଫା କରନ୍ତୁ |**
2. ମୂଳ ପରଦା ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ
3. ଆପଣଙ୍କ ମୂଳ ଲଞ୍ଚର୍ ବାଛନ୍ତୁ

ଭାଗ 13 — ⚙️ ସେଟିଂସ୍ ସୂଚନା

ସେଟିଂସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ

କେତେକ ସେଟିଂସ୍ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ୍

- ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସ୍‌ପ୍ଲେର ଉପରେ ଥିବା Android ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାର୍ କୁ ଲୁଚାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, BIG Launcher ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ସିଗନାଲ୍ ସୂଚକ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସାଧାରଣ Android ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ପରଦା ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହୋଇପାରେ।
- ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂସ୍ କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା BIG Launcher ରୁ Android ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂସ୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପାସ୍‌ୱାର୍ଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରେ। Android ନିଜେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଶେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏହାକୁ ଅଧିକ କଠିନ କରେ କାରଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାର୍ ମୂଳ ପରଦା ରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଥାଏ।
- ମିସ୍ ହୋଇଥିବା କଲ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆପ୍‌ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମିଟିମିଟି କରିବା, ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଏବଂ ବଟନ୍‌କୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। BIG Apps Suite ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶେଷାଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ମିଟିମିଟି କରିବା ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ କାମ ନକରେ, BIG Apps Suite ଆପ୍ସକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବଟନ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ | ରେ ନିଜେ ଏକ ସାଧାରଣ ଆପ୍ ସର୍ଟକଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।
- ଆସୁଥିବା କଲ୍‌ର ସ୍କ୍ରିନ୍ Android ଅନୁମତିବିଜ୍ଞପ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପରିଚାଳନା ଏବଂ BIG Phone ଡିଫଲ୍ଟ ଫୋନ୍ ଆପ୍ ଭାବେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଇ ନପାରିଲେ, BIG Phone ତାହା ବଦଳରେ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ଉପର ଭାଗରେ ଏକ ପପ୍‌ଅପ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କିମ୍ବା କେବଳ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାର୍‌ରେ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଖାଇପାରେ।
- ସିଧାସଳଖ କଲ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନିଶ୍ଚିତକରଣ ସନ୍ଦେଶକୁ କମାଇଥାଏ। "ଯୋଗାଯୋଗକୁ କଲ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ମେନୁ ନାହିଁ |" ଏବଂ "ଡାଏଲର୍ ରେ କୌଣସି ମେନୁ ନାହିଁ |" କଲ୍ କରିବାକୁ ଦ୍ରୁତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲବଶତଃ କଲ୍ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ।
- ସମ୍ପର୍କକଲ୍ ଇତିହାସ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ବିଲୋପ କରିବା ପୃଥକ୍ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ସମ୍ପର୍କ ବିଲୋପ କରିବାର ସେଟିଂ ପସନ୍ଦ -> ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ ରେ, କଲ୍ ଲଗ୍ ବିଲୋପ କରିବାର ସେଟିଂ ପସନ୍ଦ -> ଫୋନ୍| ରେ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ବିଲୋପ କରିବାର ସେଟିଂ ପସନ୍ଦ -> ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡିକ ରେ ଅଛି।
- ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଇପ୍ କରି ଯିବାଆସିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ମେମୋରୀ ଦରକାର ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ କୀବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିହୁଏ ନାହିଁ। କୀବୋର୍ଡ଼ସ୍ୱିଚ୍ କିମ୍ବା TalkBack ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଯିବାଆସିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
- SMS ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଚରଣ BIG SMS ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ Android ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟିଂସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଛି। ଶବ୍ଦ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଲକ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ପାଇଁ Android ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁମତି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେଟିଂସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।
- ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ SOS SMS ପଠାଇବା ପାଇଁ BIG SMS ଡିଫଲ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଆପ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ତାହା ବଦଳରେ SOS ବାର୍ତ୍ତାଟି ଡିଫଲ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଆପ୍‌କୁ କପି କରାଯାଏ।

ମୂଳ ପରଦା ରେ ଥିବା ତିନୋଟିଡଟ୍ ମେନୁରୁ ସେଟିଂସ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯଦି ସକ୍ରିୟ ଥାଏ ତେବେ ଆପ୍ସ ତାଲିକାରୁକିମ୍ବା ଏହି ମାନୁଆଲ୍ ର ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରବେଶ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ବ୍ୟବହାର କରି।

ସଠିକ୍ ତାଲିକା ଡିଭାଇସ୍, Android ସଂସ୍କରଣ, ଇନ୍ଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଥିବା BIG Apps Suite ଆପ୍ସ ଏବଂ ଅନୁମତି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ Android ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂସ୍ ଖୋଲେ।

ମୁଖ୍ୟ ସେଟିଂସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍

ଆଇଟମ୍	ଏହା କ'ଣ କରେ	ଟିପ୍ପଣୀ	
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ କିଣ / ସତେଜ କର		କ୍ରୟ କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସ ରିଫ୍ରେସ୍ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲେ।	ପ୍ରତ୍ୟେକ BIG Apps Suite ଆପ୍ ର ନିଜସ୍ୱ ଲାଇସେନ୍ସ ଥାଇପାରେ। କ୍ରୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସମାନ Google ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ସେଟଅପ୍ ୱିଜାର୍ଡ ଚଲାନ୍ତୁ		ସେଟଅପ୍ ୱିଜାର୍ଡ୍ କୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରେ।	ଇନ୍ଷ୍ଟଲ୍ ହେବା ପରେ କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସେଟିଂସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଉପଯୋଗୀ।
ଭାଷା ଚୟନ କରନ୍ତୁ		BIG Launcher ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ।	ଆପ୍ Android ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାଷାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ।
ରୂପ		ଭିଜୁଆଲ୍ ସେଟିଂସ୍ ଖୋଲେ।	ଥିମ୍, ଟେକ୍ସଟ୍ ଆକାର, ଷ୍ଟାଟସ୍ ସୂଚକ, ଫୁଲ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍।
ଅଭିଗମ୍ୟତା		ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟିଭ୍‌ବ୍ୟବହାର ସେଟିଂସ୍ ଖୋଲେ।	ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦବାଇ ରଖିବା, TalkBack ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିକଳ୍ପ, କମ୍ପନ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ।
ପସନ୍ଦ ମେନୁ		ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂସ୍ କୁ ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।	ପାସ୍‌ୱାର୍ଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବଟନ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ		ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ବଟନ୍ ଏଡିଟର୍ ଖୋଲେ।	ବଟନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲେବଲ୍ ଆଇକନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ।
ପରଦାଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ		ସାଧାରଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଚରଣ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲେ।	ସ୍ୱାଇପ୍ ନେଭିଗେସନ୍ ଝଲସୁଥିବା ବଟନ୍ ଲେବଲ୍ ଏବଂ ମେନୁ ବଟନ୍ ଆଚରଣ।
ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ		ଯୋଗାଯୋଗ ତାଲିକା, ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ, ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଏଡିଟିଂ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲେ।	ଯୋଗାଯୋଗ ଡିଲିସନ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପପଅପ୍ ଆଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।

ଆଇଟମ୍	ଏହା କ'ଣ କରେ	ଟିପ୍ପଣୀ	
ଫୋନ୍	ଆଗତ କଲ୍ ସକ୍ରିୟ କଲ୍ କଲ୍ ଲଗ୍ ଏବଂ ଡାଏଲର ବିକଳ୍ପ ଖୋଲେ।	ଅନେକ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ BIG Phone ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ୍ ହେବା ଏବଂ ଡିଫଲ୍ଟ ଫୋନ୍ ଆପ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।	
ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡିକ	SMS ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାର୍ତ୍ତା ବିବରଣୀ, ବାର୍ତ୍ତା ଏଡିଟର୍ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର୍ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲେ।	ଅନେକ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ BIG SMS ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ୍ ହେବା ଏବଂ ଡିଫଲ୍ଟ SMS ଆପ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।	
SOS	ଜରୁରୀକାଳୀନ SMS ଏବଂ କଲ୍ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲେ।	ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଅପେକ୍ଷା ସମୟ, SMS ଟେକ୍ସଟ୍ ଏବଂ GPS ଅବସ୍ଥାନ ଆଚରଣ ବିନ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।	
ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ	ଆପ୍ସ ତାଲିକା ପାଇଁ ସେଟିଂସ୍ ଖୋଲେ।	ଆପ୍ସ ତାଲିକାରେ ନିକଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆପ୍ସ, ଲୁଚାଯାଇଥିବା ଆପ୍ସ, ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପସନ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଟକଟ୍।	
ସୁସଙ୍ଗତତା ସମାଧାନ	ଡିଭାଇସ୍-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିକ୍ସ ଖୋଲେ।	ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କେତେକ ଫିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ କରିପାରେ।	
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ନୀତି	ଆଇନଗତ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ସୂଚନା ଦେଖାଏ।	ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି।	
ଡିଫଲ୍ଟ ଲଞ୍ଚର୍ ଭାବରେ BIG Launcher ସଫା କରନ୍ତୁ	Androidର ଡିଫଲ୍ଟ ମୂଳ ପରଦା ଆପ୍ ଭାବରେ BIG Launcherର ସ୍ଥିତି ହଟାଏ।	ହୋମ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପରେ, Android କେଉଁ ଲଞ୍ଚର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାହା ପଚାରିପାରେ।	
ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନୁଆଲ	ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନୁଆଲ୍ ଖୋଲେ।	ଏକ ବ୍ରାଉଜର୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରବେଶ ଆବଶ୍ୟକ।	
ଅଦ୍ୟତନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ	ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଦେଖାଏ।	ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବଶେଷ ସଂସ୍କରଣକୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ।	

ରୂପ

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସତର୍କତା
ଥିମ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ	ହଲ୍କା (ଡିଫଲ୍ଟ, ଗାଢ଼, ନୀଳ, ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଥିବା ଥିମ୍, ଅଧିକ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ	ରଙ୍ଗ ଥିମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ।	ଗାଢ଼ ରାତିରେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରେ। ଅତିରିକ୍ତ ଥିମ୍ ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଥିବା ଥିମ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ।

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସତର୍କତା
ପାଠ୍ୟ ଆକାର	ଡିଫଲ୍ଟ, ବଡ, ସବୁଠାରୁ ବଡ	ମୁଖ୍ୟ ଆପ୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ।	ପସନ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଆକାର ବ୍ୟବହାର ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା "ପସନ୍ଦ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଆକାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |" ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।
ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ	ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ (ଡିଫଲ୍ଟ, ଭୂସମାନ୍ତର, ଭୂଲମ୍ବ	BIG Launcher ଡିଭାଇସ୍ ରୋଟେସନ୍ ଅନୁସରଣ କରେ କିମ୍ବା ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଲକ୍ କରେ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।	କେବଳ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଭୂଲମ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ ଭୂସମାନ୍ତର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା ଆକାର	0% ରୁ 5%	ଆକସ୍ମିକ ଏଜ୍ ଟଚ୍ କୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଜ୍ ନିକଟରେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ମାର୍ଜିନ୍ ଯୋଡ଼େ।	ଏଜ୍-ସ୍ୱାଇପ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଏବଂ ମୋଟର ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ବଡ଼ ବର୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ବଟନ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହ୍ରାସ କରେ।
ସଙ୍କେତ ସୂଚକ	କୌଣସି ସଙ୍କେତ ସୂଚକ ନାହିଁ |, ଫୋନ୍|, ୱାଇ-ଫାଇ	BIG Launcher କେଉଁ ବଡ଼ ସିଗନାଲ୍ ସୂଚକ ଦେଖାଏ ତାହା ବାଛେ।	ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ଉପଯୋଗୀ, ଯେଉଁଠାରେ Android ର ସାଧାରଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାର୍ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇପାରେ।
ବଡ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୂଚକ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଏକ ବଡ଼ BIG Launcher ବ୍ୟାଟେରୀ ସୂଚକ ଦେଖାଏ।	ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ।
ଆଲାର୍ମ ଆଇକନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଘଣ୍ଟା ନିକଟରେ ଆଲାର୍ମ ଆଇକନ୍ ଦେଖାଏ।	ଯଦି ଡିଭାଇସ୍ ଭୁଲ ଭାବରେ ଏକ ଆଲାର୍ମ ଆଇକନ୍ ଦେଖାଏ ଯଦିଓ କୌଣସି ଆଲାର୍ମ ସକ୍ରିୟ ନଥାଏ ତେବେ ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।
ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଦା	ଅଫ୍	ସ୍କ୍ରିନର ଉପରେ ଥିବା Android ନୋଟିଫିକେସନ୍ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାର୍ କୁ ଲୁଚାଏ।	ଆକସ୍ମିକ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରବେଶକୁ କଠିନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ Android ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ସିଗନାଲ୍ ସୂଚକକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଏ।
କଳା ନାଭିଗେସନ୍ ବାର୍	ଅଫ୍	ତଳ Android ନେଭିଗେସନ୍ ବାର୍ ର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ କଳାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ।	ଆପ୍ ଚେତାବନୀରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କିଛି Motorola ଡିଭାଇସ୍ ରେ କ୍ରାସ୍ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ପସନ୍ଦ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଆକାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଚୟନିତ BIG Launcher ଟେକ୍ସଟ୍ ଆକାର ବ୍ୟବହାର କରି ସେଟିଂସ୍ ଦେଖାଏ।	କମ୍ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଟେକ୍ସଟ୍ ଲମ୍ବା ପସନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରେ।

ଅଭିଗମ୍ୟତା

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସତର୍କତା
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	ସର୍ଟ ପ୍ରେସ୍, ସର୍ଟ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେସ୍	ବଟନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପର୍ଶରେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ତାହା ବାଛେ।	ସର୍ଟ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେସ୍ ବଟନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ କରାଯାଏ - ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
ବାହାରେ ଛୁଇଁଲେ ସଂଳାପ ବାତିଲ୍ କରନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଉପଭୋକ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ବାହାରେ ଟାପ୍ କଲେ ଡାଇଲଗ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ବନ୍ଦ କରେ।	ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଡାଇଲଗ୍ ବାହାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।
ହାପ୍ଟିକ୍ ମତାମତ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ମେନୁ ବଟନ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରାଗଲେ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରେ।	ଡିଭାଇସ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ Android ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସେଟିଂସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଲମ୍ବା ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଏକ ଆଇଟମ୍ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ପାଟିରେ ପଢ଼େ।	TalkBack ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଲି ଆଇଟମ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, "କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନଥିବା ବଟନ୍ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ" ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେସ୍ ରେ ପପ୍‌ଅପ୍	ଅଫ୍	ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଏକ ପପଅପ୍ ରେ ଆଇଟମ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖାଏ।	ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯତ୍ନକାରୀ ବଟନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସହାୟକ।
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନଥିବା ବଟନ୍ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ସମସ୍ତ ଆଇଟମ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେ, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ।	ଲମ୍ବା-ପ୍ରେସ୍ କହିବା କିମ୍ବା ପପଅପ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଉପଯୋଗୀ, କାରଣ ଅନ୍ୟଥା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିନପାରନ୍ତି।
ଟକବ୍ୟାକ୍ ଆପ୍ ନାମ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ	ଅଫ୍	ଆପ୍ ନାମର ବାରମ୍ବାର ପଠନ ଛାଡ଼ିଦିଏ।	TalkBack ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଟାଇଟଲ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଶୀଘ୍ର କରେ।

ପସନ୍ଦ ମେନୁ

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍প କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସାବଧାନତା
ମେନୁରେ ବଟନ୍ ଏଡିଟ୍ କରନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ମେନୁରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ ଯୋଗାଇ-ଥାଏ।	ଏହା ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା "ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ" ସର୍ଟକଟ୍।
ମେନୁରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍	ଅଫ୍	ମେନୁରେ Android ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂସ୍‌କୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ ଯୋଗାଇଥାଏ।	"ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂସମୂହକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ" ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ।
ମେନୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ପସନ୍ଦ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପସନ୍ଦ ପାସୱାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ କରେ।	ଆକସ୍ମିକ କିମ୍ବା ଅନଧିକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂସମୂହକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ	ଅଫ୍	BIG Launcher ରୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂସ୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପସନ୍ଦ ପାସୱାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ କରେ।	Android ସମ୍ଭବତଃ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଶେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂସ୍ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ। ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏହାକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କରେ।
ପାସୱାର୍ଡ	ଟେକ୍ସଟ୍‌ପାସୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ	ସୁରକ୍ଷିତ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂସ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍ କରେ।	ଏକ ସରଳ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଭାବରେ ଖାଲି ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲିଗଲେ, ପୁଣି ପ୍ରବେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପ୍‌କୁ ପୁନଃ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଆପ୍ ଡାଟା ରିସେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।

ପରଦାଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ |

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସାବଧାନତା
ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆପ୍ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖାଏ ସେତେବେଳେ ଝଲସି ବଟନ୍	ଅକ୍ଷମ	ଆପ୍ ଉପର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାର୍‌ରେ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତିଆରି କଲେ, ଏକ ଆପ୍ ସର୍ଟକଟ୍ ବଟନ୍ ମିଟିମିଟି କରେ।	ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରବେଶ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଯେଉଁ ଆପ୍‌ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ସେହି ଆପ୍‌କୁ ବଟନ୍ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର।
ଝଲସି ଉଠୁଥିବା ବଟନ୍ କ୍ୟାଚ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ	କାର୍ଯ୍ୟ	ସଂରକ୍ଷିତ ମିଟିମିଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସୂଚନା ସଫା କରେ।	ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ମିଟିମିଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାହ୍ୟ ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
BIG Apps Suite ଆପ୍ସକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି	ଅକ୍ଷମ	BIG Phone, BIG SMS, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ BIG Apps Suite ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ BIG Launcher ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରେ।	ଉତ୍ତମ ଆଇକନ୍ ଏବଂ ବିଶେଷ ମିଟିମିଟି ଡାଟା ଦିଏ। ଯଦି ମିଟିମିଟି ଭୁଲ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତେବେ ଏହାକୁ ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଆପ୍ ସର୍ଟକଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।
ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ	ଅକ୍ଷମ	ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାମ/ଡାହାଣ ସ୍ୱାଇପ୍ ଅନୁମତି ଦିଏ।	ମେମୋରୀ-ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍। ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ, ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କୀବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବେଶଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।
ସ୍ୱାଇପ୍ ପ୍ରକାର	ହୋମ୍‌ରୁ ଡାହାଣକୁଲୁପ୍	ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଇପ୍ ନାଭିଗେସନ୍ କିପରି ଗତି କରେ ତାହା ବାଛେ।	ଲୁପ୍ ଶେଷ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରୁ ହୋମ୍‌କୁ ଫେରେ। ହୋମ୍‌ରୁ ଡାହାଣକୁ ଶେଷରେ ଅଟକିଯାଏ।
ସମସ୍ତ ପରଦାରେ ମେନୁ ବଟନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ	ଅକ୍ଷମ	କେବଳ ମୂଳ ପରଦା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ପସନ୍ଦ ମେନୁ ଦେଖାଏ।	ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଉପଯୋଗୀ।
ୱିଜେଟ୍ ଚାରିପାଖରେ ସକ୍ରିୟ ବଟନ୍	ଅକ୍ଷମ	ୱିଜେଟ୍ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ/ଫୋକସେବଲ୍ ବଟନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଯୋଗ କରେ।	ମୁଖ୍ୟତଃ କୀବୋର୍ଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବଟନ୍ ଦବାଇବା ଦ୍ୱାରା ୱିଜେଟ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଆସେ।
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଠ୍ୟ ଲେବଲ୍ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ	ଅକ୍ଷମ	ନୂତନ ଭାବରେ ତିଆରି ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଟେକ୍ସଟ୍ ଲେବଲ୍ ଯୋଗ କରେ।	ଲେବଲ୍‌ର ରୂପ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଲେବଲ୍ ରଙ୍ଗ, ଆକାର ଏବଂ ପୋଜିସନ୍ ସେଟିଂସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ।

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସାବଧାନତା
ଟେକ୍ସଟ୍ ଲେବଲ୍ ରଙ୍ଗକୁ ଓଲଟାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	କଳା ଆଉଟଲାଇନ୍ ସହିତ ଧଳା ଟେକ୍ସଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ।	ଯେତେବେଳେ ଆଇକନ୍ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉପରେ ଲେବଲ୍ ରଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଉପଯୋଗୀ।
ପାଠ୍ୟ ଆକାର	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%	ସ୍କ୍ରିନ୍ ବଟନ୍‌ରେ ଟେକ୍ସଟ୍‌ଲେବଲ୍ ଆକାର ସେଟ୍ କରେ।	ଏହା ବଟନ୍ ଲେବଲ୍‌କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ରୂପ-ରେ ମୁଖ୍ୟ ଆପ୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ଆକାରକୁ ନୁହେଁ।
ପାଠ୍ୟ ଲେବଲ୍ ଅବସ୍ଥାନ	ଶୀର୍ଷରେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସପୁର୍ଣ ତଳେ	ବଟନ୍ ଲେବଲ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖା-ଯିବ ତାହା ବାଛେ।	ଆପ୍ ଆଇକନ୍ ପାଇଁ ତଳ ଭାଗ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବୋତ୍ତମ; ଯେତେବେଳେ ଲେବଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ହୁଏ, ମଝି ଭାଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।

ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସାବଧାନତା
ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ	ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର(ସିଷ୍ଟମ୍); ନାମ; ଉପନାମ	କେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।	ନାମ ଏବଂ ଉପନାମ ସନ୍ଧାନ ସମସ୍ତ ଡିଭାଇ-ସ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରେ।
କେବଳ ଫୋନ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଦେ-ଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	କେବଳ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଖାଏ।	ସରଳ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ, କାରଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବିନା ଯୋ-ଗାଯୋଗକୁ କଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଉପନାମ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଟ କରନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଉପନାମ ଅନୁସାରେ ସଜାଏ।	ସମସ୍ତ ଫୋନ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରେ।
ସମ୍ପର୍କ ପସନ୍ଦଗୁ ଡିକ ଟୋଗଲ୍ ଦେ-ଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଯୋଗାଯୋଗ ତାଲିକାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଯୋଗା-ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସୁଇଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟଗଲ୍ ଯୋଗ କରେ।	ଯଦି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରାୟତଃ ଉଭୟ ତାଲି-କା ମଧ୍ୟରେ ସୁଇଚ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ଉପଯୋ-ଗୀ।

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସାବଧାନତା
ନକଲ ସହିତ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଇ-ଟମ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖାଏ।	ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଇଟମ୍ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।
ଷ୍ଟାର୍ ଆଡ୍/ ଅପସା-ରଣ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀରେ ଏକ ଯୋ-ଗାଯୋଗକୁ ଷ୍ଟାର୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କିମ୍ବା ଅଣଚିହ୍ନିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯୋଗ କରେ।	ଷ୍ଟାର୍ ହୋଇଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ ଷ୍ଟାର୍ ତାଲି-କାରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ।
କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ ଅପ୍ସ-ନ୍ ଯୋଡନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ଶେଷରେ "ଯୋଗାଯୋଗ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ" ଯୋଗ କରେ।	ଡିଲିସନ୍ ଅଣଡୁ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଭୁଲବଶତଃ ଯୋଗା-ଯୋଗ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।
ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ଯୋଡନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ଶେଷରେ Android ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବ-ରଣୀ ସ୍କ୍ରିନ୍‌କୁ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗ କରେ।	ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିଶେଷ Android ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଉପଯୋଗୀ।
ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ	ଅଫ୍	BIG Launcher ର ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ Android ର ସି ଷ୍ଟମ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରେ।	କେବଳ ଯଦି ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପ୍‌ରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ସଂପାଦନା ଯୋଡନ୍ତୁ	ଅଫ୍	BIG Launcher ର ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗ କରେ।	ଏହା ହେଉଛି BIG Launcher ପାଇଁ ଡିଜା-ଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସରଳ ସମ୍ପାଦକ।
ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଡିଟ୍ ଯୋ-ଡନ୍ତୁ	ଅଫ୍	Android ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପା-ଦକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗ କରେ।	BIG Launcher ର ସମ୍ପାଦକ ଦ୍ୱାରା ସମ-ର୍ଥିତ ନ ଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ।
କଲ୍ ଡାୟଲଗ୍ ରେ ମେସେଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଏକ ଯୋଗାଯୋଗର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପରେ "ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ" ଦେଖାଏ କିମ୍ବା ଲୁଚାଏ।	ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ ଡାଇଲଗ୍ ସରଳ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଡାଇଲଗ୍ ରଖିବା ଆକସ୍ମିକ କଲ୍‌କୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସାବଧାନତା
ଯୋଗାଯୋଗକୁ କଲ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ମେନୁ ନାହିଁ	ଅଫ୍	ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଡାଏଲ୍ କରେ।	ଶୀଘ୍ରକିନ୍ତୁ କମ୍ ସୁରକ୍ଷିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଭୁଲବଶତଃ ଟ୍ୟାପ୍ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ଡାଏଲର୍ ରେ କୌଣସି ମେନୁ ନାହିଁ	ଅଫ୍	ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡାଏଲର୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଡାଏଲ୍ କରେ।	ଶୀଘ୍ରକିନ୍ତୁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ହଟାଇଦିଏ।
ସନ୍ଧାନ ଫିଲ୍ଟର ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ସମ୍ପର୍କ ତାଲିକାରେ ସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖାଏ କିମ୍ବା ଲୁଚାଏ।	ସମ୍ପର୍କ ତାଲିକାକୁ ଅଧିକ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ।

ଫୋନ୍

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସାବଧାନତା
ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଧ୍ୱନି ଚୟନ କରନ୍ତୁ	କାର୍ଯ୍ୟ	ଇନକମିଙ୍ଗ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଚୟନ ଖୋଲେ।	ଆଚରଣ Android ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଅନୁମତି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସେଟିଂସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ।
ଫିକ୍ସ: କୌଣସି ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଧ୍ୱନି ନାହିଁ	ଅଫ୍	ଯେତେବେଳେ ଇନକମିଙ୍ଗ୍ କଲ୍ରେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସକ୍ଷମ କରେ।	ପ୍ରଥମେ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ଡୁ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ୍ ଏବଂ Android ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟିଂସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ରିଙ୍ଗ୍ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଯେତେବେଳେ ଏକ ଇନକମିଙ୍ଗ୍ କଲ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।	Android ଏବଂ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେତୁ ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରେ।

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସାବଧାନତା
ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ: ରିଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନାହିଁ	ସାହାଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ	ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ଲକ୍ କରୁଥିବା ଫୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଖୋଲେ।	ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟେରୀ ପରିଚାଳନା ଥିବା ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ସାଧାରଣ।
ଆସୁଥିବା କଲ୍ କୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ:	କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ Android ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଯଦି ନ ଦିଏ, ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ଉପର ଭାଗରେ ପପ୍‌ଅପ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ; ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ଉପର ଭାଗରେ ପପ୍‌ଅପ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କେବଳ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାର୍‌ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି	ଇନକମିଙ୍ଗ୍ କଲ୍ କିପରି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ତାହା ବାଛେ।	ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ Android ନୋଟିଫିକେସନ୍-ଆଧାରିତ ମୋଡ୍‌କୁ ଫେରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରେ।
କଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଇପ୍ କରନ୍ତୁ	ଅଫ୍।	କଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିବା ପରେ ଏକ ଇନକମିଙ୍ଗ୍ କଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ।	ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେବେ ଅକ୍ଷମ ରଖନ୍ତୁ।
ଆସୁଥିବା କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂସମୂହ	କାର୍ଯ୍ୟ	ଇନକମିଙ୍ଗ୍ କଲ୍ ପାଇଁ Android ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟିଂସ୍ ଖୋଲେ।	ଶବ୍ଦ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ଲକ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେଟିଂସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
କଲ୍ ପାଇଁ ଡିଫଲ୍ଟ ଅଡିଓ ଉପକରଣ	ଡିଫଲ୍ଟ, କାନଫୁଲ, ସ୍ପିକର୍, ତାରଯୁକ୍ତ ହେଡସେଟ୍, ବକ୍ତା	କଲ୍ ପାଇଁ ପସନ୍ଦର ଅଡିଓ ରୁଟ୍ ବାଛେ।	କେବଳ ଉପଲବ୍ଧ ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକୃତ କଲ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ।
ଅଡିଓ ଡିଭାଇସ ବଟନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା	ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ ଥିବା ଏକ ସଂଳାପ ବାକ୍ସ ଦେଖାନ୍ତୁ; ତାଲିକା କ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ବଦଳାନ୍ତୁ	ଏକ କଲ୍ ସମୟରେ ଅଡିଓ ବଟନ୍ କିପରି ଆଚରଣ କରେ ତାହା ବାଛେ।	ସଂଳାପ ବାକ୍ସ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ବଦଳାଇବା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ।
ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଟନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ	ଅଫ୍।	କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ଆକସ୍ମିକ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୋକେ।	କେବଳ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସାବଧାନତା
କଲ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ	ଅଫ୍।	ଏକ କଲ୍ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଦେଖାଏ।	ଆକସ୍ମିକ ହ୍ୟାଙ୍ଗଅପ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ।
କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ	ଅଫ୍।	ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ବଟନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ।	ଆକସ୍ମିକ ସ୍ପର୍ଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ କଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଧୀର କରେ।
ଆକ୍ଟିଭ୍ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ	ଅଫ୍/ 0 ପିକ୍ସେଲ୍	ସକ୍ରିୟ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ଉପର ଭାଗରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଯୋଗ କରେ।	ଏକ କଲ୍ ସମୟରେ କାନ କିମ୍ବା ଗାଲ ସ୍ପର୍ଶକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ କଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼େ।
ଫଟୋ ଆକାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ	0 ପିକ୍ସେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଲିପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ	କଲର୍ ଫୋଟୋ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ହେବ ତାହା ସେଟ୍ କରେ।	ବଡ଼ ଫୋଟୋ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କିନ୍ତୁ କଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇପାରେ।
କୀପ୍ୟାଡ୍ ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍।	ସକ୍ରିୟ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ କୀପ୍ୟାଡ୍ ବଟନ୍ ଦେଖାଏ।	ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ।
ଅଡିଓ ସ୍ୱିଚର୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍।	ସକ୍ରିୟ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଅଡିଓ-ଡିଭାଇସ୍ ବଟନ୍ ଦେଖାଏ।	ଡିଫଲ୍ଟ ଅଡିଓ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଅଡିଓ ବଟନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଅବଧି ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍।	ସକ୍ରିୟ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ କଲ୍ ଅବଧି ଦେଖାଏ।	ଏକ ସରଳ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ଲୁଚାଯାଇପାରେ।
ହୋଲ୍ଡ ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍।	ସକ୍ରିୟ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ହୋଲ୍ଡ ବଟନ୍ ଦେଖାଏ।	ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତା ଅଜାଣତରେ କଲ୍ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିପାରନ୍ତି ତେବେ ଲୁଚାନ୍ତୁ।
ମ୍ୟୁଟ୍ ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍।	ସକ୍ରିୟ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ମ୍ୟୁଟ୍ ବଟନ୍ ଦେଖାଏ।	ଯଦି ଅଜାଣତରେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା, ତେବେ ଲୁଚାନ୍ତୁ।

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସାବଧାନତା
ସକ୍ରିୟ କଲ୍ ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଫୋନ୍ ମେନୁରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ କଲ୍ ବଟନ୍ ଯୋଡ଼େ।	ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତା କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଚାଲୁଥିବା କଲ୍‌କୁ ଫେରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଫୋନ୍ ମେନୁରେ ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଖାଏ।	ଫୋନ୍ ମେନୁକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଚାନ୍ତୁ।
ତାରକା ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଫୋନ୍ ମେନୁରେ ଷ୍ଟାର୍ଡ ଦେଖାଏ।	କେବଳ ପସନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ।
ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଫୋନ୍ ମେନୁରେ ଡାଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଖାଏ।	ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତା କେବଳ ସେଭ୍ ହୋଇଥିବା ଯୋଗାଯୋଗକୁ କଲ୍ କରିବା ଉଚିତ୍ ତେବେ ଲୁଚାନ୍ତୁ।
ଯୋଗାଯୋଗ ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଫୋନ୍ ମେନୁରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଦେଖାଏ।	ଯଦି କେବଳ ଜଣେ ଯତ୍ନକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ୍ ତେବେ ଲୁଚାନ୍ତୁ।
ସଦ୍ୟ କଲ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଫୋନ୍ ମେନୁରେ ସଦ୍ୟ କଲ୍ ଦେଖାଏ।	କଲ୍‌ଲଗ୍ ଡିଲିଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୁପିଂ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ।
ଦ୍ୱାରା କଲ୍ କଲ୍ ଲଗ୍ ଆଇଟମ୍	ଅକ୍ଷମ; ଫୋନ୍ ନମ୍ବର; ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ କଲ୍ ଦିଗ	କଲ୍‌ଲଗ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରୁପ୍ କରେ।	ଗ୍ରୁପିଂ ଅଯଥା ଜିନିଷକୁ କମ୍ କରେ, ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲ୍ ଥିବା ଫୋନ୍‌ରେ।
ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	କଲ୍‌ଲଗ୍ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ଦେଖାଏ।	ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଜାଣତରେ ଇତିହାସ କାଢ଼ିଦେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।
ମିସ୍ ହୋଇଥିବା କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂସମୂହ	କାର୍ଯ୍ୟ	ମିସ୍‌ଡ କଲ୍ ପାଇଁ Android ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସେଟିଂସ୍ ଖୋଲେ।	ମିସ୍ଡକଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍‌ର ଶବ୍ଦ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଭିଜିବିଲିଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସାବଧାନତା
ଡାଏଲର୍ ବକ୍ସରେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା	ଅଫ୍	ଡାଏଲ୍ ହୋଇଥିବା ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ କରେ ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବ।	ଲମ୍ବା ନମ୍ବର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ।
ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେସ୍ ପୁରା ଡାଏଲ୍ ହୋଇଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଡିଲିଟ୍ କରେ	ଅଫ୍	ଡାଏଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରର ଘରକୁ ଦବାଇ ଧରିଲେ ପୂରା ନମ୍ବର ଲିଭିଯାଏ।	ଶୀଘ୍ର ସଂଶୋଧନ, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବରକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରେ।
ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା କଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ:	ଅଫ୍	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଇତିହାସ ପୂର୍ବରୁ ମିସ୍‌ଡ କଲ୍ ଦେଖାଏ।	କୌଣସି ମିସ୍‌ଡ କଲ୍‌ର ବିବରଣୀ ଖୋଲିଲେ ତାହା ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ। ସବୁକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପଟି ଅବଶିଷ୍ଟ ମିସ୍‌ଡ କଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାନ୍ତୁ:	କଲ୍‌ର ପ୍ରକାର ବାଛନ୍ତୁ	ବଛାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାରର କଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କଲ୍ ତାଲିକାରୁ ଲୁଚାଏ।	ଏହା କେବଳ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ତାହା ବଦଳାଏ; ଏହା କଲ୍ ଅବରୋଧ କରେ ନାହିଁ।
ନମ୍ବର ଉପସର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ	ମୂଳ ଉପସର୍ଗ ନୂଆ ଉପସର୍ଗ	କଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନମ୍ବରର ମେଳ ଖାଉଥିବା ଉପସର୍ଗକୁ ବଦଳାଏ।	କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଳ ଉପସର୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାଯାଏ।
ଚିହ୍ନ ସଂଳାପରେ ଦେଖାନ୍ତୁ:	ପ୍ରତୀକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଛନ୍ତୁ	ଡାଏଲର୍‌ର ପ୍ରତୀକ ସଂଳାପରେ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ବାଛେ।	ଉପଲବ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲିପ୍‌ବୋର୍ଡରୁ ଲେପନ କରନ୍ତୁ ଓ ଡାଏଲର୍‌ରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆସୁଥିବା କଲଗୁଡ଼ିକର ଫିଲ୍ଟର	ଯୋଗାଯୋଗ/ତାରାଚିହ୍ନିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ; ଅବରୋଧିତ ନମ୍ବର ତାଲିକା	ବଛାଯାଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆସୁଥିବା କଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରେ।	BIG Phone କୁ କଲର୍ ପରିଚୟ ଓ ସ୍ପାମ୍ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଡିଫଲ୍ଟ ଆପ୍ ଭାବେ ସେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସାବଧାନତା
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ପାମ କଲ୍	କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ; ସୂଚନା ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ; ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ	Android କୌଣସି କଲ୍‌କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ତାହା ବାଛେ।	—
ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର ତାଲିକା	ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା	ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିବା କଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ।	କଲ୍ ଅବରୋଧକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ। ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି କଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ହେଉ ବୋଲି ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ।
ବାହାର ଯାଇଥିବା କଲଗୁଡ଼ିକର ଫିଲ୍ଟର	ଯୋଗାଯୋଗ/ତାରାଚିହ୍ନିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ; ଅବରୋଧିତ ନମ୍ବର ତାଲିକା	ବଛାଯାଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ BIG Phone ରୁ କରାଯାଉଥିବା କଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରେ।	ଅନ୍ୟ ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କଲ୍ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥକ କଲ୍ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଭୂମିକା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟ ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ କଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡିକ

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସତର୍କତା
ସିଷ୍ଟମ୍ ବାର୍ତ୍ତା ବିଜ୍ଞପ୍ତି	ଖୋଲା	Android ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାରରେ SMS ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖାଏ।	ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ Android ସଂସ୍କରଣ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁମତି ଏବଂ ଆପ୍‌ର ସକ୍ରିୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ବିନ୍ୟାସକରଣ	କାର୍ଯ୍ୟ	ବାର୍ତ୍ତା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ Android ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସେଟିଂସ୍ ଖୋଲେ।	ଶବ୍ଦ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ଲକ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍	ଖୋଲା	ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏକ ଆସୁଥିବା SMS ନୋଟିଫିକେସନ୍‌କୁ ଏକ ଫୁଲ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଭାବରେ ଦେଖାଏ।	Android ର ପୂର୍ଣ୍ଣପରଦା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ।

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମା-ନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସତର୍କତା
ପଢ଼ିବା ପରି ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଇପ୍ କରନ୍ତୁ	ଅକ୍ଷମ	ଏକ SMS କୁ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ଭା-ବରେ ଚିହ୍ନିତ କରେ ଯେତେବେ-ଳେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସ୍ୱା-ଇପ୍ କରି ଅପସାରଣ କରାଯାଏ।	ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅଜାଣତ-ରେ ଖାରଜ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।
ବିତରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁରୋଧ	ଅକ୍ଷମ	SMS ଡେଲିଭରୀ ସୂଚନା ଅନୁରୋଧ କରେ।	କିଛି ମୋବାଇଲ୍ ଅପରେଟର୍ ଡେଲିଭ-ରୀ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ନେଇପାରନ୍ତି।
ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଯିବା / ବିତରଣ କରିବା ସମୟରେ ସୂଚନା ପପ୍ଅପ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅକ୍ଷମ	SMS ପଠାଇବା କିମ୍ବା ଡେଲିଭରୀ ସଫଳ ହେଲେ ଏକ ପପଅପ୍ ଦେ-ଖାଏ।	ତ୍ରୁଟି ପପ୍ଅପ୍ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଦେଖା-ଯାଏ। Android 11 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ନୂଆ ସଂସ୍କରଣରେ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ପପ୍ଅପ୍ର ଲେଖା ବଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏବେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅକ୍ଷମ	ବାର୍ତ୍ତା ବିବରଣୀରେ ଏବେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖାଏ।	ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେରକଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ।
ଉତ୍ତର ବଟନ୍ ଦେ-ଖାନ୍ତୁ	ଅକ୍ଷମ	ବାର୍ତ୍ତା ବିବରଣୀରେ ଉତ୍ତର ଦେ-ଖାଏ।	ବାର୍ତ୍ତାର ବିବରଣୀକୁ କେବଳ ପଢ଼ିବା-ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ବଟନ୍କୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ।
ପୁନଃ ପଠାନ୍ତୁ ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅକ୍ଷମ	ବାର୍ତ୍ତା ବିବରଣୀରେ ପୁନଃ ପଠାନ୍ତୁ ଦେଖାଏ।	SMS ପଠାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଉପଯୋଗୀ।
ଫରୱାର୍ଡ ବଟନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅକ୍ଷମ	ବାର୍ତ୍ତା ବିବରଣୀରେ ଫରୱାର୍ଡ ଦେଖାଏ।	ବାର୍ତ୍ତା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଚାନ୍ତୁ।
ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ଦେ-ଖାନ୍ତୁ	ଅକ୍ଷମ	ବାର୍ତ୍ତା ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।	ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଜାଣତରେ SMS କାଢ଼ିଦେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।
ପଠାନ୍ତୁ ବଟନ୍ ଦେ-ଖାନ୍ତୁ	ଟେକ୍ସଟ୍ ଉପରେ; ସ୍କ୍ରି-ନ୍ର ତଳେ; କୀବୋର୍ଡ୍ ଉପରେ	ବାର୍ତ୍ତା ଏଡିଟରରେ ପଠାନ୍ତୁ ବଟନ୍ କେଉଁଠି ଦେଖାଯିବ ତାହା ବାଛେ।	"କୀବୋର୍ଡ୍ ଉପରେ |" ବିକଳ୍ପ ପଠାଇବା ବଟନ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରିବା ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ରଖେ। "ପରଦା ତଳେ |" ବିକଳ୍ପରେ ଏହାକୁ ଖୋଜିବା ସହଜ ହୋଇପାରେ।
ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରନ୍ତୁ:	କୌଣସି ନୁହେଁଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଯୋଗ-ରେ ନାହିଁ; ଯେଉଁଗୁ ଡ଼ିକ ଷ୍ଟାର୍ଡ ନୁହେଁସମସ୍ତ	ପ୍ରେରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା SMS କୁ ଫିଲ୍ଟର୍ କରେ।	ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫିଲ୍ଟର୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଗୁ ଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇପାରେ। କେବଳ ଷ୍ଟାର୍ଡ କଠୋର ଅଟେ ଏବଂ ସାବଧାନତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍।

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମା-ନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସତର୍କତା
ବ୍ଲକ୍ ତାଲିକା	କାର୍ଯ୍ୟ/ତାଲିକା	ଏହି ତାଲିକାରେ ଥିବା ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ।	ଜଣାଶୁଣା ଅବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରେରକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସମର୍ଥନ	ଅଫ୍	SMS ପଠାଇବା ସମୟରେ SIM ଚୟନ ଦେଖାଏ।	କେବଳ ଡୁଆଲ୍SIM ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ: ନିଖୋଜ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ପୁରୁଣା ଫୋନ୍‌ରେ SMS ଡାଟାବେସ୍‌ର ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ଧୀର ସୁସଙ୍ଗତତା ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ।	ଏହି ଡାଟାବେସ୍ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ହିଁ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।
ମେସେଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁମତି	କାର୍ଯ୍ୟ	ବାର୍ତ୍ତା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ Android ଅନୁମତିଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲେ କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ କରେ।	BIG SMS କୁ ଆବଶ୍ୟକ SMS ଅନୁମତି ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଡିଫଲ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହେବା ଉଚିତ୍।
କିବୋର୍ଡ ପାଇଁ ବିନ୍ୟାସ ସମାଯୋଜନ କରନ୍ତୁ	ଅଫ୍	କୀବୋର୍ଡ଼ ଲେଖା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଢାଙ୍କିଦେଲେ ଲେଆଉଟ୍‌କୁ ଛୋଟ କରେ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବାଯୋଗ୍ୟ କରେ।	ଟାଇପ୍ କରିବା ସମୟରେ ବାର୍ତ୍ତାର ଲେଖା ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।

SOS

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସତର୍କତା
SMS ପଠାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	SOS ବଟନ୍ ଦବାଇବା ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ SMS ପଠାଏ।	କେବଳ ଯଦି BIG SMS ଡିଫଲ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଅନ୍ୟଥା SOS ଟେକ୍ସଟ୍ ଡିଫଲ୍ଟ SMS ଆପ୍‌ରେ କପି ହୋଇପାରେ।
SMS ଫୋନ୍	ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଟେକ୍ସଟ୍ ଫିଲ୍ଡ	SOS SMS ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ସେଟ୍ କରେ।	ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଯତ୍ନକାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, Android କଟକଣା ଦ୍ୱାରା ଅବରୋଧିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ନମ୍ବର ନୁହେଁ।

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସତର୍କତା
SMS ପାଠ	ଟେକ୍ସଟ୍ ଫିଲ୍ଡ	SOS ବାର୍ତ୍ତା ଟେକ୍ସଟ୍ ସେଟ୍ କରେ।	ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଛୋଟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ।
SMS ଅପେକ୍ଷା କର	ସେକେଣ୍ଡ	SOS SMS ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଳମ୍ବ ସେଟ୍ କରେ।	ଅଜାଣତରେ ସକ୍ରିୟକରଣକୁ ବାତିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଏ।
GPS ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଡନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ SOS SMS ର ଶେଷରେ GPS ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଡ଼େ।	GPS ବାହାରେ ଅଧିକ ସଠିକ୍। ଘର ଭିତରେ ଏହା ଆନୁମାନିକ କିମ୍ବା ଅନୁପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ।
GPS SMS ପଠାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଅବସ୍ଥାନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ SMS ପଠାଏ।	ଯେତେବେଳେ GPS ର ସଠିକ୍ ଫିକ୍ସ ନଥାଇ ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଉପଯୋଗୀ।
କଲ୍ କରନ୍ତୁ	ଅଫ୍	SOS ବଟନ୍ ଦବାଇବା ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କଲ୍ କରେ।	ସାଧାରଣତଃ SOS SMS ପଠାଯିବା ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଫୋନ୍ କଲ୍ କରନ୍ତୁ	ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଟେକ୍ସଟ୍ ଫିଲ୍ଡ	କଲ୍ କରିବାକୁ ଥିବା ନମ୍ବର ସେଟ୍ କରେ।	ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କିମ୍ବା ଯତ୍ନକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
କଲ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ	ସେକେଣ୍ଡ	SMS ପଠାଇବା ପରେ କଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ସେଟ୍ କରେ।	ବିଳମ୍ବ ଅଜାଣତରେ ହେଉଥିବା କଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ SMS ପଠାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଏ।

ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କ'ଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସତର୍କତା
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡିକ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତାଲିକାରେ ସଦ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଆପ୍ସ ଦେଖାଏ।	ଏକ ସରଳ ସ୍ଥିର ଆପ୍ସ ତାଲିକା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଗଣନା	number	କେତୋଟି ସଦ୍ୟ ଆପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ତାହା ସେଟ୍ କରେ।	କମ୍ ସଦ୍ୟ ଆପ୍ସ ତାଲିକାକୁ ସରଳ କରେ।
ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ	କାର୍ଯ୍ୟ/ତାଲିକା	ଆପ୍ସ ତାଲିକାରୁ ଆପ୍ସ ଲୁଚାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।	ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆପ୍ସ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୁଏ ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ BIG Launcher ର ଆପ୍ସ ତାଲିକାରୁ ଅପସାରିତ ହୁଏ।
ଉପରେ ସନ୍ଧାନ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ଆପ୍ସ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଏ।	ଯେଉଁ ଡିଭାଇସରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରେ ଏହାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ଦବାଇ ମଧ୍ୟ ଟଗଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ	ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଆପ୍ସ ଉପରେ; ଆପ୍ସ ତଳେ	BIG Launcher ପସନ୍ଦ (Preferences)କୁ ଆପ୍ସ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼େ।	ହାର୍ଡୱେୟାର ମେନୁ ବଟନ୍ ନଥିବା ଡିଭାଇସ୍‌ରେ କିମ୍ବା ମୂଳ ପରଦା ମେନୁ ଲୁଚିଥିବାବେଳେ ଉପଯୋଗୀ।
ଉତ୍ତମ ଆପ୍ ସନ୍ଧାନ	ଅଫ୍	ଟାଇପ୍ ହୋଇଥିବା ଟେକ୍ସଟ୍‌କେବଳ ଆପ୍ ନାମର ଆରମ୍ଭରେ ନୁହେଁସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ ନାମ ଭିତରେ ଖୋଜେ।	ଉଦାହରଣ: "book" ଖୋଜିବା ଦ୍ୱାରା "Facebook" ମିଳିପାରେ।

ସୁସଙ୍ଗତତା ସମାଧାନ |

ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କେତେକ BIG Launcher କୁ ମନ୍ଥର କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକ ମେମୋରୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି।

ପସନ୍ଦ	ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମା-ନର ଉଦାହରଣ	ଏହା କଣ କରେ	ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଟିଂସ୍ ଏବଂ ସତର୍କତା
ଠିକ କରନ୍ତୁ: ମେନୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଆଇକନ୍	ଅଫ୍	ତାଲିକାରେ ଆଇକନ୍ ବଦ-ଳରେ ଖାଲି ବର୍ଗ ଦେଖାଗ-ଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।	ସ୍କ୍ରୋଲିଂକୁ ମନ୍ଥର କରିପାରେ।
ଟକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରତିଛବି ବଟନ୍	ଅଫ୍	TalkBack ପାଇଁ ଇମେଜ୍ ବଟନ୍ ଆଚରଣକୁ ସଜା-ଡ଼େ।	ଯେତେବେଳେ TalkBack ଇମେଜ୍ ବଟନ୍ଗୁ-ଡ଼ିକୁ ଭୁଲ୍ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ହୋମ୍ କୀ ଦବାଇବା ପରେ କ୍ୟାଚ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ	ଅଫ୍	ମୂଳ (Home) ଦବାଇଲେ ଆପ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଖାଲି କରେ।	ଅଧିକ ମେମୋରୀ ବ୍ୟବହାର କରେ; ବାହ୍ୟ ଥିମ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପା-ରେ।
ଆଇକନ୍ ର DPI	ଡିଫଲ୍ଟ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟମ, ଉଚ୍ଚ, X- ଉଚ୍ଚ, XX-ଉଚ୍ଚ, XXX- ଉଚ୍ଚ	ଆଇକନ୍ ରେଜୋଲୁସନ୍ ବାଛେ।	ଉଚ୍ଚ DPI ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମେମୋରୀ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ନିମ୍ନ DPI କା-ର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଆପ୍ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ	କାର୍ଯ୍ୟ	BIG Launcher କୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ କ୍ୟାଚ୍ ଖାଲି କରେ।	ଅନ୍ୟ ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ବିଫଳ ହେଲେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଭାଗ 14 — 🔧 ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ

କଲ୍ ଆସିବାବେଳେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ବାଜୁନାହିଁ

1. **ପସନ୍ଦ → ଫୋନ୍ → ଫିକ୍ସ: କୌଣସି ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଧ୍ୱନି ନାହିଁ** | ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ
2. ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ର ଧ୍ୱନି ସ୍ତର ଓ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

SMS ବାର୍ତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ

1. BIG SMS ଡିଫଲ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଆପ୍ ଭାବେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
2. Android ସେଟିଂସ୍‌ରେ BIG SMSକୁ ଆବଶ୍ୟକ SMS ଅନୁମତି ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

3. ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପୁନଃଚାଲୁ କରନ୍ତୁ।

କଲ୍ ଆସିବାବେଳେ କଳା ସ୍କ୍ରିନ୍

1. BIG Phone ଡିଫଲ୍ଟ କଲ୍ ଆପ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ (ସେଟ୍‌ଅପ୍ ପଦକ୍ଷେପ)।
2. BIG Launcherରେ **ପସନ୍ଦ** → **ଫୋନ୍** → **ଆସୁଥିବା କଲ୍ କୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ:** ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ **କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍- ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଯଦି ନୁହେଁହେଡ୍ ଅପ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ |** ବାଛନ୍ତୁ
3. ତଥାପି କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାନଗଲେ, **ପସନ୍ଦ** → **ଫୋନ୍** → **ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ: ରିଙ୍ଗରେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନାହିଁ |** ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।

ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ

ପୁରୁଣା ଫୋନ୍‌ରେ SMS ଡାଟାବେସ୍‌ର ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ, **ପସନ୍ଦ** → **ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡିକ** ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ **ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ: ନିଖୋଜ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ |** ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ।

ଏକାଧିକ ଥର ଆସୁଥିବା ସମାନ ବାର୍ତ୍ତା

BIG SMS ଡିଫଲ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଆପ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ବାର୍ତ୍ତା ଦୁଇଥର ଦେଖାଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ମଡେଲ୍ Android ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ BIG SMS ସଂସ୍କରଣ ଜଣାଇ ସହାୟତା ଦଳ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।

BIG Launcher ଧୀରେ ଚାଲୁଛି କିମ୍ବା କ୍ରାଶ୍ ହେଉଛି

BIG Launcherର ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍‌କୁ ଯିବା ଧୀର ହେଉଥିଲେ, **ପସନ୍ଦ** → **ପରଦାଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ |** ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ **ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |** ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

କେବଳ ବାହ୍ୟ ଥମ୍ବ୍‌ର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ **ହୋମ୍ କୀ ଦବାଇବା ପରେ କ୍ୟାଚ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ |** ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗତି ବଢ଼ାଇବା ସେଟିଂ ଭାବେ ନୁହେଁ ଏହା ବହୁତ ମେମୋରି ବ୍ୟବହାର କରେ।

BIG Launcher ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଉଥିଲେ, ସାଧାରଣ ସହାୟତା ଅନୁରୋଧରେ ଥିବା **BIG Launcher ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ହେଉଛି** ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଆପ୍ ଡାଟା ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସେଟ୍‌ଅପ୍ ଲିଭାଇ ଦେଇପାରେ।

ବ୍ୟାଟେରି ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଛି

ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ର **ବ୍ୟାଟେରି** ସେଟିଂସ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁ ଆପ୍ ବ୍ୟାଟେରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରି ବ୍ୟବହାର ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

BIG Launcher, BIG Phone କିମ୍ବା BIG SMSର ବ୍ୟାଟେରି ବ୍ୟବହାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅଧିକ ଦେଖାଗଲେ, ଆପ୍‌ର ନାମ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ମଡେଲ୍ Android ଓ ଆପ୍‌ର ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରି ବ୍ୟବହାର ତାଲିକାର ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍ ସହ **contact@biglauncher.com**ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଟେରି ସଞ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ କଲ୍ କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି

ପାସୱାର୍ଡ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆପ୍ ଡାଟା ସଫା କରିବା କିମ୍ବା BIG Launcher ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ **contact@biglauncher.com**ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।

ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିନ୍ୟାସ ରିସେଟ୍ ହୋଇଯାଏ। କ୍ରୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ସଶୁଳ୍କ ସୁବିଧାର ଅଭିଗମ୍ୟତା ଫେରିମିଳେ, ଆପଣ ହଟାଇଥିବା ସେଟିଂସ୍ ନୁହେଁ।

"କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ" ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ

> 🎬 **ଦେଖନ୍ତୁ:** "କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ" ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ

କିଛି ବ୍ୟାଟେରି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଡେଭେଲପର୍ ବିକଳ୍ପରେ "କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ" ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା BIG Launcherକୁ **ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ କରିଦିଏ**।

1. **ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍ସ** → **ଡେଭେଲପର୍ ବିକଳ୍ପ** → **"କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ"** ଖୋଜନ୍ତୁ
2. **ଏହା ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ**
3. ଡେଭେଲପର୍ ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ: **ଫୋନ୍ ବିଷୟରେ** → **ସଫ୍ଟୱେର୍ ସୂଚନା** → **ବିଲ୍ଡ ନମ୍ବର** ଉପରେ 7 ଥର ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସମସ୍ୟା

ଆପଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଉନଥିଲେ: 1. **Android ସେଟିଂସ୍** → **ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ** → BIG SMS/BIG Phone → **ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡିକ** ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ (ସବୁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ)। 2. BIG ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ **ବ୍ୟାଟେରି ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍** ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। 3. **ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ** ମୋଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍‌ର ସମସ୍ୟା

ଫୋନ୍‌ର ବ୍ରା-ଣ୍ଡ	ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା	ସମାଧାନ
Samsung	ଏକାଧିକ ଥର ଆସୁଥିବା ସମାନ SMS	ବାର୍ତ୍ତାଟି ନିଜେ ଦୁଇଥର ଦେଖାଯାଉଛି ନା କେବଳ ତାହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତିଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ; ବାର୍ତ୍ତା ଦୁଇଥର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସହାୟତା ଦଳ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
Samsung	କଲ୍ ସମୟରେ କଳା ସ୍କ୍ରିନ୍	କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ୍ ବାଛିବା ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଧାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କଲ୍ ଆସିବାବେଳେ କଳା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।
Sony Xperia	ଆଇକନ୍ ବଦଳରେ ଖାଲି ବର୍ଗ	"ଠିକ କରନ୍ତୁ: ମେନୁଗୁଡ଼ିକରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଆଇକନ୍|" ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ ।
Motorola	କଳା ନାଭିଗେସନ୍ ବାର୍ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପରେ କ୍ରାଶ୍ ହେଉଛି	**ପସନ୍ଦ** → **ରୂପରେଖା** → **କଳା ନାଭିଗେସନ୍ ବାର୍** ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।
Xiaomi/ Huawei/ Oppo	ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅବରୋଧିତ ହୋଇ-ଛି	BIG ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁସୁରକ୍ଷିତ ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ"ରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା "ବ୍ୟାଟେରି ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।

ଭାଗ 15 — 📬 ସହାୟତା ଓ ସାହାଯ୍ୟ

ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା

- **ଇମେଲ୍** contact@biglauncher.com

- **ୱେବସାଇଟ୍** biglauncher.com
- **YouTube:** youtube.com/@big_launcher

ସହାୟତା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ

ଦୟାକରି ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦିଅନ୍ତୁ: 1. ଆପଣଙ୍କ **ଫୋନ୍ ମଡେଲ୍** (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, Samsung Galaxy S21) 2. **Android ସଂସ୍କରଣ** (ସେଟିଂସ୍ → ଫୋନ୍ ବିଷୟରେ) 3. **BIG Launcher ସଂସ୍କରଣ** (ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ ସଂସ୍କରଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ) 4. ସମସ୍ୟାର **ବିବରଣୀ** 5. ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି

ସାଧାରଣ ସହାୟତା ଅନୁରୋଧ

ସମସ୍ୟା	ସମାଧାନ
ମୋ କ୍ରୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇନାହିଁ	କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା Google ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। **BIG Apps Suite PREMIUM** ପାଇଁ **BIG Launcher** ଖୋଲନ୍ତୁ: ଗୋଟିଏ ଆପ୍ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ସେହି ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। **ପସନ୍ଦ → ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ କିଣ / ସତେଜ କର	→ କ୍ରୟଗୁଡିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ** କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତଥାପି କ୍ରୟ ପୁନ-ରୁଦ୍ଧାର ନହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ Google Play ଅର୍ଡର୍ ଆଇଡି ସହିତ **contact@biglauncher.com** କୁ ଇମେଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ।
ଆସୁଥିବା କଲ୍‌ରେ BIG Phone କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉ-ନାହିଁ	1. ଏହି ସେଟ୍‌ଅପ୍ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରି **BIG Phone** କୁ ଡିଫଲ୍ଟ କଲିଂ ଆପ୍ ଭାବେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। 2. **BIG Launcher** ରେ **ପସନ୍ଦ → ଫୋନ୍	→ ଆସୁଥିବା କଲ୍ କୁ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ:** ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ **କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍- ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ	ଯଦି ନୁହେଁହେଡ୍ ଅପ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ |** ବାଛନ୍ତୁ। 3. ତଥାପି କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାନଗଲେ, ସେହି **ଫୋନ୍ |** ସେଟିଂସ୍‌ରେ **ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ: ରିଙ୍ଗରେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି କଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନାହିଁ |** ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।
BIG Launcher ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି	1. **Android ସେଟିଂସ୍ → ଡେଭଲପର୍ ବିକଳ୍ପ** ରେ **କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ** ସକ୍ଷମ ଥିଲେ, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶ)। 2. Google Play ରେ BIG Launcher ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ **ଅଦ୍ୟତନ କରନ୍ତୁ |** ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। 3. ତଥାପି ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ମଡେଲ୍, Android ଓ BIG Launcher ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେହି ତଥ୍ୟ ସହିତ **contact@biglauncher.com** କୁ ଇମେଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ। ସହାୟତା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ ତଥ୍ୟ ମିଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପ୍ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସେଟ୍‌ଅପ୍ ମିଟାଇ ଦେଇପାରେ।

ପରିଶିଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ

ପରିଶିଷ୍ଟ A: ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ & ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସନ୍ଦର୍ଭ

କାର୍ଯ୍ୟ	ଏହା କଣ କରେ
ଥରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା	ବାଛନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦବାନ୍ତୁ (ଦବାଇ ଧରନ୍ତୁ)	**ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେସ୍ ରେ ପପ୍‌ଅପ୍|** ସକ୍ଷମ ଥିଲେ ଏକ ବିବରଣୀ ଦେଖାନ୍ତୁ; **ଲମ୍ବା ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ |** ସକ୍ଷମ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଉଭୟ ବିକଳ୍ପ **ପସନ୍ଦ** → **ଅଭିଗମ୍ୟତା** ରେ ଅଛି।
ବାମକୁ/ଡାହାଣକୁ ସ୍ୱାଇପ୍ କରନ୍ତୁ	ସ୍କ୍ରିନ୍ ବଦଳାନ୍ତୁ (ସ୍ୱାଇପ୍ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ)
ମୂଳ ପରଦା ବଟନ୍	BIG Launcherକୁ ଫେରନ୍ତୁ
ପଛକୁ ଫେରିବା ବଟନ୍	ପୂର୍ବ ସ୍କ୍ରିନ୍‌କୁ ଯାଆନ୍ତୁ
ମେନୁ ବଟନ୍	ପସନ୍ଦ ଖୋଲନ୍ତୁ (ଭୌତିକ ବଟନ୍ ଥିବା ଫୋନ୍‌ରେ)

ପରିଶିଷ୍ଟ ଖ: ସମର୍ଥିତ ଭାଷା (୭୦)

BIG Launcher 6.2.0 ଆପ୍‌ରେ 70ଟି ଭାଷା ସମର୍ଥନ କରେ। **ପସନ୍ଦ** → **ଭାଷା ଚୟନ କରନ୍ତୁ |** ରେ Android ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାଷାଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆପ୍‌ର ଭାଷା ବଛାଯାଇପାରିବ।

ଭାଷା କୋଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକ: af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fr, gl, gu_IN, ha, he, hi, hr, hu, hy_AM, id, it, iw, ja, jv, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mai, mr, ms, my, nl, no, or, pa_IN, pa_PK, pl, pt, pt_BR, ro, ru, sd, sk, sl, sq, sr, sr_CS, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur_PK, uz, vi, yo, zh_CN, zh_TW

ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଲେଖାଯାଉଥିବା ଭାଷା ଯେପରିକି ଆରବୀ, ହିବ୍ରୁପାର୍ସୀ, ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏକ ମିରର୍ଡ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

ପରିଶିଷ୍ଟ C: ଅନୁମତିଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା

ଅନୁମତି	ଏହା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ
ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ	ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ଓ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇବା
ଫୋନ୍	କଲ୍ କରିବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା
SMS	ପାଠ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା
ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ	ଫଟୋ ଓ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଫାଇଲ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବା
କ୍ୟାମେରା |	ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା
ଅବସ୍ଥାନ	SOS ଜରୁରୀକାଳୀନ ଜିପିଏସ୍
ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍	ଫୋନ୍ କଲ୍

> 🔒 ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା କିମ୍ବା ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ପଠାଯିବା **କେବେ ନୁହେଁ**। ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ରେ ରହେ।

ପରିଶିଷ୍ଟ D: Android ସୁସଙ୍ଗତତା

BIG Launcher, BIG Phone ଏବଂ BIG SMS ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ Android 6.0 କିମ୍ବା ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପ୍‌ର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା Android ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରେ।

ପରିଶିଷ୍ଟ E: ତ୍ୱରିତ ସନ୍ଦର୍ଭ କାର୍ଡ

ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ: - 🟢 ସବୁଜ ବଟନ୍= ଫୋନ୍ କଲ୍- 🟡ଳଦିଆ ବଟନ୍= ପାଠ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ - 🔴ାଲ ବଟନ୍= ଜରୁରୀକାଳୀନ SOS - ✨ ଝଲସିବା = କିଛି ନୂଆ ଆସିଛି(ସନ୍ଦେଶ କିମ୍ବା କଲ୍) - ⋮ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ସେଟିଂସ୍

ଯତ୍ନକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ: 1. ପରିବାରର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ SOS ସେଟ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ 2. ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପାସୱାର୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ 3. ସହଯୋଗୀ ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ (BIG Phone, BIG SMS) ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ 4. ତିନୋଟିଯାକକୁ ଡିଫଲ୍ଟ ଆପ୍ ଭାବେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ 5. ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁକିଛି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ 6. ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଟାଇବା ବିକଳ୍ପ ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ

ପରିଶିଷ୍ଟ F: ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ youtube.com/@big_launcher ରେ ଉପଲବ୍ଧ

ବିଷୟ	ଲିଙ୍କ୍
ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ୍ BIG Launcher	ଦେଖନ୍ତୁ
ଡିଫଲ୍ଟ ଲଞ୍ଚର୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ	ଦେଖନ୍ତୁ
ଡିଫଲ୍ଟ ଫୋନ୍/SMS ଆପ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ	ଦେଖନ୍ତୁ
ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ & ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସଜାନ୍ତୁ	ଦେଖନ୍ତୁ
ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସଜାନ୍ତୁ	ଦେଖନ୍ତୁ
ବଟନ୍‌ରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ	ଦେଖନ୍ତୁ
WhatsApp ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ	ଦେଖନ୍ତୁ
ବଟନ୍ ଝଲସିବା	ଦେଖନ୍ତୁ
ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ଝଲସିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ	ଦେଖନ୍ତୁ
ଇତିହାସ/SMS/ସମ୍ପର୍କ ବିଲୋପ କରନ୍ତୁ	ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେଖାନ୍ତୁ ସେଟିଂସ୍	ଦେଖନ୍ତୁ
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ କିଣନ୍ତୁ	ଦେଖନ୍ତୁ
ଲାଇସେନ୍ସ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ	ଦେଖନ୍ତୁ
ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା	ଦେଖନ୍ତୁ
ପାସୱାର୍ଡ ସୁରକ୍ଷା	ଦେଖନ୍ତୁ
କଲ୍ ମେନୁ ସରଳ କରନ୍ତୁ	ଦେଖନ୍ତୁ
ଫୋନ୍/SMSରେ ପସନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲୁଚାନ୍ତୁ	ଦେଖନ୍ତୁ
ଡିଫଲ୍ଟ ଅଡିଓ ଉପକରଣ	ଦେଖନ୍ତୁ
ସେଟିଂସ୍‌ର ଉତ୍ତରାଧିକାର	ଦେଖନ୍ତୁ
ସଂସ୍କରଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ	ଦେଖନ୍ତୁ

ବିଷୟ	ଲିଙ୍କ୍
ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (Android 10+)	ଦେଖନ୍ତୁ
"କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ" ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ	ଦେଖନ୍ତୁ
ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ	ଦେଖନ୍ତୁ
ମାଗଣା ସଂସ୍କରଣର ସୀମାବଦ୍ଧତା	ଦେଖନ୍ତୁ
ପ୍ରଚାର ଭିଡିଓ (ଇଂରାଜୀ)	ଦେଖନ୍ତୁ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସଂସ୍କରଣ *6.2.0* | *© 2025 2BIG s.r.o.* | ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷିତ।

ସଦ୍ୟତମ ଅଦ୍ୟତନ ଓ ସହାୟତା ପାଇଁ *biglauncher.com* କୁ ଯାଆନ୍ତୁ